# ConcurrentHashMap理解分析

## 一、key-value都不能为空

• CHM的key和value都不允许为空。

注意: CHM表示ConcurrentHashMap的缩写,后文ConcurrentHashMap简称CHM。

• 为什么由源码可知

```
final V putVal(K key, V value, boolean onlyIfAbsent) {
    //这里说明了key和value是都不允许为空
    if (key == null || value == null) throw new NullPointerException();
    int hash = spread(key.hashCode());
    ......其他源码省略
}
```

但是HashMap他是允许一个key=null。

## 二、key的hash算法规则

• 见源码java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#putVal

```
final V putVal(K key, V value, boolean onlyIfAbsent) {
    if (key == null || value == null) throw new NullPointerException();
    //key的hash算法规则
    int hash = spread(key.hashCode());
    ......其他源码省略
}
```

• 见源码java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#spread

```
static final int HASH_BITS = 0x7ffffffff = -2147483649;//最小整数 static final int spread(int h) { return (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS; //key的HashCode异或上HashCode右移16位再与上最小的负整数,这里与HashMap有点不一样 //不一样的是HashMap只用了(h ^ (h >>> 16))异或算法。 }
```

## 三、initTable(sizeCtl)数组的初始化

• 见源码java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#initTable

```
//volatile为了保证可见性、有序性。
private transient volatile int sizeCtl;
private final Node<K,V>[] initTable() {
   Node<K,V>[] tab; int sc;
   while ((tab = table) == null || tab.length == 0) {
```

```
//sizeCtl==-1表示数组正在初始化
       //sizeCt1==0表示还没有初始化
       //sizeCt1>0表示下次扩容的大小
       //sizeCtl < 0 && sizeCtl != -1表示有多个线程在辅助扩容
       if ((sc = sizeCt1) < 0)
           Thread.yield(); //表示扩容中让出当前线程占用的cpu时间片
       else if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, sc, -1)) {
           //抢到初始化数组的权限将sc=SIZECTL=-1
           try {
              if ((tab = table) == null \mid | tab.length == 0) {
                  int n = (sc > 0) ? sc : DEFAULT_CAPACITY;
                  @SuppressWarnings("unchecked")
                  //数组初始化的长度是16。
                  Node<K,V>[] nt = (Node<K,V>[]) new Node<?,?>[n];
                  table = tab = nt;
                  //设置下一次扩容的大小为原来的0.75.
                  sc = n - (n >>> 2);
              }
           } finally {
              //设置下次扩容的大小
              sizeCt1 = sc;
           break;
       }
   return tab;
}
```

1、自旋扩容如果sizeCtl<0表示正在初始化或者在扩容。Thread.*yield*(); 让出自己cpu执行权限。

2、抢到初始化数组资格就CAS执行U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, sc, -1)。

this: 当前对象

SIZECTL: 当前对象的属性内存地址

sc: 当前的扩容的值

-1: 更新后的值

3、数组初始化的长度是16。

#### 四、tabAt数组槽位算法

• 见源码 (java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#putVal)

```
//通sizeCtl一样volatile保证了内存中table属性的可见性、有序性。
transient volatile Node<K,V>[] table;

final V putVal(K key, V value, boolean onlyIfAbsent) {
   if (key == null || value == null) throw new NullPointerException();
   int hash = spread(key.hashCode());
   int binCount = 0;
   for (Node<K,V>[] tab = table;;) {
      Node<K,V> f; int n, i, fh;
      if (tab == null || (n = tab.length) == 0)
            tab = initTable();
```

```
//如何获取数组中的索引位置
else if ((f = tabAt(tab, i = (n - 1) & hash)) == null) {
    if (casTabAt(tab, i, null, new Node<K,V>(hash, key, value, null)))
        break;// no lock when adding to empty bin
}
else if ((fh = f.hash) == MOVED)
    tab = helpTransfer(tab, f);
.....//省略
}
```

```
1、槽位算法 tabAt(tab, i = (n - 1) & hash)。
(n - 1) & hash==hash%n 这里相当于算出来的hash取模于数组的长度length
2、如果当前槽位数为空则直接cas插入当前的node。
(casTabAt(tab, i, null,new Node<K,V>(hash, key, value, null))
```

## 五、addCount统计CHM中node的个数(性能、安全)

• 见源码 (java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#addCount)

```
//在前期并发不高的时候会采用cas递增BASECOUNT,后续要是并发较大的时候就不会使用该方式。
private static final long BASECOUNT;
private final void addCount(long x, int check) {
    //x表示当前新增的数量
    //check>=0会触发是否需要检查扩容
    CounterCell[] as; long b, s;
    if ((as = counterCells) != null ||
        !U.compareAndSwapLong(this, BASECOUNT, b = baseCount, s = b + x)) {
        //cas成功则用cas叠加basecount。
        //cas失败则用CounterCell数组来计数->类似负载均衡。
        CounterCell a; long v; int m;
        boolean uncontended = true;
        if (as == null || (m = as.length - 1) < 0 ||
            (a = as[ThreadLocalRandom.getProbe() & m]) == null ||
            !(uncontended =
              U.compareAndSwapLong(a, CELLVALUE, v = a.value, v + x))) {
           fullAddCount(x, uncontended);
            return;
        if (check \leftarrow 1)
            return;
        s = sumCount();
    if (check >= 0) {
        Node<K,V>[] tab, nt; int n, sc;
        while (s >= (long)(sc = sizeCtl) && (tab = table) != null &&
               (n = tab.length) < MAXIMUM_CAPACITY) {</pre>
           int rs = resizeStamp(n);
            if (sc < 0) {
               if ((sc >>> RESIZE_STAMP_SHIFT) != rs || sc == rs + 1 ||
                    sc == rs + MAX_RESIZERS || (nt = nextTable) == null ||
                   transferIndex <= 0)</pre>
                   break;
                if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, sc, sc + 1))
```

• 见源码 (java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#sumCount)

```
final long sumCount() {
   CounterCell[] as = counterCells; CounterCell a;
   long sum = baseCount;
   if (as != null) {
      for (int i = 0; i < as.length; ++i) {
        if ((a = as[i]) != null)
            sum += a.value;
      }
   }
   return sum;
}
//这里可以看的出来CHM最终的size大小也是通过循环遍历累加起来的: baseCount+as[i].value</pre>
```

## 六、CounterCell【】负载计数策略

- CounterCell[]数组初始化的长度为: length=2。
- h=ThreadLocalRandom.*getProbe*(); //获取一个随机数,用于计算计数数组的槽位。 ThreadLocalRandom安全产生不唯一的随机数。
- 根据随机数h计算CounterCell[]计数的槽位: index=h&(n-1), n为计数数组的长度。
- CounterCell[]数组扩容默认为原来的2倍。
- 最后计数sum=baseCount+CounterCell[i].value。

### 七、transfer 扩容阶段

• 源码(java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#helpTransfer)

```
}
    return nextTab;
}
return table;
}
```

- 1、当数组中的节点数量超过原来的数组长度的0.75length,则会触发扩容。
- 2、如果当前正处于扩容阶段,则当前线程会加入并且协助扩容。
- 3、如果当前没有在扩容,则直接触发扩容操作。
- java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#transfer

```
private final void** transfer(Node<K,V>[] tab, Node<K,V>[] nextTab) {
**int** n = tab.**length**, stride;
//将 (n>>>3 相当于 n/8) 然后除以 CPU 核心数。如果得到的结果小于 16, 那么就使用 16
// 这里的目的是让每个 CPU 处理的桶一样多,避免出现转移任务不均匀的现象,如果桶较少
的话,默认一个 CPU(一个线程)处理 16 个桶,也就是长度为 16 的时候,扩容的时候只会有一
个线程来扩容
**if** ((stride = (**NCPU** > 1) ? (n >>> 3) / **NCPU** : n) <
**MIN_TRANSFER_STRIDE**)
 stride = **MIN_TRANSFER_STRIDE**; *// subdivide range*
*//nextTab* *未初始化, **nextTab* *是用来扩容的* *node* *数组*
 **if** (nextTab == **null**) { *// initiating*
 **try** {
 @SuppressWarnings(**"unchecked"**)
//新建一个 n<<1 原始 table 大小的 nextTab,也就是 32
Node < K, V > [] nt = (Node < K, V > []) **new** Node < ?, ?> [n << 1];
 nextTab = nt;//赋值给 nextTab
 } **catch** (Throwable ex) { *// try to cope with OOME*
 **sizeCtl** = Integer.**MAX_VALUE**; //扩容失败, sizeCtl 使用 int 的最大值
 **return**;
 }
 **nextTable** = nextTab; //更新成员变量
 **transferIndex** = n;//更新转移下标,表示转移时的下标
```

```
}
**int** nextn = nextTab.**length**;//新的 tab 的长度
// 创建一个 fwd 节点,表示一个正在被迁移的 Node,并且它的 hash 值为-1(MOVED),也
就是前面我们在讲 putval 方法的时候,会有一个判断 MOVED 的逻辑。它的作用是用来占位,表示
原数组中位置 i 处的节点完成迁移以后,就会在 i 位置设置一个 fwd 来告诉其他线程这个位置已经
处理过了, 具体后续还会在讲
ForwardingNode<K,V> fwd = **new** ForwardingNode<K,V>(nextTab);
// 首次推进为 true,如果等于 true,说明需要再次推进一个下标(i--),反之,如果是
false,那么就不能推进下标,需要将当前的下标处理完毕才能继续推进
**boolean** advance = **true**; 咕泡学院-做技术人的指路明灯, 职场生涯的精神导师
//判断是否已经扩容完成,完成就 return, 退出循环
**boolean** finishing = **false**; *// to ensure sweep before committing*
*nextTab*
*通过* *for* *自循环处理每个槽位中的链表元素,默认* *advace* *为真,通过* *CAS* *设置*
*transferIndex* *属性值,并初始化* *i* *和* *bound* *值, **i* *指当前处理的槽位序号,
**bound* *指需要处理*
*的槽位边界, 先处理槽位* *15* *的节点; *
**for** (**int** i = 0, bound = 0;;) {
// 这个循环使用 CAS 不断尝试为当前线程分配任务
// 直到分配成功或任务队列已经被全部分配完毕
// 如果当前线程已经被分配过 bucket 区域
// 那么会通过--i 指向下一个待处理 bucket 然后退出该循环
Node<K,V> f; **int** fh;
**while** (advance) {
**int** nextIndex, nextBound;
//--i 表示下一个待处理的 bucket,如果它>=bound,表示当前线程已经分配过
bucket 区域
**if** (--i >= bound || finishing)
advance = **false**;
```

```
**else if** ((nextIndex = **transferIndex**) <= 0) {//表示所有 bucket 已经
被分配完毕
i = -1;
 advance = **false**;
 }
//通过 cas 来修改 **TRANSFERINDEX**,为当前线程分配任务,处理的节点区间为
(nextBound,nextIndex)->(0,15)
 **else if** (**U**.compareAndSwapInt
 (**this**, **TRANSFERINDEX**, nextIndex,
 nextBound = (nextIndex > stride ?
 nextIndex - stride : 0))) {
 bound = nextBound;//0
 i = nextIndex - 1; //15
 advance = **false**;
}
 }
//i<0 说明已经遍历完旧的数组,也就是当前线程已经处理完所有负责的 bucket
 **if** (i < 0 || i >= n || i + n >= nextn) {
 **int** sc;
 **if** (finishing) {//如果完成了扩容
 **nextTable** = **null**;//删除成员变量
 **table** = nextTab;//更新 table 数组
 **sizeCtl** = (n << 1) - (n >>> 1);//更新阈值(32*0.75=24)
 **return**;
 }
// sizeCtl 在迁移前会设置为 (rs << RESIZE_STAMP_SHIFT) + 2 **(****详细介**
**绍点击这里****)**
// 然后,每增加一个线程参与迁移就会将 sizeCtl 加 1,
// 这里使用 CAS 操作对 sizeCtl 的低 16 位进行减 1,代表做完了属于自己的任
```

```
务
**if** (**U**.compareAndSwapInt(**this**, **SIZECTL**, sc = **sizeCtl**, sc -
1)) {
第一个扩容的线程,执行 transfer 方法之前,会设置 sizeCtl =
(resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT) + 2)</pre>
后续帮其扩容的线程,执行 transfer 方法之前,会设置 sizeCtl = sizeCtl+1
每一个退出 transfer 的方法的线程,退出之前,会设置 sizeCtl = sizeCtl-1
那么最后一个线程退出时: 必然有
sc == (resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT) + 2),即 (sc - 2)
== resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT
// 如果 sc - 2 不等于标识符左移 16 位。如果他们相等了,说明没有线程在
帮助他们扩容了。也就是说, 扩容结束了。
**if** ((sc - 2) != *resizeStamp*(n) << **RESIZE_STAMP_SHIFT**)
**return**;
// 如果相等,扩容结束了,更新 finising 变量
finishing = advance = **true**;
// 再次循环检查一下整张表
i = n; *// recheck before commit*咕泡学院-做技术人的指路明灯,职场生涯的精神导师
}
}
// 如果位置 i 处是空的,没有任何节点,那么放入刚刚初始化的 ForwardingNode "空节点"
**else if** ((f = *tabAt*(tab, i)) == **null**)
advance = *casTabAt*(tab, i, **null**, fwd);
//表示该位置已经完成了迁移,也就是如果线程 A 已经处理过这个节点,那么线程 B 处理这个节点
时,hash 值一定为 MOVED
**else if** ((fh = f.**hash**) == **MOVED**)
advance = **true**; *// already processed*
}
}
```

高低位链表迁移算法

低位:如果扩容后h&(n-1)与扩容前的h&(n-1)相同我们把它称之为低位。保留原位不挪动。

高位:如果扩容后h&(n-1)与扩容前的h&(n-1)不同我们把它称之为高位。迁移到扩容后增加的槽位索引位置上。比如说key=6在原来槽位2位置上且当前数组长度为16,那么如果当前扩容后数组的长度为32增加了16个槽位,那么key=6将会被transfer到原来槽位2+16=18的槽位上。这样就大大提高了扩容数据迁移的效率,直接定位到迁移后的槽位,不需要重新计算hash,极大的提高了效率。

```
假设扩容前数组的长度为16,扩容后的数组长度为32
假设两个同一个槽位链上的两个key的hash值分别为9和20.
根据tabAt(h&(n-1))
key1=9&(16-1)=9&15=9 相当于9%16=9
9 = 0000 1001
15 = 0000 1111
0000 1001 = 9
key2=20&(16-1)=20&15=5 相当于20%16=4
20 = 0001 0100
15 = 0000 1111
0000 0100 = 4
```

## 八、resizeStamp扩容戳

- resizeStamp 用来生成一个和扩容有关的扩容戳。
- 见源码 (java.util.concurrent.ConcurrentHashMap#resizeStamp)

```
private static int RESIZE_STAMP_BITS = 16;
//n表示当前数组的长度
static final int resizeStamp(int n) {
    //Integer.numberOfLeadingZeros(n)表示获取一个数高位所有的不为0的数
    //1 << (RESIZE_STAMP_BITS - 1)
    return Integer.numberOfLeadingZeros(n) | (1 << (RESIZE_STAMP_BITS - 1));
}
```

#### • 高低位算法

- 1. 首先在 CHM 中是支持并发扩容的,也就是说如果当前的数组需要进行扩容操作,可以由多个线程来共同负责.
- 2. 可以保证每次扩容都生成唯一的生成戳,每次新的扩容,都有一个不同的 n,这个生成 戳就是根据 n 来计算出来的一个数字, n 不同,这个数字也不同.
  - 3. 高位保存扩容标记, 低位保存一起扩容的线程数.

### 九、sizeCtl 扩容退出机制

```
在扩容操作 transfer 的第 2414 行,代码如下

if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, sc = sizeCtl, sc - 1)) {
    if ((sc - 2) != resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT)
    return;
    finishing = advance = true;
    i = n; // recheck before commit
}

每存在一个线程执行完扩容操作,就通过 cas 执行 sc-1。
接着判断(sc-2) !=resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT ; 如果相等,表示当前为整个扩容操作的 最后一个线程,那么意味着整个扩容操作就结束了;如果不想等,说明还得继续这么做的目的,一方面是防止不同扩容之间出现相同的 sizeCtl,另外一方面,还可以避免
sizeCtl 的 ABA 问题导致的扩容重叠的情况
```

#### 十、红黑树

#### • 红黑树转变的规则

判断链表的长度是否已经达到临界值 8. 如果达到了临界值,这个时候会根据当前数组的长度来决定是扩容还是将链表转化为红黑树。也就是说如果当前数组的长度小于 64, 就会先扩容。

否则,会把当前链表转化为红黑树。

#### • 为什么采用红黑树

红黑树和AVL树都是**最常用的平衡二叉搜索树**,它们的查找、删除、修改都是O(lgn) time AVL树和红黑树有几点比较和区别:

- (1) AVL树是更加严格的平衡,因此可以提供更快的查找速度,一般读取查找密集型任务,适用 AVI 树。
- (2) 红黑树更适合于插入修改密集型任务。
- (3) 通常, AVL树的旋转比红黑树的旋转更加难以平衡和调试。

#### 总结:

- (1) AVL以及红黑树是高度平衡的树数据结构。它们非常相似,真正的区别在于在任何添加/删除操作时完成的旋转操作次数。
- (2) 两种实现都缩放为a O(lg N),其中N是叶子的数量,但实际上AVL树在查找密集型任务上更快:利用更好的平衡,树遍历平均更短。另一方面,插入和删除方面,AVL树速度较慢:需要更高的旋转次数才能在修改时正确地重新平衡数据结构。
- (3) 在AVL树中,从根到任何叶子的最短路径和最长路径之间的差异最多为1。在红黑树中,差异可以是2倍。
- (4) 两个都给O (log n) 查找,但平衡AVL树可能需要O (log n) 旋转,而红黑树将需要最多两次旋转使其达到平衡(尽管可能需要检查O (log n) 节点以确定旋转的位置)。旋转本身是O (1) 操作,因为你只是移动指针。

### 十一、为什么数组长度是2的幂次方

- 1、从tabAt(h&(n-1))满足h&(n-1)=h%n从而位运算代替模运算提高效率。
- 2、从h=hashCode^(hashCode>>>16),实现高低位运算概率,减少hash冲突。
- 3、2的幂次方和不是2的幂次方的二进制的有效长度要长,也是间接减少了hash碰撞的概率。
- 4、提高扩容数据迁移的效率。
- 5、能保证索引值肯定在 capacity 中,不会超出数组长度。