linkingvision

H5STREAM

API 手册

Copyright © 2018 All rights reserved

版本记录

版本	日期	描述
1.00	2018/04/03	第一个版本
1.01	2018/04/25	r4.2
1.02	2018/05/05	r5.0
1.0.3	2018/07/14	r6.0 拆分 API 手册
1.0.4	2019/04/96	r8.0 加入设备 SDK api

h5stream	用户手册,	版本 1.00

内容

1.0	发布	节说明	5
1.1	l	版本 1.00	5
2.0	范围	<u> </u>	5
3.0	参表	ទ链接	5
		- ^ 用术语	
		TP/HTTPS RESTFUL接口	
5.1		协议格式	7
5.2	2	系统	8
5.3	3	视频源和设备管理	. 12
5.4	1	扩展ONVIF支持	. 28
5.5	5	录像管理	. 31
5.6	5	云推流管理	. 43
5.7	7	流管理	. 45
6.0	JS A	API 接口	47
6.1		JS 对象参数	. 47
6.2	2	Websocket	. 48
6.3	3	WebRTC	. 48
6.4	1	HLS	. 49
6.5	5	RTMP	. 49

1.0 发布说明

1.1 版本 1.00

初始版本.

2.0 范围

文档包含 h5stream 互联网直播方案的 API 定义。

3.0 参考链接

ONVIF

https://www.onvif.org/

4.0 常用术语

5.0 HTTP/HTTPS RESTFUL接口

RESTFUL 接口是基于 HTTP 的简单的无状态的协议, 所有的请求采取 GET 方法,HTTP 返回都采用 JSON 格式. 调试的时候可以使用 HTTP,在实际的生产环境中建议使用 HTTPS。为了方便后续的例子都是用 HTTP,如果换 HTTPS,只需要把对应的 http 换成 https 即可。

5.1 协议格式

所有的请求都采用 HTTP GET,返回采用 JSON 格式,具体返回的 JSON 格式根据不同的命令而不同,下表是基本的格式和例子,为了让大家更容易理解,有些命令介绍中直接使用代表性的值。

格式:

```
Request : http://server/api/v1/<resources>?para=xxx
    &<...>=<...>
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

<... >=<... >代表多个请求参数.

例子:

```
Request:
http://localhost:8080/api/v1/AddSrcONVIF?name=name1&token=token4&user=ad
min&password=12345&ip=192.168.0.234&port=80&onvifaddr=/onvif/device_serv
ice&session=c1782caf-b670-42d8-ba90-2244d0b0ee83
Response:
{
    "bStatus": true,
    "strCode": "Add successfully"
}
\r\n
```

5.2 系统

5.2.1 登录

URL: /api/v1/Login

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/Login?user=xxx&password=xxx
Response:
{
    "bStatus": true,
    "strSession": "c1782caf-b670-42d8-ba90-2244d0b0ee83",
    "nTimeout": 600
}
or
{
    "bStatus": false,
    "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
user	必须	用户名 默认为 admin
password	必须	密码 默认为 12345

5.2.2 登出

URL: /api/v1/Logout

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.2.3 保活

URL: /api/v1/Keepalive

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.2.4 获取系统信息

URL: /api/v1/GetSystemInfo

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.2.5 获取编解码信息

URL: /api/v1/ GetCodecInfo

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.2.6 获取运行信息

URL: /api/v1/GetRunInfo

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.2.7 更改用户名密码

URL: /api/v1/ UpdateUser

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/
UpdateUser?user=admin&oldpassword=827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b&newpa
ssword=xxxxxx&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true,
    "strCode": "Update user successfully"
}\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
user	必须	user name
oldpassword	必须	原来的密码(MD5)
newpassword	必须	新的密码(MD5)

5.3 视频源和设备管理

5.3.1 获取源列表

URL: /api/v1/GetSrc

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetSrc?token=xxx&session=xxxxxxx
Response:
 "src": [
  {
            "nType": "H5 ONVIF",
            "strName": "name1",
            "strToken": "token1",
            "strUrl": "rtsp://192.168.0.1/stream",
            "strUser": "admin",
            "strPasswd": "*****",
            "bPasswdEncrypt": false,
            "bEnableAudio": false,
            "nConnectType": "H5 AUTO",
            "nRTSPType": "H5 RTSP AUTO",
            "strSrcIpAddress": "192.168.100.184",
            "strSrcPort": "80",
            "nChannelNumber": 1,
            "bOnvifProfileAuto": true,
            "strOnvifAddr": "/onvif/device service",
            "strOnvifProfileMain": "Profile 1",
            "strOnvifProfileSub": "Profile 2",
            "bOnline": true,
            "strSnapshotUrl": "/api/v1/GetImage?token=token1",
            "bRec": false,
            "strServerToken": "",//该token 为注册的 h5stream token
            "strOriginalToken": "",
            "strServerUuid": "" }
  ]
or
"bStatus": false,
 "strCode": "xxxxxx"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
getonline	可选	true/false 是否获取在线状态,默 以是获取,由于有些设备 SDK 如 果有离线设备的话获取在线状态比 较慢,可以设置为 false 加速该 API
token	可选	获取源的 token,如果空表示所有

5.3.2 添加文件源

URL: /api/v1/AddSrcFile

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/
AddSrcFile?name=xxx&token=xxx&url=xxx&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加源的 token
name	必须	该源的名字
url	必须	文件在服务器上路径,路径需要转义,可以使用在线转义工具http://tool.chinaz.com/tools/urlencode.aspx C:\xdev\h5s-r4.0.0403.18-win64- release\h5ssample.mp4 转义成: C%3a%5cxdev%5ch5s-r4.0.0403.18-win64- release%5ch5ssample.mp4
servertoken	可选	添加到注册的 h5stream(下个版本) 添加后该源的 token 会映射一个新的 token, 需要重新 GetSrc 获取
audio	可选	true 或者 false, 默认是 false

5.3.3 添加RTSP RTMP 源

URL: /api/v1/AddSrcRTSP

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/AddSrcRTSP?name=xxx&token=xxx &user=admin&password=12345&url=rtsp://192.168.0.1/stream&session=x xxxxx Response:
{
    "bStatus": true/false, "strCode": "xxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加源的 token
name	必须	该源的名字
user	可选	RTSP 用户名
password	必须	RTSP 密码
url	必须	RTSP RTMP 地址需要转义,可以使用在线转义工具 http://tool.chinaz.com/tools/urlencode.aspx rtsp://192.168.0.23:554/Streaming/Channels/101 ?transportmode=unicast&profile=Profile_1 转义成: rtsp%3a%2f%2f192.168.0.23%3a554%2fStreaming %2fChannels%2f101%3ftransportmode%3dunicast %26profile%3dProfile_1
servertoken	可选	添加到注册的 h5stream(下个版本)
playback	可选	true/false 默认 false
speed	可选	0.5,1.0,2.0,4.0 默认 1.0
audio	可选	true 或者 false, 默认是 false

5.3.4 添加ONVIF源

URL: /api/v1/AddSrcONVIF

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/AddSrcONVIF?name=name1&token=token1 &user=admin&password=12345&ip=192.168.0.1 &port=80&onvifaddr=/onvif/device_service&main=Profile_1&sub=Profile_2&se ssion=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx"
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加源的 token
name	必须	该源的名字
user	必须	ONVIF 用户名
password	必须	ONVIF 密码
ip	必须	ONVIF 设备地址
port	必须	ONVIF 设备端口
onvifaddr	可选	ONIVF 服务地址, 默认 /onvif/device_service
main	可选	主码流 token
sub	可选	辅码流 token
servertoken	可选	添加到注册的 h5stream(下个版本)
audio	可选	true 或者 false, 默认是 false

5.3.5 添加RTMP 推流源

URL: /api/v1/AddRTMPPush

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/AddRTMPPush?name=xxx&token=xxxxession=xxxx
xx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加源的 token
name	必须	该源的名字

5.3.6 删除源

URL: /api/v1/DelSrc

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/DelSrc?token=token1&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	删除源

5.3.7 获取设备列表

URL: /api/v1/GetDevice

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetDevice?token=xxx&session=xxxxxxx
Response:
    "dev": [
            "nType": "H5 DEV HIK",
            "strName": "Device 1",
            "strToken": "device1",
            "strUser": "admin",
            "strPasswd": "12345",
            "bPasswdEncrypt": false,
            "strDevIpAddress": "192.168.100.103",
            "strDevPort": "8000",
            "bOnline": true
    ]
}
or
 "bStatus": false,
 "strCode": "xxxxxx"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
getonline	可选	true/false 是否获取在线状态,默 以是获取,由于有些设备 SDK 如 果有离线设备的话获取在线状态比 较慢,可以设置为 false 加速该 API
token	可选	获取设备的 token,如果空表示所有

5.3.8 获取设备源列表

URL: /api/v1/GetDeviceSrc

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetDeviceSrc?token=xxx&session=xxxxxxx
Response:
    "src": [
        {
            "nType": "H5 CH DEV",
            "strName": "Camera 01",
            "strToken": "device1--33",
            "strUrl": "",
            "strUser": "",
            "strPasswd": "",
            "bPasswdEncrypt": false,
            "bEnableAudio": false,
            "nConnectType": "H5 ALWAYS",
            "nRTSPType": "H5 RTSP TCP",
            "strSrcIpAddress": "",
            "strSrcPort": "",
            "nChannelNumber": 0,
            "bOnvifProfileAuto": false,
            "strOnvifAddr": "",
            "strOnvifProfileMain": "",
            "strOnvifProfileSub": "",
            "bRTSPPlayback": false,
            "nRTSPPlaybackSpeed": 0,
            "bOnline": true,
            "strSnapshotUrl": "/api/v1/GetImage?token=device1--33",
            "bRec": false,
            "strServerToken": "",
            "strOriginalToken": "",
            "strServerUuid": "",
            "nOriginalType": "H5 ZERO"
    ]
}or
 "bStatus": false,
 "strCode": "xxxxxxx"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
getonline	可选	true/false 是否获取在线状态,默 以是获取,由于有些设备 SDK 如 果有离线设备的话获取在线状态比 较慢,可以设置为 false 加速该 API
token	必须	获取源列表设备的 token

5.3.9 获取GB设备列表

URL: /api/v1/GetGbDevice

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetGbDevice?token=xxx&session=xxxxxxx
Response:
    "dev": [
             "nType": "H5 DEV GB",
             "strName": "34020000001180000012",
             "strToken": "34020000001180000012",
"strUser": "",
             "strPasswd": "",
             "bPasswdEncrypt": false,
             "strDevIpAddress": "",
             "strDevPort": "",
             "bEnableAudio": false,
             "bOnline": true
    ]
}
or
 "bStatus": false,
 "strCode": "xxxxxx"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	可选	获取设备的 token,如果空表示所有

5.3.10 获取GB设备源列表

URL: /api/v1/GetGbDeviceSrc

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetGbDeviceSrc?token=xxx&session=xxxxxxx
Response:
    "src": [
        {
            "nType": "H5 CH GB",
            "strName": "海康枪机",
            "strToken": "34020000121320000001",
            "strUrl": "",
            "strUser": "",
            "strPasswd": "",
            "bPasswdEncrypt": false,
            "bEnableAudio": false,
            "nConnectType": "H5 ALWAYS",
            "nRTSPType": "H5 RTSP TCP",
            "strSrcIpAddress": "",
            "strSrcPort": "",
            "nChannelNumber": 0,
            "bOnvifProfileAuto": false,
            "strOnvifAddr": "",
            "strOnvifProfileMain": "",
            "strOnvifProfileSub": "",
            "bRTSPPlayback": false,
            "nRTSPPlaybackSpeed": 0,
            "bOnline": true,
            "strSnapshotUrl":
"/api/v1/GetImage?token=34020000121320000001",
            "bRec": false,
            "strPushUrl": "",
            "strServerToken": "",
            "strOriginalToken": "",
            "strServerUuid": "",
            "nOriginalType": "H5 ZERO"
    7
}or
 "bStatus": false,
 "strCode": "xxxxxx"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	可选	获取源列表 GB 设备的 token

5.3.11 添加海康设备

URL: /api/v1/ AddDeviceHik

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/AddDeviceHik?name=name1&token=token1 &user=admin&password=12345&ip=192.168.0.1&port=8000&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加设备的 token
name	必须	该源的名字
user	必须	设备用户名
password	必须	设备密码
ip	必须	设备设备地址
port	必须	设备设备端口
audio	可选	true 或者 false, 默认是 false

5.3.12 添加大华设备

URL: /api/v1/ AddDeviceDh

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/AddDeviceDh?name=name1&token=token1
&user=admin&password=12345&ip=192.168.0.1&port=37777&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	添加设备的 token
name	必须	该源的名字
user	必须	设备用户名
password	必须	设备密码
ip	必须	设备设备地址
port	必须	设备设备端口
audio	可选	true 或者 false, 默认是 false

5.3.13 删除设备

URL: /api/v1/DelDevice

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/DelDevice?token=token1&session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	删除源

5.3.14 云台操作

URL: /api/v1/Ptz

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/
Ptz?token=token1&action=left&speed=0.5&session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	ONIVF 视频源 token
action	必须	云台指令
		up/down/left/right/
		zoomin/zoomout/stop
		/ preset
speed	可选	stop 指令可以不带 speed
		范围为 0-1 可以是小数
preset	可选	指定的预置点

5.3.15 设置预置点

URL: /api/v1/ SetPreset

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/SetPreset?token=token1&
&presetname=2&presettoken=2&session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	ONIVF 视频源 token
presetname	必须	preset 名字 比如 1, 2, 3
presettoken	必须	preset token 比如 1, 2, 3

5.3.16 删除预置点

URL: /api/v1/ DelPreset

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/DelPreset?token=token1&&
presettoken=2&session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	ONIVF 视频源 token
presettoken	必须	preset token 比如 1, 2, 3

5.4 扩展 ONVIF 支持

5.4.1 搜索ONVIF设备

URL: /api/v1/OnvifSearch

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/OnvifSearch?timeout=10&session=xxxxxx
Response:
{
    "device": [
        {
             "strIp": "192.168.0.23",
             "strPort": "80",
             "strOnvifAddr": "/onvif/device_service",
             "strModel": "xxx-xxx"
        }
        }
     }
}
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
timeout	可选	搜索时长,单位是秒
		默认 10 秒
servertoken	可选	在注册的 h5stream 搜索(下个版本)

5.4.2 探测ONVIF设备

URL: /api/v1/OnvifProbe

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/
 OnvifProbe?ip=192.168.0.1 \& port=80 \& user=admin \& password=12345 \& onvifaddr=/onvifaddr=100 and the password of the passwor
 nvif/device service&session=xxxxxx
Response:
          "profile": [
                            "strToken": "Profile_1",
                            "strCodecName": "H264",
                             "strName": "H264 1920 x 1080 25fps 3072bps",
                             "strRtspUrl":
  "rtsp://192.168.0.23:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast\&pring the contract of 
 ofile=Profile 1",
                            "nWidth": 1920,
                            "nHeight": 1080,
                            "nFps": 25,
                            "nBandwidth": 0,
                            "bGotUrl": true
         ]
 Or
      "bStatus": false,
         "strCode": "can't connect device"
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
user	必须	ONVIF 设备用户名
password	必须	ONVIF 设备密码
ip	必须	ONVIF 设备 IP 地址
port	必须	ONVIF 设备端口
onvifaddr	可选	ONVIF 服务地址
servertoken	可选	在注册的 h5stream 探测(下个版本)

5.5 录像管理

5.5.1 录像 (deprecated使用ManualRecordStart代替)

URL: /api/v1/Record

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/Record?token=token1&duration=100&filename=xxxxxx&&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4",
    "strUrl": "/mediastore/record/token1/2019-05-10TZ08/16-02-19/ token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
duration	必须	录像时长
filename	可选	录像文件名,如果空,自动生成文 件名,文件名不用带文件扩展

5.5.2 手动录像开始

URL: /api/v1/ ManualRecordStart

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/ManualRecordStart?token=token1&
session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4",
    "strUrl": "/mediastore/record/token1/2019-05-10TZ08/16-02-19/ token1-
984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
alwayscreate	可选	true/false 是否创建新的 session
limittime	可选	如果一直创建 session,录像到这 个时间自动停止,单位是秒

5.5.3 手动录像停止

URL: /api/v1/ ManualRecordStop

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/ManualRecordStop?token=token1&
session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxxx"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
filename	可选	如果一直创建 session 的时候可以 使用返回的 filename 停止对应的 session

5.5.4 指定路径录像(deprecated使用ManualRecordStart代替)

URL: /api/v1/PathRecord

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/PathRecord?token=token1&start1=2019-5-
10&start2=16-2-19&duration=100&tz=8&filename=xxxxx&alwayscreate=true
&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4",
    "strUrl": "/mediastore/record/token1/2019-05-10TZ08/16-02-19/ token1-
984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.mp4"
}

}
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
duration	必须	录像时长
start1	必须	开始时间 1
		2018-3-29 年-月-日
start2	必须	开始时间 2
		20-3-29 小时-分钟-秒
		可以按下面路径直接访问录像
		/mediastore/record/token1/2018- 3-29TZ8/20-3-29/filename.mp4
tz	可选	8 或者-8,如果没有此参数默认使
		用服务器所在的时区
filename	必须	录像文件名,文件名不用带文件扩
		展
alwayscreate	可选	true 或者 false,默认 flase,是否永
		远创建新文件,如果没有该选项,
		如果录像正在进行,则会在原来的
		基础上延长对应的时长

5.5.5 快照

URL: /api/v1/Snapshot

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/
Snapshot?token=token1&filename=xxxxx&&session=xxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg",
    "strUrl": "/mediastore/snapshot/token1/2019-05-10TZ08/15-59-42/
token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
filename	可选	快照文件名,如果空,自动生成文 件名,文件名不用带文件扩展

5.5.6 按路径快照(deprecated使用Snapshot代替)

URL: /api/v1/PathSnapshot

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/PathSnapshot?token=token1&start1=2019-5-
10&start2=15-59-42&tz=8&filename=xxxxx&&session=xxxxxx
Response:
{
   "bStatus": true/false,
   "strCode": "xxxxxx",
   "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg",
   "strUrl": "/mediastore/snapshot/token1/2019-05-10TZ08/15-59-42/
token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg"
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
start1	必须	开始时间 1
		2018-3-29 年-月-日
start2	必须	开始时间 2
		20-3-29 小时-分钟-秒
		可以按下面路径直接访问快照
		/mediastore/snapshot/token1/20 18-3-29TZ8/20-3- 29/filename.jpg
tz	可选	8 或者-8,如果没有此参数默认使
		用服务器所在的时区
filename	必须	快照文件名,文件名不用带文件扩 展

5.5.7 回放快照

URL: /api/v1/PbSnapshot

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/PbSnapshot?token=token1&
pbsession=xxxxxx&&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg",
    "strUrl": "/mediastore/snapshot/token1/2019-05-10TZ08/15-59-42/
    token1-984bebd4-c9a5-49f1-aa09-b44cd79d8c6d.jpg"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
pbsession	必须	回放 session id,回放接口可以回 调改 id

5.5.8 归档

URL: /api/v1/Archive

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/Archive?token=34020000001320010201&start1=
2019-5-10&start2=10-37-6&duration=100&tz=8&session=xxxxxx
Response:
{
    "bStatus": true/false,
    "strCode": "xxxxxx",
    "strFileName": "34020000001320010201-15040fb4-f51c-465d-a335-
b539a72893a7.mp4",
    "strUrl": "/mediastore/archive/34020000001320010201/2019-05-14TZ08/10-
37-15/34020000001320010201-15040fb4-f51c-465d-a335-b539a72893a7.mp4"
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
duration	必须	录像时长
start1	必须	开始时间 1
		2018-3-29 年-月-日
start2	必须	开始时间 2
		20-3-29 小时-分钟-秒
		可以按下面路径直接访问录像
		/mediastore/record/token1/2018- 3-29TZ8/20-3-29/filename.mp4
speed	可选	1, 2, 4, 8, 16 默认是 1
forceh264	可选	true /false 是否强制转码 H.265 到
		H.264
tz	可选	8 或者-8,如果没有此参数默认使
		用服务器所在的时区

5.5.9 归档状态获取

URL: /api/v1/ GetArchiveStatus

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/GetArchiveStatus?token=device1--
33&&filename=device1--33-4f2b2fd1-2615-43cd-b69e-
ecb0796e1eae.mp4&&session=xxxxxx
Response:
{
    "strCode": "Archive status successfully",
    "nPercentage": 100 (1-100,100 表示完成)
}\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
filename	必须	Archive 返回的文件名

5.5.10 搜索

URL: /api/v1/Search

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/Search?type=xxx&start=2018-03-
07T120101%2b08&end=2018-04-26T130101%2b08&token=xxx&session=xxxxxx
Response:
    "record": [
            "strToken": "token1",
            "strStartTime": "2018-04-25T19:32:05+08:00",
            "strDuration": "301",
            "strPath": "/mediastore/record/token1/2018-4-25TZ8/19-32-
5/1234.mp4"
        },
            "strToken": "token1",
            "strStartTime": "2018-04-25T19:37:05+08:00",
            "strDuration": "0",
            "strPath": "/mediastore/record/token1/2018-4-25TZ8/19-37-
5/1234.mp4"
\r
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
type	必须	record 或者 snapshot 或者 archive
start	必须	ISO8601 格式时间 2018-03-07T120101+08
end	必须	ISO8601 格式时间 2018-03-07T130101+08

5.5.11 按文件名搜索

URL: /api/v1/SearchByFilename

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
type	必须	record 或者 snapshot 或者 archive
filename	必须	录像返回的 strFileName

5.5.12 搜索设备录像

URL: /api/v1/SearchDeviceRecordByTime

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
start	必须	ISO8601 格式时间
		2018-03-07T120101+08
end	必须	ISO8601 格式时间
		2018-03-07T130101+08

5.5.13 搜索设备录像日历

URL: /api/v1/ SearchDeviceRecordCalendar

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

参数	是否可选	描述
session	必须	session id
token	必须	视频源 token
year	必须	年
month	必须	月 1-12

5.6 云推流管理

5.6.1 本地端注册信息获取

URL: /api/v1/GetCloudClientInfo 用于获取内网 H5Stream 注册状态

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/GetCloudClientInfo&session=xxxxxx
Response:
{
    "bEnable": true,
        "strServerName": "Server 1",
        "strCloudIp": "10.0.0.1",
        "strCloudPort": "8080",
        "bSSL": false,
        "strUser": "admin",
        "bOnline": true
}
\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.6.2 云端注册Server 获取

URL: /api/v1/ GetServerList 用于获取云端注册上的 H5Stream server 列表

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.7 流管理

5.7.1 WS连接信息获取

URL: /api/v1/h5swsapi/Status

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

语法:

```
Request :http://server/api/v1/h5swsapi/Status&session=xxxxxx
Response:
{
    "nConnectCount": 2
}\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

5.7.2 RTC连接信息获取

URL: /api/v1/h5srtcapi/Status

安全级别: Administrator, Operator, Viewer

方法: GET

```
Request :http://server/api/v1/h5srtcapi/Status&session=xxxxxx
Response:
{
    "nConnectCount": 2
}\r\n
```

参数	是否可选	描述
session	必须	session id

6.0 JS API 接口

6.1 JS 对象参数

```
* @param
var pbconf1 = {
      begintime: '2019-03-23T120101+08',//{string} begintime
      endtime: '2019-03-23T150101+08',//{string} endtime
      serverpb: 'false', //'true' or 'false' playback from h5stream record, default false
      filename: 'device1--35-db72f624-050a-42b9-92fa-453875804453.mp4', // file name need to
playback
      callback: PlaybackCB, //{function}(event(string), userdata(object))
      userdata: user data // user data
};
var conf = {
      videoid:'h5sVideo1', //{string} - id of the video element tag
      videodom: h5svideodom1, //{object} - video dom. if there has videoid, just use the videoid
      protocol: window.location.protocol, // {string} - 'http:' or 'https:'
      host: window.location.host, //{string} - 'localhost:8080'
      rootpath:window.location.pathname, // {string} - path of the app running
      token:'token1', // {string} - token of stream
      pbconf: pbconf1, //This is optional, if no pbconf, this will be live.
      hlsver:'v1', //{string} - v1 is for ts, v2 is for fmp4
      session:'c1782caf-b670-42d8-ba90-2244d0b0ee83' //{string} - session got from login
};
*/
```

当 pbconf 不存在的时候表示实时视频。

当 serverpb 为 false 或者不存在的时候表示从 NVR 中回放,从 NVR 中回放都采用按时间回放,当 serverpb 为 true 表示从 h5s 的录像记录中回放,从 h5s 回放有两种方式:按时间回放和按文件名回放,当 begintime 和 endtime 都为'0'时表示按文件名回放,按文件名回放的时候

filename 为录像指令返回的文件名,比如"strFileName": "107-e88c9fae-2c56-4329-b9e2-ec99dd36ab9d.mp4"。

6.2 Websocket

```
**

* Interface with h5s websocket player API

* @constructor

*/
function H5sPlayerWS(conf)
H5sPlayerWS.prototype.connect
H5sPlayerWS.prototype.disconnect

回放 API
H5sPlayerWS.prototype.start
H5sPlayerWS.prototype.pasue
H5sPlayerWS.prototype.resume
H5sPlayerWS.prototype.resume
H5sPlayerWS.prototype.speed(x) //x 0.5 1 2 4 8 16
H5sPlayerWS.prototype.seek(x) //x 相对开始回放时间的偏移 单位为秒
```

6.3 WebRTC

```
/**

* Interface with h5s WebRTC player API

* @constructor

*/
function H5sPlayerRTC(conf)
H5sPlayerRTC.prototype.connect
H5sPlayerRTC.prototype.disconnect

回放 API
H5sPlayerWS.prototype.start
H5sPlayerWS.prototype.pasue
H5sPlayerWS.prototype.resume
H5sPlayerWS.prototype.speed(x) //x 0.5 1 2 4 8 16
H5sPlayerWS.prototype.seek(x) //x 相对开始回放时间的偏移 单位为秒
```

6.4 HLS

```
/**
 * Interface with h5s websocket player API
 * @constructor
 */
function H5sPlayerHls(conf)
H5sPlayerHls.prototype.connect
H5sPlayerHls.prototype.disconnect
```

6.5 RTMP

为了支持老版本的一些浏览器,H5Stream 支持基于 Flash 的 RTMP 视频播放采用的播放器是 videojs,具体使用方法可以参考 www/rtmp.html,如果需要支持双击全