Часть пятая (2)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

Каждая программа, входящая в систему, должна отвечать таким требованиям, как правильность, точность, совместимость, защищенность, полезность, эффективность, проверяемость и адаптируемость.

правильной, если она функционирует в соответствии со спецификацией.

точной, если выдаваемые ею данные имеют допустимые отклонения от аналогичных результатов, полученных с помощью идеальных математических зависимостей;

совместимой, если она работает должным образом не только автономно, но и как составная часть всей программной системы, осуществляющей обработку информации;

надежной, если она при всех условиях обеспечивает полную повторяемость результатов;

универсальной, если она правильно работает при любых допустимых вариантах, исходных данных.

<u>защищенной</u>, если она сохраняет работоспособность при возникновении сбоев;

полезной, если задача, которую она решает, представляет практическую ценность;

эффективной, если объем требуемых для ее работы ресурсов ЭВМ не превышает допустимого предела;

проверяемой, если ее качества могут быть продемонстрированы на практике;

адаптируемой, если она допускает быструю модификацию с целью приспособления к изменяющимся условиям функционирования.

Связность модуля определяется как мера независимости его частей.

Связность	Сила связности
Функциональная	10 (сильная связь)
Последовательная	9
Коммуникативная	7
Процедурная	5
Временная	3
Логическая	1
По совпадению	0 (слабая связность)

Модуль с функциональной связностью не может быть разбит на два других модуля, имеющих связность того же типа.

Модуль, имеющий *последовательную* связность, может быть разбит на последовательные части, выполняющие независимые функции, но совместно реализующие единственную функцию.

Если модуль составлен из независимых частей, разделяющих структуру данных, он имеет *коммуникативную* связность.

Процедурная связность обнаруживается в модуле, управляющие конструкции которого организованы так, как изображены на структурной схеме программы.

Модуль, содержащий части функционально не связанные, но необходимые в один и тот же момент обработки, имеет временную связность или связность по классу.

Если в модуле объединены операторы только по признаку их функционального подобия, а для его настройки применяется алгоритм переключения, такой модуль имеет *погическую* связность.

Если операторы модуля объединяются произвольным образом, например, когда необходимо указать их непосредственное размещение в области памяти, такой модуль имеет связность по *совпадению*.

Сцепление модулей представляет собой меру относительной независимости модулей, которая определяет их читабельность и сохранность.

Сцепление	Степень сцепления модулей
Независимое	0 (слабое сцепление)
По данным	1
По образцу	3
По общей области	4
По управлению	5
По внешним ссылкам	7
По кодам	9 (сильное сцепление)

Модули являются полностью <u>независимыми</u>, если каждый из них не содержит о другом никакой информации.

Модули сцеплены *по данным*, если они имеют общие единицы, которые передаются от одного к другому как параметры, представляющие собой простые элементы данных

Модули сцеплены *по образцу*, если параметры содержат структуры данных.

Модули сцеплены *по общей области*, если они разделяют одну и ту же глобальную структуру данных.

Модули имеют сцепление *по управлению*, если какой-либо из них управляет решениями внутри другого с помощью передачи флагов, переключателей или кодов, предназначенных для выполнения функций управления, т.е. один из модулей знает о внутренних функциях другого.

Говорят, что модуль *предсказуем*, если его работа определяется только одними параметрами.

Модуль сцеплен *по внешним ссылкам*, если у него есть доступ к данным в другом модуле через внешнюю точку входа.

Модули имеют сцепление <u>по кодам</u>, если коды их команд перемежаются друг с другом.

Множество модулей, вызываемых непосредственно или косвенно некоторым модулем, называется областью управления этого модуля.

Область влияния модуля определяется как множество таких модулей, на которые оказывают воздействие решение внутри этого модуля.

Программа является более простой для понимания и сопровождения, если область влияния каждого модуля содержится в его области управления.

Вопросы?