# genglei.cuan

不断成长的见证

# Android 5.1 SEAndroid 分解这一启动

✓ Android核心服务



■ Android底层开发

前面介绍了init进程中启动的核心服务中的zygote和 property,接下来就介绍下SEAndroid.init进程中加载了 SEAndroid的策略文件,开启了SEAndroid.SEAndroid 主要用来提升Android系统的安全体验,基于SElinux实 现.在完备的SEAndroid策略的支持下.纵然获取了root 权限,也没有多大用处,再也不能像以前那样为所欲为 了.因为在SEAndroid中,root用户,也仅仅是一个普通用 户而已.

#### Android sandbox 模型

Android基于linux系统, Android 自然而然的继承了linux 的沙箱模型,只不过Android做了稍许修改而已.

linux系统中每个用户都有一个UID,不同用户之间的数 据是隔离的,在没有授权的情况下,用户只能访问自己的 数据,而不能访问其他用户的数据.同一用户启动的进 程,其UID和GID一致,但是可以通过使用setuid和setaid 等系统调用改变UID和GID.Linux 支持多用户工作,每 个用户之间都使用了因为UID不同,进而达到相互隔 离,互不影响,起到沙箱的作用.

Android扩展了Linux内核安全模型的用户与权限机 制,将多用户操作系统的用户隔离机制巧妙地移植为 应用程序隔离。在linux中,一个用户标识(UID)识 别一个给定用户;在Android上,一个UID则识别一个 应用程序。在安装应用程序时向其分配UID。应用程 序在设备上存续期间内,其UID保持不变。仅限用于 允许或限制应用程序(而非用户)对设备资源的访 问。如此, Android的安全机制与Linux内核的安全模 型完美衔接!不同的应用程序分别属于不同的用户, 因此,应用程序运行于自己独立的进程空间,与UID 不同的应用程序自然形成资源隔离,如此便形成了一 个操作系统级别的应用程序"沙箱"。

Android系统中将UID通常称为APP ID.在手机:

1 /data/system/packages.list

中记录了当前系统安装的App信息,其中就有UID,也就是APP ID.

com. android.providers. telephon | 1881 | Vata/data/com.android.providers.telephony platform 1828,1815,3802,3801,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3803 | 2000,3

其中第二列就是APP ID.Android 系统本身定义了很多UID,比如1000 代表 system用户等.

#### Android源

码/system/core/include/private/android\_filesystem\_config.h 中记录了Android系统定义的用户UID

#define AID_ROOT	0	/* tr
#define AID_SYSTEM	1000	/* sy
#define AID_RADIO	1001	/* t∈
#define AID_BLUET00TH	1002	/* bl
#define AID_GRAPHICS	1003	/* gr
#define AID_INPUT	1004	/* ir
#define AID_AUDIO	1005	/* aι
#define AID_CAMERA	1006	/* ca
#define AID_LOG	1007	/* lc
#define AID_COMPASS	1008	/* cc
#define AID MOUNT	1009	/* mc
#define AID WIFI	1010	/* wi
#define AID ADB	1011	/* ar
<del>-</del>		
<pre>#define AID_SDCARD_RW</pre>	1015	/* e>
#define AID_SDCARD_R	1028	/* e>
#define AID_APP	10000	/* fj
#define AID_USER	100000	/* o1
_		
	#define AID_SYSTEM  #define AID_RADIO #define AID_BLUETOOTH #define AID_GRAPHICS #define AID_INPUT #define AID_AUDIO #define AID_CAMERA #define AID_LOG #define AID_COMPASS #define AID_WIFI #define AID_WIFI #define AID_ADB #define AID_SDCARD_RW #define AID_SDCARD_R #define AID_APP #define AID_USER	#define AID_SYSTEM 1000  #define AID_RADIO 1001 #define AID_BLUETOOTH 1002 #define AID_GRAPHICS 1003 #define AID_INPUT 1004 #define AID_AUDIO 1005 #define AID_CAMERA 1006 #define AID_COMPASS 1008 #define AID_MOUNT 1009 #define AID_WIFI 1010 #define AID_ADB 1011 #define AID_SDCARD_RW 1015 #define AID_APP 100000  #define AID_APP 100000

可以看到安装的app的 UID是从10000开始分配的.另外要注意的是,Android 已经支持多用户了,多用户机制后面有机会的话,会单独开文章介绍.Android多用户在手机上没有太大的使用场景,因为手机通常属于私人设备,不像PC那样,可能有多个人使用,有必要设置多个账



不断成长的见证





主页

所有文章

LINUX基础

ANDROID底层开发

APP开发

gengle1.cuan

不断應檢觀见证

随笔

号.所以现在手机厂商默认都将android多用户机制裁剪掉了.

adb shell 登陆手机终端,并执行ps命令:

```
root 943 1 10884 1060 8137581c 7/697683 S / system/ bin/ debuggerd root 944 1 11084 1224 8137581c 7/697683 S / system/ bin/ debuggerd64 radio 945 1 15736 1924 ffffffff 57650a57 S / system/ bin/ rild drm 946 1 21996 3932 fffffffff 77617b16 S / system/ bin/ rild drm 946 1 120980 9084 ffffffff 77617b16 S / system/ bin/ drmserver install 948 1 10216 904 8147a3c7 bd470ad7 S / system/ bin/ installd keystore 949 1 14616 2752 813e089c c8d1f3b7 S / system/ bin/ installd keystore 950 1 574784 55584 ffffffff 47687c7a S 2ygote64 root 951 1 546216 48448 ffffffff 474b6fe5 S 2ygote root 965 2 0 0 8106d1a8 00000000 S kauditd system 1292 950 696908 89356 ffffffff 4768895a S system_server u0_a12 1386 950 632764 68860 ffffffff 4768895a S com. android. systemui u0_a30 1445 950 595392 38916 ffffffff 4768895a S com. android. inputmethod. 1 atin
```

第一列就是APPID,类似uY\_aXXX,如上图所示.其中 XXX是相对于AID\_APP.Y是Android user id(这里的 user id和前面说的UID含义不一样,是Android多用户中 的某个用户ID).

前面android\_filesystem\_config.h中

1 #define AID USER 100000 /\* of1

可以看到每个 Android user id之间相差100000.比如上图中的u0\_a12,实际上就是100000+12=100012,也就是说其APPID是100012.

实际上linux 沙箱模型可以归结为一句话,进程的权限,取决于启动他的用户的权限.比如说某个进程是root启动的,那么他就拥有root权限.这种控制模型叫做DAC,全称是Discretionary Access Control,翻译为自主访问控制.

#### 特殊权限标志位

su这个程序,大家应该都不陌生,有了他,就能获取root权限.它是怎么做到的呢?

1 root@generic\_x86\_64:/system/xbin # ll

2 -rwsr-x--- root shell 338416

看第一列,似乎多了一个特殊的权限标志位"s",这个特殊权限标志位叫做SUID.

当一个设置了SUID 位的可执行文件被执行时,该文件将以所有者的身份运行,也就是说无论谁来执行这个文件,他都有文件所有者的特权。再来看su他的拥有者是谁,是root,所以su才能使其他程序获得root权限.

## genglei.cuan

不断成长的见证

#### Capability

Linux系统分为root用户和非root用户,root用户至高无上,想干嘛干嘛,至于非root用户权限有限,想获得root权限,可以通过setuid系统调用实现。如果一个进程想要一个大于非root用户权限,只能将自己提升到root权限;实际上此进程并不需要这么多权限,这可能会导致很多风险(一个进程权限太大),所以POSIX制定了Capability机制来细分root的权限。

Android系统中也使用到了这个机制.

#### Android源

码/system/core/include/private/android\_filesystem\_capability.h

```
1 #define CAP CHOWN 0
2 #define CAP_DAC_OVERRIDE 1
3 #define CAP DAC READ SEARCH 2
4 #define CAP_FOWNER 3
5 #define CAP FSETID 4
6 #define CAP KILL 5
7
   #define CAP SETGID 6
   #define CAP_SETUID 7
9 #define CAP_SETPCAP 8
10 #define CAP_LINUX_IMMUTABLE 9
11 #define CAP_NET_BIND_SERVICE 10
12 #define CAP_NET_BROADCAST 11
13 #define CAP_NET_ADMIN 12
14 #define CAP NET RAW 13
15 #define CAP IPC LOCK 14
16 #define CAP_IPC_OWNER 15
17 #define CAP_SYS_MODULE 16
   #define CAP SYS RAWIO 17
18
19 #define CAP_SYS_CHR00T 18
20 #define CAP_SYS_PTRACE 19
21 #define CAP SYS PACCT 20
22
   #define CAP SYS ADMIN 21
23
```

#### 共有37个权限.

怎么查看进程具备哪些Capability呢?

我现在以 adb shell的方式连接到了 user版本的 android设备,我想看 shell终端具有哪些能力,可以如下操作:

```
1 130|shell@shamu:/ $ ps | grep shell
2 shell 5960 1 16980 212 ff1
```

3	shell	5979	5960	9320	764	c01
4	shell	6045	5979	10676	992	006
5	shell	6046	5979	10676	988	c02

6 shell@shamu:/ \$

找到 shell的进程号为5979.然后就从proc文件系统中查看shell进程具有哪些能力了:

1 . . . . .

2 CapInh: 000000000000000
3 CapPrm: 000000000000000
4 CapEff: 00000000000000000
5 CapBnd: 000000000000000000000

6 . . . . .

是以位图的形式表示的,前面说过有37个能力,所有37个bit来表示,为1说明具有相应的能力;为0说明不具备相应的能力.

其中 CapPrm表示进程具有的最大能力集,CapEff表示 当前进程的有效能力集,通常是CapPrm的子集;CapInh 表示当前进程启动其他程序,那些可以被继承的能力.

CapBnd很重要,表示边界能力.上面shell进程CapBnd 的能力位图为c0,即11000000,从 android\_filesystem\_capability.h可以可知其代表

```
1 #define CAP_SETGID 6
2 #define CAP_SETUID 7
```

意味着从shell启动的程序,就算具备特权标志位,他的能力也会被限制为CapBnd.shell进程CapInh也为0,所以从shell启动的进程的能力被限制为CAP\_SETUID和CAP\_SETGID capabilities,其他能力都被限制了.

也就是说,你有su,也白搭,因为你的能力被完全限制了,只有37种能力中的两种.倘若你执行的操作不涉及37种能力,则不受影响.当然如果你的设备是 eng或者debug 版本的话,默认能力是全打开的.

能力是对root权限的切割,目前只切割出了这37种能力而已.

#### SEAndroid的引入


DAC太过宽松了,那么SELinux如何解决这个问题呢?原来,它在DAC之外,设计了一个新的安全模

# genglei.cuan

不断成长的见证

型,叫MAC(Mandatory Access Control),翻译为强制访问控制。MAC的处世哲学非常简单:即任何进程想在SELinux系统中干任何事情,都必须先在安全策略配置文件中赋予权限。凡是没有出现在安全策略配置文件中的权限,进程就没有该权限.

#### 如下图所示:



Subject:主体,通常指的是可执行程序.

Object: 客体,通常指某种资源,如文件,硬件等.

用规则来描述主体是否对客体有某种操作权限.

例如,我们可以设定这样的一个管理策略,不允许用户A将它创建的文件F授予用户B访问。这样无论用户A如何修改文件F的权限位,用户B都是无法访问文件F的。这种安全访问模型可以强有力地保护系统的安全。

#### SELinux架构

SEAndroid可以理解为是SELinux的精简版,更适合移动设备.所以有必要介绍下SELinux的架构.

Linux内核中有一个Linux Security Modules,简称LSM框架,允许第三方权限访问机制挂接到内核中来.很类似于linux驱动模型,框架什么的都有了,只要你按照这个框架写的东西,都可以挂接到内核中去.SElinux就是由美国NSA按照linux内核安全模型框架编写的基于MAC访问控制的模块.

可以将LSM框架简单的理解为一系列的Hook方法,这些方法会在访问资源的时候被调用,用来简称是否有权限.

下图所示中间部分,即为LSM模块.

## genglei.cuan

不断成长的见证

# Subject (process) 1. action: write Object Manager 2. query permission Access Vector Cache (AVC) 3. query permission 4. search policy Security Server 4. search policy

genglei.cuan

不断成长的见证

当某一进程主体发起对某一个文件客体写操作的时候,LSM模块Hook到了此次请求,LSM内部的Object Manager首先在 权限访问缓存中查找是否有对应的规则,如果没有的话,Security server就会去查询安全策略中是否有该规则.如果没有的话,就拒绝此次操作;有的话,就将查询到的规则放到访问向量缓存中去,然后向Object Manager报告,允许此次操作,那么最后进程主体就可以对客体文件进行写操作了.

DAC机制和MAC机制可以并存,执行的时候先检查 DAC是否满足,如果不满足,那就不需要进行MAC检查 了.只有当满足DAC之后,才会进行MAC检查.

SELinux的三种状态:

Disable: 关闭

Permissive: 宽松状态,违反策略,紧紧是提示而已,操作

仍能进行

Enforcing: 执行状态,违反策略,操作会被拒绝执行.

adb shell进入android 设备终端,执行如下命令,可以查看当前状态:

- 1 shell@shamu:/ \$ getenforce
- 2 Enforcing

可以使用 setenforce命令,在Permission和Enforcing状态切换,如果是Disable的话,不能切换状态.

- 1 # getenforce
- 2 Enforcing
- 3 # setenforce 0
- 4 # getenforce
- 5 Permissive
- 6 # setenforce 1
- 7 # getenforce
- 8 Enforcing

genglei.cuan

不断成长的见证

Android 4.2之前的系统都是Disable.

Android 4.3: Permissive.

- With all domains permissive + unconfined.

Android 4.4: Enforcing.

- Enforcing for installd, netd, vold, and zygote.
- Permissive for app domains (logging denials).
- Permissive + unconfined for all other domains.

Android 5.0: Enforcing.从此版本开始,有了较完备的支持.

#### 查看SELinux 安全上下文

在相关命令前,加-Z即可查看SElinux 安全上下文,如下 图所示

< Android 5.1 SEAndroid分析之安全上下文语法篇 Android 5.1 property属性系统分析下篇 >

#### 分享到:

© 2016 genglei.cuan Hexo Theme Yilia by Litten