## 实验要求:

搭建 Apache Web 服务器实现三个页面跳转,搭建 ftp 服务器,搭建 dns 服务器

## 实验环境:

Docker 基础镜像 nickistre/centos-lamp, 配置如下

- 1. CentOS release 6.6
- 2. Apache/2.2.15 (CentOS)
- 3. PHP 5.3.3

Docker 网卡设置成与宿主机桥接, 配置命令如下

docker network create --subnet=172.18.0.0/16 mynetwork

```
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild# docker network ls
NETWORK ID
                     NAME
                                          DRIVER
                                                                SCOPE
a52d60c0b7aa
                     bridge
                                          bridge
                                                                local
f7c3dc056a68
                     host
                                          host
                                                                local
794e996893b8
                     mynetwork
                                          bridge
                                                                local
                                          null
c3770166dca7
                                                                local
                     none
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild#
```

为了启动虚拟机容器配置的 ip 为 172.18.0.101/16, 启动命令如下

```
docker run -itd --name build2 --network mynetwork --ip 172.18.0.101 sijidou:networkbuild
```

## 1.配置 web 服务器

因为继承的基础镜像就是 lamp, 已经配置好了 apache, 所以我直接把 web 的 3 个页面 copy 进容器, 目录情况如下

```
[root@8263306112e5 /]# cd /var/www/html/
[root@8263306112e5 html]# ls
1.html 2.html index.html phpinfo.php
[root@8263306112e5 html]#
```

在宿主机访问页面, 能够直接跳转



## 2.配置 bind 的 dns 服务器

首先安装 bind 使用命令 yum install -y bind 接着对/etc/named.conf 进行配置,结果如下

修改/etc/named.rfc1912.zones,在末尾添加 dns 配置文件路径和域名 我这里叫 test.edu.cn,指向的文件是 ipv4.edu.zone

```
8 🗐 🗊 @8263306112e5:/etc
       file "named.localhost";
       allow-update { none; };
};
type master;
file "named.loopback";
       allow-update { none; };
};
zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {
       type master;
file "named.loopback";
       allow-update { none; };
};
zone "0.in-addr.arpa" IN {
       type master;
file "named.empty";
       allow-update { none; };
};
zone "test.edu.cn" IN {
       type master;
file "ipv4.edu.zone";
       allow-update { none; };
};
```

创建, 配置/var/named/ipv4.edu.zone 文件, 填上解析规则, 把 ftp,www,dns 全部指向本机, 因为在 docker 容器启动的时候我已经规定了它在桥接时的静态 ip 为 172.18.0.101, 对于 IPV4 来说, 使用的是 A 记录, 如果 IPV6 才用 AAAA

```
@ @ @ @8263306112e5:/etc

ITTL 86400

@ IN SOA test.edu.cn. root.localhost. (
2011091200 ; serial

3H ; refresh

1H ; retry

1W ; expire

0) ; minimum

@ IN NS dns

www IN A 172.18.0.101

dns IN A 172.18.0.101

ftp IN A 172.18.0.101
```

在测试阶段,开启服务后,修改下本地 dns 解析的服务器地址,在/etc/resolv.conf 文件中, 改为

```
@ @ @ @8263306112e5:/etc
search test.edu.cn
nameserver 172.18.0.101
#nameserver 127.0.0.11
options ndots:0
~
```

### 能够正常解析结果

```
[root@8263306112e5 etc]# service named start
Starting named:
[root@8263306112e5 etc]# dig www.test.edu.cn
                                                                        [ OK ]
; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.68.rc1.el6_10.1 <<>> www.test.edu.cn
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38512
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1</pre>
;; QUESTION SECTION:
';www.test.edu.cn.
                                        TN
                                                 Α
 ; ANSWER SECTION:
                              86400
                                                           172.18.0.101
ww.test.edu.cn.
                                       IN
                                                 Α
 ; AUTHORITY SECTION:
 :est.edu.cn.
                             86400
                                       IN
                                                 NS
                                                           dns.test.edu.cn.
 ; ADDITIONAL SECTION:
                                                           172.18.0.101
Ins.test.edu.cn.
                             86400
                                                 Α
                                       IN
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.18.0.101#53(172.18.0.101)
;; WHEN: Fri May 10 04:01:26 2019
;; MSG SIZE rcvd: 83
[root@8263306112e5 etc]#
```

## 3.ftp 服务器的配置

ftp 服务器首先下载依赖

yum install -y vsftpd

下载好了后其实就可以正常进行连接了,这里创建个账号和对应文件夹进行 ftp 连接使用 useradd -d /var/ftp/ftp ftptest

给该账号设置密码

```
root@8263306112e5 etc]# passwd ftptest
Changing password for user ftptest.
New password:
BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word
BAD PASSWORD: is too simple
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@8263306112e5 etc]#
```

重启服务器后,用宿主机去连接 在客户端连接请求后的结果

```
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild# sftp ftptest@172.18.0.101
ftptest@172.18.0.101's password:
Connected to 172.18.0.101.
sftp> ls
1.txt
sftp>
```

# 在服务器上对应文件位置

```
[root@8263306112e5 etc]# cd /var/ftp/
[root@8263306112e5 ftp]# ls

ftp pub
[root@8263306112e5 ftp]# cd ftp/
[root@8263306112e5 ftp]# ls

1.txt
[root@8263306112e5 ftp]# pwd
/var/ftp/ftp
[root@8263306112e5 ftp]# |
```

#### 把 1.txt 下载下来

```
sftp>
sftp>
sftp>
sftp>
get 1.txt /root/Desktop/
Fetching /var/ftp/ftp/1.txt to /root/Desktop/1.txt
/var/ftp/ftp/1.txt
100% 10 0.0KB/s 00:00
sftp>
```

hello ftp

# 上传个 2.txt 在宿主机的位置

```
root@ubuntu:~# ls
2.txt Documents Music Public Videos
posktop Downloads Pictures Templates
proot@ubuntu:~# vim 2.txt
root@ubuntu:~# vim 2.txt
proot@ubuntu:~#
```

### 文件内容

上传命令如下

```
sftp> put /root/2.txt
Uploading /root/2.txt to /var/ftp/ftp/2.txt
/root/2.txt 100% 17 0.0KB/s 00:00
sftp>
```

在服务器上打开目标,成功的上传了

最后 Docker 一键部署文件如下

项目文件夹下有 named 和 yum.repos.d 和 src 文件夹

分别对应的作用是写入 dns 解析规则,修改 yum 的镜像源为阿里镜像,上传 web 服务器的 三个跳转页面文件

```
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild# ls
Dockerfile named README.md src start.sh yum.repos.d
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild# vim Dockerfile
root@ubuntu:~/Desktop/networkbuild#
```

部署方式,进入 networkbuild 这个文件夹下

docker pull nickistre/centos-lamp

docker build -t sijidou:networkbuild .(后面有个点!,表示 Dockerfile 文件路径是当前目录) 启动容器

./start.sh

进入容器

docker exec -it build2 bash

进去后 shell 就会不一样,因为 ftp 账号设置的时候有设置密码,在 dockerfile 中没有写密码的设置所以要进去手动设置

passwd ftptest

然后会提示输入密码

有时候服务器没有启动,可以进入容器手动启动下

service named start

至于配置过程中没有写防火墙的关闭和开启, 因为继承的基础镜像中貌似默认端口全部对外 开放 最后的最后,我把源码丢到 github 上了: https://github.com/SiJiDo/simple\_network\_build