
- · Select Input (选择输入) 点这里选择你想要处理的文件
- · Select Output (选择输出) 点这里选择处理后文件的输出 路径

在这里,你可以选择不同的AI算法模型来处理音频。有四个选项:

- · VR Architecture 这些模型使用幅度谱图进行信源分离
- · MDX-Net 这些模型使用混合频谱/波形进行源分 ®
- · Demcs v3 这些模型使用混合频谱/波形进行源分 率
- ·Ensemble Mode(合奏模式) 在这里,你可以从多个算法模型中 获得最佳结果。





所提供的每个模型都经过微调、参数略有不同

以下几个模型是开箱即用的:

· 1_HP-UVR.pth 这是一个针对器乐(伴奉)的模型

· 2 HP-UVR.pth

这是 1 HP-UVR.pth 模型的一个微调版

· 3_HP-Vocal-UVR.pth

这个模型强化了人声的提取。人声干会很干净,但伴奏的 声音可能会很混浊

· 4 HP-Vocal-UVR.pth

这个模型也强化了人声的提取,比前一个模型更激进

· 5_HP-Karokee-UVR.pth

这个模型在去除主要人声的同时保留了背景的人声

以下几个模型需要额外下载:

· 6_HP-Karaoke-UVR.pth

这个模型在保留背景人声的同时去掉了主要人。

· 7_HP2-UVR.pth

这是一个使用更多数据和新参数训练的强大的器乐模型

· 8_HP2-UVR.pth

这是一个强大的器乐模型

· 9_HP2-UVR.pth

这是 8_HP2-UVR.pth 模型的一个微调版

Window Size	Aggression Setting
512 ~	10 ~
GPU Conversion	ΠΑ
GPU Conversion Save Vocals Only	ΠΑ Post-Process

下拉菜单

· Windows Size(窗口大小)

Windows Size 越小,效果就越好。然而,较小的 Windows Size 意味着越长的转换时间和越大的资源占用以下是可选择的 Windows Size 的值:

1024 - 低转换质量,最短的转换时间,低资源使用率

512 - 平均转换质量,平均转换时间,正常资源使用率

320 - 较好的转换质量,较长的转换时间,较高的资源使用率

· Aggression Setting (力度设置)

这个选项允许你设置去除声音的力度

范围是0-100

值越大, 就会进行越深度的提取

器乐和人声模型的默认值是10

数值超过10会导致非人声模型的乐器声变得浑浊

复选框

· GPU Conversion (GPU 转换)

勾选此选项可以使用 GPU 来处理

注意: 如果你没有一个兼容 Cuda 的 GPU, 这个选项将无法正常运行

最好使用英伟达的 GPU

注意: CPU 的转换速度要比通过 GPU 处理的慢得多

· Save Vocals Only(只保存人声)

允许用户只保存人声部分

· Save Instrumental Only(只保存器乐声)

允许用户只保存伴奏部分

· TTA

此选项执行Test-Time-Augmentation(测试时间增强),以提高分离质量

注意: 勾选此选项将增加转换的时间

· Post-process (后处理)

此选项也许能在人声输出中,识别出残留的乐器声。所以此选项可以改善某些歌曲的分离效果

注意: 选择此选项可能会对转换过程产生不利影响, 这取决于音频的情况

· Model Test Mode(模型测试模式)

此选项使用户更容易测试不同模型和模型组合的结果,因为它避免了用户了在,通过多个模型处理同一曲目时,手动改变文件名和 创建新文件夹的麻烦

伴奏和人声输出的文件名将包含所选模型的名称



有五个模型可供选择

所提供的每个模型,都是在稍微不同的参数,上进行 微调的。不过带编号的模型,是按照 Al Crowds 官方 测试集的 SDR 得分顺序排列的。

· UVR-MDX-NET Main

这是最强的模型, 但占用的电脑资源也最多

· UVR-MDX-NET 1

这个模型的 SDR 得分为 9.703

- · UVR-MDX-NET 2
- 这个模型的 SDR 得分为 9.682
- · UVR-MDX-NET 3 这个模型的 SDR 得分为 9.662
- · UVR-MDX-NET Karaoke

这个模型删除了主要的人声,而保留了背景人声

Noise Reduction	Chunks
3 ~	Auto ~
GPU Conversion	Demucs Model
Save Vocals Only Save Instrumental Onl	Save Noisey Output y Model Test Mode

下拉菜单

· Chunks (块)

这个选项允许用户减少(或增加)RAM 或 V-RAM 的使用

较小的块大小使用更少的 RAM 或 V-RAM,但也可能增加处理时间 较大的块大小使用更多的 RAM 或 V-RAM,但也可以减少处理时间 选择 "Auto" 会根据你的系统有多少 RAM 或 V-RAM 来计算一个合适的块大小

选择 "Full" 将把音频作为一个完整的块来处理

"Full" 选项只推荐给那些电脑性能比较强的人默认选择是 "Auto"

· Noise Reduction (降噪)

这个选项将减少或消除由模型产生的任何噪音

灵敏度的设置区间为 0-10

默认设置为3

选择 "None" 将完全关闭降噪

复选框

· GPU Conversion (GPU 转换)

勾选此选项可以使用 GPU 来处理

注意:如果你没有一个兼容 Cuda 的 GPU,这个选项将无法正常运行

最好使用英伟达的 GPU

注意: CPU 的转换速度要比通过 GPU 处理的慢得多

· Save Vocals Only(只保存人声)

允许用户只保存人声部分

· Save Instrumental Only (只保存器乐声)

允许用户只保存伴奏部分

· Demucs Model (Demucs模型)

在 MDX-Net 模型之外,通过标准的Demucs模型处理音频,以提升分离效果 该选项会占用更多的电脑资源,并增加处理时间

· Model Test Mode(模型测试模式)

这个选项使用户更容易测试不同模型的结果,因为在通过多个模型处理同一音频时,可以省去手动改变文件名的麻烦。 <u>(详见"User Ensemble"选</u>项卡)

伴奏和人声输出的文件名将包含所选模型的名称

· Save Noisy Output(保存噪音输出)

允许用户在不应用降噪的情况下保存额外的噪音文件





以下模型开箱即用

・2音轨模型

UVR_Demucs_Model_1 - 这个模型是在 UVR 数据集上训练出来的。它只能够提取2个音轨,"Vocals (人声)"或"Other(其它)",当选择这个模型时,"Other"被保存为"Instrumental"

UVR_Demucs_Model_2 - 这个模型也是在 UVR 数据集上训练出来的。它只能够提取2个音轨,"Vocals (人声)"或"Other(其它)",当选择这个模型时,"Other"被保存为"Instrumental"

UVR_Demucs_Model_Bag - 此项选择将模型 "VR_Demucs_Model_1" 和 "VR_De-mucs_Model_1" 打包在一起运行

· 4音轨模型

mdx_extra - 这是一个强大的4音轨模型,最初 由adefossez 和 Demucs 团队训练

mdx_extra_q - 这是由 adefossez 和 Demucs 团队最初训练的量化4音轨模型,占用的资源较少

下拉菜单

· Choose Stem(s) (选择音轨)

在这里,你可以选择使用选定的模型提取哪个音轨

音轨的选择

所有音轨 - 保存模型能够提取的所有音轨

人声 - 只提取人声音轨

其他 - 只提取其它音轨

贝斯 - 只提取贝斯音轨

鼓 - 只提取鼓的音轨

· Segments(分块)

这个选项允许用户减少(或增加)RAM 或 V-RAM 的使用。

较小的块大小使用更少的 RAM 或 V-RAM,但也可能增加处理时间较大的块大小使用更多的 RAM 或 V-RAM,但也可以减少处理时间

· Shifts (偏移)

使用输入的随机移位执行多次预测并将它们平均。移位次数越多,预测所需的时间越长。除非你有 GPU,否则不推荐启用此选 项

· Overlaps (重叠)

这个选项控制预测窗口之间的重叠量(对于 Demucs 模型来说,一个窗口是10秒)

复选框

· GPU Conversion (GPU 转换)

勾选此选项可以使用 GPU 来处理

注意:如果你没有一个兼容 Cuda 的 GPU,这个选项将无法正常运行

最好使用英伟达的 GPU

注意: CPU 的转换速度要比通过 GPU 处理的慢得多

· Stem Only (只保存音轨)

允许用户只保存所选的音轨

· Mix Without Stem Only(不含所选音轨的混合)

允许用户保存不包含所选音轨的混合音频文件

· Split Mode (分割模式)

使用 Demucs v3 模型的原始分块方法。选择它将自动禁用 "分块"。

其它信息

・添加额外的模型

你可以通过"设置"中的"Download Center"选项卡下载更多的模型,下载之后,应用程序将自动检测做下载的模型


・向下兼容

本程序也与 Demucs v1 和 v2 模型相兼容



该选项适用于以下合奏模式

- · Multi-Al Ensemble
- · Basic VR Ensemble
- · Basic MD Ensemble



此选项将保存合奏模式中每个模型的所 有单独的输出结果

当 "Save All Outputs"(保存所有输出)未被选中时,应用程序将自动删除合奏中每个模型产生的所有单独的输出结里

以下合奏模式是开箱即用的

· Muli-Al Ensemble

通过以下模型处理音频文件,并使用默认参数对输出进行合奏

UVR_MDXNET1

2 HP-UVR.pth

这个合奏模式是可以自定义的、你最多可以为这个合奏选择6个模型、详情见下文

· Basic VR Ensemble

通过以下模型处理音频文件, 并使用默认参数对输出进行合奏

1_HP-UVR.pth

2HP-UVR.pth

这个合奏模式是可以自定义的,你最多可以为这个合奏选择5个模型,详情见下文

· Basic MD Ensemble

通过以下模型处理音频文件,并使用默认参数对输出进行合奏

UVR MDXNET Main UVR_MDXNET_1

这个合奏模式是可以自定义的,你最多可以为这个合奏选择5个模型,详情见下文这个合奏模式只适用于 MDX-Net 和 Demucs 模型

· Manual Ensemble (手动合奏)

此选项允许用户从不同模型中选择输出方式,并进行手动合奏,详情见下文 参见 "Manual Ensemble Options"(手动合奏选项)选项卡,以了解更多关于此选项的信 息

自定义合奏

要自定义合奏,请点击设置按钮并选择 "Ensemble Customization Options"(合奏自定义选项)按钮(或者你也可以也可以点击 "Choose Ensemble"(选择合奏)标签进入自定义菜单)

在你继续之前,请注意以下几点:

对于编号为6-16的 VR 模型(VR Architecture)以及 V4 模型来说,它们都是需要你取手动下载的

合奏模式将通过多个模型处理音轨,并组 合生成的输出以实现更稳健的分离

所产生的文件将在输出时附加上合奏的名 称

<u>注意</u>:每个合奏模式都有特定的选项。请阅读旁边的章节,了解更多细节



以下内容将被附加到输出文件中: " User Ensembled (Max Spec).wav"

以 "Instrumentals (Min Spec) " 选项为例


1、选择由不同模型提取的伴奏

Manual Ensemble



2、开始处理

提取的所有人声数据



3. 在输出文件夹里就能找到输出的文件

名称	
☑ MDX_毛不易 - 借_(Instrumental).wav	
MDX_毛不易 - 借_(Instrumental)_Manual_Ensemble_(Min S	pec).wav
◎ MDX_毛不易 - 借_(Vocals).wav	
◎ VR_毛不易 - 借_(Instrumental).wav	
☑ VR_毛不易 - 借_(Vocals).wav	