

Voicon 操作マニュアル

第 1 章 はじめに

1.1 Voicon とは

Voicon は、ゲーム音声を日本語化するための支援ツールです。音声ファイルを読み込み、音声認識、翻訳、日本語音声の生成、出力までの作業を一連の流れで行うことができます。

音声認識には faster-whisper、日本語音声の生成には AivisSpeech を使用します。翻訳には AI 翻訳サービスを利用します。

DCS World で使用する場合は DCS Localizer と連携して使用できます。その他のゲームでは Voicon を単独で使します。

1.2 このマニュアルについて

本マニュアルでは、Voicon の基本的な使い方、プロファイルの設定、音声認識、翻訳、日本語音声の作成、読み替え辞書などについて説明します。

Voicon および関連ソフトウェアのインストール、翻訳サービスの利用登録、ライセンスの購入・登録については、「ゲーム音声日本語化支援ツール スターターガイド」を参照してください。

1.3 著作権・利用上の注意

Voicon で作成する日本語音声は、元のゲーム音声を音声認識し、その内容を日本語へ翻訳したうえで音声化したものです。日本語音声として新たに生成されたものであっても、元となったゲームの音声、台詞、文章等に関する著作権その他の権利が消滅したり、元の著作物と無関係なものになったりするわけではありません。

作成した日本語音声を第三者へ配布・公開することは、権利者の許諾や利用条件等によって認められている場合を除き、自由に行えるものではありません。配布・公開を行う際は、対象となるゲームやコンテンツの権利者が定める利用条件、ガイドライン、ライセンス等を確認してください。

また、作成した日本語音声を販売するなど、商用目的で自由に利用することはできません。商用利用について権利者から明示的な許諾を得ている場合などを除き、商用目的での利用は行わないでください。

Voicon の利用ライセンスは、Voicon で作成した日本語音声について、元となった著作物の権利者に代わって、第三者への配布、公開または商用利用を許諾するものではありません。また、SiegWorks は、利用者が Voicon で使用する音声、文章その他のコンテンツについて、必要な権利または許諾を有していることを保証するものではありません。

Voicon を使用して第三者の著作物その他のコンテンツを音声認識、翻訳、音声化、編集、複製、配布、公開その他の方法で利用する場合、その利用が適法であるか、また権利者の利用条件等に適合しているかについては、利用者自身の責任において確認してください。

利用者による Voicon の使用または作成した日本語音声等の利用に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争その他のトラブルが生じた場合、利用者自身の責任において対応するものとし、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

第 2 章 Voicon を使用する前に

2.1 必要なソフトウェア

Voicon は次のソフトウェアまたはサービスを使用します。

- faster-whisper : ゲーム音声の音声認識に使用します。
- AivisSpeech : 翻訳した日本語文章から日本語音声を作成するために使用します。
- 翻訳サービス : 音声認識した文章を日本語へ翻訳するために使用します。
- DCS Localizer : DCS World のミッションファイル (miz) を日本語化する場合に使用します。

各ソフトウェアの導入方法や翻訳サービスの利用登録については、スターターガイドを参照してください。

2.2 日本語化の基本的な流れ

- 1. 音声ファイルを読み込みます。
- 2. faster-whisper で音声を認識し、英語文章を取得します。
- 3. 翻訳サービスを使用して日本語へ翻訳します。
- 4. 必要に応じて翻訳結果を編集します。
- 5. AivisSpeech で日本語音声を作成します。
- 6. 作成した音声を確認し、ゲームで使用する音声ファイルとして出力します。

2.3 対応する音声ファイル


Voicon では、ゲームで使用される WAV、OGG、MP3 形式の音声ファイルを対象として日本語化作業を行います。

2.4 DCS World のミッション日本語化

DCS World のミッションファイルを日本語化する場合は、DCS Localizer から Voicon を起動します。

第3章 メイン画面



3.1 メイン画面



メイン画面では、作業に使用するプロフィールを選択や、作業パラメータの設定を行います。

3.2 メニュー

メニューから、Voicon の各種設定、ライセンス、更新確認、バージョン情報などを利用できます。



3.2.1 翻訳エンジン

翻訳に使用するサービスの API キーやモデルなどを設定し、接続テストを行います。接続テストが完了した翻訳エンジンは、メイン画面の［翻訳エンジン］で選択できるようになります。

翻訳エンジン（画面左側リスト）

使用する翻訳エンジンを選択します。

API キー/認証キー

該当サービスを利用するための API キーを入力します。

モデル

翻訳に使用する AI モデルを選択します。モデルによって翻訳品質、処理速度、API 利用料金などが異なります。料金についてはサイトで調べるか ChatGPT に質問して調べてください。

同時翻訳数

一括翻訳時に同時に処理する件数を設定します。値を大きくすると処理が速くなる場合がありますが、API の時間内利用制限に達しやすくなります。

接続テスト

設定した内容で翻訳サービスに接続のテストを実施します。接続に成功すると、メイン画面でサービスを選択できるようになります。

保存

設定した内容を保存して画面を閉じます。

3.2.2 翻訳ロール


翻訳ロールとは翻訳する文章の用途に応じて、AI への翻訳指示を切り替える機能です。適切な翻訳ロールを選択することで、文章の内容や場面に合った翻訳を行いやすくなります。

標準のシステムプロンプトでは以下のような内容を翻訳ロールとして指定しています。

以下のゲーム内ボイスラインを自然な日本語に翻訳してください。
要件：

- 日本語訳のみを返してください。
- 説明、注釈、引用符、その他の書式設定は追加しないでください。
- 直訳ではなく、簡潔で自然な日本語に翻訳してください。
- 元の意味、トーン、意図、緊迫感、感情を保持してください。
- 情報の省略、追加、推測はしないでください。
- 日本語で適切な表現がない限り、名前、製品名、専門用語、略語、型番はそのまま使用してください。

※DCS 用のロールプリセットは DCS Localizer から Voicon を起動した場合に選択可能となります。



新規追加

翻訳ロールを新規作成することができます。表示名、システムプロンプトを編集後に保存して下さい。

複製

既存の翻訳ロールを複製して編集作成することができます。

削除

選択したロールを削除します。

翻訳テスト

編集したシステムプロンプトを使ってテスト英文を翻訳し、翻訳結果を確認することができます。システムプロンプトの変更を保存する前の確認作業に利用できます。

3.2.3 出力音声品質プロファイル

生成音声をファイルへ出力する際に使用する音声品質プロファイルを設定します。

出力音声品質プロファイル

プロフィール一覧

標準

高品質

表示名

標準

OGG品質

5

0～10：大きいほど高音質

MP3品質

2

0～9：小さいほど高音質

FLAC圧縮レベル

5

0～12：大きいほど高圧縮・音質は変わりません

WAV形式

PCM 16bit

+ 新規追加


保存

削除

閉じる

3.2.4 音声パラメータ

音声生成で使用する音声パラメータを設定します。



新規保存

設定したパラメータの内容で新しいプリセットとして保存します。

削除

選択したプリセット削除します。

マイクボタン

サンプルテキストを入力し、設定したパラメータで音声の再生確認ができます。

※サンプル再生をするには AivisSpeech が起動している必要があります。

※DCS プリセットは DCS Localizer から起動したときのみ表示されます。

3.2.5 ライセンス

ライセンスの登録状態を確認、ライセンス登録などの操作を行います。

Voicon ライセンス

登録済みライセンス

エディション

DCS Localizer バンドル

登録者名

SiegWorks

登録メールアドレス

siegworkssupport@gmail.com

有効期限

2026/09/08 23:59:59

ライセンス登録

メールアドレス

siegworkssupport@gmail.com

ライセンスコード

VCN-FMLC-QQ06-KXBS-TMFB

オンライン認証

ライセンス購入

Voicon 単独ライセンス
30日ライセンス：_____

DCS Localizer+Voicon バンドル
30日ライセンス：_____

① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。

② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。

③ DCSミッションファイルを編集する場合は、DCS Localizer/バンドルを購入してください。

このPCの登録を解除

閉じる

オンライン認証

入力したメールアドレス、ライセンスコードでオンライン認証を行います。

ライセンス購入ボタン

ライセンスを購入する WEB ページを表示します。購入するとライセンスコードが表示されます。

この PC の登録を解除

1 ライセンスで 1 台限り有効です。PC の買い替えやハードウェア構成を変更する場合は事前に PC の登録を解除し、変更後の PC から再度オンライン認証を行って登録してください。

3.2.6 更新を確認


Voicon の更新情報を確認します。新しいバージョンが利用可能な場合は、案内に従ってダウンロードページを開くことができます。

3.2.7 バージョン情報

現在使用している Voicon のバージョン情報を表示します。

3.3 プロファイル

プロファイルは、ゲームや日本語化対象ごとの作業設定を保存するための単位です。音声ソースフォルダ、出力先ベースフォルダ、翻訳・音声生成に関する設定などがプロファイルごとに保存されます。





プロファイルの選択

コンボボックスから作業対象を選択します。選択すると、そのプロファイルに保存されている設定がメイン画面へ読み込まれます。

追加

プロファイル名を入力して OK ボタンを押すと、新しいプロファイルが作成されます。






削除

削除するプロファイルを選択して「削除」を押します。確認画面で削除を実行すると、選択したプロファイルが削除されます。

※DCS Localizer からミッションを指定して Voicon を起動した場合は、選択ミッションに対応するプロファイルが自動的に選択されます。この状態では、プロファイル選択の変更、追加、削除はできません。

3.4 プロファイルの設定

プロファイル設定には、選択中のプロファイルで使用する各種設定が表示されます。設定内容はプロファイルごとに保存されます。



音声ソースフォルダ

日本語化する元音声ファイルが保存されているフォルダを指定します。（初期化実行後は変更不可）

出力先ベースフォルダ

作成した日本語音声の出力先となるベースフォルダを指定します。（初期化実行後は変更不可）

翻訳エンジン

翻訳に使用する翻訳エンジンを選択します。設定画面で接続テストが完了している翻訳エンジンが選択対象として表示されます。

翻訳ロール

翻訳時に使用する翻訳ロールを選択します。翻訳ロールは、文章の用途や作品に応じた指示を AI 翻訳へ与えるための設定です。一部の翻訳エンジンでは翻訳ロールを使用できません。

音声生成エンジン

日本語音声の生成に使用する音声生成エンジンです。現在は AvisSpeech 以外の選択肢はありません。

音声解析レベル

faster-whisper による音声認識の解析レベルを [高速] [標準] [高精度] から選択します。処理速度と認識精度のバランスに応じて選択してください。

出力音声品質

生成した日本語音声ファイルを出力する際に使用する出力音声品質プロファイルを選択します。

翻訳読み替え辞書

翻訳時に使用する読み替え辞書を選択します。[編集]を押すと、選択している読み替え辞書の編集画面を開きます。

3.5 操作ボタン

初期化

指定した音声ソースフォルダをスキャンし、日本語化作業に使用する編集ワークデータを作成します。初期化するには[音声ソースフォルダ]と[出力先ベースフォルダ]を指定する必要があります。

編集

翻訳編集画面を開きます。音声認識、翻訳、日本語文章の編集、音声作成などの作業は翻訳編集画面で行います。

出力フォルダ

選択中のプロファイルで使用している出力先フォルダをエクスプローラーで開きます。作成した日本語音声ファイルを確認する場合などに使用します。


元音声再スキャン

音声ソースフォルダを再スキャンし、元音声ファイルの追加・変更・削除などの変更を管理データへ反映します。音声ファイルに変更が入っている場合、作成済みのデータ（音声認識、翻訳、音声生成の結果）は再作成が必要なため、自動的に削除されます。

※Mod を適用している状態で本コマンドを実行すると、作成済みのデータが削除されますのでご注意ください。

第 4 章 翻訳編集画面

4.1 音声ファイル一覧表示部



翻訳編集画面では、音声ファイルごとに音声認識結果や日本語訳を確認・編集し、使用する音声モデルや音声パラメータを設定して、日本語音声を作成します。また、**音声パラメータ**を変更することで、声質や話し方を調整することもできます。

音声ファイル一覧表示部

一覧には、各音声ファイルの英語文章、日本語文章、作成状態、音声パラメータなど、作業に必要な情報が表示されます。

列名	内容
英音	ボタンを押すと英語音声ファイルを再生します。
文起	ボタンを押すと英語音声ファイルの文字起こし（英語テキスト化）を実施します。
確度	音声認識結果がどの程度確からしいかを示す 目安情報 です。値が低い場合は、正しく文字起こしされていない可能性があります。
英語	文字起こしした英語テキストを表示します。ダブルクリックで編集できます。
翻訳	ボタンを押すと翻訳を実施します。
日本語	翻訳した日本語テキストを表示します。ダブルクリックで編集できます。
日音	ボタンを押すと生成した日本語音声ファイルを再生します。
生成	ボタンを押すと日本語音声ファイルを生成します。音声モデル列、音声パラメータ列で表示された設定が使用されます。列に表示されていない場合、表の上にあるデフォルト設定が使用されます。
音声モデル	音声を生成するための音声モデルを表示します。
音声パラメータ	音声を生成するための音声パラメータを表示します。

4.2 音声モデル・音声パラメータの選択

フォルダ名	ファイル名	英音	文種	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
110nVDEFAULT	0-02.wav	▶	編集		Welcome to Georgia, sir. I've been asked to accompany you on a familiarization flight of the AOR. Here at	▶	ジョージアへようこそ、サー。担当責任地域の慣熟飛行に同行するよう頼まれております。ここウツジニ基地では、第492スト	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-03.wav	▶	★★		Biyou is the city of Rustavi, southwest of the capital, and we'll keep heading west.	▶	Biyouは首都の西西南にあるルスタヴィ市で、我々はヘディングの西側を維持する。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-04.wav	▶	★★★		Off your right wing, a slow-going air base. They used to build frog puts down there, but now the 52nd	▶	右翼側に見えるのは、のんびりとした空軍基地だ。かつてあそこではフロッグフットが駐留していたが、現在は第52戦闘航空	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-05.wav	▶	★★★★		We're now over Tbilisi proper in the focus of our defensive operations here in Georgia.	▶	ここジョージアにおける我々の防衛作戦のフォーカスにおいて、現在トビリシの上空に位置しています。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-06.wav	▶	★★★★★		Below us is Caspi, and this will serve as a common navigation point for us.	▶	眼下に見えるのがカスピです。これを我々の共通のナビゲーションポイントとします。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-07.wav	▶	★★★★★		Here we have Gori, which is the largest city south of the FIBA. This will also be a good navigation point for	▶	ここがゴリだ。FIBAの南側に最大の都市で、鉄道の良い目印になる。FIBAは我々の北北西、約85キロ離れている。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-08.wav	▶	★★★★★		We've now reached the western extent of our flight, that is marked by the city of Kashin below us. We'll	▶	現在、我々のフライトの西端に到達しました。眼下に見えるカシリの街が目印です。これよりFIBAの後方を北東へ引き返し	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-09.wav	▶	★★★		Below us is the western group of Georgian forces. The Russians are just north, so be careful not to stray	▶	我々の眼下にジョージア軍の西側部隊がいる。ロシア軍はそ	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-10.wav	▶	編集		Overall, the eastern group of Georgian forces, they are mostly composed of older T-72s and BMP-2s, no	▶	全体としてジョージア（グルジア）軍東部部隊は、主に旧式	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト
110nVDEFAULT	0-11.wav	▶	編集		Our base at Vaziani is in sight. Go ahead and contact ATC and land. Nice flying with you, sir.	▶	ウツジニの基地が確認できます。コンタクト・エアー・ディジーして着陸してください。一緒に飛んで良かったです、サー。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	デフォルト

[音声モデル選択]ボタンを押すと音声モデルの一覧が表示されます。


- ☐ コハク / あまあま
- ☐ コハク / せつなめ
- ☐ コハク / ねむたい
- ☐ コハク / ノーマル
- ☐ にせ / ノーマル
- ☐ まお / あまあま
- ☐ まお / おちつき
- ☐ まお / からがい
- ☐ まお / せつなめ
- ☐ まお / ノーマル
- ☐ まお / ふつ
- ☐ 阿井田 茂 / Calm
- ☐ 阿井田 茂 / Far
- ☐ 阿井田 茂 / Heavy
- ☐ 阿井田 茂 / Mid

作成する音声モデルを選択します。一括処理（[作成開始]ボタン）実行時は、選択された全ての音声モデルについて、日本語音声ファイルを生成します。

ボタン右隣のコンボボックスはデフォルトパラメータの設定です。音声モデル列が空欄の状態でも🎵ボタンを押して生成した場合はデフォルトパラメータを使用して、音声ファイルを生成します。

※🎵ボタンクリック時は表示された音声モデル、音声パラメータで1ファイルだけ生成します。一括処理時は選択した全ての音声モデルについて、音声ファイルを生成します。

[音声パラメータ]ボタンを押した場合は音声パラメータ設定画面を表示します(3.2.5 音声パラメータ参照)。




音声パラメータボタンの右隣りのコンボボックスはデフォルトパラメータの設定です。音声パラメータ列が空欄の状態では🎵ボタンを押して生成した場合はデフォルトパラメータを使用して、音声ファイルを生成します。

※🎵ボタンクリック時は表示された音声モデル、音声パラメータで1ファイルだけ生成します。一括処理時は選択した全ての音声モデルについて、音声ファイルを生成します。

4.3 一括作成処理

[作成開始]ボタンを押すと一括作成処理を開始します。処理を中断する場合は[停止]ボタンを押して下さい。



4.4 読み替え辞書編集

翻訳編集

検索
 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター
 フォルダ名: ☐ 正規表現 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索
 英語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索
 日本語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索
 その他: ☐ 作成が未完了 ☐ 再翻訳が必要 確度: 未選択
 エラー: ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

表示件数 108 / 108 音声モデル選択 阿井田 茂 / ノーマル 音声パラメータ DCS無縁 (おすすめ)

フォルダ名	ファイル名	英語	文法	確度	英語	翻訳	日本語	日英	生成	音声モデル	音声パラメータ
I10nWDEFAULT	Airboss1 325.ogg	▶	📄	★★★	On the flight deck, air crews are manning up for the 0840 launch, the temperature is 73 degrees,	📄	フライト甲板上、搭乗員は0840のローンチに向けて搭乗を開始せよ。気温73度、高度計設定29.9。不要人員はフ	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
I10nWDEFAULT	Blade 01 On Station 5s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1 at Angel's 12 on station. Any words?	📄	ストライク。こちらレイヴン1-1、エンジェルズ 12にてオンステーション。指示はあるか？	▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 02 Raven 1-1 2s.ogg	▶	📄	★★★	Raven 1-1	📄	Raven 1-1	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
I10nWDEFAULT	Blade 03 Skunk 5s.ogg	▶	📄	★★★	This is Raven 11, Skunk 308 for 10 miles.	📄	こちらレイヴン11、10マイルヘスカンク 308。	▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 04 Wait One Strike 2s.ogg	▶	📄	★	once, Rick.	📄	1回だ、リック。	▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 05 Octopus 6s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1. Mark on top, Octopus.	📄		▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 06 approximately 5s.ogg	▶	📄	★★★	Approximately 1-2-7 at 20 knots.	📄		▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 07 Raven 1 3s.ogg	▶	📄	★★★	Raven 1-4, copy.	📄		▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 09 mud 4s.ogg	▶	📄	★★★	This is Raven One, Mudhawk.	📄		▶	🎵		
I10nWDEFAULT	Blade 10 Tally 4 Windmills 10s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 11, tally a group of 4 windmills, 2 miles east from my position, heading 015, speed 20	📄		▶	🎵		

処理件数 3 / 108 文字起こし 11 / 108 翻訳 5 / 10 音声生成 1 / 4 優先待ち エラー 0

状態:

1件の音声ファイルを生成しました。

読み替え辞書は、翻訳時に特定の単語や表記を、あらかじめ指定した日本語表記へ置き換えるための機能です。英数字や略号などをそのまま音声合成へ渡した場合に発生しやすい誤読や不自然な読み上げを抑え、聞き取りやすい日本語音声を作成するために使用します。

※DCSLocalizer 連携の場合は DCS でゲーム内に登場すると考えられる航空機、兵器、部隊、軍事・航空用語など、約 3,500 語を登録した読み替え辞書を利用できます。

読み替え辞書編集

辞書

辞書 DCS World

追加...

削除

検索

☐ 正規表現

☒ あいまい検索

前へ

次へ

☒ 置換前

☒ 置換後

☒ 補足

フィルター

カテゴリ すべて

置換前

☐ 正規表現

☒ あいまい検索

置換後

☐ 正規表現

☒ あいまい検索

適用

解除

クリア

カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現	補足
航空機	F-14A	エフジョウヨンエー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期型。
航空機	F-14A Early	エフジョウヨンエー アーリー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期仕様。
航空機	F-14A Export	エフジョウヨンエー エクスポート			イラン向け輸出仕様のF-14A「Tomcat」。
航空機	F-14A-135-GR	エフジョウヨンエーイチサンゴジアール			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14A「Tomcat」の生産型。
航空機	F-14B	エフジョウボンビー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の改良型。
航空機	F-14B(U)	エフジョウボンビーユー			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14B「Tomcat」の更新型。
航空機	F-15	エフジョウゴ			アメリカ製戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15C	エフジョウゴシー			アメリカ空軍制空戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15E	エフジョウゴイー			アメリカ空軍戦闘爆撃機「Strike Eagle」。

行追加

行複製

行削除

ソート順リセット

保存

戻る

[行追加]

新規レコードを追加します。

[行複製]

選択レコードをコピーして新しいレコードを作成します。

[行削除]

選択レコードを削除します。

[ソート順リセット]

一覧表示部はカラムをマウスクリックすることでソート順を変更できます。このボタンにより、ソート順を初期状態（カテゴリ・置換前で昇順ソート）に戻します。

[完全一致]、[正規表現]の列で置換条件を設定します。

	カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現	補足
	NATOコードネーム	May	メイ	×		II-38対潜哨戒機のNATOコードネーム。
	コールサイン	Arco	アルコ	○		
	コールサイン	Assistant	アシスタント			

[完全一致]に○を付けた場合、置換前の文字列が他の英数字の一部ではなく、**独立した語として一致した場合のみ置換**します。「F/A-18」が完全一致で定義されている場合、以下のようになります。

置換有無	対象文字列	補足
置換する	F/A-18	独立した表記として一致
置換する	the F/A-18 aircraft	前後が英数字ではないため一致
置換する	F/A-18.	前後が英数字ではないため一致
置換する	FA 18	[-/_]は無視するため一致
置換しない	F/A-18E	直後に英字(E)が続くため不一致

※辞書に「F/A-18」と「F/A-18E」の両方が登録されている場合、文字数の多いほうから置換判定が行われます。

[完全一致]、[正規表現]のどちらも空欄である場合は、文字列一致で置換が行われますが、[-/_]は無視して判定します。

[完全一致]、[正規表現]のどちらかに「×」を付けた場合、その単語の読み替えは行われません。

< 捕捉 >

上図) 「May」は、「～かもしれない」などの意味を表す助動詞として使用されることがあるため、読み替え対象から除外するために×を付けています。登録した辞書単語により翻訳結果がおかしくなる場合は、該当ワードに対して×を付与してください。

[正規表現]に○を付与した場合は正規表現で一致した場合に文字列置換を行います。

	カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現
	年月日	¥bMarch¥s+(((?:0?[1-9] 1¥d 2[0-9]))¥s*¥s*(¥d(4))¥b	\$2年3月\$1日		○
	年月日	¥bApril¥s+(((?:0?[1-9] 1¥d 2[0-9]))¥s*¥s*(¥d(4))¥b	\$2年4月\$1日		○
	年月日	¥bMay¥s+(((?:0?[1-9] 1¥d 2[0-9]))¥s*¥s*(¥d(4))¥b	\$2年5月\$1日		○

上図は「March 11, 2026」のような英語表記の日付を日本語表記「2026年3月11日」に置換します。

\$1、\$2 などを使用すると、正規表現で取得した文字列の一部を置換後の文字列に利用できます。

※正規表現の使い方については、解説サイトなどを参照してください。

4.5 再翻訳対象抽出

読み替え辞書を編集・保存すると、翻訳済みのレコードに再翻訳が必要となる場合があります。[再翻訳対象抽出] ボタンを押すと、再翻訳が必要なレコードを抽出して再翻訳予約を設定し、対象レコードのみを一覧表示します。

The screenshot shows the '翻訳編集' (Translation Edit) window. At the bottom, the '再翻訳対象抽出' button is highlighted with a red dashed box and a large orange arrow pointing downwards. The table below shows a list of records with their status and retranslation requirements.

表示件数	108 / 108									
ファイル名	高音	文種	種別	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
110nVDEFAULT	Airboss1 32S .ogg	▶	📄	★★★	On the flight deck, air crews are manning up for the 0840 launch, the temperature is 73 degrees, Strike. Raven 1-1 at Angel's 12 on station. Any words?	フライト甲板上、搭乗員は0840のローンチに向けて搭乗を開始せよ。気温73度、高度計設定は20ノット。搭乗員はフ	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 01 On Station 5s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1 at Angel's 12 on station. Any words?	ストライク、こちらレイクワン1-1、エンジンエス 12にてオンステーション。指示はあるか？	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 02 Raven 1-1 2s.ogg	▶	📄	★★★	Raven 1-1	Raven 1-1	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 03 Skunk 5s.ogg	▶	📄	★★★	This is Raven 11, Skunk 308 for 10 miles.	こちらレイク11、10マイルハスカンク 308。	▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 04 Wait One Strike 2s.ogg	▶	📄	★	once, Rick.	1回だ、リック。	▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 05 Octopus 6s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1. Mark on top. Octopus.		▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 06 approximately 5s.ogg	▶	📄	★★★	Approximately 1-2-7 at 20 knots.		▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 07 Raven 1 3s.ogg	▶	📄	★★★	Raven 1-4 copy.		▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 09 mud 4s.ogg	▶	📄	★★★	This is Raven One, Mudhawk.		▶	🎵		
110nVDEFAULT	Blade 10 Tally 4 Windmills 10s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 11, tally a group of 4 windmills, 2 miles east from my position, heading 015, speed 20		▶	🎵		

The screenshot shows the '翻訳編集' (Translation Edit) window. The '再翻訳予約' button is highlighted with a red dashed box. A large orange arrow points from the '再翻訳対象抽出' button in the previous screenshot to this button. The table below shows a list of records with their status and retranslation requirements.

表示件数	5 / 108									
ファイル名	高音	文種	種別	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
110nVDEFAULT	Blade 01 On Station 5s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1 at Angel's 12 on station. Any words?	ストライク、こちらレイクワン1-1、エンジンエス 12にてオンステーション。指示はあるか？	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 02 Raven 1-1 2s.ogg	▶	📄	★★★	Raven 1-1	Raven 1-1	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 03 Skunk 5s.ogg	▶	📄	★★★	This is Raven 11, Skunk 308 for 10 miles.	こちらレイク11、10マイルハスカンク 308。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 05 Octopus 6s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 1-1. Mark on top. Octopus.	ストライク、レイクワン1-1、マークオントップ、オクトパス。	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS無縁 (おすすめ)
110nVDEFAULT	Blade 10 Tally 4 Windmills 10s.ogg	▶	📄	★★★	Strike. Raven 11, tally a group of 4 windmills, 2 miles east from my position, heading 015, speed 20 knots.	ストライク、レイクワン11、タリー風車4基のグループ、現在位置から東へ2マイル、ヘディング015、速度20ノット。	▶	🎵		

再翻訳予約が設定される。

4.6 非翻訳設定

翻訳したくない文字列を定義します。

非翻訳設定

チェックマークを付与したルールは現在のプロフィールで有効になります。条件に一致した英語は翻訳せず、日本語側へそのままコピーします。

内容説明	正規表現
☒ 数字・カンマ・ピリオドのみ (例: 14,000.)	^%d[%d,]*\$

ルール編集

内容説明

正規表現

+ 新規登録

✓ 適用

✕ 削除

💾 保存して閉じる

✕ 閉じる

音声認識結果の英文が数値のみだった場合のように翻訳する必要がない場合、英語列の内容を日本語列にコピーすることができます。判定条件は正規表現で登録します。

[新規登録]

新しいレコードを追加します。


[適用]

編集した内容を上部リストに反映します。

[削除]

上部リストで選択したレコードを削除します。


4.7 右クリックメニュー①



フォルダ名から日本語の列までの間で右クリックした場合、上図のメニューが表示されます。

[AI アシスタント(英語チェック)]

翻訳した日本語が不自然である場合、元音声の文字起こし（英語テキスト化）が正しくできていない可能性があります。本機能を使用すると、AI が内容を推測して、修正案を提示してくれます。



[推測○を採用]のボタンを押すと、英語と日本語をそれぞれの列にコピーすることができます。

[英語を日本語にコピー]

選択レコードの英語列の内容を日本語列にコピーします。

[ファイル名を英語にコピー]

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語
departure¥End	6.ogg	▶		編集	6
departure¥End	7.ogg	▶		編集	7

選択レコードのファイル名から拡張子の除いた文字列を英語列にコピーします。

[選択セルをクリア]

選択範囲内にある、英語と日本語のセルの内容をクリアします。

[音声再生成予約]

選択レコードについて、音声の再生成を予約します。[作成開始]ボタンで一括作成されます。

[読み替え辞書無しで翻訳]

選択レコードについて読み替え辞書を使用せずに翻訳します。読み替え辞書の影響により翻訳ができない場合は本機能を試してください。

[再翻訳待ち解除]

再翻訳待ち（日本語列が黄色）になっているレコードについて、再翻訳が不要である場合は、こちらで処理予約を解除できます。

[読み替え辞書へ登録]

選択したレコードの内容で読み替え辞書に登録することができます。

※基本的に単語での登録を実施してください。

4.8 右クリックメニュー②

The screenshot shows the '翻訳編集' (Translation Editing) window. At the top, there are search filters for file names, languages, and other options. Below this is a table with columns: フォルダ名, ファイル名, 英音, 文種, 確度, 英語, 翻訳, 日本語, 日音, 生成, 音声モデル, and 音声パラメータ. The table contains two rows of data. A right-click context menu is open over the '音声パラメータ' column of the second row. The menu options are: 全ての音声モデルを再生成 (Regenerate all voice models), 音声再生成予約 (Voice regeneration reservation), 音声モデル置換 (Voice model replacement), <音声モデル> (Voice model), 阿井田 茂 / ノーマル (Arita Shige / Normal), 澤原 玄二郎 / ノーマル (Sawahara Genjiro / Normal), <音声パラメータ> (Voice parameters), デフォルト (Default), ナレーション (標準) (Narration (Standard)), ナレーション (感情豊か) (Narration (Emotionally rich)), ナレーション (落ち着き) (Narration (Calm)), DCS無線 (おすすめ) (DCS Wireless (Recommended)), DCS無線 (冷静・落ち着き) (DCS Wireless (Calm/Calm)), and DCS無線 (緊迫感) (DCS Wireless (Tension)).

右クリックメニューの内容:

- 全ての音声モデルを再生成
- 音声再生成予約
- 音声モデル置換
- <音声モデル>
- 阿井田 茂 / ノーマル
- 澤原 玄二郎 / ノーマル
- <音声パラメータ>
- デフォルト
- ナレーション (標準)
- ナレーション (感情豊か)
- ナレーション (落ち着き)
- DCS無線 (おすすめ)
- DCS無線 (冷静・落ち着き)
- DCS無線 (緊迫感)

[日音]列から[音声パラメータ]列までの間で右クリックした場合、上図のメニューが表示されます。

[全ての音声モデルを再生成]

[音声モデル選択]画面で選択した全ての音声モデルについて、音声生成を実行します。

[音声再生成予約]

選択レコードについて、音声の再生成を予約します。[作成開始]ボタンで一括作成されます。

[音声モデル置換]

音声モデルを一括で置換することができます。

The '音声モデル置換' (Voice Model Replacement) dialog box has two dropdown menus. The first, labeled '置換元' (Replace from), is set to '阿井田 茂 / ノーマル' (Arita Shige / Normal). The second, labeled '置換先' (Replace to), is set to '澤原 玄二郎 / ノーマル' (Sawahara Genjiro / Normal). At the bottom, there are two buttons: '置換実行' (Execute replacement) and '閉じる' (Close).

[<音声モデル>]

音声モデルを選択します。

[<音声パラメータ>]

音声パラメータを選択します。

補足説明

音声モデル選択

阿井田 茂 / ノーマル

音声パラメータ

デフォルト

	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
to accompany s. Here at		間下、ジョージアへようこそ。AORの慣熟フライトにご同行する よう依頼されました。ここVizianiでは492nd Strike Yieldsが空			阿井田 茂 / ノーマル	DCS無線 (冷静・落...
the capital,		Bloyuは首都の南西にあるルスタウィ市で、我々はヘディングを 西に維持します。			澤原 玄二郎 / ノーマル	DCS無線 (おすすめ)
ie. They used the 52nd		右翼の外側に、閑散とした空軍基地がある。かつてはそこでフ ロック・バッツを製造していたが、今は第52戦闘航空団、エーテ			澤原 玄二郎 / ノーマル	DCS無線 (緊迫感)

▼ dcs_work

▼ DST

▼ MID000001

> 阿井田 茂 ノーマル

> 選択モデル

> 澤原 玄二郎 ノーマル

音声モデルで選択した構成で「選択モデル」のフォルダに生成したファイルが保存されます。その他の音声モデル名のフォルダには、それぞれの音声モデルで作成された音声ファイルが保存されます。例えば、上の3ファイルが m1.org、m2.org、m3.org である場合は、「阿井田 茂ノーマル」、「澤原玄二郎ノーマル」フォルダにはそれぞれの音声モデルで作成された3ファイルが保存され、選択フォルダにはm1.org は阿井田、m2.org と m3.org は澤原で作成された音声ファイルが保存されます。

DCS Localizer

ファイル 設定 ヘルプ

対象フォルダの選択

☐ Saved Games\DCS\Missions (ユーザーミッション)

☒ Mods\aircraft\F\Missions (航空機ミッション)

☐ Mods\campaigns (キャンペーン)

☐ Mods\Tech\F\Missions (テクニカルミッション)

ミッション名

適用 解除

全選択

選択解除

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
作業中	FC3-F15C-00	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:33:22 26/06/03 22:33:22	選択モデル
未着手	FC3-F15C-01	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	選択モデル 阿井田 茂 ノーマル 澤原 玄二郎 ノーマル
未着手	FC3-F15C-02	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	

DCSLocalizer で出力音声モデルを選択する場合は、どのデータ（フォルダ）を miz ファイルに含めるのかを選択します。通常は「選択モデル」を利用します。

免責事項

本ソフトウェアおよび本書に記載された内容の利用により生じた損害、データの消失、ゲームまたは他のソフトウェアの動作不良その他の不利益について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本ソフトウェアは、ゲーム、AI 翻訳サービス、音声認識ソフトウェア、音声合成ソフトウェアその他の外部サービス・ソフトウェアと連携して動作します。これらの仕様変更、アップデート、サービス内容の変更・停止等により、本ソフトウェアの一部または全部の機能が正常に利用できなくなる場合があります。これら SiegWorks が管理できない外部要因によって本ソフトウェアの一部または全部が利用できなくなった場合についても、法令上必要となる場合を除き、ライセンス料金の返金その他の補償は行いません。

AI による音声認識、翻訳および音声生成の結果について、その正確性、完全性または特定の目的への適合性を保証するものではありません。生成された内容は、必要に応じて利用者自身で確認してください。

本ソフトウェアを使用して第三者の著作物その他のコンテンツを利用する場合、その利用に必要な権利、許諾、利用条件等の確認は利用者自身の責任において行うものとします。本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアによって作成された音声その他の成果物の利用に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争、損害その他のトラブルが生じた場合について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本書に記載されている外部サービス、ソフトウェア、料金、利用条件、画面構成等は変更される場合があります。利用にあたっては、各サービスまたはソフトウェアの最新情報をご確認ください。