Dolore addominale non traumatico

Ecografia: elemento essenziale per la diagnosi in qualunque ambito clinico. Fa parte della semeiotica strumentale clinica che non richiede l'ambiente radiologico ma può essere applicata ovunque. L'ecografia permette di eseguire (tramite la guida di aghi) manovre salvavita per il paziente.

Cos'è un addome acuto

Paziente che presenta dolore a rapida insorgenza riferito all'addome.

I lquadro clinico è prevalentemente caratterizzato dal dolore. Di solito il primo medico a vederlo è il medico di famiglia, a volte il pronto soccorso. **Richiede diagnosi veloce**. Non necessita necessariamente di intervento chirurgico. Anche se non è chirurgico è necessario follow-up per escludere

natura neoplastica.
La visita medica inizia con l'incontro tra due sconosciuti, il pazienete ha un problema ed affida la sua salute al medico. Mai aprire il plico delle analisi del paziente. Bisogna sviluppare una critica di ciò che ha fatto il paziente prima. Una volta formata l'idea allora si confronta con il work-up

diagnostico del paziente. Mai accettare passivamente le diagnosi degli altri.
10-15% dei casi il dolore addominale deriva da una malattia extra-addominale che si riferisce in sede addominale. es. Frattura lombrare, arresto cardiaco, polmonite, embolia polmonare.

Divisione "facile" dell'addome: ombelico al centro, 4 quadranti.

Quando si fa una valutazione medica bisogna scrivere tutto.

Divisione buona dell'addome: sistema a 9 quadranti.

Dolore:

- 1. Viscerale: diffuso, poco localizzato. Sordo, bruciante, crampi.
- 2. Somatico: più intenso, meglio localizzato.
- 3. Riferito: stesso dermatomo, acuto, meglio localizzato, somiglia al somatico.

Es. appendicite che inizia come dolore viscerale e diventa più intenso e localizzato (somatico) mano a mano che l'infiammazione si esteriorizza. Infarto intestinale: dolore intenso ma poco localizzato, se si perfore il viscere il dolore è localizzato.

Dolore viscerale: dipende dall'origine embrionale dell'organo,

- Foregut: epigastrio. Arteria celiaca, stomaco e duodeno.
- Midgut: Periumbilical. Arteria: Mesenterica superiore. Tenue, parte del colon.
- Hindgut: ipogastrio. Arteria: Mesenterica inferiore. Resto del colon.

Es. diverticolite: inizia come dolore viscerale, continua come dolore localizzato una volta che si perfora.

Perchè esiste il dolore viscerale?

- Distensione.
- Trazione.
- Spasmo muscolare viscerale.
- Ischemia.
- Chimico (causa infiammazione del peritoneo, es. perforazione ulcera peptica).
- Infiammazione del peritoneo.

Spesso associato con nausea o vomito.

Nel caso di infarto intestinale il dolore è estremo ma l'addome si presenta trattabile (palpabile) si diagnostica perché il dolore è troppo intenso per come si presenta il quadro clinico.

Dolore somatico: Preciso, contatto di organo che ha superficializzato la sua malattia con il peritoneo.

Le cellule dell'epitelio si presentano "pelose" ovvero ricche di villi perché il peritoneo è una membrana che ha attività di produzione e riassorbimento di liquido.

Il peritoneo è sensibile al dolore.

Le palpazioni si fanno con la mano a piatto. In caso di peritonite l'addome si presenta rigido (rispetto all'addome controlaterale, da cui si inizia sempre la visita, mai dove il paziente accusa dolore. La contrazione riflessa è presenta solo dalla parte della peritoite), il paziente si difende (oltre alla contrazione riflessa il paziente contrae ulteriormente a causa del dolore), iperestesia (aumentata percezione del dolore).

Siccome la parete è innervata monolateralmente la percezione del dolore è localizzata, non più centrale come nel dolore viscerale. Dolore esacerbato dalla contrazione addominale e dalla palpazione.

Rebound: ulteriore segno di peritonite, quando si fa la palpazione e si lascia improvvisamente si ha forte dolore a causa dell'appendice che va a sbattere contro la parete addominale anteriore (segno di Blumberg).

In caso di infiammazioni addominali le strutture circostanti vengono attratte verso la zona danneggiata per contenere il danno e trasformare la lesione in una lesione coperta. Già i romani sapevano che nelle ferite all'addome avevano speranza di sopravvivenza solo quelli che non avevano anse intestinali esposte.

Peritonite: paziente chirurgico per eccellenza.

Segno di Giordano: Mano a piatto e colpita con l'altra mano, si evoca dolore in caso di nefrite o altra infiammazione del rene.

Utilizzo di ecografia in contesto interventistico

Lateral device: Strumento annesso ad una sonda ecografica per permettere l'inserimento di un ago.

Dedicated probe: Sonda dedicata con uno spazio al centro per permettere il passaggio di un ago.

Altrimenti si ricorre alla sonda **"Free hands"** ovvero sonda normale e ago maneggiato "a mano". La difficoltà è mantenere l'ago allineato con il piano ecografico per continuare a vedere dove è la punta.

Una grande varietà di manovre eseguite sottoguida ecografica sono più efficaci e presentano rischi inferiori. Es. toracentesi.

Il liquido in ecografia è anecogeno (nero). L'aria nei polmoni genera artefatti "a coda di stella cometa". Il fegato è leggermente più ecogenico del rene. Il fegato in steatosi si presenta più chiaro a causa del grasso.

In caso di **toracentesi** bisogna stare attenti al fegato a destra ed alla milza a sinistra (ovviamente si deve evitare anche di bucare il polmone perché ciò causerebbe pneumotorace). Si deve usare un ago-cannula non va bene l'ago a becco di flauto perché mantiente una punta anche sopo l'estrazione del mandrino.

Si entra al margine superiore della costa inferiore, perché al margine inferiore della costa superiore si trovano i vasi ed i nervi intercostali.

Inserendo l'ago troppo in alto per evitare la milza si ha una minore efficacia nello svuotamento, sotto guida ecografica si può posizionare con maggiore precisione l'ago.

Una volta inserito l'ago si fa tossire il paziente ma niente respiri profondi, pena l'ingresso di aria.

Si inserisce una guida metallica flessibile, si toglie la cannula e sulla guida si inserisce il drenaggio. Alla fine si toglie la guida.

In **paracentesi** è utile osservare il movimento delle anse intestinali rispetto al peritoneo parietale.

Molto importante evitare i vasi epigastrici. In guida ecografica sono visili.

Incannulazione venosa centrale

Il punto classico di ingresso è la vena giugulare o la succlavia. Nella sede succlavia oltre all'arteria si ha l'apice polmonare con rischio di causare pneumotorace.

Incannulazione dell'arteria radiale

Usata nel monitoraggio della pressione, spesso in caso di interventi chirurgici prolungati. Anche qui la guida ecografica aumenta sensibilmente il tasso di successi e il tasso di successi al primo colpo.

Incannulazione di vene periferiche difficili

In molti casi un incannulamento venoso può essere una procedura complessa, es. disidratazione/emorragia, malattie croniche con cicatrizzazione venosa, obesità, edema, vene toruose o fragili.

La guida ecografica permette di incannulare vene non visibili né palpabili.

Procedure specialistiche:

Biopsia:

Procedura utile a rilevare e caratterizzare una lesione, per ottenere materiale per un'analisi microbiologica, per classificare lo stadio di una malattia maligna, determinare l'estensione e la natura di una malattia parenchimale.

In ogni caso è necessario sapere la situazione coagulativa del paziente (PTT, percentuale di attività protrombinica, piastrine).

Il chirurgo deve verificare la lateralità della lesione, deve quindi arrivare prima che il paziente sia anestetizzato. È importante mantenere una valutazione critica nei confronti di tutte le informazioni che ci giungono, anche i lavori fatti dai colleghi. Tutto può essere conseguenza di un errore, anche clamoroso.

Tornando alla biopsia bisogna valutare la situazione cardiopolmonare, i farmaci assunti dal paziente.

Non si può fare una biopsia in mancanza di una via sicura per arrivare alla lesione.

In una lesione sospetta neoplastica si prende preferibilmente un campione in periferia perché al centro è più probabile avere necrosi dovuta ad ipoperfusione.

Contrasto ecografico:

Sferette di zucchero contenenti esacloruro di sodio (gas, molto ecogeno) che risuonano in seconda armonica rispetto alla frequenza della sonda (3.5 MHz). Una lesione tumorale si "lava" prima ovvero scompare prima il contrasto a causa della struttura vascolare.