

Ing. Pavel Smolka, Ph.D.


Plánování procesů, meziprocesorová

komunikace




Motivace plánování CPU

- Maximálního využití CPU se dosáhne uplatněním multiprogramování
- Proč ?
- Běh procesu = cykly alternujících dávek → [: CPU dávka, I/O dávka :]
- CPU dávka se může v čase překrývat s I/O dávkami dalších procesů






Plánovače procesů





Frontový model plánování CPU





Kritéria krátkodobého plánování

- Uživatelsky orientovaná

 - čas odezvy doba od vzniku požadavku do reakce na něj doba obrátky doba od vzniku procesu do jeho dokončení konečná lhůta (deadline) požadavek dodržení stanoveného času dokončení
 - předvídatelnost
 - Úloha by měla být dokončena za zhruba stejnou dobu bez ohledu na celkovou zátěž svstémů
 - Je-li systém vytížen, prodloužení odezvy by mělo být rovnoměrně rozděleno mezi procesy
- Systémově orientovaná

 - Průchodnost počet procesů dokončených za jednotku času využití procesoru relativní čas procesoru věnovaný aplikačním procesům Spravedlivost každý proces by měl dostat svůj čas (ne "hladovění" či
 - ..stárnutí")
 - vyvažování zátěže systémových prostředků systémové prostředky (periferie, hlavní paměť) by měly být zatěžovány v čase rovnoměrně



Plánovač procesů

- Aktivace plánovače
 - Obslužná rutina přerušení na svém konci může ohlásit tzv. významnou událost v systému
 - např. dokončení přenosu dat, vyčerpání časového kvanta
 - Významná událost aktivuje plánovač, který rozhodne, co dále
 - Plánovač může přepnout kontext ⇒ přechod od jednoho procesu k jinému je <u>VŽDY</u> důsledkem nějakého <u>PŘERUŠENÍ</u>
- Fronta připravených procesů
 - Plánovač rozhoduje, který proces aktivovat
 - Proces v čele fronty dostává procesor a může tak způsobit preempci
 - Preempce může nastat kdykoliv (i bez "vědomí" běžícího procesu)
- Určení priority procesů
 - Klíč k dosažení cílů plánovače (spravedlivost, propustnost, ...)
 - Odhaduje měnící se charakteristiky procesu
 - Založen na měření chování procesu v nedávné historii

Plánovací algoritmy



Plánovací algoritmy:

- FCFS (First Come First Served)
- SPN (SJF) (Shortest Process Next)
- SRT (Shortest Remaining Time)
- Cyklické (Round-Robin)
- Zpětnovazební (Feedback)

Příchod	Potřebný čas
0	3
2	6
4	4
6	5
8	2
	0 2 4





Plánování FCFS

- FCFS = First Come First Served prostá fronta FIFO
- Nejjednodušší nepreemptivní plánování
- Nový proces se zařadí na konec fronty
- Průměrné čekání může být velmi dlouhé
- Příklad:

(O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Α																					
В																					
С																					
D																					
E																					

Proces	Příchod	Potřebný čas
Α	0	3
В	2	6
С	4	4
D	6	5
F	8	2

w T	_	0+1+5+7+10	=4,6
Avg	_		− 1 ,€



Průměrné čekání bychom mohli zredukovat:

- Např. v čase 9 je procesor volný a máme na výběr procesy C, D a E
- Spustíme-li je v pořadí podle jejich neklesajících délek, tj. E, C, D, bude průměrné čekání výrazně menší

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Α																				
В																				
С																				
D																				
Е																				

$T_{ m Avg}$	_	0+1+5+7+10	=4,	6
Avg	_	5	— - -,	Ĺ

$$^{w}T_{\text{Avg}} = \frac{0+1+7+9+1}{5} = 3,6$$




Vlastnosti FCFS

- FCFS je primitivní nepreemptivní plánovací postup
- Průměrná doba čekání ${}^{w}T_{Avg}$ silně závisí na pořadí přicházejících dávek
- Krátké procesy následující po dlouhém procesu vytváří tzv. konvojový efekt
 - Všechny procesy čekají, až skončí dlouhý proces
- Pro krátkodobé plánování se FCFS prakticky nepoužívá.
 - Používá se pouze jako složka složitějších plánovacích postupů



Plánování SPN (SJF)

- SPN = Shortest Process Next (nejkratší proces jako příští); též nazýváno SJF = Shortest Job First
 - Opět nepreemptivní
 - Vybírá se připravený proces s nejkratší příští dávkou CPU
 - Problém s délkou příští dávky CPU
 - Krátké procesy předbíhají delší, nebezpečí stárnutí dlouhých procesů
 - Je-li kritériem kvality plánování průměrná doba čekání, je SJF optimální algoritmus, což se dá exaktně dokázat
- Příklad:



$$^{W}T_{\text{Avg}} = \frac{0+1+7+9+1}{5} = 3,6$$




Jak určit délku příští dávky CPU procesu

- Délka příští dávky CPU skutečného procesu je známa jen ve velmi speciálních případech
 - Proto je nutno délku dávky odhadovat na základě nedávné historie procesu
 - Nejčastěji se používá tzv. exponenciální průměrování
- Exponenciální průměrování
 - t_n ... skutečná délka n-té dávky CPU
 - τ_{n+1} ... odhad délky příští dávky CPU
 - α, 0 ≤ α ≤ 1 ... parametr vlivu historie
 - $\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 \alpha) \tau_n$



Příklad:

 α = 0,5 τ_{n+1} = 0,5 t_n + 0,5 τ_n = 0,5(t_n + τ_n) τ_0 se volí jako průměrná délka CPU dávky v systému nebo se odvodí z typu programu



Plánování SRT



- SRT = Shortest Remaining Time (nejkratší zbývající čas)
 - Preemptivní varianta SPN (SJF)
 - CPU dostane proces potřebující nejméně času do svého ukončení
 - Dojde k preempci, jestliže existuje proces, kterému zbývá k jeho dokončení čas kratší, než je čas zbývající do skončení procesu běžícího
 - Opět problém s odhadem budoucí délky dávky CPU
- Příklad:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Α																				
В																				
С																				
D																				
Е																				

$$^{W}T_{\text{Avg}} = \frac{0+1+0+9+0}{5} = 2,0$$



Prioritní plánování

- Každému procesu je přiřazeno prioritní číslo (integer)
 - Prioritní číslo preference procesu při výběru procesu, kterému má být přiřazena
 CPU
 - CPU se přiděluje procesu s nejvyšší prioritou
 - Nejvyšší prioritě obvykle odpovídá nejnižší prioritní číslo
 - Ve Windows je to obráceně
- Existují se opět dvě varianty:
 - Nepreemptivní
 - Jakmile se vybranému procesu procesor předá, procesor mu nebude odňat, dokud se jeho CPU dávka nedokončí
 - Preemptivní
 - Jakmile se ve frontě připravených objeví proces s prioritou vyšší, než je priorita právě běžícího procesu, nový proces předběhne právě běžící proces a odejme mu procesor
- SPN i SRT jsou příklady prioritního plánování
 - Prioritou je predikovaná délka příští CPU dávky
 - SPN je nepreemptivní prioritní plánování
 - SRT je preemptivní prioritní plánování



Prioritní plánování

- Problém stárnutí (starvation):
 - Procesy s nízkou prioritou nikdy nepoběží → nikdy na ně nepřijde řada
 - Údajně: Když po řadě let vypínali v roce 1973 na M.I.T. svůj IBM 7094 (jeden z největších strojů své doby), našli proces s nízkou prioritou, který čekal od roku 1967.
- Řešení problému stárnutí: zrání procesů (aging)
 - Je nutno dovolit, aby se procesu zvyšovala priorita na základě jeho historie a doby setrvávání ve frontě připravených
 - Během čekání na procesor se priorita procesu zvyšuje



Cyklické plánování


- Cyklická obsluha (Round-robin) RR
- Z principu preemptivní plánování
- Každý proces dostává CPU periodicky na malý časový úsek, tzv. časové kvantum, délky q (= desítky ms)
 - Shodná priorita všech procesů
 - Po vyčerpání kvanta je běžícímu procesu odňato CPU ve prospěch nejstaršího procesu ve frontě připravených a dosud běžící proces se zařazuje na konec této fronty
 - Je-li ve frontě připravených procesů n procesů, pak každý proces získává 1/n-tinu doby CPU
 - Žádný proces nedostane 2 kvanta za sebou (pokud není jediný připravený)
 - Žádný proces nečeká na přidělení CPU déle než (n-1)q časových jednotek

Cyklické plánování



- Efektivita silně závisí na velikosti kvanta
 - Veliké kvantum blíží se chování FCFS
 - Procesy dokončí svoji CPU dávku dříve, než jim vyprší kvantum.
 - Malé kvantum => časté přepínání kontextu => značná režie
- Typicky
 - Dosahuje se průměrné doby obrátky delší oproti plánování SRT
 - Výrazně lepší je čas odezvy
 - Průměrná doba obrátky se může zlepšit, pokud většina procesů se době q ukončí
 - Empirické pravidlo pro stanovení q: cca 80% procesů by nemělo vyčerpat kvantum

Příklad:





Zpětnovazební plánování


- Základní problém:
 - Neznáme předem časy, které budou procesy potřebovat
- Východisko:
 - Penalizace procesů, které běžely dlouho
- Řešení:
 - Dojde-li k preempci přečerpáním časového kvanta, procesu se snižuje priorita
 - Implementace pomocí víceúrovňových front
 - pro každou prioritu jedna
 - Nad každou frontou samostatně běží algoritmus určitého typu plánování
 - obvykle RR s různými kvanty a FCFS pro frontu s nejnižší prioritou

Příklad

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Α	0	0		1																
В			0			1						2			3			4		5
С					0			1					2			3				
D							0			1				2			3		4	
Е									0		1									

OSTRAVSKÁ U N I V E R Z I T A PŘíkodovébecká rakulta


Víceúrovňové fronty



- Proces opouštějící procesor kvůli vyčerpání časového kvanta je přeřazen do fronty s nižší prioritou
- Fronty s nižší prioritou mohou mít delší kvanta
- Problém stárnutí ve frontě s nejnižší prioritou
 - Řeší se pomocí zrání (aging) v jistých časových intervalech se zvyšuje
 procesům priorita, a tak se přemísťují do "vyšších" front

Implementace víceúrovňových front





- Implementace JOS musí dbát na rychlost přístupu k datovým strukturám, aby přepínání kontextu bylo co nejrychlejší
- Fronta na procesor je rozdělena na dílčí fronty, pro každou prioritu jedna samostatně uspořádaná způsobem FIFO.

Obecný plánovač



Tři komponenty:

- Rozhodování kterému procesu přidělit procesor (resp. i který z více procesorů)
- 2. Prioritní funkce všem připraveným procesům určit efektivní priority
- 3. Arbitrážní pravidlo co činit, jsou-li dva procesy rovnocenné (se shodnou prioritou)

Rozhodování

- Pracuje nad frontou připravených
- Rozhoduje se když:
 - 1. Nový proces se stane připraveným
 - 2. Běžící proces skončí
 - 3. Čekající proces změní svůj stav na připravený
 - 4. Běžící proces se začne čekat
 - 5. Běžící proces vyčerpá časové kvantum
 - 6. Připravenému procesu vzroste priorita nad prioritu procesu běžícího

Obecný plánovač



Prioritní funkce

- Určuje efektivní prioritu připravených procesů
- Může záviset na vlastnostech procesů
- Základní prioritní úroveň

 - Vysoká pro interaktivní procesyNízká pro dávkové zpracování "na pozadí"
- Nároky na paměť (velká režie odkládání):
 - "Malý" proces rychlé odkládání, lze snáze obsluhovat mnoho malých procesů
 Časové vlastnosti procesu
- - Relativní spotřeba časových kvant
 - Celkový spotřebovaný čás
 - Vyšší priorita krátkých procesů

Arbitrážní pravidlo

- Aplikuje se na připravené procesy se stejnou efektivní prioritou
- Náhodná volba používá se zřídka
- Chronologické řazení nejčastější klasická fronta (FIFO); proces s prioritou se řadí na konec fronty



Plánování v multiprocesorech

Přiřazování procesů (vláken) procesorům:

- Architektura "master/slave"
 - Klíčové funkce jádra běží vždy na jednom konkrétním procesoru
 - Master odpovídá za plánování
 - Slave žádá o služby mastera
 - Nevýhoda: dedikace přetížený master se stává úzkým místem systému
 - Symetrický multiprocesing (SMP)

 - Všechny procesory jsou si navzájem rovny Funkce jádra mohou běžet na kterémkoliv procesoru
 - SMP vyžaduje podporu vláken v jádře

Proces musí být dělen na vlákna, aby SMP byl účinný

- Aplikace je sada vláken pracujících paralelně do společného adresního prostoru
- Vlákno běží nezávisle na ostatních vláknech procesu
- Vlákna běžící na různých procesorech dramaticky zvyšují účinnost systému



Symetrický multiprocesing (SMP)

Jedna společná (globální) fronta pro všechna vlákna

- Fronta "napájí" společnou sadu procesorů
 - fronta může být víceúrovňová dle priorit
 - Každý procesor si sám vyhledává příští vlákno (Přesněji: instance plánovače běžící na procesoru si je sama vyhledává ...)

Fakta:

- Plánovací politiky pro přidělování procesorů v multiprocesoru nemají takový význam jako v monoprocesoru
- Možnost souběžného běhu vláken jednoho procesu na více procesorech zvyšuje potenciálně dostupný výkon pro běh aplikací

Problémy

- Jedna centrální fronta připravených sledů vyžaduje používání vzájemného vylučování v jádře
 - Kritické místo v okamžiku, kdy si hledá práci více procesorů
 - Předběhnutá (přerušená) vlákna nebudou nutně pokračovat na stejném procesoru
 nelze proto plně využívat cache paměti procesorů
- Používáno ve: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, BSD4.4



Poznámky k plánování v multiprocesorech

- Dynamické vyvažování (Load Balancing) využití jednotlivých procesorů:
 - Používá se v systémech, kde každý procesor má svoji frontu připravených
 - V systémech s globální frontou není dynamické vyvažování potřebné
 - Problémem naopak je, že pokud jsou všechny sledy instrukcí (CPU dávky) v
 jedné společné frontě připravených, nemohou se jednoduše spustit současně a
 běžet paralelně
- Používají se různá (heuristická) pravidla (i při globální frontě):
 - Afinita vlákna k procesoru použij procesor, kde vlákno již běželo (možná, že v cache procesoru budou ještě údaje z minulého běhu)
 - Použij nejméně využívaný procesor
- Mnohdy značně složité
 - při malém počtu procesorů (≤ 4) může přílišná snaha o optimalizaci plánování vést až k poklesu výkonu systému



Systémy reálného času (RT)

- Obvykle malé systémy se specializovaným použitím
 - Často vestavěné (*embedded*)
- Správná funkce systému závisí nejen na logickém (či numerickém) výsledku ale i na čase, kdy bude výsledek získán
 - Správně určený výsledek dodaný pozdě je k ničemu
- Úlohy a procesy reagují na události pocházející zvenčí systému a navenek dodávají své výsledky
 - Nastávají v "reálném čase" a potřebná reakce musí být včasná
- Příklady
 - Řízení laboratorních či průmyslových systémů
 - Robotika
 - Řízení letového provozu
 - Telekomunikační aplikace (digitální ústředny)
 - Vojenské systémy velení a řízení



Charakteristiky OS RT

- Determinismus
 - Operace jsou prováděny ve fixovaných, předem určených časech nebo časových intervalech
 - Reakce na přerušení musí proběhnout tak, aby systém byl schopen obsluhy všech požadavků v požadovaném čase (včetně vnořených přerušení)
- Uživatelské řízení
 - Uživatel (návrhář systému) specifikuje:
 - Priority
 - Práva procesů
 - Co musí vždy zůstat v paměti
- Spolehlivost
 - Degradace chování může mít katastrofální důsledky
- Zabezpečení
 - Schopnost systému zachovat v případě chyby aspoň částečnou funkcionalitu a udržet maximální množství dat



Požadavky na OS RT

- Extrémně rychlé přepínání mezi procesy či vlákny
- OS musí být malý
- Multiprogramování s meziprocesními komunikačními nástroji
 - semafory, signály, události ➡
- Speciální souborové systémy s velkou rychlostí
 - RAM disky, souvislé soubory
- Plánování založené na prioritách
 - Pozor: preempce je ale časově náročná
- Minimalizace časových úseků, kdy je vypnut přerušovací systém
- Zvláštní hardwarové vybavení
 - hlídací časovače (watch-dog timers) a alarmy

Plánování CPU v RT systémech



- Tabulkou řízené statické plánování
 - Určuje pevně, kdy bude který proces spuštěn tak, aby včas skončil
 - Nejčastější případ v uzavřených systémech s předem známými procesy a jejich vlastnostmi
- Preemptivní plánování se statickými prioritami
 - Používá klasický prioritní plánovač s fixními prioritami
 - Může být problematické kvůli velké režii spojené s preempcí
- Dynamické plánování
 - Za běhu určuje proveditelnost (splnitelnost požadavků)
 - V tzv. přísných RT systémech (Hard real-time systems) téměř nepoužitelné vlivem velké režie
 - Hard real-time systems musí přísně zaručovat dokončení časově kritických procesů do předepsaného termínu



Periodické plánování dle konečného termínu


- Procesům jde zejména o včasné dokončení v rámci zadané periody běžících procesů
 - Např. v daných intervalech je třeba vzorkovat napětí z čidel
- O každém procesu je znám
 - Potřebný čas (horní hranice délky CPU dávky)
 - Termín začátku a nejzazšího konce každého běhu periodicky spouštěného procesu
- Předpoklady (zjednodušení)
 - Termín dokončení je identický s počátkem následující periody
 - Požadavky na systémové prostředky budeme ignorovat

Příklad 1



3 periodické procesy

Proces	Perioda p_i	Procesní čas t_i	t_i/p_i
Α	30	10	0,333
В	40	15	0,375
С	50	5	0,100





Plánovatelnost v periodických úlohách

- Relativní využití strojového času
 - Proces i využije poměrnou část $r_i = \frac{t_i}{p_i}$ celkového strojového času, kde t_i je čas běhu a p_i je jeho perioda
 - Celkové využití je $r = \sum_{i=1}^{N} r_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{t_i}{p_i}$
 - Aby vše mohlo pracovat musí platit (podmínka plánovatelnosti) $r = \sum_{i=1}^{N} \frac{t_i}{n} \le 1$
- Náš Příklad 1 $r = \sum_{i=1}^{3} \frac{t_i}{p_i} = \frac{10}{30} + \frac{15}{40} + \frac{5}{50} = 0,808 < 1$



Plánování RMS

- RMS = Rate Monotonic Scheduling
- Statické priority
 - Prio_i ≈ p_i (kratší perioda = menší číslo ~ vyšší priorita)
- Použitelné pro procesy s následujícími vlastnostmi
 - Periodický proces musí skončit během své periody
 - Procesy jsou vzájemně nezávislé
 - Každý běh procesu (CPU dávka) spotřebuje konstantní čas
 - Preempce nastává okamžitě (bez režie)




Plánování EDF

- EDF = Earliest Deadline First
 - Upřednostňuje proces s nejbližším termínem dokončení
- Dynamické priority
 - Plánovač vede seznam připravených procesů uspořádaný podle požadovaných časů dokončení a spustí vždy ten s nejbližším požadovaným termínem dokončení
- Vhodné pro procesy s následujícími vlastnostmi
 - Procesy nemusí být přísně periodické ani nemusí mít konstantní dobu běhu
 - Pro každý proces musí být znám požadovaný termín dokončení (deadline)



Příklad 1 - pokračování

Proces	Perioda p_i	Procesní čas t_i
Α	30	10
В	40	15
С	50	5




Oba algoritmy fungují

Dokonce chvílemi zbývá volný čas k běhu nějakého procesu "na pozadí"

Příklad 2



Opět 3 periodické procesy





Porovnání RMS a EDF

RMS:

- Dobře analyticky zpracovaný algoritmus zaručující dodržení termínů dokončení, pokud při N procesech platí (postačující podmínka):
- Používáno v mnoha RT OS
- Vypracovány i způsoby spolupráce sdílených systémových prostředků
- Existuje i nutná podmínka (komplikovaná souhra soudělnosti p_i a t_i)

EDF:

- Při plánování periodických procesů lze dodržet dokončovací termíny i při vytížení téměř 100%
- Následky přetížení však nejsou známy a nejsou předvídatelné
- Není známo chování v případech, kdy dokončovací termín a perioda jsou různé

$r = \sum_{i=1}^{N} \frac{t_i}{p_i} \le N(\sqrt[N]{2} - 1);$
$\lim_{N \to \infty} N(\sqrt[N]{2} - 1) = \ln 2 \approx 0.693147$

N	$N(\sqrt[N]{2}-1)$
2	0,828427
3	0,779763
4	0,756828
5	0,743491
10	0,717734
20	0,705298



Děkuji za pozornost