Tag Hunter GO

Aide destinée aux licenciés

Comprendre, installer et animer Tag Hunter GO : le parcours d'énigmes en plein air, sur le smartphone des joueurs.

Édition du 2026-11-09

LUDIΩM

1. GO en bref

Un parcours d'énigmes en plein air, en autonomie, sur le smartphone des joueurs. Douze plaques codes sont fixées dans votre parc. Chaque équipe reçoit un livret de jeu, scanne un QR code et se déplace librement : elle trouve une plaque, saisit son code sur le téléphone, l'énigme s'ouvre avec deux ou quatre réponses possibles, et c'est dans le livret qu'elle trouve les indices pour choisir. Le téléphone ne fait que poser la question et compter les points. Bonne réponse, des points ; mauvaise réponse, une pénalité ; et le chronomètre tourne. Pas d'animateur sur le terrain, pas de jauge autre que la taille du parc, plusieurs équipes en parallèle sans réservation de créneau.

Les scénarios GO sont adaptés des enquêtes Tag Hunter Mystery. Si vous exploitez aussi Playground, le livret est le même que celui de la version Mystery.

	Tag Hunter GO
Matériel joueurs	Un smartphone par équipe et un livret de jeu
Matériel sur place	Douze plaques codes fixées dans le parc, le QR code à l'accueil
Où sont les indices	Dans le livret
Comment s'ouvre une énigme	En saisissant le code de la plaque
Ordre des énigmes	Libre, au gré du parcours
Niveaux	Oui, en étoiles, selon le score
Durée	30 à 90 minutes, réglable
Réseau	Au départ seulement

Pour démarrer : Ce qu'il vous faut, puis Préparer dans le Studio, puis les deux fiches, Installer le parcours et Le jour J.

2. Ce qu'il vous faut

Votre compte

- GO activé sur votre compte par nos soins ; les pages correspondantes du Studio n'apparaissent qu'une fois le jeu actif.
- Des scénarios attribués en GO. Un scénario Playground ou d'un autre jeu Tag Hunter ne donne pas accès à sa version GO.
- Un abonnement à jour. En cas de retard, l'accès est maintenu un temps, puis les nouveaux chargements de partie sont refusés.

Les joueurs

- Un smartphone récent par équipe, avec un navigateur et un appareil photo pour scanner le QR code.
- Du réseau au point de départ (Wi-Fi ou données mobiles), le temps de charger la partie. Ensuite, le jeu fonctionne sans réseau.
- Le son du téléphone activé : les sons du scénario accompagnent bonne et mauvaise réponse.
- Un navigateur en mode normal : la partie en cours est gardée dans le navigateur du téléphone. En navigation privée, ou si l'on efface les données du site, elle est perdue.

> **Bon à savoir.** Une équipe, un téléphone. Chaque téléphone qui lance une partie crée une équipe dans les classements. Deux téléphones qui jouent pour la même équipe donneront deux lignes, même avec le même nom.

3. Préparer dans le Studio

Trois menus de votre espace licencié concernent GO : **Mes QR codes**, **Classements**, **Statistiques**. Vos scénarios restent consultables dans **Mes scénarios**, où un badge GO signale ceux qui existent dans cette version. Ce badge ne veut pas dire que le scénario vous est attribué en GO : les scénarios que vous pouvez faire jouer sont ceux de **Mes QR codes**.

Mes QR codes

La section Tag Hunter GO présente une carte par scénario qui vous est attribué. C'est ici que sont les scénarios que vous pouvez faire jouer. Chaque carte contient le QR code du scénario (l'œil l'affiche en plein écran), le lien correspondant, le bouton **Télécharger le SVG** pour l'imprimer en haute qualité (panneau, chevalet, gravure, flyer), les **Défis proposés** et les **Langues des joueurs**.

> **Bon à savoir.** Le QR code d'un scénario est permanent : imprimez-le une fois, réutilisez-le à chaque animation. Il n'y a pas de session à créer avant de jouer.

Les durées de jeu

En haut de la page, **Mes durées** contient votre liste de durées en minutes. Puis, sur chaque carte de scénario, sélectionnez dans **Défis proposés** les durées offertes pour ce scénario.

Durées sélectionnées	Ce que voit le joueur
Aucune	La durée d'origine du scénario s'applique, sans question.
Une seule	Cette durée s'applique, sans question.
Plusieurs	L'équipe choisit son défi avant de commencer.

Le choix est pris en compte au prochain chargement d'une partie. Les classements sont toujours établis par durée : une équipe de 30 minutes n'est jamais classée contre une équipe d'une heure.

Les langues des joueurs

Sur chaque carte, **Permettre aux joueurs de choisir leur langue** est désactivé par défaut : les équipes jouent alors dans la langue de votre compte si le scénario existe dans cette langue,

sinon dans sa langue d'origine. Activé, cochez les langues à proposer (aucune cochée : toutes les langues du scénario) ; l'écran de départ affiche alors un choix de **Langue** dès qu'il en reste au moins deux.

Le corrigé

Pour un scénario qui vous est attribué en GO, la fiche du scénario dans **Mes scénarios** contient un bloc Tag Hunter GO avec le bouton **Aperçu GO - codes & réponses**. Il affiche, pour chaque énigme, son numéro, son code et ses images de réponse (A, B, C, D), la bonne marquée d'une coche, et s'imprime. C'est votre corrigé : vérifiez qu'il correspond à vos plaques et à votre livret, et gardez-le hors de portée des joueurs.

Fiche A. Installer le parcours, une fois pour toutes

Les plaques restent dehors toute l'année. Une demi-journée, à faire une fois.

1. Imprimez le corrigé (**Mes scénarios** → la fiche du scénario → **Aperçu GO - codes & réponses**).
2. Repérez douze emplacements dans le parc : visibles sans être évidents, accessibles à tous les publics, répartis pour faire marcher. L'ordre n'a pas d'importance, les équipes vont dans le sens qu'elles veulent.
3. Fixez chaque plaque comme vous voulez : vis, colliers, sur un poteau, un arbre, un mur. Les plaques sont faites pour rester dehors. Certains licenciés les montent sur câble et cadenas pour un usage nomade.
4. Notez sur un plan du parc l'emplacement de chaque code. Vous en aurez besoin pour retrouver une plaque, et pour aider une équipe perdue.
5. Imprimez le QR code du scénario (**Mes QR codes** → **Télécharger le SVG**) sur le support de votre choix : panneau à l'accueil, chevalet, gravure. Il est permanent.
6. Imprimez les livrets de jeu depuis le fichier PDF fourni : un A4 plié en A5, 12 à 16 pages selon le scénario, chez un imprimeur ou sur votre imprimante. Un livret par équipe.
7. Faites une partie complète vous-même, livret en main : chaque code doit ouvrir la bonne énigme, et chaque bonne réponse du corrigé doit se trouver dans le livret.

> **Bon à savoir.** Une plaque volée ou abîmée : contactez-nous, nous vous en renvoyons une avec le même code. En attendant, prévenez les équipes au départ que cette énigme est hors jeu, ou donnez-leur le code à l'accueil.

Fiche B. Le jour J

Rien à installer. Dix minutes à l'accueil.

1. Vérifiez dans **Mes QR codes** les durées sélectionnées dans **Défis proposés**, et les **Langues des joueurs** si vous accueillez des équipes étrangères. Plusieurs durées : l'équipe choisira. Une seule : elle s'applique d'office.
2. Remettez un livret à chaque équipe. Un téléphone par équipe, chargé, son activé.
3. Faites scanner le QR code au point d'accueil, là où il y a du réseau. Le téléphone charge la partie ; ensuite le réseau n'est plus nécessaire.
4. L'équipe saisit son nom, choisit son défi si plusieurs durées sont proposées, lit les consignes, puis **Commencer**. Le chronomètre part à ce moment, ou au **Démarrer la partie** qui suit le briefing si le scénario en a un.
5. Donnez l'heure et le point de retour. Rappelez que le chronomètre ne se met pas en pause.
6. Au retour, l'équipe revient avec le jeu ouvert sur l'écran de fin, dans la zone couverte : son score part au classement.

> **Bon à savoir.** Pour suivre les scores en vous déplaçant, le menu **Classements** du Studio sur votre téléphone ouvre le suivi en version mobile. Pour un écran à l'accueil, **Classement joueurs**. Voir Suivre les scores.

4. Ce que vit l'équipe

Le départ

1. L'équipe scanne le QR code. Le jeu s'ouvre dans le navigateur et télécharge la partie (textes, images, sons) : c'est le seul moment où le réseau est indispensable.
2. Écran de départ : le titre, les consignes illustrées (**Comment jouer**, si le scénario en a), le nom d'équipe à saisir ou à tirer au sort avec **Suggérer**, la **Langue** si vous l'avez permis sur la carte du scénario, et **Votre défi** si plusieurs durées sont proposées.
3. **Commencer**, qui ne s'active qu'une fois le nom saisi (et le défi choisi). Le chronomètre part. Certains scénarios enchaînent d'abord sur des pages de briefing, puis **Démarrer la partie** : le chronomètre ne part qu'à ce moment, lire le briefing ne coûte pas de temps.

Le chronomètre

Temps restant en haut de l'écran, rouge dans la dernière minute. À zéro, la partie se termine seule et l'écran de fin affiche « Temps écoulé ». Le temps court même téléphone verrouillé ou navigateur fermé : pas de pause possible. L'équipe peut arrêter quand elle veut avec **Terminer la partie**, en bas de l'écran, avec confirmation.

> **Bon à savoir.** Téléphone éteint, onglet fermé : rouvrir le lien ou rescanner le QR code avec le même navigateur, la partie reprend là où elle en était, score et temps compris. La progression est enregistrée sur le téléphone après chaque action.

Ouvrir une énigme

1. L'équipe trouve une plaque et saisit son code (trois caractères en général, majuscules ou minuscules) dans **Code de l'énigme**, puis **Valider**.
2. Le téléphone affiche le nom de l'énigme et **Votre réponse** : deux ou quatre cases, chacune avec une image.
3. L'équipe cherche la réponse dans le livret, touche une case : la fenêtre « Valider cette réponse ? » montre l'image en grand et rappelle que la réponse sera définitive. **Confirmer** ou **Annuler**.
4. Un son et un message donnent le résultat avec les points gagnés ou perdus. La bonne réponse n'est pas dévoilée.

Les règles

- Une seule tentative par énigme. Un code déjà joué affiche « Déjà répondu : votre réponse est définitive. »
- Un code qui n'existe pas affiche « Code inconnu sur le terrain. » : presque toujours une faute de frappe.
- **Passer cette énigme** referme l'énigme sans rien enregistrer ; l'équipe pourra ressaisir le code plus tard.
- La partie se termine seule quand toutes les énigmes ont une réponse, ou à la fin du temps.
- En haut de l'écran : le score, le niveau atteint (étoiles et nom), le temps restant.

Les points

Situation	Effet
Bonne réponse	Ajoute les points prévus pour cette énigme.
Mauvaise réponse	Retire les points de pénalité prévus pour cette énigme.
Énigme passée ou non atteinte	Rien, ni gagné ni perdu.

Le score peut devenir négatif, il s'affiche alors en rouge. Répondre au hasard n'est pas payant : passer ne coûte rien.

Les niveaux

Le scénario définit des niveaux, affichés en étoiles avec un nom, atteints à partir de certains scores. Les seuils s'adaptent à la durée choisie : calculés pour la durée d'origine du scénario, ils sont réduits ou augmentés en proportion. Sur un scénario conçu pour 90 minutes, un défi de 30 minutes demande un tiers des points pour chaque niveau.

L'écran de fin

Le nom d'équipe, « Partie terminée » (et « Temps écoulé » si le chronomètre est arrivé à zéro), le texte de fin du scénario, le défi joué, le **Score final**, le niveau atteint, et le compte des bonnes réponses, mauvaises réponses et énigmes sans réponse.

Rejouer

Cinq minutes après la fin, **Rejouer** apparaît sur l'écran de fin (un compte à rebours l'annonce) : il ramène à l'écran de départ avec le nom et la langue déjà remplis ; le défi est à choisir de nouveau. La nouvelle partie compte comme une nouvelle équipe ; le premier score reste.

5. Suivre les scores

Comment les scores arrivent

Le téléphone envoie le score de l'équipe chaque fois qu'il a du réseau : après chaque réponse, puis le score final. Sans réseau à la fin, le score final est gardé sur le téléphone et envoyé dès que le jeu est rouvert avec du réseau, ou dès que le réseau revient si la page est restée ouverte.

> **Bon à savoir.** Pour voir toutes les équipes au classement, faites-les revenir au point de départ en fin de partie, là où il y a du réseau, le jeu encore ouvert sur l'écran de fin. Une équipe absente du classement n'a qu'à rouvrir le lien ou rescanner le QR code avec du réseau.

La page Classements

1. Si vous exploitez GO et Spot, choisissez l'onglet **Classements GO**.
2. Choisissez le scénario parmi les vignettes.
3. Choisissez la période : **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, **Ce mois**, **Cette année**, **Tout**, ou **Personnalisé**.

Le classement se met à jour toutes les 4 secondes et comprend les équipes encore en jeu dès qu'elles ont transmis un score ; une coche signale celles qui ont terminé. Colonnes : #, Équipe, Score, Niveau (le numéro du niveau atteint), Temps. Classement par score, puis à égalité par temps de jeu le plus court. Si plusieurs durées ont été jouées, une section par défi, chacune avec son rang, et des boutons de filtre (**Toutes** ou une durée). Les parties sans chronomètre sont regroupées sous « Durée non précisée ».

> **Bon à savoir.** Les périodes suivent le fuseau horaire de l'appareil qui consulte, la semaine commence le lundi, et une équipe est rattachée à la période de son dernier envoi : une partie commencée avant minuit et finie après apparaît dans « Aujourd'hui » du lendemain.

Bouton	Usage
Afficher le QR	Le QR code du scénario, avec un bouton **Plein écran** à projeter pour que les équipes le scannent.
Classement joueurs	Le classement public à projeter, dans un nouvel onglet, avec la période et le filtre de durée en cours.

Bouton	Usage
Suivi sur téléphone	Le classement en version téléphone, pour suivre les scores en vous déplaçant.

Le classement public, à projeter

Depuis le Studio, connecté, **Classements** → **Classement joueurs** ouvre dans un nouvel onglet une page prévue pour un écran ou un vidéoprojecteur. Copiez son adresse et ouvrez-la sur l'ordinateur branché à l'écran : lui n'a pas besoin d'être connecté au Studio.

- Elle ne montre que les équipes qui ont terminé : pas de score qui bouge pendant le jeu.
- Elle se rafraîchit toutes les 10 secondes, avec une animation pour chaque nouvelle équipe.
- Elle garde la période choisie à l'ouverture (seuls les boutons de durée restent) ; « Aujourd'hui » passe au jour suivant à minuit.
- Elle affiche jusqu'à 200 équipes par durée.
- Un joueur peut toucher son équipe pour la surligner.
- Si le réseau de la salle coupe, elle garde les derniers scores connus et reprend seule.

Sur votre téléphone

Sur un téléphone, le menu **Classements** ouvre directement **Suivi des classements** : le même contenu en grand, chaque équipe marquée « Terminé » ou « En cours ». Les périodes sont les mêmes, sauf **Personnalisé**. Le bouton **Grands caractères** (l'icône de texte, activée d'office) agrandit ou réduit l'affichage. Le téléphone reste allumé tant que la page est ouverte, et elle se souvient du dernier classement consulté.

6. Statistiques

Le menu **Statistiques** présente, depuis le début : les **Chargements totaux**, les **Équipes ayant joué** (dont celles des 30 derniers jours), les **Parties terminées**, les **Scénarios joués**, le **Meilleur score** et le **Score moyen**. Un tableau détaille chaque scénario : chargements, équipes, parties terminées, score moyen, meilleur score, date de la dernière partie.

> **Bon à savoir.** Un chargement est compté chaque fois qu'un téléphone ouvre le lien avec du réseau, y compris pour reprendre une partie : il y a donc toujours plus de chargements que d'équipes.

7. Ça ne marche pas

Ce que peuvent voir les joueurs

Message	Cause	Quoi faire
« Lien invalide. Scannez le QR code fourni par l'organisateur. »	Lien incomplet : QR code abîmé, lien recopié à la main.	Rescanner le QR code d'origine.
« Chargement impossible » : « Connexion impossible. Vérifiez votre réseau au point de départ. »	Pas de réseau au premier chargement.	Se placer dans une zone couverte ou sur votre Wi-Fi, puis **Réessayer**.
« Chargement impossible » : « Le serveur ne répond pas pour le moment. »	Notre serveur est momentanément indisponible.	**Réessayer** dans quelques secondes ; si cela dure, contactez-nous.
« Accès refusé » : « L'option Tag Hunter GO n'est pas activée pour cet exploitant. »	GO n'est pas actif sur votre compte.	Contactez-nous.
« Accès refusé » : « L'abonnement de cet exploitant n'est pas actif. »	Retard de paiement au-delà du délai.	Contactez-nous.
« Accès refusé » : « Ce scénario n'est pas attribué à cet exploitant. »	Le scénario n'est pas attribué à votre compte en GO.	Utilisez un QR code de **Mes QR codes**, ou contactez-nous.
« Accès refusé » : « Ce scénario n'est pas disponible en mode GO. »	Le scénario n'existe pas dans cette version.	Contactez-nous.
« Code inconnu sur le terrain. »	Le code saisi ne correspond à aucune énigme.	Vérifier le code sur la plaque et ressaisir.
« Déjà répondu : votre réponse est définitive. »	L'équipe a déjà répondu à cette énigme.	Rien : une seule réponse par énigme.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Une équipe n'apparaît pas au classement	Son téléphone n'a pas eu de réseau depuis la fin. Faites-lui rouvrir le jeu dans une zone couverte. Vérifiez aussi la période et le filtre de durée.

Question	Réponse
Une équipe apparaît deux fois	Deux téléphones ont joué sous le même nom, ou l'équipe a utilisé **Rejouer**. Chaque partie est une ligne.
Un joueur a changé de téléphone en cours de partie	La partie est sur le premier téléphone. Sur un autre, c'est une nouvelle partie. Reprenez sur le téléphone d'origine, avec le même navigateur.
Une partie en cours a disparu	Elle était ouverte en navigation privée, ou les données du site ont été effacées. Elle ne peut pas être récupérée : relancez une partie.
Les joueurs n'ont pas le choix de la langue	**Permettre aux joueurs de choisir leur langue** est désactivé sur la carte du scénario dans **Mes QR codes**.
Les boutons ne sont pas dans la langue choisie	La langue choisie au départ concerne le scénario. Les boutons suivent la langue du téléphone (français, anglais ou espagnol, sinon français).
Peut-on mettre en pause ?	Non, le chronomètre continue même téléphone verrouillé. Choisissez une durée de défi adaptée.
Peut-on rejouer le même scénario ?	Oui, avec **Rejouer** cinq minutes après la fin, ou en rescannant le QR code. Pour un nouveau groupe, un autre téléphone est préférable.
Un changement de durée ou de scénario ne s'affiche pas	Le téléphone récupère la dernière version à chaque ouverture avec du réseau, sauf pendant une partie en cours, qui garde la version avec laquelle elle a commencé.
Combien d'équipes en même temps ?	Pas de limite : chaque téléphone est autonome. Seul le classement public s'arrête à 200 équipes par durée.

Pour toute autre question : contact@taghunter.fr.