Kapitel 1 – Grundlagen

- 1. Mathematische Grundlagen
- 2. Beispielrechner ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl Institut für Informatik WS 2015/16

ReTI (Rechner Technische Informatik)

- Ursprünglich eingeführt in [Keller, Paul] unter dem Namen ReSa.
- Hier wird ReTI zunächst abstrakt eingeführt.
 - Alle Speicher bestehen aus unendlich vielen Speicherzellen, die beliebig große ganze Zahlen aufnehmen können.
- Später wird die tatsächliche Implementierung von ReTI unter realistischen Annahmen thematisiert.




Abstrakte ReTI-Maschine

- Zwei unendlich große Speicher
 - Datenspeicher S für Daten (beliebig große Zahlen).
 - S(i) = Inhalt von Zelle i des Datenspeichers, $i \in \mathbb{N}$ Adresse.
 - Programmspeicher P für Maschinenbefehle.
 - Lade-/Speicher-, Rechen, Sprungbefehle siehe später.
 - P(i) = Inhalt von Zelle i des Programmspeichers.
- Zentraleinheit CPU (Central Processing Unit)
 - Vier für Benutzer sichtbare Register.
 - PC = Befehlszähler (Program Counter).
 - ACC = Akkumulator.
 - IN1, IN2 = Indexregister 1 und 2.



Aufbau von ReTI



Programmablauf

- Programme bzw. Daten stehen beim Start der Maschine in P bzw. S.
- Programm beginnt bei Zelle 0 von P.
- Inhalt von P wird nicht geändert.
- Maschine arbeitet in Schritten t = 1, 2, ...In jedem Schritt t:
 - Ausführung eines Befehls: P(PC) wird als Befehl interpretiert und in Schritt t ausgeführt.
 - PC erhält neuen Wert (abhängig von Befehl).
- Bei Programmstart ist PC = 0.



ReTI-Befehle und ihre Wirkung

- Load/Store: Laden von Werten aus dem Datenspeicher *S* bzw. Schreiben von Werten in *S*.
- Compute: Berechnungen (hier zunächst Addition und Subtraktion).
 - Mit Werten im Datenspeicher S.
 - Mit Absolutwerten (Immediate).
- Indexregister: Indirekte Speicheradressierung (siehe unten).
- Sprungbefehle: Bedingte und unbedingte Sprünge.

Load/Store

Transport von Daten zwischen ACC und Datenspeicher.

- LOAD *i*:

 Lädt Inhalt *S*(*i*) von Speicherzelle *i* in Akkumulator *ACC* und erhöht *PC* um 1.
- STORE *i*: Speichert den Inhalt von *ACC* in *S(i)* und erhöht *PC* um 1.



Load/Store: Übersicht

Befehl	Wirkung	
LOAD i	ACC := S(i)	PC := PC + 1
STORE i	S(i) := ACC	PC := PC + 1

Beispielprogramm

Ein Programm, das Inhalte von Speicherzelle S(0) (= x) und S(1) (= y) vertauscht.

0	LOAD 0;	ACC := S(0) = x
1	STORE 2;	S(2) := ACC = x
2	LOAD 1;	ACC := S(1) = y
3	STORE 0;	S(0) := ACC = y
4	LOAD 2;	ACC := S(2) = x
5	STORE 1;	S(1) := ACC = x

Compute-Befehle

Verknüpfe den Inhalt von ACC mit S(i) (oder mit einer Konstante) und speichere das Ergebnis in ACC ab.

- *ADD*, *SUB* = Compute *memory*-Befehle
- *ADDI*, *SUBI* = Compute *immediate*-Befehle
- Beides zusammen ergibt die Compute-Befehle.

Bei Compute memory: Interpretiere Parameter i direkt als Speicheradresse.

Befehl	Wirkung	
ADD i	ACC := ACC + S(i)	PC := PC + 1
SUB i	ACC := ACC - S(i)	PC := PC + 1

Immediate-Befehle

Interpretiere Parameter *i* direkt als Konstante.

Befehl	Wirkung	
LOADI i	ACC := i	PC := PC + 1
ADDI i	ACC := ACC + i	PC := PC + 1
SUBI i	ACC := ACC - i	PC := PC + 1

Anmerkung: ADDI und SUBI sind Compute Befehle. LOADI ist den Load-/Store-Befehlen zuzuordnen.



Indexregister-Befehle

		,
Befehl	Wirkung	
LOADINj i	ACC := S(INj + i)	PC := PC + 1
	$(j \in \{1,2\})$	
STOREINj i	S(INj+i) := ACC	PC := PC + 1
	$(j \in \{1,2\})$	
MOVE S D	$\mathcal{D} := \mathcal{S}$	PC := PC + 1
	$(D \in \{ACC, IN1, IN2\},$	
	$S \in \{ACC, IN1, IN2, PC\})$	
MOVE S PC	PC := S	
	$(\textit{S} \in \{\textit{ACC}, \textit{IN}1, \textit{IN}2\})$	



Beispielprogramm für Indexregister-Befehle

$$S(0) = x$$
, $S(1) = y$
Kopiere y in Zelle $S(x)$:

0	LOAD 0;	ACC := S(0) = x
1	MOVE ACC IN1;	IN1 := ACC = x
2	LOAD 1;	ACC := S(1) = y
3	STOREIN1 0;	S(x) = S(IN1 + 0) := ACC = y



13 / 16

Sprung-Befehle

Manipulation des Befehlszählers.

- JUMP für *unbedingte* Sprünge,
- JUMP_c mit $c \in \{<,=,>,\leq,\neq,\geq\}$ für *bedingte* Sprünge.
- Mit bedingten Sprüngen kann man Programmschleifen und bedingte Anweisungen realisieren!

Befehl	Wirkung	
JUMP i	$PC := PC + i (i \in \mathbb{Z})$	
JUMP _c i	$PC := PC + i (i \in \mathbb{Z})$ $PC := \left\{ egin{array}{ll} PC + i, & \text{falls } ACC \ c \ 0 \ PC + 1, & \text{sonst} \end{array} ight.$	
	$(i \in \mathbb{Z}, c \in \{<,=,>,\leq,\neq,\geq\})$	

Beispielprogramm

$$S(0) = x$$
; $S(1) = y$, $y \ge 0$

0	LOADI 0;	<i>ACC</i> := 0
1	STORE 2;	S(2) := 0
2	LOAD 1;	ACC := S(1)
3	SUBI 1;	ACC := ACC - 1
4	STORE 1;	S(1) := ACC
5	JUMP < 5;	PC := PC + 5, falls $ACC < 0$
6	LOAD 2;	ACC := S(2)
7	ADD 0;	ACC := ACC + S(0)
8	STORE 2;	S(2) := ACC
9	JUMP -7;	PC := PC - 7

Zusammenfassung

- Mathematik erlaubt es uns, reale Zusammenhänge formal zu fassen und allgemeingültige Folgerungen aus ihnen herzuleiten.
- Rechner ReTI wird uns im weiteren Verlauf der Vorlesung als Illustrator und Anwendungsbeispiel für die vorgestellten Konzepte dienen.