# 8-Sensors\_and\_Multimedia

- Core Motion
  - CMMotionManager
  - Core Motion Cookbook
    - Esempio
- Multimedia
  - Audio
  - · Accedere alla libreria iPod
- II framework Mediaplayer
  - · Gestione della riproduzione
  - MPMediaItem
  - MPMediaQuery
    - MPMediaPickerController
  - Presentazione modale dei view-controller
  - · Servizi audio di sistema
  - AVAudioPlayer
    - Esempio
  - AVAudioRecorder
    - Esempio
- Riproduzione video
  - Esempio
- Scattare foto e video
  - Esempio
  - Prendere foto e video dalla libreria delle foto

# Core Motion

Core Motion fornisce un framework unificato per ricevere e processare dati provenienti dal dispositivo hardware, permette di accedere ai dati, raw e processati, utilizzando un interfaccia basata sui blocchi, di:

- Accelerometro, CMAccelerometerData
- Giroscopio, CMGyroData
- Magnetometro, (CMMagnetometerData

# **CMMotionManager**

Un oggetto di tipo (CMMotionManager) è la porta per i servizi di movimento forniti da iOS, quali dati su accelerometro, rotazione, magnetometro e molti altri, come ad esempio l'altitudine.

Nota

Questo tipo di oggetto è creato mediante [alloc/init]

Nota

All'interno dell'applicazione deve essere presente un solo CMMotrionManager

Dopo che è stato creato un oggetto di tipo (CMMotionManager) può essere configurato per impostare alcuni parametri come l'intervallo di aggiornamento per ogni tipo di movimento.

Dopo la sua creazione e configurazione è possibile chiedergli di mantenere di 4 tipi di moti:

- · dati raw dell'accelerometro
- dati raw del giroscopio
- dati raw del magnetometro
- · dati processati dei movimenti del dispositivo

Per ricevere i dati di movimento a intervalli specifici, l'app chiama un metodo "start" che accetta una coda di operazioni e un gestore di blocchi di un tipo specifico per l'elaborazione di tali aggiornamenti,. I dati passati sono:

NSError \*error)

Per terminare la ricezione degli aggiornamenti sono presenti dei metodi appropriati:

- stopAccelerometerUpdates
- stopGyroUpdates
- stopMagnetometerUpdates
- stopDeviceMotionUpdates

### Core Motion Cookbook

È possibile impostare uno specifico intervallo di aggiornamento

Strumento	Proprietà	Metodo	Handler
Accelerometro	[accelerometerUpdateInterval]	(startAccelerometerUpdatesToQueue:withHandler:)	CMAccelerometerHand
Giroscopio	gyroUpdateInterval	startGyroUpdatesToQueue:withHandler:	CMGyroHandler
Magnetometro	(magnetometerUpdateInterval)	startMagnetometerUpdatesToQueue:withHandler:	CMMagnetometerHand
Movimento del dispositivo	(deviceMotionUpdateInterval)	startDeviceMotionUpdatesUsingReferenceFrame:/startDeviceMotionUpdatesUsingReferenceFrame:toQueue:withHandler:/startDeviceMotionUpdatesToQueue:withHandler:	CMDeviceMotionHand

#### Esempio

### Multimedia

#### Audio

iOs fornisce diversi framework che possono essere utilizzati nelle applicazioni per interagire con gli audio. Ognuno ha differenti funzionalità e la scelta sul quale utilizzare dipende dai tipo di operazioni che sono richieste all'interno dell'applicazione.

Framework	Utilizzo	
Media Player	Riproduce suoni, audiolibri, audio e podcast dalla libreria iPod dell'utente	
AV Foundation	Riproduce e registra audio utilizzando una semplice interfaccia Objective-C	
Audio Toolbox	Riproduce audio con funzionalità di sincronizzazione, accede a pacchetti di audio in entrata, analizza flussi audio, converte formati audio e registra audio con accesso a singoli pacchetti	
Audio Unit	Connette ed utilizza plug-in di elaborazione audio	
OpenAL (1.1)	Fornisce la riproduzione audio posizionale nei giochi e in altre applicazioni	

#### Accedere alla libreria iPod

L'accesso alla libreria iPod fornisce meccanismi per riprodurre suoni, audio libri e audio podcast; fornisce riproduzione di base, ricerca avanzata e controllo della riproduzione. Ci sono 2 modi per accedere agli oggetti multimediali:

- Il selettore multimediale (media picker), un view-controller che si comporta come l'interfaccia di selezione musicale dell'applicazione iPod builtin
- · L'interfaccia di media query, supporta la specifica basata su predicato di elementi dalla libreria dell'iPod del dispositivo

Gli oggetti riperiti sono riprodotti utilizzando il riproduttore musicale (MPMusicPlayerController)

# Il framework Mediaplayer

Il framework del mediaplayer deve essere collegato al progetto ed importata mediante la direttiva di inclusione #import <a href="MediaPlayer.h">MediaPlayer.h</a>). Sono presenti 2 tipi di riproduttori musicali:

- Il lettore musicale dell'applicazione riproduce la musica localmente all'interno della tua app
- Il lettore musicale iPod utilizza l'app iPod built-in

MPMusicPlayerController \*player = [MPMusicPlayerController applicationMusicPlayer];

Dopo che è stato creato una coda di riproduzione può essere impostata con i metodi

- `setQueueWithQuery:
- setQueueWithItemCollection:

Successivamente alla creazione i brani possono essere riprodotte con il metodo (play).

## Gestione della riproduzione

La classe MPMusicPlayerController è conforme al protocollo MPMediaPlayback, questo significa che il riproduttore implementa i metodi per cambiare lo stato della riproduzione:

- play
- pause
- stop
- altri metodi

e per gestire la coda di riproduzione:

- skipToNextItem
- skipToBeginning
- skipToPreviousItem

## **MPMedialtem**

Un oggetto MPMedialtem rappresenta un singolo contenuto multimediale nella libreria iPod. Questo presenta un identificatore univoco, che persiste durante l'avvio delle applicazioni, un ambio raggio di metadati associati (titolo, artista, album) al cui è possibe accedere con il metodo valueForProperty:

Sono presenti anche delle proprietà costati:

- MPMediaItemPropertyTitle
- MPMediaItemPropertyAlbumTitle
- MPMediaItemPropertyArtist
- MPMediaItemPropertyAlbumArtist
- MPMediaItemPropertyGenre

#### Nota

Ogni proprietà ha un tipo di ritorno differente. Per le istanze di MPMediaItemPropertyTitle il tipo di ritorno è NSString, mentre per le istanze di MPMediaItemPropertyArtwork il tipo di ritorno è un MPMediaItemArtwork

## **MPMediaQuery**

Gli elementi multimediali nella libreria dell'iPod possono essere richiesti utilizzando la classe MPMediaQuery, e sono raccolti nelle collezioni MPMediaItemCollection). che possono essere acceduti attraverso la proprietà collections

#### MPMediaPickerController

Un (MPMediaPickerController) è un view-controller specializzato utilizzato per fornire un interfaccia grafica per selezionare elementi multimediali. Mostra a schermo una table-view con gli elementi che possono essere selezionati.

#### Nota

Toccando il pulsante "Fine" si chiuderà il selettore di elementi multimediali

Un (MPMediaPickerController) ha un delegato (MPMediaPickerControllerDElegate) che viene notificato quando un utente seleziona un elemento multimediale o cancella la selezione,. Questo avviene rispettivamente con i metodi:

- mediaPicker:didPickMediaItems:
- mediaPickerDidCancel:

#### Presentazione modale dei view-controller

Per presentare un view-controller modale, bisogna impostare la proprietà (modalTransitionStyle) e quindi il view-controller corrente dovrebbe chiamare (presentViewController:animated:completion)

```
MPMediaPickerController *picker = [[MPMediaPickerController alloc] init];
picker.modalTransitionStyle = UIModalTransitionStyleCoverVertical;
[self presentViewController:picker animated:YES completion:nil];
```

Il delegato del media-picker deve eliminare esplicitamente il selettore in (mediaPickerDidCancel:) con (dismissModalViewControllerAnimated:) (questo è automatico quando si tocca il pulsante "Fine")

#### Servizi audio di sistema

I servizi audio di sistema sono utilizzati per riprodurre effetti sonori dell'interfaccia utente o per invocare la vibrazione del dispositivo (se disponibile).

Nota

È richiesta l'inclusione (#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>)

Sono presenti dei vincoli che i file audio devono rispettare:

- le tracce devono avere durata  $\leq 30$  secondi
- devono avere un formato PCM lineare o IMA4 (IMA/ADPCM)
- devono avere estensione .caf, .aif o .wav

Il procedimento da seguire è:

- 1. Creare un oggetto sound-id con la funzione (AudioServicesCreateSystemSoundID())
- 2. Riprodurre il suono con la funzione (AudioServicesPlaySystemSound())

È possibile attivare la vibrazione con la seguente linea di codice

AudioServicesPlaySystemSound(kSystemSoundID\_Vibrate);

# **AVAudioPlayer**

La classe (AVAudioPlayer) fornisce una semplice interfaccia Objective-C per riprodurre i suoni.

Nota

È richiesta l'inclusione (#import <AVFoundation/AVFoundation.h>)

Apple consiglia di utilizzare questa classe per la riproduzione di audio che non richiedono posizionamento stereo o sincronizzazione precisa, e che non sia stato acquisito da un flusso di rete.

Questa classe può:

- · Riprodurre audio di qualsiasi durata
- Riprodurre suoni da file o da buffer di memoria
- Riprodurre suoni a loop
- Riprodurre suoni multipli simultaneamente, però non con una precisa sincronizzazione
- · Fornire controlli relativi al livello di riproduzione per ogni suono che è riprodotto
- Permette di cercare un punto particolare in un file audio, che supporta le funzionalità di avanzamento rapido e riavvolgimento
- Permette di ottenere dati sulla potenza audio che è possibile utilizzare per la misurazione del livello

Questa class ha un delegato (ACAudioPlayerDelegate) che prende le notifiche di interruzioni audio, errori di decodifica e completamento di riproduzione.

#### Esempio

```
/* get the URL of an audio file in the bundle */
NSString *soundFilePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource: @"sound" ofType: @"wav"];
NSURL *fileURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath: soundFilePath];
/* create an AVAudioPlayer for the given audio file */
AVAudioPlayer *player = [[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL:fileURL error:nil];
/* prepare the audio player for playback by preloading its buffers */
[player prepareToPlay];
/* set the delegate for the player */
[player setDelegate:self];
/* start the playback */
[player play];
```

La classe (AVAudioRecorder) fornisce una semplice interfaccia Objective-C per registrare suoni e permette di:

- Registrare finché l'utente non termina la registrazione
- · Registrare per una specifica durata
- Mettere in pausa/proseguire una registrazione
- · Prendere un input dati a livello audio che possono essere utilizzati per fornire la misurazione del livello

#### Nota

È richiesta l'inclusione #import <AVFoundation/AVFoundation.h>

La classe presenta un delegato AVAudioRecorderDelegate che viene notificato per di interruzioni audio, errori di decodifica e completamento di registrazione. L'utilizzo di un registratore d'audio è molto simile a quello di un riproduttore audio, a differenza che devono essere configurati numero di canali e bitrate.

#### Nota

Un registratore audio deve essere usato all'interno di un AVAudioSession, che è usato per impostare il contesto dell'audio per l'applicazione

#### Esempio

```
/* set the AVAudioSession parameters */
[[AVAudioSession sharedInstance] setCategory:AVAudioSessionCategoryRecord error:nil];
[[AVAudioSession sharedInstance] setMode:AVAudioSessionModeVideoRecording error:nil];
[[AVAudioSession sharedInstance] setActive:YES error:nil];
/* get the URL of an audio file in the bundle */
NSString *soundFilePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource: @"sound" ofType: @"wav"];
NSURL *fileURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath: soundFilePath];
/* get the URL for the recorded audio file */
NSURL *url = ...;
/* set the audio recorder parameters (format, quality, bitrate, number of channels, sample
NSDictionary *settings = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
                                               @(kAudioFormatMPEG4AAC), AVFormatIDKey,
                                               @(AVAudioQualityMax),
AVEncoderAudioQualityKey,
                                               @(16), AVEncoderBitRateKey,
                                               @(1), AVNumberOfChannelsKey,
                                               @(44100), AVSampleRateKey,
                                               nil];
/* create the audio recorder */
AVAudioRecorder *recorder = [[AVAudioRecorder alloc] initWithURL:url settings:settings
error:nil];
/* start recording */
[recorder record]; /* or use recordForDuration: */
```

# Riproduzione video

Un oggetto MPMoviePlayerController gestisce la riproduzione di film da file o da flusso di rete, questo avviene in una view appartenente al riproduttore di film e prende posto sia a schermo intero sia in linea.

#### Nota

MPMoviePlayerController supporta la riproduzione di film wireless attraverso verso i dispositivi AirPlay

Sulla creazione viene inizializzato con l'URL del video da riprodurre e successivamente la vista creata può essere aggiunta ad una vista come sottovista.

Questa classe ha molte proprietà che possono essere usate per influenzare il suo comportamento:

- allowsAirPlay, specifica quando il riproduttore videro permette la riproduzione mediante AirPlay
- <u>fullscreen</u>, valore in sola lettura che indica se il video si trova a schermo intero. Il valore può essere cambiato con il metodo [setFullscreen:animated:]
- (controlStyle), specifica lo stile dei controlli della riproduzione
- (initialPlaybackTime), indica momento, in secondi, in cui il video deve partire
- endPlaybackTime, indica il momento, in secondi, in cui il video deve terminare
- ...

Oltre ad avere svariate proprietà genera anche notifiche relativa allo stato della riproduzione del video:

```
    MPMoviePlayerPlaybackStateDidChangeNotification
    MPMoviePlayerContentPreloadDidFinishNotification
    MPMoviePlayerDidEnterFullscreenNotification
    MPMoviePlayerDidExitFullscreenNotification
    ...
```

Nota

Per ricevere le notifiche è necessario registrarsi all'apposito avviso

#### Esempio

```
/* create a player to play a video at the given URL */
MPMoviePlayerController *player = [[MPMoviePlayerController alloc] initWithContentURL:url];
/* set the player's view frame */
[player.view setFrame:self.view.bounds];
/* add the player's view to the current view controller's view */
[self.view addSubview:player.view];
/* configure player's settings */
player.allowsAirPlay = YES;
player.initialPlaybackTime = 10;
player.endPlaybackTime = 20;
/* start playback */
[player play];
```

## Scattare foto e video

Scattare foto e video è un procedimento abbastanza standard che richiede 3 passaggi:

- 1. Creare e presentare l'interfaccia della telecamera (UIImagePickerController
- 2. L'utente scatta una foto/video o annulla
- 3. (UIImagePickerController) notifica il delegato rispetto al risultato dell'operazione

#### Nota

L'UIImagePickerController mostra un interfaccia con numerosi controlli

Prima di utilizzare il un oggetto di questa classe devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il dispositivo deve avere una telecamera
- La telecamera del dispositivo deve essere disponibile per il tipo di sorgente dato controllando il valore di ritorno del metodo isSourceTypeAvailable:)
- L'oggetto delegato, conforme ai protocolli (UIImagePickerControllerDelegate) e (UINavigationControllerDelegate), deve essere implementato per rispondere alle iterazioni dell'utente con il controllore dell'image-picker.

Per specificare quando l'utente può prendere immagini, video o entrambi, deve essere impostata la proprietà (mediaTypes). Questa proprietà consiste in un array non vuoto i cui elementi possono essere io valori costanti (kUTTypeImage) e (kUTTypeMovie).

#### Nota

È necessario collegare il framework "Mobile Core Services" al progetto e inserire la direttiva (#import <MobileCoreServices/MobileCoreServices.h>)

#### Esempio

mostrare il controllore dell'image-picker

```
/* assume the view controller conforms to UIImagePickerControllerDelegate and
UINavigationControllerDelegate */
- (BOOL)startCameraController{
    /* first check whether the camera is available for use */
    if (([UIImagePickerController
isSourceTypeAvailable:UIImagePickerControllerSourceTypeCamera] == NO))
    return NO;

/* create an image picker controller and set its sourceType property */
    UIImagePickerController *camera = [[UIImagePickerController alloc] init];
    camera.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypeCamera;

/* Displays a control that allows the user to choose picture or movie capture, if
both are available */
    camera.mediaTypes = [UIImagePickerController
    availableMediaTypesForSourceType:UIImagePickerControllerSourceTypeCamera];
```

```
/* hide the controls for moving and scaling pictures */
camera.allowsEditing = NO;

/* set the delegate for the image picker controller */
camera.delegate = self;

/* present the image picker controller modally */
camera.modalTransitionStyle = UIModalTransitionStyleCoverVertical;
[self presentViewController:camera animated:YES completion:nil];

return YES;
}
```

implementazione dei metodi delegati per l'image-picker

```
/* Responding to the user Cancel (dismiss the image picker controller) */
- (void) imagePickerControllerDidCancel:(UIImagePickerController *)picker{
         * Dismiss the image picker controller */
        [picker.parentViewController dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil];
}
^{\prime *} Responding to the user user accepting a newly-captured picture or movie ^{*\prime }
/* The info argument is a dictionary containing the original image and the edited image, if
image was picked; or a filesystem URL for the movie, if a movie was picked */
- (void) imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker
               didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info{
        NSString *mediaType = [info objectForKey:UIImagePickerControllerMediaType];
        /* Handle still image capture */
        if (CFStringCompare((CFStringRef) mediaType, kUTTypeImage, 0) == kCFCompareEqualTo){
        /* Handle video capture */
        if (CFStringCompare((CFStringRef) mediaType, kUTTypeMovie, 0) == kCFCompareEqualTo){
        /* Dismiss the image picker controller */
        [picker.parentViewController dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil];
}
```

### Prendere foto e video dalla libreria delle foto

Un oggetto di (UIImagePickerController) può essere usata anche per prendere oggetti dalla libreria delle foto del dispositivo. Gli step sono simili a quelli per l'acquisizione di contenuti multimediali, con alcune lievi differenze:

- Utilizzare l'album "Rullino fotografico" o l'album "Foto salvate" o l'intera libreria di foto come sorgente multimediale
- · L"utente sceglie i media salvati in precedenza invece di acquisire nuovi media

Per configurare il selettore per sfogliare i media salvati, bisogna impostare la proprietà (sourceType) su:

- UIImagePickerControllerSourceTypePhotoLibrary, per avere accesso all'album del dispositivo includendo anche il rullino fotografico
- (UIImagePickerControllerSourceTypeSavedPhotosAlbum), per avere accesso solo al rullino fotografico