## Sistemi Operativi 1

Simone Lidonnici

18 aprile 2024

# Indice

$\mathbf{E}$	Ese	rcizi	
	E.1	Esercia	zi sulle memorie
		E.1.1	Allocazione di processi in blocchi
		E.1.2	Memoria divisa in pagine
		E.1.3	Pagina e offset di un indirizzo
			Controllare i page fault
	E.2	Calcol	o dei tempi
		E.2.1	Tempo medio di waiting
		E.2.2	Tempo di accesso in memoria
	E.3	Dischi	magnetici
		E.3.1	Tempo di trasferimento dati
		E.3.2	Scheduling del disco



## Esercizi

### E.1 Esercizi sulle memorie

#### E.1.1 Allocazione di processi in blocchi

Dato un processo P che necessita di una memoria libera di N KiB per essere allocato in modo contiguo, avendo blocchi liberi  $B_1, B_2, \ldots, B_n$  di dimensione  $M_1, M_2, \ldots, M_n$  il processo verrà allocato in blocchi diversi in base alla politica:

• Best-Fit: blocco più piccolo tale che  $M_i > N$ 

• Worst-Fit: blocco più grande tale che  $M_i > N$ 

• First-Fit: primo blocco tale che  $M_i > N$ 

#### Esempio:

Si supponga che un processo P necessiti di un'area di memoria libera pari a 115 KiB per essere allocato in modo contiguo in memoria principale. Se la lista dei blocchi di memoria libera contiene i seguenti elementi:

A	В	С	D	E	F
300 KiB	600 KiB	350 KiB	200 KiB	750 KiB	125 KiB

In base alla politica P verrà allocato:

• Best-Fit: F perché è il blocco minore in cui  $M_F > 115$  KiB

• Worst-Fit: E perché è il blocco maggiore in cui  $M_E > 115$  KiB

• First-Fit: A perché è il primo blocco in cui  $M_A > 115$  KiB

#### E.1.2 Memoria divisa in pagine

#### Memoria divisa in pagine

Data una memoria fisica di grandezza M con indirizzamento con word size w e la memoria sia divisa in pagine di grandezza S, la dimensione della page table, cioè il numero di entry è:

$$T = \frac{M}{S}$$

Invece il numero di bit necessari per indirizzare le word sarà:

$$n^{\circ}$$
 bit word =  $\log_2(\frac{M}{w})$ 

Il numero di bit necessari per l'indice di pagina e per l'offset sono:

$$\label{eq:norm} \text{n° bit offset} = \log_2(\frac{S}{w})$$
 
$$\label{eq:n° bit indice pagina} = \log_2(\frac{M}{S})$$

#### Esempio:

Si supponga di avere una memoria M di capacità pari a 8 KiB (8192 B). Assumendo che l'indirizzamento avvenga con lunghezza di parola (word size) pari al singolo byte e che M utilizzi una gestione paginata con blocchi di dimensione pari a 128 B, quale dimensione (intesa come numero di entry) ha la corrispondente page table T?

$$T = \frac{8192}{128} = 64$$

## E.1.3 Pagina e offset di un indirizzo

#### Pagina e offset di un indirizzo

Data una memoria fisica di grandezza M con frame di grandezza F, l'indirizzo A avrà numero di pagina p e offset:

$$p = \lfloor \frac{A}{F} \rfloor$$
 offset =  $A\%F$ 

#### Esempio:

Si consideri una memoria M di capacità pari a 100 B con frame di dimensione pari a 10 B. Dato l'indirizzo del byte A=37, quale sarà l'indirizzo di pagina e l'offset?

$$p = \lfloor \frac{37}{10} \rfloor = 3$$
 offset = 37%10 = 7

#### E.1.4 Controllare i page fault

Data una memoria con k frame e un processo con n pagine virtuali, per calcolare il numero di page fault bisogna prima controllare quali sono le pagine caricate in memoria (al massimo k insieme) e vedere se la pagina richiesta in quel momento è caricata in memoria, se non lo è si verifica un page fault. Quando una pagina viene richiesta e non è già caricata, se la memoria non è piena viene caricata senza sovrascriverne nessun'altra.

Nel caso in cui la memoria è piena quale pagina verrebbe sovrascritta dipende dal protocollo:

- First In First Out (FIFO): viene sovrascritta la pagina che è caricata in memoria da più tempo
- Last Recent Used (LRU): viene sovrascritta la pagina che non viene chiamata da più tempo
- MIN (OPT): viene sovrascritta la pagina che non verrà acceduta per il lasso di tempo maggiore nel futuro

#### Esempio:

Data una memoria composta da 3 frame fisici e un processo composto da 5 pagine virtuali: A, B, C, D, E, si calcoli il numero di page fault che si verificano a fronte delle seguenti richieste da parte del processo: B, C, C, B, A, E, B, A, E, D, B. Si assuma che nessuna pagina del processo sia inizialmente caricata in memoria e che si utilizzi un algoritmo LRU di sostituzione delle pagine.

Pagina chiamata	Pagine in memoria	Page fault
В	/ / /	<b>√</b>
C	/ / B	✓
C	/ B C	
В	/ B C	
A	/ C B	✓
E	СВА	✓
В	ВАЕ	
A	ΑEΒ	
E	ЕВА	
D	ВАЕ	✓
В	ΑED	✓

In questo caso quindi il numero di page fault è 6.

## E.2 Calcolo dei tempi

### E.2.1 Tempo medio di waiting

#### Tempo medio di waiting

Data una coda di n processi, ognuno con un istante di arrivo  $T_{arrival}$  e un tempo di completamento CPU burst, il tempo di waiting di un determinato processo i si calcola:

$$\mathbf{T}_{\mathrm{waiting}}^i = \mathbf{T}_{\mathrm{completition}}^i - \mathbf{T}_{\mathrm{arrival}}^i - \mathbf{CPU} \ \mathrm{burst}^i$$

In cui  $T_{completition}$  è l'istante in cui termina il processo i.

Da cui il tempo medio di waiting dell'intera coda di n processi sarà:

$$\overline{\mathbf{T}}_{\text{waiting}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{T}_{\text{waiting}}^{i}$$

Per calcolare l'istante di completamento di un processo bisogna controllare la coda e cambia in base al protocollo usato:

- First Come First Served (FCFS): viene eseguito per intero il processo con T<sub>arrival</sub> minore e poi viene eseguito il successivo
- Round Robin (RR): si inizia l'esecuzione dei processi in ordine secondo la coda ma fermandoli e passando al successivo ogni tot di tempo, detto time slice q. Ogni volta che un processo viene fermato viene aggiunto alla fine della coda.
- Shortest Job First (SJF): si esegue il processo con il CPU burst minore e ci sono due tipi possibili:
  - Non-Preemptive: una volta che un processo è iniziato viene portato a termine
  - Preemptive: ogni volta che un nuovo processo arriva, se ha CPU burst minore rispetto a quello rimanente al processo in corso, viene eseguito questo nuovo processo

Nel caso in cui ci siano delle attività I/O di durata  $T_{I/O}$  il tempo di waiting di quel determinato processo diventa:

$$\mathbf{T}_{\mathrm{waiting}}^i = \mathbf{T}_{\mathrm{completition}}^i - \mathbf{T}_{\mathrm{arrival}}^i - \mathbf{CPU} \ \mathrm{burst}^i - \mathbf{T}_{\mathrm{I/O}}^i$$

#### Esempio 1:

Data una coda dei processi:

Job	$T_{arrival}$	$T_{ m burst}$
A	0	3
В	2	7
С	6	4
D	7	5

#### 1. FCFS:

		Α		В								(	7		D					
Ī	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Il tempo di waiting sarà:

• 
$$T_{\text{waiting}}^A = 3 - 0 - 3 = 0$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^B = 10 - 2 - 7 = 1$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^C = 14 - 6 - 4 = 4$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^D = 19 - 7 - 5 = 7$$

$$\overline{T}_{waiting} = \frac{0+1+4+7}{4} = 3$$

#### 2. RR con q = 4:

	Α			I	3		С					Ι	)			D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Il tempo di waiting sarà:

• 
$$T_{\text{waiting}}^A = 3 - 0 - 3 = 0$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^B = 18 - 2 - 7 = 9$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^C = 11 - 6 - 4 = 1$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^D = 19 - 7 - 5 = 7$$

$$\overline{T}_{\mathrm{waiting}} = \frac{0+9+1+7}{4} = 4.25$$

#### Esempio 2:

Data una coda dei processi:

Job	$T_{arrival}$	$T_{ m burst}$
A	0	6
В	1	3
$^{\rm C}$	2	7
D	3	4

#### 1. SJF Non-Preemptive:

A							В		D				$\Gamma$						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Il tempo di waiting sarà:

• 
$$T_{\text{waiting}}^A = 6 - 0 - 6 = 0$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^B = 9 - 1 - 3 = 5$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^C = 20 - 2 - 7 = 11$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^D = 13 - 3 - 4 = 7$$

$$\overline{T}_{\mathrm{waiting}} = \frac{0+5+11+6}{4} = 5.5$$

#### 2. SJF Preemptive:

A		В			Ι	)				A			C						
1	2 3 4		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Il tempo di waiting sarà:

• 
$$T_{\text{waiting}}^A = 13 - 0 - 6 = 7$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^B = 4 - 1 - 3 = 0$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^C = 20 - 2 - 7 = 11$$

• 
$$T_{\text{waiting}}^D = 8 - 3 - 4 = 1$$

$$\overline{T}_{\text{waiting}} = \frac{7+0+11+1}{4} = 4.75$$

## E.2.2 Tempo di accesso in memoria

#### Tempo di accesso in memoria

Data una memoria fisica con tempo di accesso in memoria  $t_{MA}$ , tempo di gestione di un page fault  $t_{FAULT}$  che accade con probabilità  $p_{FAULT}$ , il tempo di accesso medio sarà:

$$t_A = (1 - p)t_{\text{MA}} + p \cdot t_{\text{FAULT}}$$

La probabilità è scritta come un numero  $p \in [0, 1]$ , per convertirlo in percentuale bisogna moltiplicarlo per 100.

## E.3 Dischi magnetici

## E.3.1 Tempo di trasferimento dati

#### Tempo di trasferimento dati

Dato un disco magnetico in cui si devono trasferire dei dati, con tempo di posizionamento Seek, delay di rotazione ROT e tempo di trasferimento TT, il tempo totale di trasferimento dei dati sarà:

$$T = Seek + ROT + TT$$

In cui TT dipende dalla velocità di trasferimento TR e dalla quantità di dati trasferiti D:

$$TT = \frac{D}{TR}$$

#### Esempio:

T = 40 ms

Seek = 18 ms

ROT = 7 ms

TR = 5 Gb/s

$$40~\mathrm{ms}=18^{'}\mathrm{ms}+7~\mathrm{ms}+\frac{D}{5~\mathrm{Gb/s}} \Longrightarrow D=15~\mathrm{ms}\cdot 5~\mathrm{Gb/s}=15~\mathrm{ms}\cdot 5~\mathrm{Mb/ms}=75~\mathrm{Mb}=9.375~\mathrm{MB}$$

## E.3.2 Scheduling del disco