# Calcolatori Elettronici Esercitazione 0

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

### Obiettivi

- Acquisire familiarità con il simulatore QtSpim
- Esempi mirati a :
  - Costruire un programma a partire dal template
  - Dichiarare Variabili
  - Manipolare dati da Memoria a Registro
  - Manipolare dati da Registro a Memoria
  - I/O basico da Console

 Scrittura di un valore in un registro e sua verifica su QtSpim.

- Vengono memorizzati
  - \$t0 valore 10 decimale
  - \$s0 valore DC esadecimale

#### .data

- .text
- .globl main
- .ent main

#### main:

- li \$t0, 10
- li \$s0, 0xdc
- li \$v0, 10
- syscall
- .end main

• Scrittura di un valore in una cella di memoria

 Dichiarazione della variabile inizializzata con il valore 3 decimale

• wVar: .word 3

```
.data
wVar:
        .word
                 3
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        li $t0, 10
        sw $t0, wVar
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

- Somma di 2 valori contenuti in due variabili e memorizzazione risultato in una variabile Risultato
- I due operandi

```
• wOpd1: .word 10
```

- wOpd2: .word 24
- La variabile Risultato
  - wResult: .space 4

```
.data
wOpd1:
         .word
                10
wOpd2:
         .word
                24
wResult: .space 4
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        lw $t0, wOpd1
        lw $t1, wOpd2
        add $t2, $t1, $t0
        sw $t2, wResult
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

Somma degli elementi di un Vettore (I)

```
- wVett: .word 5, 7, 3, 4,
```

Risultato in una variabile Risultato

```
-wResult: .space 4
```

 Tecnica molto semplice fatta di somme successive con utilizzo di un Registro come accumulatore.

```
- $t1 ACCUMULATORE- $t0 INDIRIZZO Vettore- $t2 Secondo OPERANDO
```

```
.data
wVett: .word 5, 7, 3, 4, 3
         .space 4
wResult:
           .text
           .globl main
           .ent main
main:
          li $t1, 0
          la $t0, wVett
          lw $t2, ($t0) # 0
          add $t1, $t1, $t2
          add $t0, $t0, 4 # 1
```

### Soluzione-4 [cont.]

```
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 2
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 3
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 4
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
sw $t1, wResult
li $v0, 10
syscall
.end main
```

Somma degli elementi di un Vettore (II) con un loop

#### Registri

- \$t0. Indirizzo Vettore
- \$t1. Accumulatore
- \$t2. Temporaneo
- \$t3. Contatore

```
.data
            DIM=15
            .word 2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23
wVett:
wResult:
            .space 4
            .text
            .globl main
            .ent main
main:
                $t1, 0
            li
                $t3, DIM
            li
                $t0, wVett
            la
```

# Soluzione-5 [cont.]

```
ciclo: lw $t2, ($t0)
    add $t1, $t1, $t2
    add $t0, $t0, 4 # ++
    sub $t3, $t3, 1
    beq $t3, 0, fine
    j ciclo

fine: sw $t1, wResult

li $v0, 10
    syscall
    .end main
```

 Lettura da tastiera e visualizzazione a video di un vettore di 5 caratteri

#### Registri

```
- $t0. Indirizzo Vettore
- $t1. Contatore
- Syscall ($v0=1).Print integer($a0 = integer)
- Syscall ($v0=4).Print string ($a0 = string)
- Syscall ($v0=5).Get integer ($v0 = integer)
```

- Tipo asciiz NULL terminated ASCII string
  - .asciiz "Inserire numeri\n"
- Il NULL è un carattere ASCII non stampabile e viene utilizzato per contrassegnare la fine della stringa. La terminazione NULL è standard ed è richiesta dal servizio di sistema della stringa di stampa (per funzionare correttamente).

Get Integer, si chiude con un ENTER

 Non viene eseguito nessun controllo su tipo di carattere inserito ( ovvero se corrisponde ad una cifra numerica)

```
- li $v0, 5
- syscall #(result in $v0)
- sw $v0, ($t0)
```

```
.data
              DIM=4
wRes:
             .space
                   20
message_in : .asciiz "Inserire numeri\n"
message_out : .asciiz "Numeri inseriti\n"
             .ascii
space:
             .text
             .globl main
             .ent main
main:
             la $a0, message_in
             li $v0, 4
                                # call code, Print string
             syscall
             la $t0, wRes
             li $t1, 0
```

### Soluzione-6 [cont.]

```
li $v0, 5 # call code, Read integer
uno:
            syscall # system call (result in $v0)
            sw $v0, ($t0)
            beq $t1, DIM, print num
            add $t1, $t1, 1
            add $t0, $t0, 4
            j uno
print num: la $a0, message_out
            li $v0, 4  # call code, Print string
            syscall
            la $t0, wRes
            li $t1, 0  # contatore
ciclo_print: li $v0, 1  # call code, Print int
            lw $a0, ($t0)  # value for int to print
            syscall # system call
```

# Soluzione-6 [cont.]

```
beq $t1, DIM, fine
              la $a0, space
              li $v0, 4
                                         # call code, Print string
              syscall
              add $t1, $t1, 1
              add $t0, $t0, 4
              j ciclo_print
fine:
              nop
              li $v0, 10
              syscall
.end main
```

 Ricerca del carattere minimo, vengono inseriti da tastiera DIM valori, si calcola il minimo e si visualizza

#### • Registri

- \$t0. Indirizzo Vettore
- \$t1. Contatore
- \$t2. Valore Minimo
- \$t3. Temporaneo

```
.data
               DIM=4
wVet:
                        20
              .space
wRes:
                        4
              .space
              .asciiz
                        "Inserire numeri\n"
message_in :
message_out:
                        "Valore Minimo : "
              .ascii
              .text
              .globl main
              .ent main
main:
              la $t0, wVet
              li $t1, 0
                                        # contatore
              la $a0, message_in
              li $v0, 4
              syscall
```

### Soluzione-7 [cont.]

```
li $v0, 5
                                       # call code, Read integer
uno:
             syscall
                                       # system call (result in $v0)
             sw $v0, ($t0)
             beq $t1, DIM, calc
             add $t1, $t1, 1
             add $t0, $t0, 4
             j
                 uno
calc:
             la $t0, wVet
             li $t1, 0
                                       # contatore
              lw $t2, ($t0)
                                       # $t2 memorizzo MIN
loop_min:
             beq $t1, DIM, print_num
             lw $t3, ($t0)
             blt $t3, $t2, change_min
             add $t1, $t1, 1
             add $t0, $t0, 4
                 loop min
```

# Soluzione-7 [cont.]

```
change_min: lw $t2, ($t0)
              loop_min
           la $a0, message_out # addr of NULL
print_num:
            li $v0, 4  # call code, print
            syscall
                    # system call
            li $v0, 1 # call code, print int
            move $a0, $t2  # value for int to print
            syscall
                           # system call
fine:
            nop
            li $v0, 10
            syscall
            .end main
```