Tablas de ecualización – electrofante.com

	1					
Frecuencia	Usos					
50Hz	1. Incrementar para saturar las bajas frecuencias					
	de instrumentos como bombo, toms o el bajo.					
	2. Reducir esta frecuencia incrementa los					
	harmónicos y consigue unas líneas de bajo más					
	reconocibles en la mezcla final.					
100Hz	1. Incrementar para obtener unos graves más					
	duros en los instrumentos de baja frecuencia.					
	2. Incrementar para dar relleno a guitarras y cajas.					
	3. Incrementar para dar calidez a piano y metales					
	4. Reducir para dar mayor claridad a guitarras.					
200Hz	1. Incrementar en voces para darles relleno					
	2. Incrementar en guitarras y cajas para darles					
	relleno y obtener un sonido más duro.					
	3. Reducir para eliminar sonidos basura en voces e					
	instrumentos de frecuencias medias.					
	4. Reducir para eliminar sonido de hojalata en					
	platillos					
400Hz	1. Incrementar para dar claridad a líneas de bajo,					
	especialmente con altavoces a bajo volumen.					
	2. Reducir para evitar bombos y toms con sonido					
	acartonados.					
	3. Reducir en platillos para eliminar ambiente.					
800Hz	1. Incrementar en bajos para dar claridad y					
	pegada.					
	2. Reducir para evitar sonido de hojalata en					
	guitarras.					
4 51711	1. In announce the marks make the state of a					
1.5KHz	1. Incrementar para dar más pegada y claridad a					
	bajos					
	2. Reducir para eliminar un sonido turbio en					
	guitarras					

Frecuencia	Usos					
3KHz	1. Incrementar para más pegada en bajos (p. ej. en					
	solos).					
	2. Incrementar para dar más ataque a guitarras.					
	3. Incrementar para más ataque en graves de piano.					
	4. Incrementar para obtener voces más claras y crudas.					
	5. Reducir en coros de voces para un sonido más sua					
	mullido.					
	6. Reducir para disimular voces o guitarras desafinadas.					
5KHz	1. Incrementar para dar presencia en voces.					
	2. Incrementar para dar ataque a bombos, toms, etc.					
	3. Incrementar en líneas de bajo funky con mucha					
	pegada.					
	4. Incrementa el ataque de piano y guitarra acústica y da					
	sonido brillante a la guitarra eléctrica (para rock)					
	5. Reducir para hacer los fondos más distantes.					
	6. Reducir para ablandar las guitarras.					
7KHz	1. Incrementar para añadir ataque a bombo, toms, etc.					
	(sonido metálico).					
	2. Incrementar para dar ataque a instrumentos de					
	percusión.					
	3. Incrementar en cantantes "sosos".					
	5. Reducir para atenuar las sibilantes en voces.					
	6. Incrementar para conseguir sintes, guitarras y pianos					
	más afilados.					
10KHz	1. Incrementar para voces más brillantes					
	2. Incrementar para guitarras MUY brillantes					
	3. Incrementar para platillos más duros y contundentes.					
	4. Reducir para atenuar las sibilantes en voces.					
15KHz	1. Incrementar para voces muy brillantes, sonido aéreo.					
	2. Incrementar para platillos, cuerdas y flautas brillantes.					
	3. Incrementar para conseguir un sonido más real en					
	instrumentos basados en samples.					



Tablas de ecualización – electrofante.com

Instrumento	Atenuar	Amplificar	Rangos	Comentarios
Voz Humana	2 KHz: Raspa 1 KHz: Nasal 80↓ Hz: Turbia	8 KHz: Cálida 4-5 KHz: Presencia 200-400 Hz: Cuerpo	Plenitud: 140-440 Hz Inteligibilidad: 1-2.5 KHz Presencia: 4-5 KHz	Perseguir un sonido lo más delgado posible al mezclar varias voces, especialmente si la base ya está muy
		•	Sibilancia: 6-10 KHz	cargada.
Piano	1-2 KHz: Metálico 300 Hz: Retumba	5 KHz: Presencia 100 Hz: Fondo	Bajos: 80-120 Hz Medios: 65-130 Presencia: 2-5 KHz	No dar mucho "fondo" si se está mezclando con una sección de ritmo.
Guitarra Eléctrica	80↓ Hz: Turbio	3-5 KHz: Claridad, Brillo 125 Hz: Retumba	Rng. Completo: 210-240 Hz Rangos de borde: 2.5 – 3.5 KHz Armónicos superiores: 6.5 KHz	
Guitarra Acústica	2-3 KHz: Metálico 200 Hz: Retumba	2-3 KHz: Claridad 5 KHz: Brillante 125 Hz: Cuerpo	Bajos: 80-140 Hz Completo: 220-260 Hz	Las cuerdas de acero son 5-10 dB más potentes que las de nylon.
Bajo eléctrico	1 KHz: Delgado 125 Hz: Retumba	600 Hz: Gruñido 80↓ Hz: Fondo	Bajos: 60-80 Hz Ataque: 700-1200 Hz	El sonido varía enormemente según el tipo de cuerdas y bajo
Bajo Acústico	600 Hz: Hueco 200 Hz: Retumba	2-5 KHz: Pegada 125↓ Hz: Fondo		
Caja	1 KHz: Molesto	2 [↑] KHz: Crugiente 150-200 Hz: Cuerpo 80 Hz: Profundidad	Bajos: 120-160 Hz Grosor: 220-240 Hz Crispación: 4-5 KHz	Ajustar la tensión de la caja como convenga.
Bombo	300-600 Hz: Blando, acartonado 80↓ Hz: Retumba	2-5 KHz: Pegada, chasquido 60-125 Hz: Fondo	Bajos: 60-80 Hz	Rellenar el bombo con una manta o similar para obtener un sonido más definido en la grabación.
Toms	300 Hz: Retumba	2-5 KHz: Pegada, ataque 80-200 Hz: Fondo	Rng. Completo: 80-240 Hz	Reafinar y comprobar tensiones de los parches antes de grabar!
Platillos	240 Hz: tristeza, gong 1 KHz: Molesto	5 [↑] KHz: Brillantez, viveza		
Metales y cuerdas	3 KHz: Raspa 1 KHz: Blando 120↓ Hz: Turbio	8-12 KHz: Cálido 2 [↑] KHz: Claridad		
Madera		150-320 Hz: Cuerpo	Graves: 400-440 Hz Flauta: 250-2100 Hz Clarinete: 800-3000 Hz	

