

Il timone

Guida ai pulsanti — Correggo4, versione del 29 settembre 2026

Il timone serve a decidere **dove va ogni referenza** sul volantino: in quale pagina, in quale casella, quanto spazio prende, e quali referenze stanno insieme nello stesso box. Non cambia prezzi né descrizioni: quelle si correggono come sempre, e dal timone si arriva alla scheda con la matita.

Si apre col pulsante **TIMONE** in alto nell'editor. Tutto quello che si fa resta una **bozza** finché non si preme SALVA: chiudendo senza salvare non cambia niente.

Marketing

Sposta le referenze, sceglie le griglie, blocca le caselle, salva.

Agenzia

Guarda il timone e apre le schede; salva e conferma le correzioni della scheda.

Category

Il timone non lo vede: corregge dall'editor normale.

1 · La barra in alto

Compare quando si apre il timone e riguarda **la pagina che stai guardando**.



Pagina precedente / successiva

Cambia pagina. Fra le due freccette c'è il numero della pagina: si può anche **scrivere dentro** e premere Invio, che con quaranta pagine è più rapido che cliccare quaranta volte.



La griglia della pagina

Dice in quante caselle è divisa la pagina e apre la scelta fra le sette griglie. Cambiando griglia le referenze si ridistribuiscono, tenendo l'ordine che hanno.



Guarda com'era prima

Tenendolo premuto la pagina torna chiara come è stampata adesso, senza le schede del timone sopra: serve a confrontare il prima e il dopo.



Zoom

Rimpicciolisce e ingrandisce il foglio; accanto c'è la percentuale e il pulsante **adatta**, che fa entrare la pagina nello spazio che resta. Ingrandendo, le schede delle referenze mostrano più informazioni.



Il divieto da trascinare

Si prende da qui e si molla su una casella per bloccarla. È la stessa cosa del divieto che trovi sulle caselle, ma parte da qui.



Salva

Scrivo nel piano tutto quello che hai spostato. Compare solo se c'è qualcosa da salvare, e accanto ti dice quante modifiche stai per salvare.



Annulla le modifiche

Butta la bozza e rimette tutto come l'ultimo salvataggio. Non chiede al server: la bozza era solo tua.



Chiudi

Esce dal timone. Se ci sono modifiche non salvate te lo dice prima.

Attenzione: appena salvi, le pagine che hai cambiato si **oscurano nell'editor normale** con la scritta «In attesa che l'Agenzia sistemi l'impaginato», per tutti tranne l'Agenzia. Su quelle pagine si lavora solo dal timone, finché non arriva il volantino reimpaginato. Le pagine che non hai toccato restano correggibili come sempre.

2 · La casella di una referencia

Ogni referencia in pagina è una scheda su fondo bianco: la foto del prodotto presa da Istanta, il codice, la descrizione che va in stampa, la meccanica del box (BOX_STD, BOX_FID...), il peso e il prezzo. Se la casella è piccola la scheda mostra meno cose: sotto i 140 pixel resta la foto col prezzo, e il codice nella striscia in fondo. Il numero in alto a sinistra è il numero della casella.

La striscia bordeaux, col mouse sopra la casella

	Il numero della casella	Aprendolo si sposta la referencia in un'altra casella della stessa pagina . Le caselle bloccate sono elencate ma non si possono scegliere.
	Sposta a pagina	Apri l'elenco delle pagine: la referencia arriva nella prima casella libera e le altre scalano. C'è anche un campo per scrivere il numero della pagina.
	Metti in sospenso	La toglie dalla pagina ma la tiene da parte, nel primo pannello a sinistra. È il «devo ancora decidere».
	Togli dal volantino	Apri due scelte: fuori volantino (non va in pagina, ma è una scelta fatta apposta) oppure eliminata (non deve più andarci). Nessuna delle due blocca il salvataggio.
	Modifica referencia	Apri la scheda dell'Edit avanzato su questo prodotto: prezzi, foto, loghi e azioni, le stesse cose che fai dall'editor. Va salvato prima il timone, perché la correzione della scheda si salva subito e le due cose non devono mescolarsi.
	Gruppo e unione	Apri la finestra del gruppo: le referenze che stanno in questa casella, il modo di staccarne una, e l'elenco di quelle da unire. È il capitolo 4.
	Blocca questa casella	Qui non deve andare niente, perché ci va un elemento grafico. La referencia che c'era scorre di una posizione , nella prima casella buona dopo.
	Le maniglie per allargare	Sul bordo destro e in basso: allargano e stringono la referencia in colonne e in righe. Se nella griglia di adesso non ci sta, il timone cerca da solo una griglia più grande e te lo dice.
	Copia il codice	Nella striscia verde in fondo alla casella. Mette negli appunti il codice intero , anche quando è lungo e si vede tagliato coi puntini: un gruppo di nove referenze ha un codice da settanta caratteri.

Si trascina. Una referenza si prende col mouse e si molla su un'altra casella: se è occupata, le due si scambiano di posto. Funziona anche sui tre pannelli laterali, per mandarla in sospeso, fuori volantino o nel cestino.

3 · Le caselle vuote e quelle bloccate



Blocca una casella vuota

Passando col mouse su una casella vuota compare il divieto: cliccandolo la casella diventa a righe con la scritta **BLOCCATA**, e nessuna referenza ci andrà.



Libera la casella

Sulla casella bloccata, col mouse sopra: la sblocca.

Il divieto è un **messaggio all'Agenzia**: qui lasciami lo spazio. Una pagina con caselle bloccate risulta da sistemare come se avessi spostato una referenza.

4 · Il gruppo: più referenze in una casella

Un gruppo è un box che contiene più referenze: una descrizione, una foto, un prezzo, e **una casella sola** — ed è il motivo per cui esiste, prendere meno spazio sul volantino. Sulla casella si vede l'etichetta «gruppo di 3» e nella striscia in fondo il codice di tutte, separato da virgole. La foto e la descrizione che vedi sono quelle della referenza **primaria** di Istanta, che è quella che va in stampa: non è sempre quella che tiene la casella.

Dentro la finestra della graffetta



L'elenco delle referenze

Una riga per referenza: foto, codice, la pastiglia **P** o **S** (primaria o secondaria in Istanta), la descrizione della singola, il **peso** con l'unità di misura e il prezzo. La riga col bordo verde è quella che tiene la casella.



Stacca dal gruppo

La referenza esce dal gruppo e va **in sospeso**: da lì la rimetti in pagina dove vuoi. Se stacchi quella che tiene la casella e nel gruppo restano in tre o più, il timone **ti chiede a chi passarla**; se restano in due passa da sola.



Unisci un'altra referenza

In fondo alla finestra: l'elenco di quelle che puoi far entrare in questa casella. Sono quelle **in casella in questa pagina** e quelle **in sospeso**. Entrando, la loro casella si libera.



Il pallino arancione

Su una riga dell'elenco vuol dire che quella referenza ha un **prezzo promo diverso** da questa casella. Si unisce comunque, ma prima il timone ti dice i due numeri e quale dei due si stampa.

Un gruppo sta su una pagina sola. Da un'altra pagina non si pesca, e spostando un gruppo si sposta tutto insieme. Le referenze messe fuori volantino o eliminate non compaiono fra quelle da unire: si rimettono in pagina dal loro pannello.

5 · I tre pannelli a sinistra

Ogni riga porta la foto della referenza, da che pagina viene, la meccanica, il codice, il prezzo e la descrizione, con il pulsante **rimettila in pagina**. Un gruppo occupa una riga sola, non tre.

	Elementi in sospeso	Quello che hai tolto dalla pagina e devi ancora sistemare . Finché ce n'è anche uno, il timone non si salva : vanno rimessi in pagina, o mandati fuori volantino, o nel cestino.
	Referenze fuori volantino	Non vanno in pagina, ma è una scelta fatta apposta. Non bloccano il salvataggio.
	Referenze eliminate	Non devono più andare sul volantino. Non bloccano il salvataggio.

6 · Le sette griglie

La griglia divide la pagina in caselle. Sono sette e fisse; il primo numero sono le **colonne**, il secondo le **righe**. Le caselle si contano per righe, da sinistra a destra.

1x3	2x3	2x4	3x3	3x4	4x4	5x4
3 caselle	6 caselle	8 caselle	9 caselle	12 caselle	16 caselle	20 caselle

Le griglie **non crescono in modo ordinato**: dalla 2x4 alla 3x3 si guadagna una colonna ma si perde una riga. Per questo, quando serve più spazio, il timone non cerca solo una griglia con più posti, ma una che abbia abbastanza colonne e abbastanza righe per tutto quello che c'è già.

7 · Le regole che non sono pulsanti

Tutto è una bozza finché non salvi

Spostare, allargare, bloccare, sgruppare: niente va al server prima di SALVA. Il numero accanto al pulsante dice quante modifiche hai in mano. Chiudendo, se ce ne sono, il timone te lo chiede.

Gli elementi in sospeso fermano il salvataggio

È voluto: il sospeso vuol dire «non ho ancora deciso», e un piano con dentro un pezzo non deciso non si salva. Sistemali e salva.

Dopo il salvataggio, le pagine cambiate passano all'Agenzia

Le pagine che hai toccato si oscurano nell'editor normale con la scritta «In attesa che l'Agenzia sistemi l'impaginato», e su quelle si lavora solo dal timone. L'Agenzia le vede segnate nel pannello delle pagine e continua a lavorare normalmente. Quando reimpagina e reimporta il volantino, le pagine si sbloccano da sé: non c'è niente da premere.

La scheda ha permessi suoi

La matita apre la scheda dell'Edit avanzato, e lì valgono i permessi di quella scheda, non quelli del timone: il Marketing salva le correzioni, l'Agenzia le conferma. Per questo la matita c'è anche quando il timone è in sola lettura.

8 · Se qualcosa non va

I messaggi che il timone può darti, e cosa vogliono dire.

!	«Ci sono elementi in sospeso»	Il salvataggio è stato rifiutato: nel primo pannello a sinistra c'è ancora qualcosa da sistemare. Rimettilo in pagina, o mandalo fuori volantino, o nel cestino, e risalva.
!	«Non ci stanno tutte»	La griglia che hai scelto ha meno posti di quello che c'è in pagina. Il messaggio ti dice qual è la più piccola che le contiene tutte.
!	«Prima salva il timone»	Hai premuto la matita con delle modifiche non salvate. La correzione della scheda si salva subito, gli spostamenti del timone no: se si mescolano, al primo ricaricamento ti ritrovi la correzione salvata e gli spostamenti persi. Salva il timone e riapri la matita.
!	«I prezzi promo sono diversi»	Stai unendo due referenze con prezzi diversi. Il messaggio ti dice i due numeri e quale dei due si stampa: quello di chi tiene la casella. Se non è quello giusto, il prezzo si cambia dalla matita.
?	La foto non si vede	Se al posto della foto c'è la macchina fotografica sbarrata, a sistema non c'è una foto per quella referenza: la si carica dalla matita, con Carica nuova foto . Se invece c'è scritto «carico...», la si sta ancora chiedendo a Istanta: arriva da sé.
?	La foto cambiata non si aggiorna	Cambiando la foto dalla matita, nella casella del timone la nuova si vede dopo aver ricaricato la pagina.
?	Non trovo i pulsanti sulla casella	La striscia dei comandi compare passando col mouse sopra la casella, e può uscire dai bordi: sulle griglie fitte è l'unico modo per averli tutti. Senza mouse resta solo il numero della casella.

Guida scritta il 29 settembre 2026 sulla versione j308 del timone. Ogni icona di questa guida è la stessa che vedi nell'applicazione: sono prese dal file del timone, non ridisegnate.