Getting Started with Hobot Framework {#hobotsdk}

[TOC]


Hobot Framework 提供了一个通过有向图的形式,将基础代码功能模块组织成较复杂功能模块的机制。

基于Hobot Framework, 所有的基础的功能以 Module 的形式提供; 功能之间的数据交换以 Message 为单位。

一个 Module 由多个 Forward(n) 组成, 其中 Forward(n) 又可以以一个或多个别的 Module::Forward(n) 产生的 Message 为输入,可以输出自己的 Message。

这样,基础功能的开发者可以将自己的基础功能封装成一个包含多个 Forward 的 Module,并说明自己的输入输出;

上层更复杂的功能开发者可以将这些 Module::Forward(n) 以有向图 Workflow 的形式组织起来,形成更复杂的功能。



Build

你需要一个编译好的库,和 hobot/api/ 下面的 .h 文件就可以开始开发。

编译使用 cmake。

生成文档, 请用 doxygen doxygen.txt

CMake 脚本初始化

将 CMakeLists.txt.sample, test/CMakeLists.txt.sample, example/CMakeLists.txt.sample 三个文件分别复制至同目录下的 CMakeLists.txt.

比如linux下:

```
cp CMakeLists.txt.sample CMakeLists.txt
cp test/CMakeLists.txt.sample test/CMakeLists.txt
cp example/CMakeLists.txt.sample example/CMakeLists.txt
```

决定目标平台

目前支持四种平台: OS X, linux, android, windows.

配置平台信息的文件是 build.properties.local 文件。你可以:

cp build. properties.local.example build. properties.local

Build for Android

需要最新的Android NDK。NDK路径也在 build.properties.local 设置,根据你本机的路径来设置:

ANDROID_NDK /Users/witwolf/Develop/android-ndk-r10e platform android

Build for Linux

需要gcc 4.9。

build.properties.local 中设置:

platform linux

然后运行

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

Build for Mac

需要XCode。

build.properties.local 中设置:

```
platform mac
```

然后运行

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

Build for Windows

需要安装 VS2015 以上版本。

build.properties.local 中设置:

```
platform win
```

然后运行

```
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build . --config Debug|Release
```

注意根据需要,指定 --config Debug 或者 --config Release。

Develop

Hello World!

我们来完成一个最简单的功能: 加法计算。

```
class FloatMessage: public hobot::Message {
public:
 float value ;
 FloatMessage() { }
 explicit FloatMessage(float value) : value (value) { }
};
class Add: public hobot::Module {
 hobot::spMessage output ;
 explicit Add(std::string instance_name = "")
     : hobot::Module(instance_name, "Add") { }
 void Init(hobot::Engine *engine,
           hobot::Workflow *workflow,
           const hobot::MessageLists &input) override {
    output_.reset(new FloatMessage(0));
    std::cout << "Add::Init" << std::endl;
 void Reset() override {
  FORWARD DECLARE (Add, 0) {
    std::cout << "Add::Forward, input size:" << input.size() << std::endl;</pre>
   float sum = 0;
    static_cast<FloatMessage *>(output_.get())->value_ = 0;
    for (int i = 0; i < input.size(); i++) {
      hobot::spMessage in = (*input[i])[0];
      sum += static_cast<FloatMessage *>(in.get())->value_;
```

```
std::cout << "Add::Forward, sum:" << sum << std::endl;
    static cast<FloatMessage *>(output .get())->value = sum;
    workflow->Return(this, 0, output_, context);
};
class Hello1Result: public hobot::RunObserver {
 public:
  void OnResult(hobot::Module *from.
                int forward_index,
               hobot::spMessage output) override {
    std::cout << "result:"
        << (static_cast<FloatMessage *>(output.get()))->value_
        << std::endl;
};
int TestHello1() {
  std::cout << "Hello, TestLoop!" << std::endl;</pre>
  hobot::Engine *engine = hobot::Engine::NewInstance();
 hobot::Workflow *workflow = engine->NewWorkflow();
  hobot::InputModule *a = new hobot::InputModule("a");
  hobot::InputModule *b = new hobot::InputModule("b");
  hobot::Module *add module = new Add();
  workflow->From(a, 0)->To(add_module, 0, 0);
  workflow->From(b, 0)->To(add_module, 1, 0);
  Hello1Result *out = new Hello1Result();
  workflow->Run({std::make_pair(add_module, 0)}, {
      std::make_tuple(a, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(1))),
      std::make_tuple(b, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(2)))
  }, out);
  return 0;
```

下面我们来仔细看看这个例子。

引入依赖

```
#include "hobot/api/hobot.h"
```

一般情况下,无论你想开发一个基础 Module,还是想构造一个 Workflow,你需要依赖 hobot/api/hobot.h 来继续开发。

Module 开发者

Message

我们要实现的加法运算,无论输入还是输出的数据,都是浮点数。所以,我们首先得有一个消息类型 FloatMessage:

```
class FloatMessage : public hobot::Message {
  public:
    float value_;
    FloatMessage() {}
    explicit FloatMessage(float value) : value_(value) {}
};
```

Module 的开发者必须使用 hobot::Message 类型来做数据交换。如果不是使用别人已经开发好的 Message ,那么就得像现在一样,定义自己的 Message 类型。

Module

然后, 我们需要实现我们的 Add 类:

```
class Add : public hobot::Module {
   ...
}
```

实现一个 Module ,你需要继承抽象类 hobot::Module 。其中最重要的是实现 Forward {n} 方法:

```
FORWARD_DECLARE(Add, 0) {
    std::cout << "Add::Forward, input size:" << input.size() << std::endl;
    float sum = 0;
    static_cast<FloatMessage *>(output_.get())->value_ = 0;
    for (int i = 0; i < input.size(); i++) {
        hobot::spMessage in = (*input[i])[0];
        sum += static_cast<FloatMessage *>(in.get())->value_;
    }
    std::cout << "Add::Forward, sum:" << sum << std::endl;
    static_cast<FloatMessage *>(output_.get())->value_ = sum;
```

```
workflow->Return(this, 0, output_, context);
}
```

在 Forward {n} 方法里面,你需要实现这个 Module 想要实现的功能。比如在这里, Add::Forward ? 需要实现的功能是把它的所有输入加起来,输出结果。可以看到, Module的所有输入的数据都被放到 input 参数中,只有基类的类型信息 hobot::Message ,你在实现 Forward {n} 方法体中访问这些数据的时候,需要自己转换成需要的类型:

```
sum += static_cast<FloatMessage *>(in.get())->value_;
```

在完成你所需要的运算,需要返回结果的时候,需要调用 Workflow 提供给你的接口 Return 来通知 Workflow, 自己输出了一个 Message:

```
workflow->Return(this, 0, output_, context);
```


至此,一个基本的 Add 功能就开发完成了。

Module的使用者, Workflow的开发者

下面,我们通过使用 Add::Forward0 来构建一个图,执行加法运算:

```
class Hello1Result: public hobot::RunObserver {
public:
  void OnResult(hobot::Module *from,
               int forward_index,
               hobot::spMessage output) override {
    std::cout << "result:"
       << (static cast<FloatMessage *>(output.get()))->value
        << std::endl;
};
int TestHello1() {
  std::cout << "Hello, TestLoop!" << std::endl;
  hobot::Engine *engine = hobot::Engine::NewInstance();
 hobot::Workflow *workflow = engine->NewWorkflow();
  hobot::InputModule *a = new hobot::InputModule("a");
  hobot::InputModule *b = new hobot::InputModule("b");
  hobot::Module *add module = new Add();
  workflow->From(a, 0)->To(add module, 0, 0);
  workflow->From(b, 0)->To(add module, 1, 0);
  Hello1Result *out = new Hello1Result();
  workflow->Run({std::make_pair(add_module, 0)}, {
      std::make_tuple(a, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(1))),
      std::make_tuple(b, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(2)))
  }, out);
```

直观上,上述代码构建了一个非常简单的 Workflow, 其结构如下图:



初始化 workflow

首先,初始化一个 Engine 和一个 Workflow:

```
hobot::Engine *engine = hobot::Engine::NewInstance();
hobot::Workflow *workflow = engine->NewWorkflow();
```

简单地说,一个 Engine 代表一个线程池和一个调度线程。也许现在这些对你还不重要,只需要记住:每一个 Workflow 都必须在一个 Engine 上来运行。所以,上述代码中创建的 workflow 会在 engine 上面执行。

组织 Graph in workflow

然后,我们开始组织我们的workflow中的计算流程:

```
hobot::InputModule *a = new hobot::InputModule("a");
hobot::InputModule *b = new hobot::InputModule("b");
hobot::Module *add_module = new Add();
workflow->From(a, 0)->To(add_module, 0, 0);
workflow->From(b, 0)->To(add_module, 1, 0);
```

这样,我们的 workflow 中有三个 Module: 输入 a,输入 b,加法计算 add_module。 a::Forward0 连接到 add_module::Forward0 的0号输入; b::Forward0 连接到 add_module::Forward0 的1号输入。

运行 workflow

workflow 已经建好,下面开始跑了:

```
workflow->Run({std::make_pair(add_module, 0)}, {
    std::make_tuple(a, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(1))),
    std::make_tuple(b, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(2)))
}, out);
```

Run 的第一个参数 {add_module::Forward0}, 表示这次运行希望最终得到哪个 Module::Forward(n) 的结果; 在这里,我们显然是希望得到加法计算后的结果; 第二个参数是个 Vector,表示这次运行的时候所需要的输入,也就是 InputModule a::Forward0; b::Forward0 所代表得值。对了! out 的类型是 Hello1Result, 这是一个用来收集运行结果的类:

当 add_module::Forward0 有输出的时候,out 的 OnResult 方法会被 Engine 回调回来,通知运行的结果。所以,如果你运行上面的例子,应该可以得到输出结果 result:3。

至此,你已经完成了一个能做加法运算的 Workflow。

Threading

在上一节的例子里面,Workflow中只有一个Module;在实际场景下的Workflow通常会由更多的Module组成;这些Module执行的任务会更复杂,需要更多的计算资源。你有可能希望在Workflow执行的过程中希望利用系统中的多个核来处理不同的Module::Forward{n}的工作,这样可以让整个Workflow运行的更快。

想利用多线程, 你只需要

```
int TestHello2() {
    ...
    engine->ExecuteOnThread(module_a, 0, 0);
    engine->ExecuteOnThread(module_b, 0, 1);
    engine->ExecuteOnThread(module_c, 0, 2);
    ...
}
```

上面这段例子的作用是让 module_a::Forward0 运行在0号线程; 让 module_b::Forward0 运行在1号线程; 让 module_c::Forward0 运行在2号线程。

Engine::ExecuteOnThread 提供了一个接口,让你可以指定某个 Module::Forward(n) 在这个 Engine 的第几号线程上运行。

在不调用这个方法的时候,默认所有线程都在0号线程上运行。

这些线程会被 Engine 启动,并一直运行;在没有 Workflow 运行的时候,这些线程会被挂起,并不会占用CPU资源。

更多关于线程的信息

每个 Engine 实例内部,除了一个线程池来运行所有的 Module::Forward {n} 以外,还有个调度线程;

用户在自己的线程上调用 Workflow::Run 会立即返回, 所有的输入会在调度线程中处理; 当执行完的时候, 调度线程会负责收集用户想要的输出并调用回调 RunObserver::OnResult。

Module Input Control

InputSlot的概念

先回忆一下Hello World中的 Module 是怎么连接的:

```
workflow->From(a)->To(add_module, 0, 0);
workflow->From(b)->To(add_module, 1, 0);
```

再回忆一下 Add 的 Forward0 方法:

```
FORWARD_DECLARE (Add, 0) {
    ...
}
```

按照我们刚才的 Workflow 定义的话,那么在这个 ForwardO 执行的时候, a 输入的值出现在 input[0] 中; b 输入的值会出现在 input[1] 中。

我们把 input[0] 对应的 module a 的 输入位置称为 InputSlot 1; input[1] 对应的 module a 的 输入位置称为 InputSlot 1.

可以看到,一个 Module::Forward {n} 有多少个 InputSlot 是在 Workflow 中确定 Module 之间的连接关系的时候确定的。这样可以支持不定 InputSlot 数量的Module 的开发。

但是,很明显,Module::Forward(n)需要处理多少个 InputSlot 是由自己的 Forward 逻辑决定的,如果 Module 在实现 Forward 的过程中只处理了前两个 InputSlot,那么即使你在 Workflow 构建的过程中给这个 Module 接入了3个 InputSlot,第三个也不会被处理。

InputSlot 与 Module 执行条件: Condition Expression

事实上, Module::Forward{n} 的每个 InputSlot 都是一个FIFO队列。

默认情况下,当 Module::Forward{n}的所有的 InputSlot 都有了一个 Message 以后,InputSlot i 中的第一个元素(最早进入的元素)会被取出来放入 input[i] 当中;然后以 input 为参数,调用 Module::Forward。

但是,如果你不想每个 InputSlot 处理一个 Message,而是希望更多的 Message 一起处理呢?

想象你做了个 AverageModule::Forward0,功能是把 input[0] 里面所有的 FloatMessage 求了一个平均数,然后输出:

```
class AverageModule: public hobot::Module {
public:
  explicit AverageModule(std::string instance name)
      : Module (
      instance name,
      "Average") { }
  void Init(hobot::Engine *engine,
            hobot::Workflow *workflow,
            const hobot::MessageLists &input) override { }
 void Reset() override { }
  FORWARD DECLARE (AverageModule, 0) {
   hobot::MessageList *in = input[0];
    float sum = 0;
   for (int i = 0; i < in->size(); i++) {
     hobot::spMessage msg = in->at(i);
     sum += (static_cast<FloatMessage *>(msg.get()))->value_;
   if (in->size() > 0) {
     sum /= in->size();
    workflow->Return(this, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(sum)), context);
};
```


这样, 你在 Workflow 中使用这个 AverageModule 的时候, 希望根据需要, 有些情况下每收到2个 Message 就做一次平均然后输出; 有些情况下每收到4个 Message 就做一次平均然后输出。

Hobot Framework 支持你做这样的事情:

以上代码的功能是让 avg module::Forward0 每当在 InputSlot 0 收到2个消息的时候,就可以启动。

可以看到, 在 workflow 里面, 每个 Module::Forward {n} 都可以设置对应的 Condition; 当满足 Condition 的时候, Forward {n} 得以执行。

关于 InputSlot, Condition 和 Module::Forward 之间的关系,可以见下图:



以下是一些Condition的例子

InputSlot 0 有2介Message, 并且InputSlot 1 有3介Message

```
workflow->SetCondition(avg_module, hobot::Expression::Require(0, 2)->And(hobot::Expression::Require(1,3)));
```

InputSlot 0 有1个Message, 或者InputSlot 1 有1个Message:

```
workflow->SetCondition(avg_module, hobot::Expression::Require(0, 1)->Or(hobot::Expression::Require(1,1)));
```

InputSlot 0 有1个Message; InputSlot 1 无论多少个Message都可以:

```
workflow->SetCondition(avg_module, hobot::Expression::Require(0, 1)->And(hobot::Expression::Require(1,hobot::ReqAll)));
```

这里,hobot::ReqAll 是个特殊的值;表示这个 InputSlot 无论有多少Message都不妨碍执行 Forward;但只要执行 Forward,就取出这个 InputSlot 所有的 Message 放进 input 参数。

这样, 你可以更灵活地运用你的 Module 。

Module Output Control

在上一节,我们知道了如何指定一个 Module 在 Forward {n} 的时候,它的输入 Message 所必须满足的条件。但是有些时候,你可能还会希望 Forward {n} 之前,这个 Module 的输出也需要满足一定的条件。

例如, 如果你有一个 Module: module_a, 他的每个输出的 Message 都会占据比较大的内存空间; 所以你可能会希望当 module_a 每次输出的 Message 都被处理完了以后,再执行 module_a 的下一个 Forward。

你可以这么做

```
workflow->From(module_a, 0)->To(module_b, 0, 0)->Limit(1);
```

这里,第三个参数 1 表示从 module_a::Forward0 的输出到 module_b::Forward0 的 InputSlot 0 之间的这个Link,最多只能有1个待处理的 Message 。 也就是说,如果 module b的 InputSlot 0 累积了1个 Message 没被处理,那么 module_a的 Forward 就不会再次被调用。

这里, module_a::Forward0 的输出 Message 可能会被多个不同的Module::Forward使用; 这种情况下, 需要 module_a::Forward0 所有的后续的Link的个数约束都满足后, 才会执行 module_a 的 Forward0。

Rescheduling

如上述两节所述, 在正常情况下, 当一个Module的输入 InputSlot 、输出 Link 都满足条件后, 就会执行 Forward, 消耗掉 InputSlot 里面的Message; 当条件再次满足的时候再次执行, 周而复始。

Module::Forward{n} 本身并没有参与决定自己什么时候再次被执行。

但是, 有的时候, 或许你想自己决定将来自己会再次执行, 而不依赖输入条件的触发。

例如,如果你有一个Forward: ModuleA::Forward0,他首次执行后,希望每隔一秒自动执行一次。

你可以这么做:

```
FORWARD_DECLARE(Tick, 0) {
    ...
    workflow->Reschedule(this, 0, input, context, 1000);
}
```

Hobot Framework的Workflow提供了Reschedule方法,最后一个参数 1000 为自己再次Forward0的毫秒数。

Architecture

如果希望结合代码了解Hobot Framework的实现,请先阅读以上使用文档,再继续阅读本节。

事件驱动的运行模式

所有的设计,都是为了功能、也就是提供给使用者的接口服务的。所以,先来回顾一下Hobot Framework所提供的功能。

从 Module 作者的角度来看,在实现一个 Module 的时候,需要关心的是:

- Forward {n} 方法的功能实现
- 输入的消息的定义
- 输出的消息的定义

只要输入的消息准备好了,就执行 Forward (n) 的逻辑,而可以不关心什么时候,被谁,在哪个线程调用。

从 Workflow 作者的角度来看,在写一个 Workflow ,以及执行 Workflow 的时候,需要关心的是:

- 各个 Module 之间的逻辑关系,以构建图
- 输入数据 Message 的时机,以开始 Workflow 的计算

整个 Workflow 在构建好以后,其运行完全是由输入的数据 Message 来驱动运行的。收集返回结果的接口也是异步的。 Workflow 的作者,也可以不用关心 Workflow 中的哪个 Module 在什么时候运行,只要能及时从 RunObserver 中获取到正确的结果。

可以看出,Hobot Framework提供的功能接口是异步回调的方式。这决定了其内部实现也是异步事件驱动的方式。

线程: Event Loop 和 Event Queue

对于所有事件驱动的系统,最常见的实现方式就是消息队列和事件循环:一个单独的thread,对应一个event queue;这个thread是event queue的消费者,thread的主要逻辑是在一个循环中,不断取出event,然后dispatch给感兴趣的程序模块。

例如,一个基于 select 的非阻塞网络处理线程,可以写成下面这样子:

```
for(;;) {
    // 接收事件
    int rc = select(max(from,to)+1, &readfds, &writefds, NULL, NULL);
    // 分发处理事件
    if(FD_ISSET(from, &readfds)) {
        ...
    }
    if(FD_ISSET(to, &writefds)) {
        ...
    }
```

其中, event queue可以看做是隐含在 select 接口之下, 在上述代码中并不可见。

又例如,一个GUI界面程序需要响应鼠标、键盘的输入来改变其显示,程序的事件处理线程可以写成下面这样子:

```
for(;;){
    // 接收事件
    event = event_queue->poll_next();
    if(event != NULL){
        // 分发处理事件
        get_handler_for(event)->handle(event);
    }
}
```

在上面的例子中,有几个值得注意的地方:

- select() 和 poll_next() 调用,在没有事件发生的时候,会一直阻塞,使得线程进入sleep状态,直到有事件发生为止。这样避免了在没有事件发生的时候,for(;;)()循环导致占用CPU的问题。
- Event queue中event的生产者,可能运行在本线程上,也可能运行在别的线程上。这就要求event queue 这个数据结构支持高效的多线程访问。
- 上述事件循环本身可以是和具体的业务无关的,只负责将event dispatch给相应的模块(在上述例子中,就是调用响应handler的handle方法),具体的业务代码由handler自己实现。

所以,一个通用的事件处理的系统需要的事件处理线程,应该包括一个上述的事件分发循环,以及对应的满足上述要求的事件队列 event queue。

在Hobot Framework中,这个事件处理线程,连同其event queue,被封装成一个 Thread 类,其接口定义在 include/hobot/thread.h 中。

Thread 的具体实现的代码在 src/thread/ ,来自于webrtc和chromium项目。

Hobot Framework中的Event处理

我们来看一个 Workflow 的例子 (完整例子来自于 example/example calculate.cpp):

```
int ComplexCalculate(int argc, char **argv) {
  hobot::Engine *engine = hobot::Engine::NewInstance();
  hobot::Workflow *workflow = engine->NewWorkflow();


  // workflow to compute a*x^2 + b*x + c

  hobot::InputModule *a = new hobot::InputModule("a");
  hobot::InputModule *b = new hobot::InputModule("b");
  hobot::InputModule *c = new hobot::InputModule("c");
  hobot::InputModule *x = new hobot::InputModule("x");

Add *add = new Add("sum");
  Multiply *ma = new Multiply("ma");
```

```
Multiply *mb = new Multiply("mb");
// workflow->From(a)->To(ma, 0); // error message: duplicate 0
 workflow->From(a)->To(ma, 0);
 workflow->From(x)->To(ma, 1);
 workflow->From(x)->To(ma, 2);
 workflow->From(b)->To(mb, 0);
 workflow->From(x)->To(mb, 1);
// workflow->From(ma)->To(add, 4); // error message: missing 3
 workflow->From(ma)->To(add, 0);
 workflow->From(mb)->To(add, 1);
 workflow->From(c)->To(add, 2);
 engine->ExecuteOnThread(ma, 0, 0);
 engine->ExecuteOnThread(mb, 0, 1);
 engine->ExecuteOnThread(add, 0, 0);
 ComplexCalculateObserver *observer = new ComplexCalculateObserver();
 hobot::spMessage a msg(new FloatMessage(1));
 hobot::spMessage b msg(new FloatMessage(2));
 hobot::spMessage c_msg(new FloatMessage(3));
 \verb|hobot::spMessage x_msg(new FloatMessage(5))|;
 hobot::spRunContext run_task =
     workflow->Run({{std::make_pair(add, 0)}}, observer);
 run_task->Init();
 workflow->Feed(run_task, a, 0, a_msg);
 workflow->Feed(run_task, b, 0, b_msg);
 workflow->Feed(run_task, c, 0, c_msg);
 workflow->Feed(run task, x, 0, x msg);
 return 0:
```

上述代码中,首先是 Workflow 的结构: 构建了一个计算 a*x^2 + b*x + c 的工作流, 其结构如下:



其次,指明了不同 Module 所运行的线程,其中 ma add 在0号线程, mb 在1号线程。

再其次,朝 Morkflow 中feed 了 — 些输入 Message ,开始执行计算。


下面,将按照时间顺序,分析在 Workflow 执行过程中的事件处理流程设计。

MSG_MODULE_FEED

当如下代码运行的时候:

```
workflow->Feed(run_task, a, 0, a_msg);
workflow->Feed(run_task, b, 0, b_msg);
workflow->Feed(run_task, c, 0, c_msg);
workflow->Feed(run_task, x, 0, x_msg);
```

4个 Message 分别被feed给 a, b, c, d 4个 Module: 此时, workflow 产生了一个 MSG_MODULE_FEED 事件。这个事件实际的效果是,将 Message 放在了对应的 Module 的 InputSlot 中:



如上图所示, a, b, c, d 4个 Module 都有输入的 Message 待处理。而每当图中任何一个 Module 的输入输出消息队列的情况发生变化的时候,都会触发 MSG TRY EXECUTE MODULE 事件。

MSG_TRY_EXECUTE_MODULE 和 Thread::Post

这个事件发生以后,Workflow 会尝试检查相应的 Module 是否满足运行的条件(比如,是否满足指定的输入条件表达式,或者指定的输出Limit),如果满足的话,会执行这个 Module 的 Forward {n} 方法。

相应的实现代码请参考 DefaultWorkflow::TryExecuteModule.

这个消息会在 Module 被用户指定的对应的工作线程上被处理,这样 Forward {n} 就会在指定的线程上运行了。

向一个线程的消息队列加入一个消息,可以用Thread::Post方法。本节中涉及到的所有消息,都是用Thread::Post在指定的线程上做处理。


Return() 和 MSG_MODULE_RETURN

此时, a, b, c, d 4个 Module 都是 InputModule , InputModule 的运行条件是只要有消息就马上处理。所以 InputModule 的 Forward {n} 一定会被调用,其实现如下:

```
FORWARD_DEFINE(InputModule, 0) {
   // directly return input message
   workflow->Return(this, 0, (*input[0])[0], context);
}
```

可以看到,InputModule 直接调用了 Workflow 提供的 Return 方法。如前文所述,这个方法会通知 Workflow:本 Module 输出了一个 Message 。


Workflow::Return 被调用以后,如果这个 Module 是observer需要输出的 Module ,那么相应的 Message 会通知到observer。然后,会产生 MSG_MODULE_RETURN 事件,表明 Message 进入了 Module 的输出端:



可以看到 x 产生了3个 ${ t MSG_MODULE_RETURN}$,分别对应不同的下游的 ${ t Module_MSG_MODULE_RETURN}$ 需要在下游的 ${ t Module_MSG_MODULE_RETURN}$ 有,因为 ${ t MSG_MODULE_RETURN}$ 有,

请注意,上图所显示的是a,b,c,d4个Module都同时Return了之后的状态。实际执行的时候由于时序和线程调度也许状态变迁和上图不一样,但在这里不影响我们的分析过程。

MSG_MODULE_RETURN 的处理方式是,首先,按照 Workflow 的连接关系,将 Return 的 Message 放到连接的目标 Module 的相应输入端:




然后,会尝试检查以及运行目标 Module,也就是调用 DefaultWorkflow::TryExecuteModule。


可以看出,上图中 ma mb 均满足了执行条件,此时会执行 ma mb 的 $Forward\{n\}$ 方法。这两个方法的实现如下:

```
FORWARD_DECLARE(Multiply, 0) {
  float sum = 1;
  for (int i = 0; i < input.size(); i++) {
    hobot::spMessage in = (*input[i])[0];
    sum *= static_cast<FloatMessage *>(in.get())->value_;
  }
  // std::cout << "Multiple::Forward, sum:" << sum << std::endl;
  workflow->Return(this, 0, hobot::spMessage(new FloatMessage(sum)), context);
}
```

可以看出,乘法计算结束后,也会把结果通过 Workflow::Return 通知给 Workflow, 从而继续产生新的 MSG MODULE RETURN:



以此类推, 最终完成 add 计算, 输出给observer:



以上就是基本的事件驱动执行的过程。