

세벌식 모아치기 e 자판의 타자법 안내

일반 자판과 타자법은 비슷합니다. 하지만 기본자세가 잘 되어 있지 않으면 고속 타자 시 손목에 무리가 갈 수 있습니다.

일단 키보드는 g와 h의 사이가 여러분의 가운데가 되도록 위치시켜주세요. 키보드는 모니터 쪽이 아주 약간 위쪽을 향하고 여러분 쪽이 아주 약간 아래로 5~15도 정도 기울어진 형태가 좋습니다. 키보드와 여러분 사이의 거리가 중요합니다. 너무 멀거나 너무 가까우면 손목에 부담이 될 수 있습니다. 그리고 손목이 가운데 쪽으로 모이거나 양옆으로 눕지 않도록 주의해주세요. 손목이 가운데 쪽으로 모이거나 양옆으로 눕게 되면 손목에 무리가 갈 수 있습니다.(예를 들면 h + l 같은 조합을 모아치기할 때 손목이 너무 가운데로 오지 않도록 주의해주세요.)

기본 손 위치는 a s d f 가 왼손(소지~검지), j k l ; 가 오른손(검지~소지)입니다. 손모양은 달걀 하나를 가볍게 쥐 것처럼 한 후, 키보드 높이에서 손가락 하나 정도만큼 위로 손목이 떠 있는 게 좋으며, 손목이 위아래로 흔들리지 않아야 손가락에 부담이 되지 않습니다. 그리고 팔꿈치부터 손등까지 수평이 되어야 좋습니다. 또한 손가락과 손목의 힘을 빼고 물 흐르듯 부드럽게 타자를 해 주세요. 그래야 손에 부담이 되지 않습니다.

타자를 치면서 30분마다 조금씩 쉬며 손목, 손가락, 상체를 꾸준히 스트레칭 하거나 가볍게 주무르면 피로도를 낮추는 데에 도움이 됩니다. (그 외의 올바른 타자 자세는 피아노를 치는 자세와도 관계가 있으므로 피아노를 치는 자세에 대해 알아보시면 타자를 치는 좋은 자세에 대해 참고하실 수 있습니다.)

기본적인 자리를 안내해 드리자면, qaz는 왼손 소지, wsx는 약지, ed는 중지, c는 중지나 검지, rfvgt는 검지, b는 양손 검지, yhnui는 오른손 검지, m은 검지나 중지, ik는 중지, o은 약지, p ; . 는 소지로 치시는 게 원칙입니다. 하지만 모아치기 자판 자체가 예외타법이 있기 때문에, ed를 동시에 쳐야 하는 경우는 e를 약지, d를 중지로 차거나 e를 중지 d를 검지로 치거나 하는 것이 가능합니다. 즉 원칙대로 치기 어려운 경우에는 예외타법을 자유롭게 사용하시는 것이 가능합니다.

글씨 익힘은 동봉된 타자연습 프로그램에서 하실 수 있습니다. 타자 연습이 익숙해진 뒤에는 뉴스나 강의를 들으면서 아래아 한글이나 메모장으로 동시에 내용을 똑같이 기록하는 연습을 하시는 것도 좋습니다. 처음에는 이 어치기 위주로 연습하신 후, 이어치기가 익숙해지면 그때부터 모두 모아치기를 사용해주세요.

초성 ㄹ과 ㄴ은 검지나 중지로 치실 수 있으며, 중성 ㅌ도 왼손 검지나 오른손 검지로 치실 수 있습니다.

이 자판은 스페이스만 엄지로 치는 것이 원칙으로 설계되어 있습니다. 그러나 예외적으로 종성 ㄱ을 r 이나 t 와 함께 치실 때와 약어를 칠 때에 손이 불편한 경우에도 x,c,v,b,n,m 키를 엄지로 치실 수 있습니다. 그리고 약어에서 y+h, u+j, i+k 같은 조합은 h, j, k 키를 엄지로 치시는 것도 가능합니다. 다만 이 조합에서 h, j, k 키를 중지로 치시면 손에 무리가 갈 수 있으니 유의해주세요.

'한 번에 모아치기' 시에는 잠깐잠깐 예외적으로 손 모양을 바꾸는 방법이 더 편할 수 있습니다. 예를 들면, '길', '일' 을 치는 경우, 1는 왼손 검지, 2는 왼손 중지로 치시면 편하게 입력하실 수 있습니다. 이렇듯 편안한 자세를 찾아서 치시면 좋습니다.

오른편의 ♭는 이중모음과 모음시프트에 쓰이는 것이지만, 왼쪽의 ♭가 조합에 편한 글자는 왼쪽 ♯를 모음시프트와 이중모음에 쓰셔도 괜찮습니다. 단, 가 · 내 는 오른편 ♯로 치시면 좋습니다. 가 · 내 를 왼쪽 ♯로 많이 치시면 왼손 중지엔 무리가 갈 수도 있기 때문입니다. (단, 예외적으로 '쑤'은 ♯를 왼손으로 치셔야 손이 꼬이지 않습니다.) 또한 네, 니를 치실 때에는 ㄴ을 오른손 검지로도 치실 수 있습니다.

약어에서 초성의 □+ㅈ 조합과 □+ㅊ 조합은 검지와 소
지로, ㄴ+ㅈ 조합은 중지와 소지로 입력해 주세요.

또한 오른쪽의 ㄴ와 오른쪽 ㅂ(ㅂ, ㅃ, ㅄ)을 입력할 때, 키보드-손가락 접촉면이 손가락의 옆면으로 너무 치우치게 되면 소지와 약지에 무리가 갈 수 있으니 되도록 손가락 가운데 아랫부분에 가까운 아래 옆면으로 치실 수 있도록 연습을 부탁드립니다.

k와 b, 혹은 d와 b 키는 같은 손 검지와 중지로 치면 손에 무리가 갈 수 있습니다. 이런 조합이 나오면 되도록 다른 손을 함께 사용하시거나 검지와 약지로 조합해 주세요.

p 위치를 치실 때에는 손목이 어느 정도 움직여야 손목에 무리가 되지 않습니다. 또한 침표와 마침표는 스페이스 키(왼손으로 치는 경우)와 모아치기가 가능합니다. 다만 이외의 경우 스페이스 키와 모아치기를 하는 것은 손목에 무리가 될 수 있으므로 피해 주세요.

간혹 키보드의 종류에 따라 고스트키(3개 이상의 키가 잘 안 눌리는 현상)가 발생하여 '한 번에 모아치기'가 안 되는 글자가 나올 수 있습니다. 이 경우, 중성, 종성을 함께 치거나 중성·중성을 이어친 후, 초성을 빠르게 입력하시면 됩니다.

참고로 장시간 입력 시에는 이어치기를 병행하시면 피로도 조절에 도움이 됩니다.

현대 한글의 낱자 결합 방식 안내

초성 설명에 ㄱ ㅋ ㅇ 이라고 쓰여 있으면, 초성의 ㄱ 글쇠와 초성의 ㅇ 글쇠를 동시에 치거나 빠르게 연달아 치면 ㄱ 이 나온다는 의미입니다. (이어치는 것의 순서는 상관이 없습니다. 또한 이어치기로 설정하셔도, 아래 규칙은 동시에 누르셔도 됩니다.)

1. 초성

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㄱ ㅈ ㅊ ㅌ ㅍ

A = B + C

ㄱ ㅈ ㅇ

ㅊ ㅌ ㅇ

ㅍ ㅍ ㅇ

ㅍ ㅍ ㅇ

ㅍ ㅍ ㅇ

2) 발음원리합성

(발음하는 원리대로 나뉜 글자들을 함께 칩니다.)

(구괴를 국회로, 조타를 종다로 쓰는 원리입니다.)

ㄱ ㅈ ㅊ ㅌ ㅍ

A = B + C

ㄱ ㅈ ㅎ

ㅈ ㅈ ㅎ

ㅈ ㅈ ㅎ

ㅈ ㅈ ㅎ

2. 중성

ㅈ ㅊ ㅌ ㅍ

A = B + C

ㅈ ㅈ ㅌ

ㅈ ㅈ ㅌ

ㅈ ㅈ ㅌ (ㅈ ㅌ 로도 가능합니다.)

ㅈ ㅈ ㅌ (모음시프트 + ㅌ 로도 가능합니다.)

3. 종성

아래에 표시되지 않은 종성 윗글쇠들은 종성 시프트를 이용해서 치시면 됩니다.

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㄱ

A = B + C

ㄱ ㅈ ㅇ (ㄱ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

※ ㅈ의 경우는 종성 시프트 키에 다른 종성 글쇠를 함께 누르지 않으면 ㅈ이 입력됩니다.

2) 합쳐치기합성

(겹받침에 합쳐져 구성하는 글자들을 함께 칩니다.)

ㄱ ㅈ ㅊ ㅌ ㅍ ㅈ ㅊ ㅌ ㅍ

A = B + C

ㄱ ㅈ ㅈ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅈ + ㅈ + ㅌ 으로도 가능합니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ (ㄱ + ㅈ(ㅈ)에서 비롯되었습니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ (ㄱ + ㅈ(ㅈ)에서 비롯되었습니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅈ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ (ㅈ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ

ㅈ ㅈ ㅈ

ㅈ ㅈ ㅈ (ㅈ(ㅈ) + ㅈ(ㅈ)에서 비롯되었습니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ (ㅈ(ㅈ) + ㅈ에서 비롯되었습니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ

3) 발음원리합성

ㅈ

A = B + C

ㅈ ㅈ ㅈ (ㅈ(ㅈ) + ㅈ(ㅈ)에서 비롯되었습니다.)

(ㅈ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

ㅈ의 경우는 ㅈ+ㅇ으로도 가능합니다.

이 자판의 자세한

설명은 <https://blog.naver.com/eekdland/220526834927>를 참고하세요.

옛한글 자판의 낱자 결합 방식 안내

일반인에게는 필요 없으나 교육이나 외국어 표기를 위해 옛한글을 쓰시는 분들을 위한 결합 방식입니다. 모아치기 겸용 자판의 한계로 유니코드에 있는 문자를 다 다루지는 못하고, 유니코드 옛한글의 일부가 호환용 자모 위주와 외래어 표기용 옛한글 위주로 약 85개 정도 들어 있습니다. 옛한글 동시입력은 세모이 옛한글 자판에서만 입력이 가능하며, 이 자판은 약어 입력이 지원되지 않습니다.

프로그램에 따라 지원이 안 될 수 있으므로 시작 - 모든 프로그램 - 날개셋 한글 입력기 - 날개셋 편집기로 글씨를 치고, 복사해서 워드 프로그램에 붙여넣기하는 방법도 괜찮습니다.

(날개셋 편집기는 모아치기 지원이 가능하므로 옛한글도 한 번에 모아치기로 빠르게 치실 수 있습니다. 단, 조합이 많으므로 필요시 엄지를 사용하실 수 있습니다.)

혹은 나눔바른고딕옛한글이나 새굴림 등의 옛한글 글꼴을 사용시면 옛한글을 쓰실 수 있습니다.

윈도우즈나 날개셋 입력기의 경우, 옛한글 자판에서 Scroll Lock을 켜시면 숫자열의 한글 자모를 입력하실 수 있으며 Scroll Lock을 해제하시면 숫자열로 숫자를 입력하실 수 있습니다. Scroll Lock으로 옛한글 모드를 켜고 끌 수 있는 경우, Shift + Y, Shift + U는 Scroll Lock이 켜져 있으면 방점으로 변합니다. 또한 옛한글 모아치기 자판에서는 약어 기능이 적용되지 않습니다.

모든 유니코드 옛한글을 입력하시려면

1. 초성

1) 00 쌍자음/ㅇ합용병서 합성

LL L 00

ㄹㄹ ㄹ 00 (L 대응)

ㅇㅇ ㅇ 00

ㅅㅅ ㅅ 00

ㅆㅆ ㅆ 00

ㅈㅈ ㅈ 00

ㅊㅊ ㅊ 00

ㅇㄱ 00 ㄱ (日語 유성음 G 대응)

ㅇㄷ 00 ㄷ (日語 유성음 D 대응)

ㅇㅂ 00 ㅂ (V 대응)

ㅇㅈ 00 ㅈ (Z 대응)

2) 옛한글 확장(ㄴ)으로 합성

ㄴㄷ ㄴ ㄱ

ㄴㄹ ㄴ ㄹ (R 대응)

ㄴㄴ ㄴ ㄴ

ㄴㅂ ㄴ ㅂ (V 대응)

ㄴㅅ ㄴ ㅅ

ㅇㄷ ㄴ ㄷ (R 대응)

ㅇㅅ ㄴ ㅅ (F 대응 Ph 대응)

ㅇ ㄴ ㅇ

ㅍㅅ ㄴ ㅈ (F 혹은 Ph 대응)

ㅇㅎ ㄴ ㅎ (Wh 대응)

3) 합쳐치기 합성

ㄷㄷ ㄷ ㄷ

ㄷㄹ ㄷ ㄹ (Dr 대응)

ㄹㄹ ㄹ ㅎ

ㄷㅂ ㄷ ㅂ

ㅂㄱ ㅂ ㄱ

ㅂㄷ ㅂ ㄷ

ㅂㄹ ㅂ ㄹ

ㅂㅅ ㅂ ㅅ

ㅂㅈ ㅂ ㅈ

ㅂㅊ ㅂ ㅊ

ㅂㅌ ㅂ ㄴ

ㅂㄷ ㅂ ㄷ

ㅂㅅ ㅂ ㅅ

ㅂㅈ ㅂ ㅈ

ㅇㅅ ㅇ ㅎ (ㅇ + ㅎ + ㄷ 에서 비뚤)

4) 치두음·정치음 합성

치두음은 ㅅ (8)으로, 정치음은 ㅆ (0)으로 합성합니다.

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅆ (中文 Sh 대응)

ㅈ ㅈ ㅅ

ㅈ ㅈ ㅆ (中文 Zh 대응)

ㅊ 00 ㅅ

ㅊ 00 ㅆ (中文 Ch 대응)

※ ㅅ 자체는 Z 대응

2. 중성

1) 합쳐치기 합성

옛글조합에서 피는 ㅏ·ㅑ, 꺼는 ㅓ·ㅕ를 대체합니다.

ㅏ ㅓ 피 (中文 ao 대응)

ㅑ ㅕ 꺼 (au 대응)

ㅓ 피 꺼

ㅑ 피 ㅓ (ㅓ ㅓ에서 비롯되었습니다.)

ㅓ 피 ㅕ (ㅓ ㅕ에서 비롯되었습니다.)

ㅕ 꺼 ㅕ

ㅓ 꺼 꺼 (ㅓ 꺼에서 비롯되었습니다.)

(中文 yue 대응)

ㅓ — ㅓ (日語 yu 대응)

ㅓ — ㅓ

ㅓ — ㅓ (— + ㅓ에서 비롯되었습니다.)

ㅓ ㅓ ㅓ

(제주도 방언 표기 시 사용하는 아래아와 쌍아래아입니다. 추가를 제안해 주신 팔알 님께 감사드립니다. 아래아와 쌍아래아는 약어 기능이 꺼져 있을 때에 사용이 가능합니다.)

2) 옛한글 확장(ㅓ)으로 합성

ㅏ ㅓ ㅓ (中文 yao 대응)

ㅑ ㅓ ㅓ (日語 o 대응)

ㅑ ㅓ ㅓ (日語 yo 대응)

ㅓ ㅓ — (中文 e 대응)

ㅓ ㅓ ㅓ (日語 yu 대응)

3. 중성

1) 합쳐치기 합성

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

2) 옛한글 확장(ㅓ)으로 합성

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ (v 대응)

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ

ㅓ ㅓ ㅓ (f 대응)

ㅓ ㅓ ㅓ

※ ㅓ 자체는 r 대응, ㅓ 자체는 z 대응.