

세벌식 모아치기 2015 자판의 타자법 안내

일반 자판과 타자법은 비슷합니다. 하지만 기본자세가 잘 되어 있지 않으면 고속 타자 시 손목에 무리가 갈 수 있습니다.

일단 키보드는 g와 h의 사이가 여러분의 가운데가 되도록 위치시켜주세요. 키보드는 모니터 쪽이 아주 약간 위쪽을 향하고 여러분 쪽이 아주 약간 아래로 5~15도 정도 기울어진 형태가 좋습니다.

기본 손 위치는 a s d f 가 왼손(소지~검지), j k l ; 가 오른손(검지~소지)입니다. 손모양은 달걀 하나를 가볍게 쥔 것처럼 한 후, 키보드 높이에서 손가락 하나 정도만큼 위로 손목이 떠 있어야 하며, 손목이 위아래로 흔들리지 않아야 손가락에 부담이 되지 않습니다. 그리고 팔꿈치부터 손등까지 수평이 되어야 좋습니다. 또한 손가락과 손목의 힘을 빼고 타자를 해 주세요. 타자를 치면서 30분마다 조금씩 쉬며 손목, 손가락, 상체를 꾸준히 스트레칭 하는 것과 가볍게 주무르는 것은 피로도를 낮추는 데에 도움이 됩니다. (그 외의 올바른 타자 자세는 피아노를 치는 자세와도 관계가 있으므로 피아노를 치는 자세에 대해 알아보시면 타자를 치는 좋은 자세에 대해 참고하실 수 있습니다.)

기본적인 자리를 안내해 드리자면, qaz는 왼손 소지, wsx는 약지, ed는 중지, c는 중지나 검지, rfvtgb는 검지, yhnuj는 오른손 검지, m은 검지나 중지, ik는 중지, o은 약지, p ; [는 소지로 치시는 게 원칙입니다. 하지만 모아치기 자판 자체가 예외타법이 있기 때문에, ed를 동시에 쳐야 하는 경우는 e를 약지, d를 중지로 차거나 e를 중지 d를 검지로 치거나 하는 것이 가능합니다. 즉 원칙대로 치기 어려운 경우에는 예외타법을 자유롭게 사용하시는 것이 가능합니다.

글쇠 익힘은 <http://3beol.github.io> 에서 하실 수 있습니다. 처음에는 이어치기 위주로 연습하신 후, 이어치기가 익숙해지면 그 때부터 모두 모아치기를 사용해주세요. 타자 연습이 익숙해진 뒤에는 타자 연습 프로그램으로 연습하는 것 이외에도, 뉴스나 강의를 들으면서 아래아 한글이나 메모장으로 동시에 내용을 똑같이 기록하는 연습을 하시는 것도 좋습니다.

손목이 가운데쪽으로 움직이거나 양옆으로 눕지 않도록 주의해주세요. 손목이 가운데쪽으로 오거나 양옆으로 눕게 되면 손목에 무리가 갈 수 있습니다.

초성 ㅁ과 ㅅ는 검지나 중지로 골라서 치실 수 있습니다.

약어에서 i+k 같은 조합은 더 긴 손가락으로 뒷줄에 있는 것을 눌러 주세요. 그래야 더 편합니다.

이 자판은 스페이스만 엄지로 치는 것이 원칙으로 설계되어 있습니다. 그러나 예외적으로 종성 ㄱ을 r 이나 t 와 함께 치실 때에는 엄지로 치시는 것을 권장합니다. 약어를 칠 때에 손이 불편한 경우, c,v,b,n,m 키를 엄지로 칠 수 있습니다.

'한 번에 모아치기' 시에는 잠깐 잠깐 예외적으로 손 모양을 바꾸는 방법이 더 편할 수 있습니다. 예를 들면, '길', '일' 을 치는 경우, l는 왼손 검지, r은 왼손 중지로 치시면 편하고, '뭇'의 경우는 ㅅ를 오른손 소지로 치시면 편하게 입력하실 수 있습니다. '뭇'도 ㅁ을 오른손 검지, ㅌ를 왼손 검지로 치시면 편합니다. 이렇듯 편안한 자세를 찾아서 치시면 더욱 좋습니다.

오른편의 ㅅ와 ㅌ는 이중모음과 모음시프트에 쓰이는 것이지만, 왼쪽의 ㅅ, ㅌ가 조합에 편한 글자는 왼쪽 ㅅ, ㅌ를 모음시프트와 이중모음에 쓰셔도 괜찮습니다. 단, ㅅ · ㅌ 는 오른편 ㅅ로 치시면 더 좋습니다. ㅅ · ㅌ 를 왼쪽 ㅅ로 많이 치시면 왼손 중지엔 무리가 갈 수도 있기 때문입니다. (단, 예외적으로 '쑥'은 ㅅ를 왼손으로 치셔야 손이 꼬이지 않습니다.)

초성에서 ㅁ+ㅅ 조합은 검지와 소지로, ㅌ+ㅅ 조합은 중지나 소지로 입력해 주세요.

오른쪽의 ㅅ와 ㅌ와 오른쪽 ㅂ(ㅂ,ㅃ,ㅅ)을 입력할 때, 키보드-손가락 접촉면이 손가락의 옆면으로 너무 치우치게 되면 소지와 약지에 무리가 갈 수 있으니 되도록 손가락 가운데 아랫 부분에 가까운 아래 옆면으로 치실 수 있도록 연습을 부탁드립니다.

간혹 키보드의 종류에 따라 고스트키(3개 이상의 키가 잘 안 눌리는 현상)가 발생하여 '한 번에 모아치기'가 안 되는 글자가 나올 수 있습니다. 이 경우, 중성, 종성을 함께 치거나 중성·종성을 이어친 후, 초성을 입력하시면 됩니다.

설명은 <http://ssg.wo.tc/220276688691>를
참고하세요.

옛한글 자판의 낱자 결합 방식 안내

일반인에게는 필요 없으나 교육이나 외국어 표기를 위해 옛한글을 쓰시는 분들을 위한 결합 방식입니다. 모아치기 겸용 자판의 한계로 유니코드에 있는 문자를 다 다루지는 못하고, 유니코드 옛한글의 일부가 호환용 자모 위주와 외래어 표기용 옛한글 위주로 약 85개 정도 들어 있습니다. 옛한글 동시입력은 세모이 옛한글 자판에서만 입력이 가능하며, 이 자판은 약어 입력이 지원되지 않습니다.

프로그램에 따라 지원이 안 될 수 있으므로 시작 - 모든 프로그램 - 날개셋 한글 입력기 - 날개셋 편집기로 글씨를 치고, 복사해서 워드 프로그램에 붙여넣기하는 방법도 괜찮습니다.

(날개셋 편집기는 모아치기 지원이 가능하므로 옛한글도 한 번에 모아치기로 빠르게 치실 수 있습니다. 단, 조합이 많으므로 필요시 엄지를 사용하실 수 있습니다.)

혹은 나눔바른고딕옛한글이나 새굴림 등의 옛한글 글꼴을 사용시면 옛한글을 쓰실 수 있습니다.

윈도우즈나 날개셋 입력기의 경우, 옛한글 자판에서 Scroll Lock을 켜시면 숫자열의 한글 자모를 입력하실 수 있으며 Scroll Lock을 해제하시면 숫자열로 숫자를 입력하실 수 있습니다. Scroll Lock으로 옛한글 모드를 켜고 끌 수 있는 경우, Shift + Y, Shift + U는 Scroll Lock이 켜져 있으면 방점으로 변합니다. 또한 옛한글 모아치기 자판에서는 약어 기능이 적용되지 않습니다.

모든 유니코드 옛한글을 입력하시려면

1. 초성

1) 00 쌍자음/ㅇ합용병서 합성

LL L 00

ㄹㄹ ㄹ 00 (L 대응)

ㄹㄹ ㄹ 00

ㄴㄴ ㄴ 00

ㄴㄴ ㄴ 00

ㄷㄷ ㄷ 00

ㄷㄷ ㄷ 00

ㅇㅇ 00 ㄱ (日語 유성음 G 대응)

ㅇㅇ 00 ㄷ (日語 유성음 D 대응)

ㅇㅇ 00 ㅂ (V 대응)

ㅇㅇ 00 ㅈ (Z 대응)

2) 옛한글 확장(ㄴ)으로 합성

ㄹㄴ ㄴ ㄱ

ㄹㄴ ㄴ ㄹ (R 대응)

ㄹㄴ ㄴ ㄷ

ㄹㄴ ㄴ ㅂ (V 대응)

ㄹㄴ ㄴ ㅅ

ㅇㄴ ㄴ ㄷ (R 대응)

ㅇㄴ ㄴ ㅍ (F 대응 Ph 대응)

ㅇㄴ ㄴ ㅎ

ㅇㄴ ㄴ ㅈ (F 혹은 Ph 대응)

ㅇㄴ ㄴ ㅎ (Wh 대응)

3) 합쳐치기 합성

ㄴㄷ ㄴ ㄷ

ㄴㄷ ㄷ ㄹ (Dr 대응)

ㄴㄷ ㄷ ㅎ

ㄴㅂ ㄴ ㅂ

ㄴㅂ ㅂ ㄱ

ㄴㅂ ㅂ ㄷ

ㄴㅂ ㅂ ㄱ

ㄴㅂ ㅂ ㄷ

ㄴㅂ ㅂ ㅈ

ㄴㅂ ㅂ ㄱ

ㄴㅂ ㅂ ㄴ

ㄴㅂ ㅂ ㄹ

ㄴㅂ ㅂ ㅎ

ㄴㅂ ㅂ ㅈ

ㅇㅇ 00 ㅎ (ㅇ + ㅎ + ㄷ 에서 비롯)

4) 치두음·정치음 합성

치두음은 ㅅ (8)으로, 정치음은 ㅆ (0)으로 합성합니다.

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅆ (中文 Sh 대응)

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅆ (中文 Zh 대응)

ㅅ 00 ㅅ

ㅅ 00 ㅆ (中文 Ch 대응)

※ ㅅ 자체는 Z 대응

2. 중성

1) 합쳐치기 합성

옛글조합에서 피는 ㅛ·ㅟ, 꺼는 ㅛ·ㅟ를 대체합니다.

ㅛ ㅛ 피 (中文 ao 대응)

ㅛ ㅛ 꺼 (au 대응)

꺼 피 꺼

ㅟ 피 ㅟ (습 ㅟ에서 비롯되었습니다.)

꺼 피 ㅟ (습 ㅟ에서 비롯되었습니다.)

꺼 꺼 ㅟ

꺼 꺼 꺼 (습 꺼에서 비롯되었습니다.)

(中文 yue 대응)

ㅟ ㅟ ㅟ (日語 yu 대응)

ㅟ ㅟ ㅟ

2) 옛한글 확장(.|)으로 합성

ㅛ .| ㅛ (中文 yao 대응)

ㅟ .| ㅟ (日語 o 대응)

ㅟ .| ㅟ (日語 yo 대응)

ㅟ .| ㅟ (中文 e 대응)

ㅟ .| ㅟ (日語 yu 대응)

3. 종성

1) 합쳐치기 합성

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

2) 옛한글 확장(ㅛ)으로 합성

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ (v 대응)

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ

ㅛ ㅛ ㅛ (f 대응)

ㅛ ㅛ ㅛ

※ ㅛ 자체는 r 대응, ㅛ 자체는 z 대응.