A) Intenzitu elektrického poľa vypočítame Gaussovým zákonom $\oint \vec{E} d\vec{S} = Q_C/\varepsilon_0$, kde za integračnú plochu zvolíme povrch gule vo vnútri nevodivej vrstvy, teda pre jej polomer platí a < r < b. Potom náboj uzavretý vo vnútri tejto plochy je:

$$Q_C = \int_a^r \rho \, dV = \int_a^r \alpha r^2 4\pi r^2 \, dr = 4\pi\alpha \int_a^r r^4 \, dr = 4\pi\alpha \left[\frac{r^5}{5} \right]_a^r = \frac{4}{5}\pi\alpha (r^5 - a^5).$$

Tento náboj dosadíme do Gaussovho zákona a pre intenzitu elektrického poľa dostaneme:

$$\oint \vec{E}d\vec{S} = \frac{Q_C}{\varepsilon_0}$$

$$E4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{5}\pi\alpha(r^5 - a^5)}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\alpha(r^5 - a^5)}{5\varepsilon_0 r^2} \qquad (2 \ body)$$

- **B**) Intenzita elektrického poľa vo vodiči pri statickom rozložení náboja je nulová. Intenzita elektrického poľa totiž zodpovedá elektrickej sile. To znamená, že v prípade nenulovej intenzity \vec{E} pôsobí na elektrón s nábojom q sila $\vec{F} = q\vec{E}$. Elektróny sa vo vodivom kove možu voľne pohybovať. Sila pôsobiaca na elektrón vo vodiči by teda vyvolala zrýchlený pohyb tohoto elektrónu v smere pôsobiacej sily. To by ale bolo v rozpore so statickým rozložením náboja. Odpoveď je teda E = 0. (1 bod)
- \mathbf{C}) Celkový náboj v nevodivej guľovej vrstve určíme rovnakým spôsobom ako v časti \mathbf{A}). Rozdiel je iba v hornej integračnej hranici:

$$Q'_{C} = \int_{a}^{b} \rho \, dV = \int_{a}^{b} \alpha r^{2} 4\pi r^{2} \, dr = 4\pi \alpha \int_{a}^{b} r^{4} \, dr = 4\pi \alpha \left[\frac{r^{5}}{5} \right]_{a}^{b} = \frac{4}{5} \pi \alpha (b^{5} - a^{5}). \tag{2 body}$$

 ${f D}$) Keď zvolíme integračnú plochu Gaussovho zákona ako povrch gule s polomerom c < r < d, vo vnútri tejto plochy sa nachádza celý náboj vo vnútri nevodivej vrstvy Q'_C ako aj náboj indukovaný na vnútornom povrchu vodivej vrstvy Q_{vn} . Pritom intenzita elektrického poľa vo vnútri vodiča a teda na celej našej integračnej ploche je nulová. Teda musí platiť:

$$\oint \vec{E}d\vec{S} = \frac{Q_C' + Q_{vn}}{\varepsilon_0}$$

$$0 = \frac{Q_C' + Q_{vn}}{\varepsilon_0}$$

$$Q_{vn} = -Q_C' = -\frac{4}{5}\pi\alpha(b^5 - a^5)$$
 (1 bod)

Keďže vodivá vrstva je dokopy elektricky neutrálna, náboj indukovaný na jej vonkajšej ploche musí byť opačný ako náboj indukovaný na jej vnútornej ploche, teda $Q_{vo} = -Q_{vn} = \frac{4}{5}\pi\alpha(b^5 - a^5)$ (1 bod).