# Claude Code 개발 환경 한 번에 세팅하기

Windows용 세팅 키트 사용 안내서

github.com/Siuuugil/claude-code-windows-setup

이 키트에는 계정 정보가 들어 있지 않습니다. git 이름·이메일과 각종 로그인은 실행하는 사람이 자기 것으로 합니다.

# 1. 이 키트로 할 수 있는 것

**setup.cmd** 를 더블클릭 한 번 하면 Claude Code로 개발하는 데 필요한 프로그램을 설치하고, Claude가 더 적은 토큰으로 더 정확하게 일하도록 돕는 플러그인과 도구를 연결합니다. 여러 번 실행해도 안전하며, 이미 된 단계는 건너뜁니다.

## 설치되는 프로그램

| 프로그램 | 하는 일 |
|---|---|
| Claude Code CLI | 터미널에서 쓰는 Claude. 플러그인과 MCP 서버 등록에도 쓰입니다. |
| Git | 버전 관리. Claude가 명령을 실행할 때 쓰는 Git Bash도 함께 설치됩니다. |
| Node.js LTS | 웹 프로젝트 실행, Ponytail 플러그인 동작에 필요합니다. |
| Python 3.12 + uv | 스크립트·자동화·에이전트 개발. uv는 빠른 Python 패키지·프로젝트 관리자입니다. |
| GitHub CLI (gh) | 명령어로 GitHub 저장소 생성, push, PR. Claude가 대신 처리할 수 있게 됩니다. |
| rtk | 명령 실행 결과에서 잡음을 걸러 Claude가 읽는 양(토큰)을 줄입니다. |
| VS Code + Claude Code 확장 | 에디터 안에서 Claude와 대화하고 변경 내용을 diff로 검토합니다. |

## Claude에 연결되는 기능

| 기능 | 효과 |
|---|---|
| Ponytail 플러그인 | 코드를 쓰기 전에 "정말 필요한가, 이미 있는 걸로 되나"를 먼저 따져 필요한 최소한만 작성합니다. 제작자 벤치마크 기준 코드 약 54%, 토큰 약 22% 감소. |
| rtk 훅 | Claude가 실행하는 Bash 명령(git, npm, 빌드, 테스트 등)의 출력을 자동으로 압축합니다. 명령 앞에 rtk를 붙일 필요가 없습니다. |
| Context7 MCP | React, Next.js 같은 라이브러리의 최신 공식 문서를 실시간으로 가져와, 바뀐 API 때문에 틀리는 경우를 줄입니다. |
| 상태 표시줄 | 터미널에서 Claude를 쓸 때 하단에 모델, 컨텍스트 사용량, 세션 비용, 5시간 사용 한도, Ponytail 단계를 보여줍니다. |

## 보안 설정

| 설정 | 효과 |
|---|---|
| 비밀 파일 읽기 차단 | .env, .pem, .key, SSH 키, credentials.json 같은 파일을 Claude가 열지 못하게 막습니다. API 키가 대화에 섞여 들어가는 것을 방지합니다. |
| 전역 gitignore | PC의 모든 git 저장소에서 위 비밀 파일을 자동으로 커밋 대상에서 뺍니다. 예시 파일(.env.example)은 그대로 올라갑니다. |

이 기능들은 사용자 단위로 설정되어 데스크톱 앱, 터미널, VS Code 어디서 Claude를 쓰든 모든 프로젝트에 적용됩니다.

# 2. 준비물

- Windows 10 또는 11 (winget 포함. 없으면 Microsoft Store에서 "앱 설치 관리자" 업데이트)
- 인터넷 연결

- Claude Code를 쓸 수 있는 Claude 계정 (유료 플랜)
- GitHub 계정 (저장소 기능을 쓸 경우)

# 3. 설치하기

## 1단계: 키트 받기

GitHub 저장소 페이지에서 **Code → Download ZIP** 을 누르고 압축을 풉니다. git이 있다면 clone도 됩니다.

```
git clone https://github.com/Siuuugil/claude-code-windows-setup.git
```

## 2단계: Claude 앱 설치

claude.ai/download 에서 Claude 데스크톱 앱을 설치하고 본인 계정으로 로그인합니다.

## 3단계: setup.cmd 실행

압축을 푼 폴더에서 **setup.cmd** 를 더블클릭합니다. PowerShell 실행 정책을 바꾸지 않고 실행됩니다.

| 화면에 나오면 | 이렇게 하세요 |
|---|---|
| 관리자 확인 창 | "예" (Git, Node 설치 때 뜹니다) |
| git 이름 / git 이메일 | 본인 것을 입력. 커밋 기록에 남습니다. 이미 설정돼 있으면 묻지 않습니다. |
| [필수 업데이트] ... [y/N] | y 를 누르면 업데이트. 버전 관리자(nvm 등)로 설치한 경우 화면의 안내를 따릅니다. |
| [선택 업데이트] ... [y/N] | y 면 전부 업데이트, Enter 면 건너뜁니다. 지금 버전도 동작에는 문제없습니다. |
| "명령 없음: 새 터미널에서 다시 실행" | setup.cmd 를 한 번 더 더블클릭합니다. 끝난 단계는 건너뜁니다. |
| "winget 없음" | Microsoft Store에서 "앱 설치 관리자" 업데이트 후 다시 실행합니다. |

## 4단계: 마무리

① 새 터미널을 열고 GitHub에 로그인합니다. 브라우저에 표시된 코드를 붙여넣고 Authorize를 누릅니다.

```
gh auth login --web --git-protocol https
gh auth setup-git
```

② Claude 앱을 **완전히 종료한 뒤 다시 켭니다**. 새로 설치한 프로그램과 플러그인이 이때 반영됩니다.

③ VS Code를 열고 왼쪽 막대의 Claude 아이콘을 눌러 로그인합니다.

## 이미 프로그램이 깔려 있는 PC

명령이 이미 실행되는 프로그램은 어떤 방법으로 설치했든 **건드리지 않습니다**. 직접 설치한 다른 버전의 Python, nvm으로 관리하는 Node, 시스템용 VS Code 모두 그대로 둡니다. 다만 아래 버전보다 오래되면 필수 업데이트를 안내합니다.

| 프로그램 | 최소 버전 | 이유 |
|---|---|---|
| Node.js | 18 | Ponytail 플러그인 동작 |
| Python | 3.10 | 그보다 낮은 버전은 보안 업데이트가 끝남 |

기존 설정도 보존됩니다. Claude 설정은 기존 파일에 합쳐지고 `~/.claude/settings.json.setup-backup` 으로 백업됩니다. 이미 쓰던 상태 표시줄이나 전역 gitignore가 있으면 그대로 둡니다.

# 4. 설정과 사용법

## Ponytail

설치되면 자동으로 켜집니다. 평소처럼 요청하면 됩니다. 강도는 세 단계이며 기본은 full 입니다.

| 단계 | 동작 | 이럴 때 |
|---|---|---|
| lite | 요청한 그대로 만들고, 더 간단한 방법이 있으면 한 줄로 알려줍니다. | 원하는 게 분명할 때, 전체 구조를 보며 배우고 싶을 때 |
| full (기본) | 요청을 모두 해결하되 가장 적은 코드로. 안 시킨 옵션·추상화는 뺍니다. | 대부분의 작업 |
| ultra | full + 만들기 전에 요청 자체가 필요한지 따져 묻습니다. | 토이 프로젝트를 빨리 끝내고 싶을 때 |

- 단계 바꾸기: `/ponytail lite`, `/ponytail ultra` 등. "울트라로 바꿔줘"라고 말해도 됩니다.
- 끄기: "stop ponytail" 또는 "normal mode"
- 도구: `/ponytail-review` (과한 코드 찾기), `/ponytail-audit` (저장소 전체 점검), `/ponytail-gain` (절감 효과)
- 작업마다 비용·토큰 기록이 `~/.config/ponytail/band/` 에 CSV로 남습니다. PC 밖으로 전송되지 않습니다 (웹훅은 기본으로 꺼져 있음).

## rtk

- 따로 할 일이 없습니다. Claude가 Bash로 실행하는 명령에 자동으로 적용됩니다.
- 직접 터미널에 치는 명령은 Claude의 토큰을 쓰지 않으므로 상관없습니다.
- Claude가 PowerShell로 실행한 명령에는 적용되지 않습니다. 출력이 긴 명령은 Bash로 실행해 달라고 하면 효과가 큽니다.
- 절약량 확인:

```
rtk gain
```

압축은 일부 정보를 버립니다. 디버깅 중 필요한 로그가 잘렸다면 "원본 출력으로 다시 봐줘"라고 하면 Claude가 `rtk bypass` 로 다시 실행합니다.

## Context7

- 따로 할 일이 없습니다. Claude가 라이브러리 코드를 짤 때 최신 문서를 조회합니다.
- API 키 없이 동작합니다. 사용 한도에 걸리면 context7.com/dashboard 에서 무료 키를 받아 설정할 수 있습니다.
- 조회할 때 라이브러리 이름과 질문이 Context7 서버로 전송됩니다.

## 상태 표시줄

터미널(cmd, PowerShell, VS Code 터미널)에서 `claude` 를 실행하면 하단에 이런 줄이 보입니다.
데스크톱 앱이나 VS Code 확장 화면에서는 보이지 않을 수 있습니다.

```
[Opus 5.5] | ctx ###------- 37% | $1.23 | 5h 13% | PONYTAIL
```

- ctx: 컨텍스트(대화 기억 공간) 사용량. 높아지면 새 세션을 여는 게 토큰을 아낍니다.
- $: 이번 세션의 예상 비용 (정가 기준 추정치)
- 5h: 5시간 사용 한도 중 쓴 비율 (Pro, Max 구독일 때 표시)
- 모양 바꾸기: `~/.claude/statusline.ps1` 을 고치거나 Claude에게 "상태 표시줄에 ○○ 추가해줘"

### 비밀 파일과 gitignore

- API 키는 `.env` 에 넣고, 어떤 변수가 필요한지는 `.env.example` 에 값 없이 적어 둡니다. Claude는 .env.example 만 읽습니다.
- Claude의 파일 읽기 도구는 설정으로 확실히 막히고, 셸 명령(cat 등)으로 읽는 것은 Claude 전역 지침으로 막습니다.
- git 자동 제외는 이 PC에만 적용됩니다. 다른 사람과 함께 쓰는 저장소라면 그 저장소의 .gitignore 에도 .env 를 넣어 두세요.

### GitHub 연동

gh 로그인을 마치면 "이 프로젝트 GitHub에 비공개로 올려줘"처럼 말로 저장소 생성과 push를 시킬 수 있습니다. 공개 저장소로 올리는 것은 되돌리기 어려우니 공개 여부를 분명히 말해 주세요.

## 5. 관리

| 하고 싶은 것 | 방법 |
|---|---|
| 다시 점검·업데이트 | setup.cmd 를 다시 실행 (설치된 건 건너뛰고 업데이트만 묻습니다) |
| 질문 없이 전부 업데이트 | 터미널에서 setup.cmd -UpdateAll |
| Ponytail 끄기 | ~/.claude/settings.json 의 enabledPlugins 에서 ponytail@ponytail 을 false 로 바꾸고 Claude 앱 재시작 |
| rtk 제거 | 터미널에서 rtk init -g --uninstall 후 Claude 앱 재시작 |
| Context7 제거 | 터미널에서 claude mcp remove context7 -s user |
| 상태 표시줄 끄기 | ~/.claude/settings.json 에서 statusLine 항목 삭제 |
| 비밀 파일 차단 풀기 | ~/.claude/settings.json 의 permissions.deny 에서 해당 줄 삭제 |
| 전역 gitignore 끄기 | 터미널에서 git config --global --unset core.excludesFile |
| 프로그램 제거 | Windows 설정 → 앱, 또는 winget uninstall <이름> |

## 6. 문제 해결

| 증상 | 해결 |
|---|---|
| setup.cmd 가 바로 꺼짐 / 글자가 깨짐 | 압축을 완전히 푼 뒤 실행했는지 확인. ZIP 안에서 바로 실행하면 안 됩니다. |
| python 을 치면 Microsoft Store가 열림 | Windows의 가짜 바로가기입니다. py 를 쓰거나, 설정 → 앱 → 고급 앱 설정 → 앱 실행 별칭에서 python 항목을 끕니다. |
| 플러그인 설치 실패 경고 | 네트워크 확인 후 setup.cmd 재실행. Ponytail 저장소는 커서 받는 데 몇 분 걸릴 수 있습니다. |
| Claude가 rtk·Ponytail을 안 쓰는 것 같음 | Claude 앱을 완전히 종료 후 재시작했는지 확인합니다. |
| git push 때 로그인 창이 뜸 | gh auth setup-git 를 실행했는지 확인합니다. |
| 상태 표시줄이 안 보임 | 터미널에서 claude 를 실행했는지, 설치 후 터미널을 새로 열었는지 확인합니다. |
| Claude가 .env 를 못 읽는다고 함 | 정상입니다 (보안 설정). 필요한 변수 이름은 .env.example 에 적어 주세요. |