PROCÉDURE D'INSTALLATION

PARTAGE DE FICHIERS WINDOWS

Méthode AGDLP — Interface Graphique (GUI)

Version	Date	Auteur
1.0	04/03/2025	Service Informatique

Document à usage interne — Confidentiel

1. Notions fondamentales — Cours

1.1 Pourquoi structurer les partages réseau ?

Dans un environnement d'entreprise utilisant Active Directory (AD), la gestion des accès aux ressources partagées doit être rigoureuse, évolutive et facile à administrer. Sans méthode formalisée, les administrateurs attribuent souvent des droits directement à des utilisateurs ou à des groupes de manière anarchique, ce qui génère des problèmes :

- Droits impossibles à auditer : on ne sait plus qui a accès à quoi
- Gestion coûteuse en temps : chaque arrivée ou départ d'employé nécessite de modifier des ACL sur des dizaines de ressources
- Risques de sécurité : sur-permissions accordées par facilité
- Incohérences entre droits NTFS et droits de partage (SMB)

La méthode AGDLP apporte une réponse structurée et standardisée à ces problèmes.

1.2 La méthode AGDLP — Définition

AGDLP est un acronyme qui décrit la chaîne d'imbrication des groupes Active Directory pour gérer les droits sur les ressources :

Lettre	Signification	Type de groupe AD	Rôle
A	Accounts	Comptes utilisateurs AD	Les utilisateurs ou ordinateurs membres du domaine
G	Global group	Groupe Global	Regroupe des utilisateurs d'un même domaine par fonction métier
DL	Domain Local group	Groupe Domaine Local	Définit les droits d'accès sur UNE ressource précise
P	Permissions	Permissions NTFS / Partage	Droits réels appliqués sur le dossier ou la ressource

📌 Formule mnémotechnique : « A dans G, G dans DL, DL dans P ». C'est la règle d'or de la méthode AGDLP.

1.3 Les types de groupes Active Directory

a) Groupes Globaux (G)

Les groupes globaux représentent des ensembles d'utilisateurs partageant une même fonction dans l'organisation. Ils sont définis par le « qui » :

- GG_Comptabilite — tous les comptables
- GG_Informatique — tous les techniciens IT
- GG_Direction — tous les membres de la direction
- GG_RH — tous les membres des ressources humaines

Règles : Un groupe global ne peut contenir que des comptes utilisateurs et d'autres groupes globaux du même domaine.

b) Groupes Domaine Local (DL)

Les groupes domaine local représentent l'accès à UNE ressource spécifique. Ils sont définis par le « quoi » et le niveau d'accès :

- DL_Partage_Compta_Lecture — accès en lecture au partage Comptabilité
- DL_Partage_Compta_Modification — accès en modification au partage Comptabilité
- DL_Partage_Direction_ControleTotal — accès total au partage Direction

1.4 Les permissions Windows : NTFS vs Partage (SMB)

Critère	Permissions NTFS	Permissions de Partage (SMB)
Portée	S'appliquent localement ET en réseau	S'appliquent uniquement en réseau
Granularité	Très fine (13 permissions spéciales)	Grossière (3 niveaux seulement)
Héritage	Oui, vers les sous-dossiers/fichiers	Non, s'applique uniquement à la racine
Bonne pratique	Gérer ici toute la granularité	Mettre Contrôle Total pour Tout le monde

⚠️ La bonne pratique AGDLP est de mettre les permissions de partage SMB à 'Contrôle Total' pour le groupe 'Tout le monde', et de gérer toute la sécurité UNIQUEMENT via les permissions NTFS.

1.5 Les niveaux de permissions NTFS

Niveau	Ce que l'utilisateur peut faire	Usage typique
Lecture	Voir et ouvrir les fichiers	Archivage, référentiels en lecture seule
Lecture & Exécution	Lecture + lancer des scripts/programmes	Dossiers d'applications
Modification	Lire, écrire, modifier, supprimer ses propres fichiers	Dossiers de travail collaboratif
Contrôle Total	Tout faire, y compris modifier les permissions	Propriétaires de ressources, admins
Écriture	Créer des fichiers et dossiers sans lire les existants	Dossiers de dépôt (drop folder)

1.6 Convention de nommage des groupes

Type	Préfixe	Exemple complet
Groupe Global	GG_	GG_Comptabilite, GG_Direction, GG_Informatique
Groupe Domaine Local — Lecture	DL_..._L	DL_Compta_L, DL_RH_L

Type	Préfixe	Exemple complet
Groupe Domaine Local — Modification	DL_..._M	DL_Compta_M, DL_Direction_M
Groupe Domaine Local — Contrôle Total	DL_..._CT	DL_Compta_CT, DL_Direction_CT

2. Prérequis et environnement

2.1 Infrastructure requise

Composant	Détails
Contrôleur de domaine	Windows Server 2019 ou 2022 avec rôle AD DS installé
Serveur de fichiers	Windows Server 2019/2022 joint au domaine
Postes clients	Windows 10/11 joints au domaine
Compte administrateur	Compte avec droits Domain Admins ou délégués
Outils RSAT	Installés sur le poste d'administration (optionnel)

2.2 Scénario fil rouge de ce document

Paramètre	Valeur
Domaine Active Directory	monentreprise.local
Nom du serveur DC	SRV-DC01
Nom du serveur de fichiers	SRV-FILES01
Dossier partagé principal	D:\Partages\Services
Nom du partage réseau	\\SRV-FILES01\Services
Services concernés	Comptabilité, RH, Direction, Informatique

2.3 Outils graphiques utilisés dans ce TP

Outil	Comment l'ouvrir	Usage
Utilisateurs et ord. AD (dsa.msc)	Démarrer > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs AD	Créer OU, groupes, utilisateurs
Explorateur de fichiers	Barre des tâches ou Win+E	Créer dossiers, partager, gérer les ACL NTFS
Gestionnaire de serveur	Icône dans la barre des tâches	Vérifier les partages SMB

Outil	Comment l'ouvrir	Usage
Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc)	Démarrer > Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe	Créer et configurer les GPO de mappage

📌 Toutes les opérations de ce TP sont réalisées UNIQUEMENT via l'interface graphique. Aucune commande PowerShell n'est nécessaire.

3. Création de la structure Active Directory

3.1 Organisation des Unités d'Organisation (OU)

Avant de créer les groupes, il faut organiser Active Directory avec des Unités d'Organisation (OU). Une OU est un conteneur qui permet de déléguer l'administration et d'appliquer des GPO.

Architecture recommandée :

- monentreprise.local
  - OU=Entreprise
  - OU=Utilisateurs > OU=Comptabilite, OU=RH, OU=Direction, OU=Informatique
  - OU=Groupes > OU=Groupes_Globaux, OU=Groupes_DomainLocal
  - OU=Ordinateurs > OU=Postes_Fixes, OU=Serveurs

Étape A — Ouvrir la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

1. Sur le contrôleur de domaine SRV-DC01, cliquer sur Démarrer
2. Cliquer sur Outils d'administration
3. Cliquer sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ou taper dsa.msc dans la barre de recherche)
4. La console s'ouvre et affiche l'arborescence du domaine

Étape B — Créer l'OU racine « Entreprise »

5. Dans le volet gauche, faire un clic droit sur monentreprise.local
6. Cliquer sur Nouveau > Unité d'organisation
7. Dans le champ Nom, saisir : Entreprise
8. Décocher la case « Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle »
9. Cliquer sur OK

Étape C — Créer les sous-OU (Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs)

10. Faire un clic droit sur OU=Entreprise (nouvellement créée)
11. Cliquer sur Nouveau > Unité d'organisation
12. Saisir Utilisateurs puis cliquer sur OK
13. Répéter pour créer les OU : Groupes, puis Ordinateurs

Étape D — Créer les sous-OU des services dans Utilisateurs

14. Faire un clic droit sur OU=Utilisateurs
15. Cliquer sur Nouveau > Unité d'organisation
16. Saisir Comptabilite puis cliquer sur OK
17. Répéter pour créer les OU : RH, Direction, Informatique

Étape E — Créer les sous-OU dans Groupes

18. Faire un clic droit sur OU=Groupes
19. Cliquer sur Nouveau > Unité d'organisation, saisir Groupes_Globaux, cliquer OK
20. Répéter pour créer l'OU : Groupes_DomainLocal

3.2 Création des comptes utilisateurs

Créer les utilisateurs de test dans les OU correspondant à leur service.

Étape F — Créer un utilisateur (exemple : Alice Martin, Comptabilité)

21. Dans la console AD, naviguer vers OU=Comptabilite sous OU=Utilisateurs
22. Faire un clic droit sur OU=Comptabilite > Nouveau > Utilisateur
23. Remplir les champs : Prénom = Alice, Nom = Martin, Nom d'ouverture de session = a.martin
24. Cliquer sur Suivant
25. Saisir le mot de passe : P@ssw0rd2024! (deux fois), décocher « L'utilisateur doit changer le mot de passe »
26. Cocher « Le mot de passe n'expire pas » (contexte de TP)
27. Cliquer sur Suivant, puis Terminer
28. Répéter pour : Bob Leblanc (b.leblanc) dans Comptabilite, Claire Dupont (c.dupont) dans RH, et les autres utilisateurs

4. Création des Groupes Globaux (G)

4.1 Principe et planification

Les groupes globaux représentent les populations métier de l'entreprise. Planifiez vos groupes globaux en vous posant la question : « Qui doit avoir accès ? »

Nom du groupe	Description	Membres typiques
GG_Comptabilite	Personnel du service Comptabilité	a.martin, b.leblanc
GG_RH	Personnel des Ressources Humaines	c.dupont
GG_Direction	Membres de la Direction	p.directeur
GG_Informatique	Techniciens et administrateurs IT	admin.it

Nom du groupe	Description	Membres typiques
GG_Tous_Employes	Tous les employés (accès communs)	Tous les GG ci-dessus

4.2 Création des Groupes Globaux via l'interface graphique

Étape A — Créer le groupe GG_Comptabilite

29. Dans la console AD, naviguer vers OU=Groupes_Globaux
30. Faire un clic droit sur OU=Groupes_Globaux > Nouveau > Groupe
31. Nom du groupe : GG_Comptabilite
32. Étendue du groupe : sélectionner Globale
33. Type de groupe : sélectionner Sécurité
34. Cliquer sur OK

Étape B — Créer les autres groupes globaux

35. Répéter l'opération précédente pour chaque groupe :
36. GG_RH (Étendue : Globale / Type : Sécurité)
37. GG_Direction (Étendue : Globale / Type : Sécurité)
38. GG_Informatique (Étendue : Globale / Type : Sécurité)
39. GG_Tous_Employes (Étendue : Globale / Type : Sécurité)

4.3 Ajout des utilisateurs dans les Groupes Globaux

Étape C — Ajouter des membres dans GG_Comptabilite

40. Dans OU=Groupes_Globaux, double-cliquer sur GG_Comptabilite
41. Cliquer sur l'onglet Membres
42. Cliquer sur le bouton Ajouter...
43. Dans la zone « Entrez les noms des objets à sélectionner », taper : a.martin; b.leblanc
44. Cliquer sur Vérifier les noms pour valider, puis sur OK
45. Cliquer sur Appliquer, puis OK

Étape D — Ajouter les membres dans les autres groupes globaux

46. GG_RH : ajouter c.dupont
47. GG_Direction : ajouter p.directeur
48. GG_Informatique : ajouter admin.it
49. GG_Tous_Employes : ajouter les GROUPES GG_Comptabilite, GG_RH, GG_Direction, GG_Informatique (pas les utilisateurs directement)

📌 Pour GG_Tous_Employes, lors de l'ajout des membres, cliquer sur Types d'objets et cocher Groupes pour pouvoir sélectionner des groupes.

5. Création des Groupes Domaine Local (DL)

5.1 Principe et planification

Les groupes domaine local sont créés en fonction des ressources à protéger, et non en fonction des utilisateurs. Pour chaque dossier partagé, on crée autant de groupes DL que de niveaux d'accès nécessaires.

Nom du groupe DL	Niveau	Ressource concernée
DL_Compta_L	Lecture	Dossier \Services\Comptabilite
DL_Compta_M	Modification	Dossier \Services\Comptabilite
DL_Compta_CT	Contrôle Total	Dossier \Services\Comptabilite
DL_RH_L	Lecture	Dossier \Services\RH
DL_RH_M	Modification	Dossier \Services\RH
DL_RH_CT	Contrôle Total	Dossier \Services\RH
DL_Direction_L	Lecture	Dossier \Services\Direction
DL_Direction_CT	Contrôle Total	Dossier \Services\Direction
DL_Commun_L	Lecture	Dossier \Services\Commun
DL_Commun_M	Modification	Dossier \Services\Commun

5.2 Création des Groupes Domaine Local via l'interface graphique

Étape A — Créer le groupe DL_Compta_L (modèle pour tous les autres)

50. Dans la console AD, naviguer vers OU=Groupes_DomainLocal
51. Faire un clic droit > Nouveau > Groupe
52. Nom du groupe : DL_Compta_L
53. Étendue du groupe : sélectionner Domaine local
54. Type de groupe : sélectionner Sécurité
55. Cliquer sur OK

Étape B — Créer tous les autres groupes DL (même procédure)

56. Répéter l'opération pour chaque groupe DL listés dans le tableau ci-dessus
57. Attention : toujours choisir Étendue = Domaine local et Type = Sécurité
58. Nommer chaque groupe exactement selon la convention (DL_XXX_L / _M / _CT)

5.3 Imbrication des Groupes Globaux dans les DL (A dans G dans DL)

C'est l'étape centrale de la méthode AGDLP : on place les groupes globaux dans les groupes domaine local appropriés selon les droits souhaités.

Groupe Global (G)	À ajouter dans le DL	Justification
GG_Comptabilite	DL_Compta_M	Les comptables modifient leur dossier
GG_Direction	DL_Compta_L	La direction peut consulter la compta
GG_Informatique	DL_Compta_CT	L'IT gère les permissions
GG_RH	DL_RH_M	Les RH modifient leur dossier
GG_Direction	DL_RH_L	La direction consulte les RH
GG_Informatique	DL_RH_CT	L'IT gère les permissions
GG_Direction	DL_Direction_CT	La direction contrôle son dossier
GG_Informatique	DL_Direction_L	L'IT peut consulter
GG_Tous_Employes	DL_Commun_M	Tous modifient le dossier commun

Étape C — Exemple : ajouter GG_Comptabilite dans DL_Compta_M

59. Dans OU=Groupes_DomainLocal, double-cliquer sur DL_Compta_M
60. Cliquer sur l'onglet Membres
61. Cliquer sur Ajouter...
62. Cliquer sur Types d'objets, cocher Groupes, cliquer OK
63. Dans la zone de recherche, taper : GG_Comptabilite
64. Cliquer sur Vérifier les noms, puis OK
65. Cliquer sur Appliquer, puis OK
66. Répéter pour toutes les lignes du tableau ci-dessus

📌 Conseil : ouvrir deux fenêtres de la console AD côte à côte pour naviguer plus rapidement entre OU=Groupes_Globaux et OU=Groupes_DomainLocal.

6. Création des dossiers et configuration du partage

6.1 Création de l'arborescence des dossiers

Ces opérations sont à réaliser sur le serveur de fichiers SRV-FILES01.

Étape A — Créer la structure de dossiers sur D:

67. Se connecter sur SRV-FILES01 avec un compte administrateur
68. Ouvrir l'Explorateur de fichiers (Win+E ou icône dans la barre des tâches)
69. Naviguer vers le disque D:
70. Faire un clic droit dans le volet droit > Nouveau > Dossier, nommer le dossier Partages
71. Double-cliquer sur Partages pour l'ouvrir
72. Créer un nouveau dossier nommé Services

73. Double-cliquer sur Services pour l'ouvrir
74. Créer les 4 sous-dossiers : Comptabilite, RH, Direction, Commun

6.2 Création du partage réseau (SMB) via l'interface graphique

Étape B — Partager le dossier Services

75. Dans l'Explorateur de fichiers, naviguer vers D:\Partages
76. Faire un clic droit sur le dossier Services
77. Cliquer sur Propriétés
78. Aller dans l'onglet Partage
79. Cliquer sur Partage avancé...
80. Cocher la case Partager ce dossier
81. Dans le champ Nom du partage, vérifier ou saisir : Services
82. Cliquer sur Autorisations
83. Si « Tout le monde » est présent → le sélectionner et vérifier que Contrôle total est coché sous Autoriser
84. Si « Tout le monde » est absent → cliquer sur Ajouter, saisir Tout le monde, cliquer OK, puis cocher Contrôle total
85. Cliquer sur OK, puis Appliquer, puis OK

⚠️ Les permissions du partage SMB doivent être mises à 'Contrôle Total' pour 'Tout le monde'. C'est volontaire : toute la sécurité réelle est gérée par les permissions NTFS à l'étape suivante.

6.3 Vérification du partage

Étape C — Tester l'accès au partage depuis un poste client

86. Sur un poste client Windows joint au domaine
87. Ouvrir l'Explorateur de fichiers
88. Dans la barre d'adresse, taper : \\SRV-FILES01\Services et appuyer sur Entrée
89. Le dossier doit s'ouvrir et afficher les sous-dossiers (Comptabilite, RH, Direction, Commun)

7. Application des permissions NTFS (P)

7.1 Principe d'application des permissions

🚫 Règle d'or : on n'attribue JAMAIS de permissions NTFS directement à un utilisateur ou à un groupe global. On passe TOUJOURS par un groupe Domaine Local.

7.2 Configuration des permissions sur la racine D:\Partages\Services

La racine doit avoir des permissions minimales pour permettre la navigation. Les permissions à configurer sont :

Principal de sécurité	Permission	Application
SYSTEM	Contrôle Total	Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
Administrateurs	Contrôle Total	Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
GG_Tous_Employes	Lecture & Exécution	Ce dossier seulement (navigation)

Étape A — Désactiver l'héritage et configurer les ACL de la racine

90. Dans l'Explorateur, faire un clic droit sur D:\Partages\Services > Propriétés
91. Aller dans l'onglet Sécurité, cliquer sur Avancé
92. Cliquer sur Désactiver l'héritage
93. Dans la boîte de dialogue, choisir : Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
94. Supprimer toutes les entrées sauf SYSTEM et Administrateurs (les sélectionner puis cliquer sur Supprimer)
95. Cliquer sur Ajouter > Sélectionner un principal
96. Taper GG_Tous_Employes, cliquer sur Vérifier les noms, puis OK
97. Dans Type : Autoriser — dans S'applique à : Ce dossier uniquement
98. Cocher Lecture & exécution, Affichage du contenu du dossier, Lecture
99. Cliquer sur OK, Appliquer, OK

7.3 Configuration des permissions NTFS sur le dossier Comptabilite

Étape B — Configurer les ACL NTFS du dossier Comptabilite

100. Faire un clic droit sur D:\Partages\Services\Comptabilite > Propriétés > onglet Sécurité > Avancé
101. Cliquer sur Désactiver l'héritage > Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
102. Supprimer toutes les entrées sauf SYSTEM et Administrateurs
103. Ajouter DL_Compta_L : Type = Autoriser, Lecture & exécution, S'applique à = Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
104. Ajouter DL_Compta_M : Type = Autoriser, Modification, S'applique à = Ce dossier, sous-dossiers et fichiers

105. Ajouter DL_Compta_CT : Type = Autoriser, Contrôle total, S'applique à = Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
106. Cliquer sur Appliquer, puis OK

Étape C — Configurer les ACL NTFS du dossier RH

107. Faire un clic droit sur D:\Partages\Services\RH > Propriétés > onglet Sécurité > Avancé
108. Désactiver l'héritage > Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
109. Supprimer toutes les entrées sauf SYSTEM et Administrateurs
110. Ajouter DL_RH_L : Lecture & exécution, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
111. Ajouter DL_RH_M : Modification, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
112. Ajouter DL_RH_CT : Contrôle total, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
113. Cliquer sur Appliquer, puis OK

Étape D — Configurer les ACL NTFS du dossier Direction

114. Faire un clic droit sur D:\Partages\Services\Direction > Propriétés > onglet Sécurité > Avancé
115. Désactiver l'héritage > Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
116. Supprimer toutes les entrées sauf SYSTEM et Administrateurs
117. Ajouter DL_Direction_L : Lecture & exécution, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
118. Ajouter DL_Direction_CT : Contrôle total, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
119. Cliquer sur Appliquer, puis OK

Étape E — Configurer les ACL NTFS du dossier Commun

120. Faire un clic droit sur D:\Partages\Services\Commun > Propriétés > onglet Sécurité > Avancé
121. Désactiver l'héritage > Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
122. Supprimer toutes les entrées sauf SYSTEM et Administrateurs
123. Ajouter DL_Commun_L : Lecture & exécution, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
124. Ajouter DL_Commun_M : Modification, Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
125. Cliquer sur Appliquer, puis OK

7.4 Comment ajouter un groupe dans les ACL NTFS (aide-mémoire)

Étape	Action dans la fenêtre « Entrée d'autorisation »
1	Cliquer sur Ajouter > Sélectionner un principal
2	Taper le nom du groupe DL (ex. : DL_Compta_M), cliquer sur Vérifier les noms, puis OK
3	Type : choisir Autoriser
4	S'applique à : choisir Ce dossier, sous-dossiers et fichiers

Étape	Action dans la fenêtre « Entrée d'autorisation »
5	Autorisations de base : cocher le niveau voulu (Lecture & exécution / Modification / Contrôle total)
6	Cliquer sur OK pour valider l'entrée

8. Mappage des lecteurs réseau sur les postes clients

8.1 Mappage manuel (pour tests)

Étape A — Mapper manuellement le lecteur S: vers Comptabilite

126. Se connecter sur un poste client avec le compte a.martin
127. Ouvrir l'Explorateur de fichiers
128. Dans le volet gauche, faire un clic droit sur Ce PC
129. Cliquer sur Connecter un lecteur réseau...
130. Lecteur : choisir S: dans la liste déroulante
131. Dossier : taper \\SRV-FILES01\Services\Comptabilite
132. Cocher Se reconnecter à l'ouverture de session
133. Cliquer sur Terminer
134. Le lecteur S: apparaît dans Ce PC et pointe vers le partage

8.2 Déploiement automatique par GPO (Stratégie de groupe)

En production, le mappage automatique des lecteurs réseau se fait via les stratégies de groupe (GPO). Cette méthode permet de mapper différents lecteurs selon l'appartenance aux groupes AD.

Étape B — Ouvrir la console Gestion des stratégies de groupe

135. Sur le contrôleur de domaine SRV-DC01, cliquer sur Démarrer
136. Cliquer sur Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe
137. La console gpmc.msc s'ouvre et affiche la forêt

Étape C — Créer la GPO GPO_Lecteurs_Reseau

138. Dans le volet gauche, développer Forêt > Domaines > monentreprise.local
139. Faire un clic droit sur OU=Utilisateurs (ou sur le domaine)
140. Cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
141. Nommer la GPO : GPO_Lecteurs_Reseau
142. Cliquer sur OK

Étape D — Configurer le mappage pour les comptables

143. Faire un clic droit sur GPO_Lecteurs_Reseau > Modifier
144. Dans l'éditeur, naviguer vers : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs
145. Faire un clic droit dans le volet droit > Nouveau > Lecteur mappé
146. Action : Créer
147. Emplacement : \\SRV-FILES01\Services\Comptabilite
148. Étiquette : Compta (S:)
149. Lettre de lecteur : S
150. Cocher Reconnecter
151. Aller dans l'onglet Commun > cocher Ciblage au niveau des éléments
152. Cliquer sur Ciblage...
153. Cliquer sur Nouvel élément > Groupe de sécurité
154. Cliquer sur ... et sélectionner GG_Comptabilite, cliquer OK
155. Cliquer sur OK pour fermer le ciblage, puis OK pour fermer le lecteur mappé
156. Répéter pour chaque service selon le tableau ci-dessous

Lettre	Chemin UNC	Groupe ciblé (GPO)	Droit effectif
S:	\\SRV-FILES01\Services\Comptabilite	GG_Comptabilite	Modification
R:	\\SRV-FILES01\Services\RH	GG_RH	Modification
D:	\\SRV-FILES01\Services\Direction	GG_Direction	Contrôle Total
Z:	\\SRV-FILES01\Services\Commun	GG_Tous_Employes	Modification

Étape E — Forcer l'application de la GPO sur le poste client

157. Sur le poste client, ouvrir le menu Démarrer
158. Faire un clic droit sur Windows PowerShell (ou Invite de commandes)
159. Cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur
160. Taper : gpupdate /force et appuyer sur Entrée
161. Attendre la fin de l'actualisation, puis se déconnecter et se reconnecter
162. Vérifier que les lecteurs mappés apparaissent bien dans Ce PC

9. Tests et validation

9.1 Plan de tests

Test	Compte utilisé	Résultat attendu	Statut
Accès \\SRV-FILES01\Services	a.martin (compta)	Voit Comptabilite, pas les autres dossiers	À valider

Test	Compte utilisé	Résultat attendu	Statut
Écriture dans Comptabilite	a.martin (compta)	Peut créer/modifier/supprimer des fichiers	À valider
Accès \Services\RH	a.martin (compta)	Accès refusé	À valider
Accès \Services\Comptabilite	p.directeur	Lecture seule, pas d'écriture	À valider
Accès \Services\Direction	p.directeur	Contrôle total	À valider
Accès \Services\Commun	n'importe quel employé	Lecture et écriture	À valider
Accès \Services\RH	admin.it	Contrôle total	À valider

9.2 Procédure de test pas à pas

Étape A — Tester avec le compte a.martin (comptable)

163. Se connecter sur un poste client joint au domaine avec le compte a.martin
164. Ouvrir l'Explorateur de fichiers et accéder à \\SRV-FILES01\Services
165. Vérifier que seul le dossier Comptabilite (et Commun) est accessible
166. Tenter de créer un fichier texte dans Comptabilite → doit réussir
167. Tenter d'accéder à \\SRV-FILES01\Services\RH → doit afficher « Accès refusé »
168. Se déconnecter

Étape B — Tester avec le compte p.directeur (direction)

169. Se connecter avec p.directeur
170. Accéder à \\SRV-FILES01\Services\Comptabilite → doit s'ouvrir en lecture seule
171. Tenter de créer un fichier dans Comptabilite → doit être refusé
172. Accéder à \\SRV-FILES01\Services\Direction → doit s'ouvrir avec contrôle total
173. Se déconnecter

9.3 Vérification des ACL via l'interface graphique

Étape C — Vérifier les permissions d'un dossier

174. Dans l'Explorateur de fichiers, faire un clic droit sur D:\Partages\Services\Comptabilite
175. Sélectionner Propriétés > onglet Sécurité
176. Vérifier que les groupes DL_Compta_L, DL_Compta_M, DL_Compta_CT sont listés
177. Cliquer sur chaque groupe et vérifier les droits affichés dans le panneau du bas
178. Cliquer sur Avancé pour voir l'héritage et les types d'application

9.4 Résolution des problèmes courants

Problème	Cause probable	Solution (interface graphique)
Accès refusé malgré l'appartenance au bon groupe	Ticket Kerberos non actualisé	Se déconnecter puis se reconnecter à la session Windows
L'utilisateur voit tous les dossiers	Permission Lecture sur la racine trop large	Vérifier les ACL de D:\Partages\Services dans l'onglet Sécurité
Impossible d'écrire malgré le droit Modification	Conflit entre SMB et NTFS	Dans Propriétés > Partage > Partage avancé > Autorisations : vérifier que Tout le monde a Contrôle total
Héritage des droits non voulu	Héritage NTFS non désactivé	Propriétés > Sécurité > Avancé > Désactiver l'héritage
Le lecteur réseau ne se mappe pas	GPO non appliquée ou ciblage incorrect	Sur le poste client : Démarrer > gpupdate /force puis se reconnecter

10. Maintenance et évolution

10.1 Gestion des arrivées (onboarding)

Lorsqu'un nouvel employé arrive, la procédure AGDLP rend l'intégration très simple :

Étape A — Intégrer un nouvel employé (ex. : nouveau comptable Eve Moreau)

179. Dans la console AD, naviguer vers OU=Comptabilite sous OU=Utilisateurs
180. Clic droit > Nouveau > Utilisateur → créer le compte e.moreau
181. Naviguer vers OU=Groupes_Globaux
182. Double-cliquer sur GG_Comptabilite > onglet Membres > Ajouter e.moreau
183. C'est tout ! Eve a automatiquement accès en modification au dossier Comptabilite via la chaîne GG_Comptabilite > DL_Compta_M > NTFS

✅ Grâce à AGDLP, ajouter un utilisateur à un groupe global est la seule opération nécessaire pour lui donner accès à toutes les ressources auxquelles son service a droit.

10.2 Gestion des départs (offboarding)

Étape B — Désactiver le compte d'un employé qui part

184. Dans la console AD, localiser le compte utilisateur
185. Faire un clic droit sur le compte > Désactiver le compte
186. Retirer l'utilisateur de tous ses groupes : double-cliquer sur le compte > onglet Membre de
187. Sélectionner chaque groupe (sauf Domain Users) et cliquer sur Supprimer
188. Ne pas supprimer le compte immédiatement (conserver pour audit légal)

10.3 Gestion des mobilités internes

Étape C — Changer un utilisateur de service (ex. : a.martin passe de Compta à RH)

189. Dans la console AD, double-cliquer sur le compte a.martin
190. Aller dans l'onglet Membre de
191. Sélectionner GG_Comptabilite et cliquer sur Supprimer
192. Cliquer sur Ajouter, taper GG_RH, vérifier les noms, cliquer OK
193. Cliquer sur Appliquer, OK
194. Alice perd automatiquement l'accès à Comptabilite et gagne l'accès à RH

10.4 Ajout d'une nouvelle ressource

Pour ajouter un nouveau dossier partagé (ex. : un dossier Juridique) :

- Créer le dossier D:\Partages\Services\Juridique dans l'Explorateur de fichiers
- Dans la console AD, créer les groupes DL : DL_Juridique_L, DL_Juridique_M, DL_Juridique_CT
- Créer si nécessaire le groupe global GG_Juridique
- Imbriquer : GG_Juridique dans DL_Juridique_M (onglet Membres des groupes DL)
- Appliquer les ACL NTFS sur le nouveau dossier (onglet Sécurité > Avancé)
- Ajouter les utilisateurs concernés dans GG_Juridique

Aucune modification n'est nécessaire sur les autres dossiers ou sur le partage SMB existant.

Annexes

A. Schéma récapitulatif AGDLP



B. Récapitulatif complet des groupes créés

Nom du groupe	Type	Étendue	Contient / Attribué à
GG_Comptabilite	Sécurité	Global	a.martin, b.leblanc
GG_RH	Sécurité	Global	c.dupont
GG_Direction	Sécurité	Global	p.directeur
GG_Informatique	Sécurité	Global	admin.it
GG_Tous_Employes	Sécurité	Global	GG_Compta, GG_RH, GG_Dir, GG_IT
DL_Compta_L	Sécurité	Dom. Local	GG_Direction
DL_Compta_M	Sécurité	Dom. Local	GG_Comptabilite
DL_Compta_CT	Sécurité	Dom. Local	GG_Informatique

Nom du groupe	Type	Étendue	Contient / Attribué à
DL_RH_L	Sécurité	Dom. Local	GG_Direction
DL_RH_M	Sécurité	Dom. Local	GG_RH
DL_RH_CT	Sécurité	Dom. Local	GG_Informatique
DL_Direction_L	Sécurité	Dom. Local	GG_Informatique
DL_Direction_CT	Sécurité	Dom. Local	GG_Direction
DL_Commun_L	Sécurité	Dom. Local	(navigation)
DL_Commun_M	Sécurité	Dom. Local	GG_Tous_Employes

C. Bonnes pratiques et règles à respecter

🚫 Ne jamais attribuer des permissions NTFS directement à un utilisateur ou à un groupe global. Passer TOUJOURS par un groupe Domaine Local.

✅ Documenter chaque modification des groupes et des permissions dans un registre de changements.

- Appliquer le principe du moindre privilège : accorder uniquement les droits strictement nécessaires
- Ne jamais utiliser le groupe Domain Admins pour les permissions sur les partages métier
- Désactiver l'héritage NTFS sur chaque sous-dossier et définir des ACL explicites
- Effectuer un audit trimestriel des membres des groupes DL et GG
- Documenter chaque groupe créé dans un registre (nom, rôle, dossier associé, niveau d'accès)
- Former les administrateurs junior à la méthode AGDLP avant toute délégation

D. Références

- Documentation Microsoft AGDLP : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/
- Gestion des groupes AD : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/manage/component-updates/group-accounts
- Permissions NTFS : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/win32/secauthz/access-control-lists