

#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

#### «МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий Кафедра вычислительной техники

#### КУРСОВАЯ РАБОТА

«Объектно-ориентированное программирование» По дисциплине (наименование дисциплины) Тема курсовой работы К 17 Моделирование работы 3D принтера (наименование темы) Боргачев Тимофей Максимович Студент группы ИНБО-10-23 (Фамилия Имя Отчество) (подпись студента) (учебная группа) Руководитель курсовой работы преподаватель Рыжова А.А. (Должность, звание, ученая степень) водителя) Консультант доцент Унгер А.Ю. консультанта) (Должность, звание, ученая степень)

Работа представлена к защите «31» мая 2024 г. Допущен к защите «31» мая 2024 г.

2.06.2024 On (5)



#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»

## РТУ МИРЭА

	Институт информаци	онных технологий	Ă	
	Кафедра вычислит	ельной техники		
		Утвер	ждаю	
	Заведун	ощий кафедрой		
		Платоно	ова О.В.	Иодиись
		$\Phi V$	10	
		«21» февр	<u>аля</u> 2024г	•
	ЗАЛА	НИЕ		
	На выполнение			
	по дисциплине «Объектно-ориен			вание»
Студент	Боргачев Тимофей Максимович	Г	руппа	ИНБО-10-23
Тема	V 17 Молениров	ание работы 3D пр	NAUTANO	
	ле данные:	ание рассты эр п	линтера	
	писания исходной иерархии дерева об			
	писание схемы взаимодействия объект			
	ножество команд для управления фун			
Перечен	ь вопросов, подлежащих разработко	е, и обязательног	о графич	еского материала:
1. II	остроение версий программ.			
	остроение и работа с деревом иерархи	и объектов.		
3. B	заимодействия объектов посредством	интерфейса сигна	лов и обр	аботчиков.
4. Бл	пок-схемы алгоритмов.			
5. Y	правление функционированием модел	ируемой системы		
Срок пр	едставления к защите курсовой раб	<b>оты:</b> до « <u>31</u> » <u>м</u>	<u>ая</u> 2024 г	
Задание	на курсовую работу выдал	Подпись	ФИ	рва А.А.) 10 консультанта
Задание	на курсовую работу получил	Подпись	_ (Боргач <i>ФИС</i>	раля 2024 г. иев Т.М.)
		<b>«</b> 2	1»фев	раля 2024 г.

#### ОТЗЫВ

#### на курсовую работу

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Характеристика Критерий		работы		(Tp	ynna)
Критерий					
Критерий					
		_			
		Да	Нет	Не полносты	0
1. Соответстви	e				
содержания кур	совой				
работы указанн	ой теме				
2. Соответствие	,				
курсовой работ	Ы				
заданию					
3. Соответствие	,				
рекомендациям	ПО				
оформлению те	кста,				
таблиц, рисунко	ов и пр.				
4. Полнота выпо	олнения	1.2			
всех пунктов за,	дания				
5. Логичность и					
системность сод	держания				
курсовой работ	Ы				
6. Отсутствие					
фактических гру	убых	1			
ошибок					
Замечаний:		0	TCLPTCF	364007	
Same lannin.					
Рекомендуемая	оценка:	0	TAURA	60	
			Λ		
		-		AND HOROTON Drawes	. A
			пр	еподаватель Рыжова	ıН.
		(Пос	дпись руководител	ия) ( <i>ФИО руководителя</i> ,	)

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Постановка задачи	
2 Метод решения	
3 Описание алгоритма	
4 Блок-схема алгоритма	12
5 Код программы	
6 Тестирование	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая курсовая работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Единой системы программной документации (ЕСПД) [1]. Все этапы решения задач курсовой работы фиксированы, соответствуют требованиям, приведенным в методическом пособии для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [2-3] и методике разработки объектно-ориентированных программ [4-6].

Язык программирования С++ имеет большой набор возможностей. Он испольуется для создания программного обеспечения разного рода: от игр до операционных систем, также широко применяется в обработке данных и научных расчётах. Одной из возможностей С++ является объектно-ориентированное программирование. Именно с помощью ее реализации будет выполнена данная работа. ООП (Объектно-ориентированное программирование) курсовая методология или стиль программирования на основе описания типов/моделей предметной области и их взаимодействия, представленных порождением из образуют экземпляры классов, которые прототипов ИЛИ как иерархию наследования. Цели курсовой работы:

- 1. Познакомиться с древовидным представлением задач в виде графа с иерархией объектов;
- 2. Научиться работать с готовностью объектов;
- 3. Научиться добавлять различные методы для работы с объектами на дереве;
- 4. Научиться работать с сигналами и обработчиками сигналов в отношении объектов;
- 5. Разработать алгоритм, реализующий моделирование работы 3D-принтера.

В рамках освоения объектно-ориентированной парадигмы очень важно ознакомиться и приобрести навык работы с такими механизмами и инструментами как реализация древовидной иерархии объектов, описание базового класса, реализация сигналов и их обработчиков.

## 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

#### Описание системы:

Дана система, состоящая из следующих элементов:

- 3D принтер;
- панель управления 3D принтером;
- множество катушек с филаментом (расходного материала, используемого для печати на 3D-принтере);
- компьютер;
- множество изделий для печати;
- экрана отображения информации о функционировании системы.

3D принтер имеет следующие параметры:

- скорость печати, измеряемая в метрах в такт (метр/такт);
- скорость нагрева/охлаждения (°С/такт);
- температура нагрева сопла экструдера (печатающей головки 3D принтера) в градусах Цельсия (°C);
- катушки филамента.

Катушка филамента имеет следующие параметры:

- температура печати пластика в градусах Цельсия (°С);
- длина нитки филамента (объём катушки) в метрах;
- идентификатор (одно слово).

Изделие имеет следующие параметры:

- наименование;
- идентификатор катушки (одно слово);
- объём изделия (длина нити филамента, необходимая для печати изделия)

в метрах.

3D принтер обслуживает ПК.

У 3D принтера множество состояний:

- выключен = 0;
- ожидание команды = 1;
- печать изделия = 2;
- нагрев/охлаждение сопла = 3;
- ожидание катушки филамента = 4;
- настройка 3D принтера = 5.

Система функционирует по тактам. Такты нумеруются с 1.

Модель системы.

Правила функционирования системы:

- 1. В сети один персональный компьютер.
- 2. Количество катушек филамента задаётся параметром п.
- 3. Объём и температура нагрева для катушки филамента задаётся параметрами k и t соответственно.
- 4. Скорость печати для принтера количество метров филамента в такт задаётся параметром v.
- 5. Скорость охлаждения и нагрева принтера, а также его начальная температура задаются параметрами г и ј соответственно.
- 6. ПК организует очередь изделий для печати. Изделие характеризуется именем, названием филамента и объёмом (количеством метров филамента, необходимого для печати изделия).
- 7. После поступления изделия в очередь для распечатки на ПК, посылается сигнал 3D принтеру. Постановка изделия на ПК происходит вначале такта. (То есть, принтер полностью отрабатывает последующие действия.) Принтер организует очередь запросов. По мере готовности (температуры

- принтера) делает запрос к ПК, копирует модель изделия (получает от ПК) и организует печать. После передачи на 3D принтер изделие из очереди ПК удаляется.
- 8. Копирование нового изделия происходит с началом нового такта. То есть, если в этот такт до печаталось изделие, то копирование нового произойдёт в следующий такт.
- 9. Копирование изделия на печать занимает весь такт. (Действия после копирования не отрабатываются).
- 10. Перед началом печати 3D принтер нагревается/охлаждается до температуры, необходимой, чтобы данный филамент начал плавиться. Нагрев/охлаждение происходит со скоростью г. В данный момент 3D принтер переводится в состояния нагрева/охлаждения. Скорость г максимальная для 1 такта, однако не обязательно достигать скорости г для нагрева до определённой температуры (пример currentTemp = 110, r = 100, то для нагрева до 120 всё равно необходим 1 такт ).
- 11. Если в катушке закончился филамент, то принтер переходит в состоянии ожидания загрузки катушки. Катушка загружается в течение трёх тактов в независимости от объёма (на конец 3 такта считается восполненной). Первый такт восполнения катушки проходит в момент её окончания после печати. Катушка не восполняется, если в этом нет необходимости. (То есть, в такт, когда 3D принтер напечатал некоторый объём изделия и закончилась катушка, происходит её первый такт восполнения, за ним следует ещё два, а потом она начинает работать).
- 12. Если очередь запросов 3D принтера пуста, то он переходит в состоянии ожидания.
- 13. Перед началом очередного такта может быть подана команда. Команда отрабатывает до отработки действий такта.

Необходимо моделировать работу данной системы.

#### Команды системы:

- 1. Команда постановки изделия в очередь для печати на ПК.
- 2. Команда отображения состояния ПК.
- 3. Команда отображения состояния системы.
- 4. Пустая команда (строка ничего не содержит). Элементы системы выполняют действия согласно такту.
- 5. Команда завершения работы системы.

Построить программу-систему, которая использует объекты:

- 1. Объект «система».
- 2. Панель управления 3D принтером объект для чтения исходных данных и команд. Считывает данные для первоначальной подготовки и настройки системы. Считывает команды. Объект моделирует нажатия на кнопки 3D принтера или действия пользователя за ПК. После чтения очередной порции данных для настройки или данных команды, объект выдает сигнал с текстом полученных данных. Все данные настройки и данные команд по структуре корректны. Каждая строка команд соответствует ОДНОМУ такту (отрабатывается в начале такта). Если строка пустая, TO система отрабатывает один такт (все элементы системы отрабатывают положенные действия или находятся в состоянии ожидания).
- 3. Объект ПК. Содержит очередь изделий для печати. Данному объекту по иерархии подчинены объекты изделий, ожидающих печать. Сигналами общается с 3D принтером.
- 4. Объект изделие. Содержит наименование, объём (длина нити филамента, необходимая для печати изделия) в метрах, идентификатор катушки.
- 5. Объект катушка филамента. Содержит идентификатор (одно слово), объём (длина нити филамента в катушке) в метрах, температура печати.

- 6. Объект 3D принтера, моделирует работу контролера управления 3D принтером. Анализирует состояние, управляет отработкой действий, предусмотренных в рамках одного такта. Объект выдает соответствующие сигналы для других основных элементов системы.
- 7. Объект для вывода информации. Текст для вывода объект получает по сигналу от других объектов системы. Каждое присланное сообщение выводиться с новой строки.

Архитектура иерархи объектов:

Объект системы моделирования работы 3д принтера.

```
Объект ввода (панель управления).
Объект вывода (информационное окно).
Объект 3D принтера
Объект катушка филамента 1.
....
Объект катушка филамента п.
Объект изделие, которое печатается.
Объект ПК
Объект изделие 1 в очереди на печать.
Объект изделие 2 в очереди на печать.
....
Объект изделие m в очереди на печать.
```

Сконструировать программу-систему, реализующую следующий алгоритм:

- 1. Вызов от объекта «система» метода build\_tree\_objects ( ), построения иерархии объектов.
  - 1.1. Построение исходного дерева иерархии объектов. После построения все объекты перевести в состояние готовности.
  - 1.2. Цикл для обработки вводимых данных.
    - 1.2.1. Выдача сигнала объекту чтения для ввода очередной строки данных (количество катушек филамента, начальная температура сопла, скорость нагрева/охлаждения сопла, скорость печати).
    - 1.2.2. Отработка операции чтения очередной строки

входных данных.

- 1.2.3. Исходя из значения количества катушек филамента, создание соответствующего количества объектов катушек филамента с параметрами (идентификатор, температура печати, объём). Установка связей сигналов и обработчиков с новым объектом.
- 1.3. Установка связей сигналов и обработчиков между объектами.
- 2. Вызов от объекта «система» метода exec\_app ().
  - 2.1. Цикл для обработки вводимых команд.
    - 2.1.1. Определение номера очередного такта.
    - 2.1.2. Выдача сигнала объекту ввода для чтения очередной команды.
    - 2.1.3. Отработка команды.
    - 2.1.4. Отработка действий согласно такту.
  - 2.2. После ввода команды «Turn off the system» немедленно завершить работу.

Все приведенные сигналы и соответствующие обработчики должны быть реализованы. Запрос от объекта означает выдачу сигнала. Все сообщения на консоль выводятся с новой строки.

В набор поддерживаемых команд добавить команду «SHOWTREE» и по этой команде вывести дерево иерархии объектов системы с отметкой о готовности и завершить работу системы (программы). Реализовать два отладочных теста такой командой. Первый после завершения построения дерева иерархии объектов. Второй перед завершением работы системы. Во втором тесте обязательно отработать не менее одной команды запроса печати изделия.

При решении задачи необходимо руководствоваться методическим пособием и приложением к методическому пособию.

#### 1.1 Описание входных данных

Первая строка, количество катушек филамента n, скорость 3D принтера v, скорость нагрева/охлаждения r, начальная температура сопла 3D принтера j:

«целое число»\_«целое число»\_«целое число»\_«целое число»

Далее п строк вводятся параметры катушки филамента (идентификатор, температура печати, длина нитки филамента):

«одно слово»\_«целое число»\_«целое число»

Далее строка:

End of settings

Далее построчно вводятся команды. Они могут следовать в произвольном порядке.

Команда постановки изделия в очередь для печати на ПК.

РС\_«объём изделия»\_«идентификатор катушки»\_«название изделия»

По этой команде, создается объект изделие и на дереве иерархии объектов подчиняется объекту ПК. Изделие ставится в очередь для печати на ПК и сигнал запроса на печать посылается 3D принтеру. Если 3D принтер не печатает изделие в текущий момент, то объект переназначается на 3D принтер.

Гарантируется, что катушка по параметру идентификатора существует в системе.

Команда отображения состояния ПК:

PC condition

Команда отображения состояния катушки филамента:

Filament coil condition «идентификатор»

Команда отображения состояния системы:

System status

Пустая команда (строка ничего не содержит).

Элементы системы выполняют действия согласно такту.

Команда завершения работы системы.

Turn off the system

#### Пример ввода:

3 5 100 0
abs 200 50
pla 160 100
petg 190 5
End of settings
System status
PC 5 pla Product 1
PC 10 abs Product 2
PC condition
Filament coil condition pla
PC 10 petg Product 3
System status
PC condition

Filament coil condition petg PC condition System status Turn off the system

### 1.2 Описание выходных данных

После завершения ввода исходных данных выводиться текст:

Ready to work

После команды ввода параметров катушки филамента, если существует объект с таким названием во всём дереве.

Failed to create filament coil

После команды отображения состояния ПК вывести.

Если у ПК есть очередь изделий на печать, не считая текущего:

PC condition turned on «наименование изделия 1»; «наименование изделия 2»; .

. .

Наименования документов упорядочены согласно очереди на печать на ПК.

Если у пк нет изделий на печать:

PC condition turned off

После команды создания изделия.

Если в дереве есть объект с именем изделия:

Failed to create product

После команды отображения состояния катушки филамента:

Filament coil condition: «идентификатор» «оставшееся количество филамента»

После команды отображения состояния системы:

```
3D printer tact: «номер такта»; temp: «температура сопла»; status: «статус принтера»; print product: «количество оставшегося объёма печатаемого изделия»; queue products: «количество изделий в очереди на печать»; PC: («название изделия 1»:«объём изделия») («название изделия 2»:«объём изделия») («название изделия 3»:«объём изделия») . . .
```

После команды завершения работы системы вывести:

Turn off the system

#### Пример вывода:

```
Ready to work
3D printer tact: 1; temp: 0; status: 1; print product: 0; queue products: 0; PC:
PC condition turned on Product 1; Product 2;
Filament coil condition: pla 100
3D printer tact: 7; temp: 200; status: 3; print product: 0; queue products: 2; PC: Product 2:10 Product 3:10
PC condition turned on Product 3;
Filament coil condition: petg 5
PC condition turned off
3D printer tact: 17; temp: 190; status: 1; print product: 0; queue products: 0; PC:
Turn off the system
```

## 2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект printer класса printer предназначен для Модель 3D-принтера;
- объект Command\_panel класса Command\_panel предназначен для Модель нажатия кнопок принтера и ввода команд с компьютера;
- объект Display класса Display предназначен для Модель вывода информации на экран;
- объект Details класса Details предназначен для Модель деталей для изготовки;
- объект Coils класса coils предназначен для Модель катушек с филаментом;
- объект РС класса РС предназначен для Модель компьютера;
- объект ob\_cl\_application класса cl\_application предназначен для Модель приложения;
- cin стандартный объект потока ввода;
- cout стандартный объект потока ввода;
- stack Динамический список данных с ограниченным выходом по правилу стэка;
- iterator интерфейс, предоставляющий доступ к элементам массива;
- vector Контейнер типа Vector;
- if Условный оператор;
- while Оператор цикла с условием;
- break Оператор выхода из цикла;
- string Строковый тип данных;
- getline Оператор ввода строк;
- typedef Определение типа данных;

- struct Структура данных;
- for Оператор цикла;
- stoi Преобразование строки в целочисленный тип.

#### Класс cl base:

- свойства/поля:
  - о поле Имя объекта:
    - наименование s\_object\_name;
    - тип string;
    - модификатор доступа private;
  - о поле Статус готовности объекта:
    - наименование status;
    - тип int;
    - модификатор доступа private;
  - о поле Указатель на головной объект:
    - наименование p\_head\_object;
    - тип cl\_base\*;
    - модификатор доступа private;
  - о поле Массив указателей на подчиненные объекты:
    - наименование subordinate\_objects;
    - тип vector <cl\_base\*>;
    - модификатор доступа private;
  - о поле Массив указателей на объекты с проложенными связами:
    - наименование connects;
    - тип vector <o\_sh\*>;
    - модификатор доступа private;
- функционал:
  - о метод cl\_base Конструктор;

- о метод Change\_name Изменение имени объекта;
- о метод Get\_name Получение имени объекта;
- о метод Get\_baseptr Получение указателя на головной объект;
- метод Out Вывод дерева на экран с состояниями готовности;
- о метод Out\_fc Вывод дерева на экран;
- о метод can\_off Изменение состояния готовности объекта;
- о метод get\_root Получение указателя на корневой объект;
- о метод Move\_head Изменение головного объекта;
- о метод Del\_obj Удаление объекта;
- о метод Absolute Получение абсолютной координаты объекта;
- о метод Find\_current Поиск объекта на дереве, начиная от текущего;
- о метод Find\_global Поиск объекта на дереве, начиная от корня;
- о метод Get\_ptr Поиск объекта среди подчиненных текущему;
- о метод find\_obj\_bc Поиск объекта на дереве по координате;
- метод Set\_all\_ready Приведение всех объектов в положительное состояние готовности;
- о метод set\_connection Создание связи между объектами;
- о метод delete\_connection Удаление связи между объектами;
- о метод emit\_signal Отправка сигнала от объекта к объекту;
- о метод delete\_links Удаление всех связей объекта;
- о метод ~cl\_base Деструктор.

#### Класс cl\_application:

- свойства/поля:
  - о поле Такт:
    - наименование tact;
    - тип int;

- модификатор доступа private;
- функционал:
  - о метод cl\_application Конструктор;
  - о метод Tree Создание дерева объектов;
  - о метод Start Начало работы приложения;
  - о метод signal\_app\_to\_panel Сигнал для командной панели;
  - о метод handler\_app\_from\_printer Получение сигнала от принтера.

#### Класс printer:

- свойства/поля:
  - о поле Скорость печати:
    - наименование speed\_of\_print;
    - тип int;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Скорость нагрева/охлаждения:
    - наименование speed\_of\_temp;
    - тип int;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Текущая температура:
    - наименование Celsium;
    - тип int;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Состояние:
    - наименование state;
    - тип int;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Объем напечатанного изделия:
    - наименование len;

- тип int;
- модификатор доступа public;
- о поле Массив с катушками:
  - наименование All\_coils;
  - тип vector <coils\*>;
  - модификатор доступа public;
- о поле Имя детали на печати:
  - наименование name\_of\_details;
  - тип string;
  - модификатор доступа public;
- функционал:
  - о метод Set\_state Установить состояние;
  - о метод printer Конструктор;
  - о метод signal\_printer\_to\_PC Сигнал компьютеру;
  - о метод signal\_printer\_to\_app Сигнал приложению;
  - о метод signal\_printer\_to\_panel Сигнал командной панели;
  - о метод signal\_printer\_to\_display Сигнал дисплею;
  - о метод handler\_printer\_from\_panel Сигнал от командной панели;
  - о метод handler\_printer\_from\_PC Сигнал от компьютера.

#### Класс РС:

- свойства/поля:
  - о поле Массив с указателями на детали в очереди на печать:
    - наименование Q\_Details;
    - тип vector <Details\*>;
    - модификатор доступа public;
- функционал:
  - о метод РС Конструктор;

- о метод signal\_PC\_to\_printer Сигнал принтеру;
- о метод handler\_PC\_from\_panel Сигнал от командной панели;
- о метод handler\_PC\_from\_printer Сигнал от принтера.

#### Класс Display:

- функционал:
  - о метод Display Конструктор;
  - о метод handler\_display\_from\_panel Сигнал от командной панели.

#### Класс Details:

- свойства/поля:
  - о поле Имя детали:
    - наименование name;
    - тип string;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Идентификатор катушки:
    - наименование id;
    - тип string;
    - модификатор доступа public;
  - о поле Объем изделия:
    - наименование Volume;
    - тип int;
    - модификатор доступа public;
- функционал:
  - о метод Details Конструктор.

#### Класс coils:

- свойства/поля:
  - о поле Температура плавления:
    - наименование p\_temp;

- тип int;
- модификатор доступа public;
- о поле Длина нити филамента:
  - наименование lenght;
  - тип int;
  - модификатор доступа public;
- о поле Оставшаяся длина нити филамента:
  - наименование still\_l;
  - тип int;
  - модификатор доступа public;
- о поле Идентификатор:
  - наименование id;
  - тип string;
  - модификатор доступа public;
- функционал:
  - о метод coils Конструктор.

#### Класс Command\_panel:

- функционал:
  - о метод Command\_panel Конструктор;
  - о метод signal\_panel\_to\_PC Сигнал компьютеру;
  - о метод signal\_panel\_to\_printer Сигнал принтеру;
  - о метод signal\_panel\_to\_display Сигнал дисплею;
  - о метод handler\_panel\_from\_app Сигнал от приложения;
  - о метод handler\_panel\_from\_printer Сигнал от принтера.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

No	Имя класса		Модификатор	Описание	Номер
		наследники			
			наследовании		
1	cl_base			Базовый класс дерева	
		cl_applicatio	public		2
		n			
		printer	public		3
		PC	public		4
		Display	public		5
		Details	public		6
		coils	public		7
		Command_p	public		8
		anel			
2	cl_applicatio			Модель приложения	
	n				
3	printer			Модель принтера	
4	PC			Модель компьютера	
5	Display			Модель дисплея	
6	Details			Модель деталей	
7	coils			Модель катушек с филаментом	
8	Command_p anel			Модель командной панели	

#### 3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

### 3.1 Алгоритм конструктора класса cl\_base

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм конструктора класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Присвоение полям текущего объекта значений	2
		соответствующих параметров	
2	Существует головной объект	Добавить головному объекту текущий в качестве	Ø
		подчиненного	
			Ø

### 3.2 Алгоритм метода Change\_name класса cl\_base

Функционал: Изменение имени объекта.

Параметры: string name - новое имя.

Возвращаемое значение: bool - индикатор изменения имени.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода Change\_name класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂	
----	----------	----------	----	--

				перехода
1	Среди	объектов	вернуть false	Ø
	подчиненных	головному		
	текущего есть	объект с		
	именем пате			
			Присвоить имени текущего объекта значения	2
			name	
2			вернуть true	Ø

### 3.3 Алгоритм метода Get\_name класса cl\_base

Функционал: Получение имени объекта.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: string - имя объекта.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода Get\_name класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Вернуть имя текущего объекта	Ø

### 3.4 Алгоритм метода Get\_baseptr класса cl\_base

Функционал: Получение указателя на головной объект.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на головной объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм метода Get\_baseptr класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Вернуть указатель на головной объект текущего	Ø

### 3.5 Алгоритм метода Out класса cl\_base

Функционал: Вывод дерева на экран с состояниями готовности.

Параметры: int - probel - количество отступов.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм метода Out класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		вывод на экран имени текущего объекта	2
2	статус готовности объекта	вывод на экран " is not ready"	3
	равен нулю		
		вывод на экран " is ready"	3
3	Существуют подчиненные	Увеличить probel на 4;	3
	текущему объекты	Рекурсивный вызов функции Out для каждого из	
		подчиненных объектов	
			Ø

## 3.6 Алгоритм метода Out\_fc класса cl\_base

Функционал: Вывод дерева на экран.

Параметры: int - probel - количество отступов.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Алгоритм метода Out\_fc класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		вывод на экран имени текущего объекта	2
2	Существуют подчиненные	Увеличить probel на 4;	2
	текущему объекты	Рекурсивный вызов функции Out_fc для каждого	

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
		из подчиненных объектов	
			Ø

## 3.7 Алгоритм метода can\_off класса cl\_base

Функционал: Изменение состояния готовности объекта.

Параметры: int - status1 - новое состояние объекта.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм метода can\_off класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	головной объект выключен		Ø
			2
2	новый статус равен нулю	Выключить текущий объект и все подчиненные	Ø
		ему с помощью рекурсивного вызова метода	
		can_off	
		Включить текущий объект	Ø

## 3.8 Алгоритм метода get\_root класса cl\_base

Функционал: Получение указателя на корневой объект.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на корневой объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Алгоритм метода get\_root класса cl\_base

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Существует головной объект	Заменить текущий объект на его головной	1

No	Предикат	Действия	No
			перехода
	у текущего		
		вернуть текущий объект	Ø

### 3.9 Алгоритм метода Move\_head класса cl\_base

Функционал: Изменение головного объекта.

Параметры: cl\_base\* - h - указатель на новый головной объект.

Возвращаемое значение: bool - индикатор выполнения метода.

Алгоритм метода представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Алгоритм метода Move\_head класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1	Существует головной объект	удалить указатель на текущий объект из списка	2
	у текущего	подчиненных головному	
		вернуть false	Ø
2		присвоить указателю на головной объект	3
		текущего h	
3		добавить текущий объект в список подчиненных	4
		нового головного	
4		вывести на экран имя нового головного объекта;	Ø
		вернуть true	

### 3.10 Алгоритм метода Del\_obj класса cl\_base

Функционал: Удаление объекта.

Параметры: string - name - имя удаляемого объекта.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Алгоритм метода Del\_obj класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Существует подчиненный	Удалить искомый объект из списка подчиненных;	Ø
	текущему объект с именем	удалить объект	
	name		
			Ø

## 3.11 Алгоритм метода Absolute класса cl\_base

Функционал: Получение абсолютной координаты объекта.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: string - координата объекта.

Алгоритм метода представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Алгоритм метода Absolute класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1	Текущий объект - корневой	вернуть "/"	Ø
		объявление текстовой переменной координаты -	2
		text1	
2	существует головной объект	добавить к координате имя головного объекта	2
	текущего и он не является	спереди через "/"	
	корневым		
		вернуть координату	Ø

### 3.12 Алгоритм метода Find\_current класса cl\_base

Функционал: Поиск объекта на дереве, начиная от текущего.

Параметры: string - name - имя искомого объекта.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Алгоритм метода Find\_current класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	имя текущего объекта равно	Вернуть указатель на текущий объект	Ø
	name		
			2
2	Существуют подчиненные	рекурсивный вызов метода Find_current для	3
	текущему объекты	каждого из подчиненных объектов	
			3
3	Существует объект с именем	вернуть данный объект	Ø
	name		
		вернуть nullptr	Ø

## 3.13 Алгоритм метода Find\_global класса cl\_base

Функционал: Поиск объекта на дереве, начиная от корня.

Параметры: string - name - имя искомого объекта.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Алгоритм метода Find\_global класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Проверка от корня на наличие нескольких	2
		объектов с именем пате	
2	Количество объектов с	вернуть nullptr	Ø
	именем пате не равно 1		
		вызов метода Find_current от корня с параметром	Ø
		name	

#### 3.14 Алгоритм метода Get\_ptr класса cl\_base

Функционал: Поиск объекта среди подчиненных текущему.

Параметры: string - s\_object\_name - имя искомого объекта.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Алгоритм метода Get\_ptr класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Среди подчиненных	вернуть указатель на этот объект	Ø
	текущему существует объект		
	с именем s_object_name		
		вернуть nullptr	Ø

## 3.15 Алгоритм метода find\_obj\_bc класса cl\_base

Функционал: Поиск объекта на дереве по координате.

Параметры: string coord - координата.

Возвращаемое значение: cl\_base\* - указатель на объект.

Алгоритм метода представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Алгоритм метода find\_obj\_bc класса cl\_base

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1	координата имеет вид "/"	вернуть корневой объект	Ø
			2
2	координата имеет вид "."	Вернуть текущий объект	Ø
			3
3	координата имеет вид	Вернуть метод Find_global с параметром name	Ø
	"//name"		
			4

Nº	Предикат	Действия	№ перехода
4	координата имеет вид	Вернуть метод Find_current для текущего объекта	
	".name"	с параметром пате	
			5
5	координата имеет вид		8
	"/name1/name2/"		
			6
6	координата имеет вид		10
	"name1/name2"		
			7
7		вернуть nullptr	Ø
8	Существует объект с именем	рекурсивный вызов для этого объекта	9
	name1	find_object_bc с параметром name2	
		вернуть nullptr	Ø
9	Координата кончилась и	вернуть объект	Ø
	объект существует		
		вернуть nullptr	Ø
10	Существует объект с именем	рекурсивный вызов для этого объекта	9
	name1 среди подчиненных	find_object_bc с параметром name2	
	текущему		
		вернуть nullptr	Ø

## 3.16 Алгоритм метода Set\_all\_ready класса cl\_base

Функционал: Приведение всех объектов в положительное состояние готовности.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Алгоритм метода Set\_all\_ready класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		вызов метода can_off для текущего объекта с параметром 1	2
2		рекурсивный вызов метода set_all_ready для каждого подчиненного текущему объекта	Ø
		Tenymemy oobenta	

### 3.17 Алгоритм метода set\_connection класса cl\_base

Функционал: Создание связи между объектами.

Параметры: TYPE\_SIGNAL - signal - функция void с сигналом отправки; cl\_base\* - target - указатель на получателя сигнала; TYPE\_HANDLER - handler - функция void получения сигнала.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Алгоритм метода set\_connection класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1	связь с такими параметрами		Ø
	существует		
		создание объекта структуры o_sh с полями	2
		равными параметрам	
2		добавление объекта в массив connects - список	Ø
		всех связей текущего объекта	

## 3.18 Алгоритм метода delete\_connection класса cl\_base

Функционал: Удаление связи между объектами.

Параметры: TYPE\_SIGNAL - signal - функция void с сигналом отправки; cl\_base\* - target - указатель на получателя сигнала; TYPE\_HANDLER - handler -

функция void получения сигнала.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Алгоритм метода delete\_connection класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		создание итератора it для vector <o_sh*></o_sh*>	2
2	поля итератора среди	удалить связь из connects;	Ø
	массива connects текущего	удалить указатель на итератор	
	элемента равны параметрам		
			Ø

## 3.19 Алгоритм метода emit\_signal класса cl\_base

Функционал: Отправка сигнала от объекта к объекту.

Параметры: TYPE\_SIGNAL - signal - функция void с сигналом отправки; string - msg - сообщение.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Алгоритм метода emit\_signal класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1	состояние готовности		Ø
	текущего объекта равно 0		
		вызвать сигнал signal для текущего объекта с	2
		параметром msg	
2	среди связей текущего		3
	объекта есть сигнал		
	совпадающий с параметром		
			Ø

N₂	Предикат		Действия			No			
									перехода
3	состояние	готовности	вызвать	сигнал	handler	для	получателя	C	Ø
	объекта среди	получателей	параметр	ом msg					
	сигнала равно 1								
									Ø

## 3.20 Алгоритм метода delete\_links класса cl\_base

Функционал: Удаление всех связей объекта.

Параметры: cl\_base\* - target - указатель на целевой объект.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Алгоритм метода delete\_links класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Существует целевой объект	удалить связь с целевым объектом из connects	2
	среди связей текущего		
	объекта		
			Ø
2	Существуют подчиненные	рекурсивный вызов метода delete_links для	2
	текущеу объекты	каждого подчиненного объекта с параметром	
		target	
			Ø

## 3.21 Алгоритм деструктора класса cl\_base

Функционал: Деструктор.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Алгоритм деструктора класса cl\_base

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Вызов метода delete_links от корня с параметром	2
		this	
2	существуют подчиненные	удалить подчиненный объект	2
	объекты у текущего		
			Ø

## 3.22 Алгоритм конструктора класса cl\_application

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base \* p\_head\_object - указатель на головной объект.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Алгоритм конструктора класса cl\_application

No	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		создание объекта	Ø

### 3.23 Алгоритм метода Tree класса cl\_application

Функционал: Создание дерева объектов.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Алгоритм метода Tree класса cl\_application

No	Предикат	Действия	
			перехода
1		Присвоить корневому объекту имя System	2
2		Создание объектов printer, Command_panel, coils, PC, Display, Details	3
		соответствующих классов	

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
3		Установка всех состояний готовности на 1; перевод принтера в состояние 5	4
4		Установка связей между приложением и командной панелью; командной панелью и компьютером, принтером, Дисплеем; компьютером и принтером; принтером и компьютером, приложением	
5		Ввод начальных данных с клавиатуры (настройка принтера)	6
6		Перевод принтера в состояние 1	Ø

## 3.24 Алгоритм метода Start класса cl\_application

Функционал: Начало работы приложения.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int - индикатор корректности завершения алгоритма.

Алгоритм метода представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Алгоритм метода Start класса cl\_application

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Ввод команды с клавиатуры и ее запись в	2
		переменную com	
2	com не равна "Turn off the		3
	system"		
		Перевод принтера в состояние 0; Вывод на	Ø
		дисплей "Turn off the system"; вернуть 0	
3	com равна "PC condition"	Вывод на дисплей занятость компьютера	9
			4
4	сот равна "РС	Создание объекта Details с именем совпадающим с	8
	идентификатор катушки,	именем детали;	
	объем изделия, имя	Добавление детали в очередь на компьютер	

Nº	Предикат	Действия	№ перехода
	изделиия"		
			5
5	com равна "Filament coil condition"	Вывод на дисплей идентификатора катушки и остатка нити филамента	9
		1	6
6	com равна "SHOWTREE"	Вывод на дисплей дерева иерархии объектов	9
			7
7	com равна "System status"	Вывод на дисплей такта системы, температуры	9
		принтера, состояние принтера, напечатанного	
		объема детали, количества деталей в очереди,	
		имен и объемов деталей в очереди	
			9
8	Состояние принтера равно 1	Передача сигнала от компьютера принтеру с	9
		именем изделия	
			9
9	такт не изменился после		10
	выполнения команды и		
	состояние принтера не равно		
	1		
			14
10	состояние принтера равно 2	Передача сигнала принтеру от компьютера с	14
		параметром имени текущей детали	
			11
11	состояние принтера равно 3	Передача сигнала принтеру от компьютера с параметром имени текущей детали	14
			12
12	состояние принтера равно 4	увеличение такта заполнения катушки на 1	13
**	тринтери ривно ч	Jacon letine taxta sanovnicino karymini ila 1	14
			14

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
13	такт заполнения катушки	приравнять поле still_l пустой катушки полю	14
	равен 3	lenght	
			14
14	такт не изменился после	увеличение такта на 1	1
	выполнения команд		
			1

### 3.25 Алгоритм метода signal\_app\_to\_panel класса cl\_application

Функционал: Сигнал для командной панели.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Алгоритм метода signal\_app\_to\_panel класса cl\_application

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		оправка сигнала	Ø

# 3.26 Алгоритм метода handler\_app\_from\_printer класса cl\_application

Функционал: Получение сигнала от принтера.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Алгоритм метода handler\_app\_from\_printer класса cl\_application

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		увеличение такта на 1	Ø

### 3.27 Алгоритм метода Set\_state класса printer

Функционал: Установить состояние.

Параметры: int - i - новое состояние.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Алгоритм метода Set\_state класса printer

N	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Перевод принтера в состоянии і	Ø

### 3.28 Алгоритм конструктора класса printer

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Алгоритм конструктора класса printer

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Создание объекта	Ø

#### 3.29 Алгоритм метода signal\_printer\_to\_PC класса printer

Функционал: Сигнал компьютеру.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Алгоритм метода signal\_printer\_to\_PC класса printer

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		отправка сигнала	Ø

### 3.30 Алгоритм метода signal\_printer\_to\_app класса printer

Функционал: Сигнал приложению.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 31.

Таблица 31 – Алгоритм метода signal\_printer\_to\_app класса printer

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		отправка сигнала	Ø

#### 3.31 Алгоритм метода signal\_printer\_to\_panel класса printer

Функционал: Сигнал командной панели.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Алгоритм метода signal\_printer\_to\_panel класса printer

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		отправка сигнала	Ø

#### 3.32 Алгоритм метода signal\_printer\_to\_display класса printer

Функционал: Сигнал дисплею.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Алгоритм метода signal\_printer\_to\_display класса printer

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		отправка сигнала	Ø

## 3.33 Алгоритм метода handler\_printer\_from\_panel класса printer

Функционал: Сигнал от командной панели.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Алгоритм метода handler\_printer\_from\_panel класса printer

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	msg равно "Write"	Ввод с клавиатуры значений полей принтера	Ø
			2
2	msg равно "Coils"	Создание катушки с филаментом с вводом полей с клавиатуры; добавление катушки в массив всех катушек	
			Ø

### 3.34 Алгоритм метода handler\_printer\_from\_PC класса printer

Функционал: Сигнал от компьютера.

Параметры: string - &msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Алгоритм метода handler\_printer\_from\_PC класса printer

Nº	Предикат	Действия	№ перехода
1	Состояние принтера равно 2	создание объекта детали и катушки по свойству name_of_detail	2
			4
2	Напечатанный объем равен	Обнуление напечатанного объема;	Ø
	объему детали	обнулевние name_of_detail = "";	
		перевод принтера в состояние 1;	
		Увеличение такта	
		Начало печати	3
3	Филамент в катушке кончился	Перевод принтера в состояние 4	Ø
		Напечатать speed_of_print филамента	Ø
4	Состояние принтера равно 3	создание объектов катушки и детали по имени	5
		name_of_detail	
			6
5	Температура принтера равна	Перевод принтера в состояние 2;	Ø
	температуре плавления	передача тактового сигнала	
	катушки		
		Начало нагрева принтера	Ø
6	Состояние принтера равно 1	Присвоить name_of_detail - msg;	7
		Удалить деталь из очереди компьютера;	
		Передача тактового сигнала	

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
			Ø
7	Температура принтера равна	Перевод принтера в состояние 2	Ø
	температуре плавления		
	катушки		
		Перевод принтера в состояние 3	Ø

### 3.35 Алгоритм конструктора класса РС

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Алгоритм конструктора класса РС

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Создание объекта	Ø

### 3.36 Алгоритм метода signal\_PC\_to\_printer класса PC

Функционал: Сигнал принтеру.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Алгоритм метода signal\_PC\_to\_printer класса PC

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Отправка сигнала	Ø

#### 3.37 Алгоритм метода handler\_PC\_from\_panel класса PC

Функционал: Сигнал от командной панели.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 38.

Таблица 38 – Алгоритм метода handler\_PC\_from\_panel класса PC

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Сообщение равно "condition"	Вывод на дисплей загруженность компьютера	Ø
			2
2	Сообщение равно "queue"	Вывод на дисплей размера очереди	Ø
			3
3	Сообщение равно "РС"	Вывод на дисплей деталей в очереди	Ø
		Добавить деталь с именем msg в очередь	Ø

### 3.38 Алгоритм метода handler\_PC\_from\_printer класса PC

Функционал: Сигнал от принтера.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 39.

Таблица 39 – Алгоритм метода handler\_PC\_from\_printer класса PC

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1	Сообщение равно "Delete"	Удалить деталь из очереди	Ø
			Ø

#### 3.39 Алгоритм конструктора класса Display

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 40.

Таблица 40 – Алгоритм конструктора класса Display

]	Nο	Предикат	Действия	No
				перехода
-	1		Создание объекта	Ø

# 3.40 Алгоритм метода handler\_display\_from\_panel класса Display

Функционал: Сигнал от командной панели.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 41.

Таблица 41 – Алгоритм метода handler\_display\_from\_panel класса Display

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1	msg = "SHOWTREE"	Вывод на экран дерева иерархии объектов	Ø
		выод на экран msg	Ø

#### 3.41 Алгоритм конструктора класса Details

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 42.

Таблица 42 – Алгоритм конструктора класса Details

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Создание объекта	Ø

#### 3.42 Алгоритм конструктора класса coils

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string -  $s_object_name - umg oбъекта; string - id - идентификатор катушки; int - <math>l$  -  $t_object_name$  -  $t_object_name$ 

Алгоритм конструктора представлен в таблице 43.

Таблица 43 – Алгоритм конструктора класса coils

No	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Присвоить полям катушки значения соответствующих параметров	Ø

#### 3.43 Алгоритм конструктора класса Command\_panel

Функционал: Конструктор.

Параметры: cl\_base\* - p\_head\_object - указатель на головной объект; string - s\_object\_name - имя объекта .

Алгоритм конструктора представлен в таблице 44.

Таблица 44 – Алгоритм конструктора класса Command\_panel

No	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		создание объекта	Ø

# 3.44 Алгоритм метода signal\_panel\_to\_PC класса Command\_panel

Функционал: Сигнал компьютеру.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 45.

Таблица 45 – Алгоритм метода signal\_panel\_to\_PC класса Command\_panel

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Отправка сигнала	Ø

# 3.45 Алгоритм метода signal\_panel\_to\_printer класса Command\_panel

Функционал: Сигнал принтеру.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 46.

Таблица 46 – Алгоритм метода signal\_panel\_to\_printer класса Command\_panel

N₂	Предикат	Действия	No
			перехода
1		Отправка сигнала	Ø

## 3.46 Алгоритм метода signal\_panel\_to\_display класса Command\_panel

Функционал: Сигнал дисплею.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 47.

Таблица 47 – Алгоритм метода signal\_panel\_to\_display класса Command\_panel

No	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Отправка сигнала	Ø

# 3.47 Алгоритм метода handler\_panel\_from\_app класса Command\_panel

Функционал: Сигнал от приложения.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значений.

Алгоритм метода представлен в таблице 48.

Таблица 48 – Алгоритм метода handler\_panel\_from\_app класса Command\_panel

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Ввод с клавиатуры количества катушек с	2
		филаментом - п	
2		отправка сигнала принтеру с сообщением Write	3
3		n раз отправка сигнала принтеру с сообщением	4
		"Coils"	
4		Ввод команды завершения с клавиатуры - end	5
5	end = "End of settings"	Вывод на дисплей "Ready to work"	Ø
			Ø

## 3.48 Алгоритм метода handler\_panel\_from\_printer класса Command\_panel

Функционал: Сигнал от принтера.

Параметры: string& - msg - адрес сообщения.

Возвращаемое значение: void - не возвращает значения.

Алгоритм метода представлен в таблице 49.

Таблица 49 – Алгоритм метода handler\_panel\_from\_printer класса Command\_panel

Nº	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		Получение сигнала	Ø

### 3.49 Алгоритм функции main

Функционал: Основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int - индикатор корректности завершения алгоритма.


Алгоритм функции представлен в таблице 50.

Таблица 50 – Алгоритм функции таіп

N₂	Предикат	Действия	N₂
			перехода
1		создание объекта ob_cl_application класса cl_application	2
2		Вызов метода Tree для объекта ob_cl_application	3
3		Вернуть значение метода Start для объекта ob_cl_application	Ø

#### 4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-38.






Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 11 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 13 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 14 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 16 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 18 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 19 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 20 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 21 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 22 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 23 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 24 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 25 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 26 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 27 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 28 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 29 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 30 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 31 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 32 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 33 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 34 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 35 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 36 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 37 – Блок-схема алгоритма




Рисунок 38 – Блок-схема алгоритма

# 5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

#### 5.1 Файл cl\_application.cpp

Листинг 1 – cl\_application.cpp

```
#include "cl_application.h"
#include <vector>
#include <string>
cl_application::cl_application(cl_base*
p_head_object):cl_base(p_head_object){}
void cl_application::Tree(){
  //Дерево
  cl_base* sub = this;
  Change_name("System");
  //Создание объектов
  sub=new printer(this, "3D-printer");
  sub=new Command_panel(this, "Command_panel");
sub=new coils(this, "Coils","Coils",0,0);
  sub=new PC(this, "Computer");
  sub=new Display(this, "Display");
sub=new Details(this, "Details");
  cl_base* p_root=get_root();
  //Установка всех готовностей на 1
  p_root->Set_all_ready();
  ((printer*) Get_ptr("3D-printer"))->Set_state(5);
  //Связи
  this-
>set_connection(SIGNAL_D(cl_application::signal_app_to_panel),Get_ptr("Comma
nd_panel"), HANDLER_D(Command_panel::handler_panel_from_app));
  Get_ptr("Command_panel")-
>set_connection(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_PC), Get_ptr("Compute
r"), HANDLER_D(PC::handler_PC_from_panel));
  Get_ptr("Command_panel")-
>set_connection(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_printer), Get_ptr("3D
-printer"), HANDLER_D(printer::handler_printer_from_panel));
  Get_ptr("Computer")-
>set_connection(SIGNAL_D(PC::signal_PC_to_printer), Get_ptr("3D-printer"),
HANDLER_D(printer::handler_printer_from_PC));
  Get_ptr("3D-printer")-
>set_connection(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_PC), Get_ptr("Computer"),
```

```
HANDLER D(PC::handler PC from printer));
  Get_ptr("Command_panel")-
>set_connection(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_display),Get_ptr("Di
splay"), HANDLER_D(Display::handler_display_from_panel));
  Get_ptr("3D-printer")-
>set_connection(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_app), this,
HANDLER_D(cl_application::handler_app_from_printer));
  //Начальные данные
  string message= "";
  this->emit_signal(SIGNAL_D(cl_application::signal_app_to_panel), message);
   ((printer*) Get_ptr("3D-printer"))->Set_state(1);
}
void cl_application::signal_app_to_panel(string &msg){}
int cl_application::Start(){
  int i_state=tact;
  int count = 1;
  string head, com;
  cl_base* p_root=get_root();
  while (true){
     i_state=tact;
     getline(cin,com);
     if (com=="Turn off the system") {
         ((printer*) Find_global("3D-printer"))->Set_state(0);
        Find_global("Command_panel") -
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_display),"Turn off the
system");
        return 0;}
     if (com.substr(0,2)=="PC"){
        if(com.substr(3,9)=="condition"){
           Find_global("Command_panel")-
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_PC),"condition");
        }
        else {
           int ind1, ind2, ind3;
           ind1=com.find(' ',0);
ind2=com.find(' ',ind
           ind2=com.find(' ',ind1+1);
ind3=com.find(' ',ind2+1);
           string id = com.substr(ind2+1, ind3-ind2-1);
           string name = com.substr(ind3+1);
           int volume = stoi(com.substr(ind1+1, ind2-ind1-1));
           if(Find global(name)){
               Find_global("Command_panel")-
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_display),"Failed
                                                                               to
create product");
           }
           else{
               Details* d = new Details(Get_ptr("Details"), name);
               d->name = name;
               d \rightarrow id = id;
```

```
d->Volume = volume;
              Find_global("Command_panel") -
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_PC), name);
              if (((printer*)Find_global("3D-printer"))->state == 1){
                 Find_global("Computer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(PC::signal_PC_to_printer),
((PC*)Find_global("Computer"))->Q_Details[0]->name);
           }
        }
     if (com.substr(0,23)=="Filament coil condition"){
        coils* k = ((coils*) Find_global(com.substr(24)));
        if(k){
           cout<<"Filament coil condition: "<<k->id<<" "<<k->still_l<<endl;</pre>
        }
     if (com == "SHOWTREE"){
        Find_global("Command_panel") -
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_display),"SHOWTREE");
     if (com=="System status"){
        cout<<"3D printer tact: "<<tact<<"; temp: "<<((printer*)Get_ptr("3D-</pre>
printer"))->Celsium<<"; status: ";</pre>
        cout<<((printer*)Get_ptr("3D-printer"))->state;
        cout<<"; print product: ";
        if(((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail
                                                                      ==""
                                                                              \prod
((printer*)Find_global("3D-printer"))->len==-1 ){cout<<0;}</pre>
                     cout<<((Details*)Find_global(((printer*)Find_global("3D-</pre>
printer"))->name_of_detail))->Volume
                                                   ((printer*)Find_global("3D-
printer"))->len;
        cout<<"; queue products: ";</pre>
        Find_global("Command_panel") -
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_PC),"queue");
        cout<<"; PC:";
        Find_global("Command_panel") -
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_PC),"PC");
        cout << endl;
     if(count == 3){
        string name = ((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail;
        count=1;
        ((printer*)Find_global("3D-printer"))->state = 2;
     if (i_state==tact && ((printer*)Find_qlobal("3D-printer"))->state !=1 )
{
        string name;
        name = ((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail;
        if(((printer*)Find_global("3D-printer"))->state == 2){
           Find_global("Computer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(PC::signal_PC_to_printer), name);
        else if (((printer*)Find_global("3D-printer"))->state == 3){
           Find_global("Computer")-
```

```
>emit_signal(SIGNAL_D(PC::signal_PC_to_printer), name);
        else if(((printer*)Find_global("3D-printer"))->state == 4){
           count++;
           coils* k
                     = ((coils*)Find_global(((Details*)Find_global(name))-
>id));
           k->still_l=k->lenght;
           tact++;
        }
     if (i_state==tact && ((printer*)Find_global("3D-printer"))->state == 1
&& ((PC*)Find_global("Computer"))->Q_Details.size()!=0){
        string name;
        name = ((PC*)Find_global("Computer"))->Q_Details[0]->name;
        Find_global("Computer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(PC::signal_PC_to_printer), name);
     if (i_state == tact) tact++;
  return 0;
void cl_application::handler_app_from_printer(string& msg){
  if (msg=="tact"){
     tact++;
  }
}
```

### 5.2 Файл cl\_application.h

 $Листинг 2 - cl_application.h$ 

```
#ifndef __CL_APPLICATION__H
#define __CL_APPLICATION__H
#include "cl_base.h"
#include "printer.h"
#include "Command_panel.h"
#include "coils.h"
#include "Details.h"
#include "Details.h"
#include "PT.h"

class cl_application:public cl_base{
   public:
   int tact=1;
   cl_application(cl_base* p_head_object);
   void Tree();
```

```
int Start();
  void signal_app_to_panel(string &msg);
  void handler_app_from_printer(string &msg);
};
#endif
```

#### 5.3 Файл cl\_base.cpp

Листинг 3 - cl base.cpp

```
#include "cl_base.h"
#include <stack>
using namespace std;
cl_base::cl_base(cl_base* p_head_object, string s_object_name){
  this -> s_object_name = s_object_name;
  this -> p_head_object = p_head_object;
  if (p_head_object!=nullptr){
     p_head_object->subordinate_objects.push_back(this);
  }
}
//Получение имени объекта
string cl_base::Get_name(){
  return s_object_name;
}
//Поменять имя объекта
bool cl_base::Change_name(string name){
  if(Get_baseptr()!=nullptr){
     for (int i=0; i<p_head_object->subordinate_objects.size();i++){
        if (p_head_object->subordinate_objects[i]->Get_name()==name){
           return false;
        }
     }
  this->s_object_name=name;
  return true;
//Получение указателя на объект
cl_base* cl_base::Get_ptr(string s_object_name){
  for (int i=0; i<subordinate_objects.size();i++){</pre>
     if (subordinate_objects[i]->Get_name()==s_object_name){
        return subordinate_objects[i];
  return nullptr;
}
```

```
//Получение головного указателя
cl_base* cl_base::Get_baseptr(){
  return p_head_object;
//Статус
void cl_base::can_off(int status1){
  if (status1==0){
     status=0;
      for (auto sub:subordinate_objects){
        sub->can_off(0);
      }
  if (Get_baseptr()&&(Get_baseptr()->status==0)){
     return;
  else if (status1!=0){
     status=1;
  }
}
void cl_base::Set_all_ready(){
  this->can_off(1);
  for (auto sub:this->subordinate_objects){
      sub->Set_all_ready();
  }
//Вывод дерева
void cl_base::Out_fc(int probel){
  cout<<Get_name();</pre>
  if(subordinate_objects.size()!=0){
      for (auto sub:subordinate_objects){
        cout<<endl;
        for(int i =0; iiiiiii;i++) cout<<<" ";</pre>
        sub->Out_fc(probel+4);
      }
  }
}
//Вывод дерева с готовностью
void cl_base::Out(int probel){
  cout<< Get_name();</pre>
  if (status==0)cout<<" is not ready";</pre>
  else if (status!=0){cout<<" is ready";}
  if (subordinate_objects.size()!=0){
      for(int i=0; i<subordinate_objects.size();i++){</pre>
        cout << endl;
        for(int i =0; iirobel;i++) cout<<" ";</pre>
        subordinate_objects[i]->Out(probel+4);
      }
  }
}
//Поиск от текущего элемента
```

```
cl_base* cl_base::Find_current(string name){
  if (Get_name() == name)
  {
     return this;
  for (auto sub : subordinate_objects)
     cl_base* p_sub = sub->Find_current(name);
     if (p_sub)
     {
        return p_sub;
     }
  return nullptr;
//Поиск на всем дереве
cl_base* cl_base::Find_global(string name){
  cl_base* p_found = get_root();
  int count =0;
  stack <cl_base*> stack;
  stack.push(p_found);
  while(!stack.empty()){
     cl_base * cur = stack.top();
     stack.pop();
     if (cur->Get_name()==name) count++;
     for (auto sub:cur->subordinate_objects) stack.push(sub);
  if (count!=1) return nullptr;
  return p_found->Find_current(name);
}
//Метод нахождения корня
cl_base* cl_base::get_root(){
  cl_base* p_root=this;
  while(p_root->Get_baseptr()){
     p_root=p_root->Get_baseptr();
  }
  return p_root;
}
//Метод поиска объекта по координате
cl_base* cl_base::find_obj_bc(string coord){
  string s_name;
  int index;
  cl_base* ob = nullptr;
cl_base* p_root=get_root();
  //головной объект
  if(coord=="/"){
     return p_root;
  //текущий
  if(coord=="."){
     return this;
```

```
//Поиск от корня по имени
  if(coord[0]=='/' && coord[1]=='/'){
     s_name=coord.substr(2);
     return this->Find_global(s_name);
  }
  //Поиск от текущего по имени
  if(coord[0]=='.'){
     s_name=coord.substr(1);
     return this->Find_current(s_name);
  index=coord.find("/",1);
  //Абсолютный путь
  if(coord[0]=='/'){
     if (index!=-1){
        s_name= coord.substr(1,index-1);
        ob=p_root->Get_ptr(s_name);
        if(ob!=nullptr){
           return ob->find_obj_bc(coord.substr(index+1));
        else return ob;
     else {
        s_name= coord.substr(1);
        return p_root->Get_ptr(s_name);
     }
  //Относительный путь
  if(coord[0]!='/'){
     if (index!=-1){
        s_name= coord.substr(0,index);
        ob=this->Get_ptr(s_name);
        if(ob!=nullptr){
           return ob->find_obj_bc(coord.substr(index+1));
        else return ob;
     else{
        s_name=coord;
        return this->Get_ptr(s_name);
     }
  return nullptr;
//Метод переопределения головного объекта
bool cl_base::Move_head(cl_base* h){
  if (this->Get_baseptr()){
     for (int i=0;i<this->Get_baseptr()->subordinate_objects.size();i++){
        if(this->Get_baseptr()->subordinate_objects[i]==this){
           Get_baseptr()->subordinate_objects.erase(this->Get_baseptr()-
>subordinate_objects.begin()+i);
           break;
        }
     this->p_head_object=h;
```

```
h->subordinate_objects.push_back(this);
     cout<<endl<<"New head object: "<<h->Get_name();
     return true;
  }
  return false;
//Метод удаления подчиненного объекта
void cl_base::Del_obj(string name){
  cl_base* p = Get_ptr(name);
  int i = 0;
  for(auto sub:subordinate_objects){
     if (sub==p){
        subordinate_objects.erase(subordinate_objects.begin()+i);
        delete p;
        return;
     i++;
  }
}
//Абсолютный путь до объекта
string cl_base::Absolute(){
  cl_base* p_root =get_root();
  string coord="";
  if (p_root == this) return "/";
  vector <string> text;
  string text1;
  coord+=this->Get_name();
  cl_base* h = this->Get_baseptr();
  while(h){
     if(h->Get_name()!=p_root->Get_name()){
        text.push_back(h->Get_name());
     h=h->Get_baseptr();
  for (int i = text.size()-1;i>=0;i--) text1+="/"+text[i];
  if(coord!=p_root->Get_name()) text1+="/"+coord;
  return text1;
//Метод создания связи
       cl_base::set_connection(TYPE_SIGNAL
                                                          cl_base*
void
                                               signal,
                                                                      target,
TYPE_HANDLER handler){
  o_sh * p_value;
  //----
  // Цикл для исключения повторного установления связи
  for (int i = 0; i < connects.size ( ); i++)
  {
     if (connects [ i ] -> signal == signal &&
        connects [ i ] -> target == target &&
        connects [ i ] -> handler == handler )return;
                new o_sh ();// создание объекта структуры для хранения
  p_value =
информации о новой связи
  p_value -> signal = signal;
  p_value -> target = target;
```

```
p_value -> handler = handler;
  connects.push_back (p_value);// добавление новой связи
//Метод удаления связи
      cl_base::delete_connection(TYPE_SIGNAL
                                                  signal,
                                                            cl_base*
                                                                        target,
TYPE_HANDLER handler){
  vector <o_sh*>::iterator it;
  for (it = connects.begin(); it<=connects.end(); it++){</pre>
     for (int i = 0; i < connects.size (); i++){
        if ((*it)-> signal == signal &&
           (*it)-> target == target &&
           (*it)-> handler == handler )
        {
           delete *it;
           it = connects.erase(it);
           it--;
        }
     }
  }
//Метод подачи сигнала
void cl_base::emit_signal(TYPE_SIGNAL signal, string msg){
  if (this->status==0) return;
  (this ->*signal)(msg);
  for (auto con:connects){
     if(con->signal==signal){
        cl_base* target=con->target;
        if (target->status!=0){
           TYPE_HANDLER handler=con->handler;
           (target->*handler)(msg);
        }
     }
  }
}
//Удаление связей
void cl_base::delete_links(cl_base* target){
  for (int i =0; i<this->connects.size();i++){
     if(this->connects[i]->target == target){
        delete this->connects[i];
        this->connects.erase(connects.begin()+i);
        i--;
     }
  }
  for (auto sub:subordinate_objects){
     sub->delete_links(target);
  }
}
cl_base::~cl_base(){
```

```
get_root()->delete_links(this);
  for (int i=0; i<subordinate_objects.size();i++){
    delete subordinate_objects[i];
    subordinate_objects.erase(subordinate_objects.begin()+i);
  }
}</pre>
```

#### 5.4 Файл cl\_base.h

 $Листинг 4 - cl\_base.h$ 

```
#ifndef __CL_BASE__H
#define ___CL_BASE___H
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
class cl base;
using namespace std;
#define SIGNAL_D(signal_f)(TYPE_SIGNAL)(&signal_f)
#define HANDLER_D(handler_f)(TYPE_HANDLER)(&handler_f)
typedef void ( cl_base :: * TYPE_SIGNAL ) ( string & msg);
typedef void ( cl_base :: * TYPE_HANDLER ) ( string );
struct o_sh
                            // Структура задания одной связи
{
  TYPE_SIGNAL signal;
                          // Указатель на метод сигнала
  cl_base* target; // Указатель на целевой объект
  TYPE_HANDLER handler; // Указатель на метод обработчика
};
class cl_base{
  private:
  int status=0;
  string s_object_name;
  cl_base * p_head_object;
  vector <cl_base*> subordinate_objects;
  vector <o_sh*> connects;
  public:
  cl_base(cl_base* p_head_object, string s_object_name="Base_object");
  bool Change_name(string name);
  string Get_name();
  cl_base* Get_baseptr();
  void Out(int probel=4);
  void Out_fc(int probel=4);
  void can_off(int status);
  cl_base* get_root();
```

```
bool Move_head(cl_base*);
  void Del_obj(string name);
  string Absolute();
  cl_base* Find_current(string name);
  cl_base* Find_global(string name);
  cl_base* Get_ptr(string s_object_name);
  cl_base* find_obj_bc(string coord);
  void Set_all_ready();
  void set_connection(TYPE_SIGNAL signal, cl_base* target, TYPE_HANDLER
handler);
  void delete_connection(TYPE_SIGNAL signal, cl_base* target, TYPE_HANDLER
handler);
  void emit_signal(TYPE_SIGNAL signal, string msg);
  ~cl_base();
  //Удаление связей
  void delete_links(cl_base* target);
};
#endif
```

# 5.5 Файл coils.cpp

Листинг 5 - coils.cpp

```
#include "coils.h"
coils::coils(cl_base* p_head, string s_object_name, string id, int l, int
t):cl_base(p_head, s_object_name){
    this->id=id;
    this->lenght=t;
    this->p_temp=1;
    this->still_l=t;
}
```

### 5.6 Файл coils.h

Листинг 6 – coils.h

```
#ifndef __CL_4__H
```

```
#define __CL_4__H
#include "cl_base.h"
class coils:public cl_base{
   public:
   int p_temp;
   int lenght;
   int still_l;
   string id;
   coils(cl_base* p_head, string s_object_name, string id, int l, int t);
};
#endif
```

# 5.7 Файл Command.cpp

#### 

```
#include "Command_panel.h"
Command_panel::Command_panel(cl_base*
                                                   p_head,
                                                                        string
s_object_name):cl_base(p_head, s_object_name){
void Command_panel::handler_panel_from_app(string& msg){
  int n;
  cin>>n;
  this-
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_printer),"Write");
  for (int i = 0; i < n; i + +){
>emit_signal(SIGNAL_D(Command_panel::signal_panel_to_printer),"Coils");
  string end;
  getline(cin, end);
  getline(cin,end);
  if (end=="End of settings") cout<<"Ready to work\n";
void Command_panel::handler_panel_from_printer(string& msg){
void Command_panel::signal_panel_to_PC(string& msg){
void Command_panel::signal_panel_to_printer(string& msg){
void Command_panel::signal_panel_to_display(string& msg){
```

#### 5.8 Файл Command\_panel.h

Листинг 8 – Command\_panel.h

```
#ifndef __CL_3__H
#define __CL_3__H
#include "cl_base.h"

class Command_panel:public cl_base{
   public:
        Command_panel(cl_base* p_head, string s_object_name);
        void signal_panel_to_PC(string& msg);
        void signal_panel_to_printer(string& msg);
        void handler_panel_from_app(string &msg);

        void handler_panel_from_printer(string &msg);
        void signal_panel_to_display(string& msg);
};

#endif
```

## 5.9 Файл Details.cpp

Листинг 9 – Details.cpp

```
#include "Details.h"
Details::Details(cl_base* p_head, string s_object_name):cl_base(p_head, s_object_name){
}
```

#### 5.10 Файл Details.h

Листинг 10 – Details.h

```
#ifndef __DETAILS__H
#define __DETAILS__H
#include "cl_base.h"
class Details:public cl_base{
   public:
   string name;
   string id;
```

```
int Volume;
   Details(cl_base* p_head, string s_object_name);
};
#endif
```

#### 5.11 Файл Display.cpp

Листинг 11 – Display.cpp

```
#include "Display.h"
Display::Display(cl_base* p_head, string s_object_name):cl_base(p_head, s_object_name){
}

void Display::handler_display_from_panel(string& msg){
   if (msg=="Turn off the system"){
      cout<<msg;
   }
   else if (msg=="SHOWTREE"){
      get_root()->Out_fc();
      cout<<endl;
   }
   else {cout<<msg<<endl;}
}</pre>
```

### 5.12 Файл Display.h

Листинг 12 – Display.h

```
#ifndef __CL_6__H
#define __CL_6__H
#include "cl_base.h"
class Display:public cl_base{
   public:
    Display(cl_base* p_head, string s_object_name);
   void handler_display_from_panel(string& msg);
};

#endif
#endif
```

### 5.13 Файл таіп.срр

Листинг 13 – таіп.срр

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "cl_base.h"
#include "cl_application.h"
int main()
{
    cl_application ob_cl_application ( nullptr );
    ob_cl_application.Tree();
    return ob_cl_application.Start();
}
```

#### 5.14 Файл РС.срр

Листинг 14 – РС.срр

```
#include "PC.h"
PC::PC(cl_base* p_head, string s_object_name):cl_base(p_head, s_object_name)
void PC::signal_PC_to_printer(string& msg){
void PC::handler_PC_from_panel(string& msg){
  if (msg=="condition"){
     if(Q_Details.size()!=0){
        cout << "PC condition turned on";
        string name = ((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail;
        if(name!=""&&((printer*)Find_global("3D-printer"))->state!=2
&&((printer*)Find_global("3D-printer"))->state!=4){
           cout<<" "<<name<<";";
        for (int i=0; i<Q_Details.size();i++){</pre>
           cout<<" "<<Q_Details[i]->name<<";";
        cout << end1;
     else cout<<"PC condition turned off"<<endl;
  else if (msg=="queue"){
     int count=0;
     string name = ((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail;
     if (name!=""){
        count++;
        if
                           (((printer*)Find_global("3D-printer"))->state==4||
```

```
((printer*)Find_global("3D-printer"))->state==2||((printer*)Find_global("3D-
printer"))->len == ((Details*)Find_global(name))->Volume){
           cout<<Q_Details.size();</pre>
           return;
        }
     }
     cout<<count+Q_Details.size();</pre>
  else if (msg=="PC"){
     string name = ((printer*)Find_global("3D-printer"))->name_of_detail;
     if (name!=""){
        if
                            (((printer*)Find_global("3D-printer"))->state==4||
((printer*)Find_global("3D-printer"))->state==2||((printer*)Find_global("3D-
printer"))->len == ((Details*)Find_global(name))->Volume){
           if(Q_Details.size()!=0){
              for (int i=0; i<Q_Details.size();i++){</pre>
                 cout<<" "<<Q_Details[i]->name<<":"<<Q_Details[i]->Volume;
              }
           }
           return;
        cout<<" "<<name<<":"<<((Details*)Find_global(name))->Volume;
     if(Q_Details.size()!=0){
        for (int i=0; i<Q_Details.size();i++){</pre>
           cout<<" "<<Q_Details[i]->name<<":"<<Q_Details[i]->Volume;
        }
     }
  }
  else{
     Q_Details.push_back(((Details*)Find_global(msg)));
  }
void PC::handler_PC_from_printer(string& msg){
  if (msg=="Delete"){
     Q_Details.erase(Q_Details.begin());
  }
}
```

#### **5.15** Файл РС.h

Листинг 15 – PC.h

```
#ifndef __CL_5__H
#define __CL_5__H
#include <vector>
#include "cl_base.h"
#include "Details.h"
```

```
#include "printer.h"
class PC:public cl_base{
   public:

   vector <Details*> Q_Details;

   PC(cl_base* p_head, string s_object_name);
   void signal_PC_to_printer(string& msg);
   void handler_PC_from_panel(string& msg);
   void handler_PC_from_printer(string& msg);
};
#endif
```

#### 5.16 Файл printer.cpp

Листинг 16 – printer.cpp

```
#include "printer.h"
printer::printer(cl_base*
                            p_head,
                                      string
                                                s_object_name):cl_base(p_head,
s_object_name){
void printer::handler_printer_from_panel(string& msg){
  if (msg=="Write"){
     cin>>speed_of_print;
     cin>>speed_of_temp;
     cin>>Celsium;
  else if (msg=="Coils"){
     int a, b;
     string id;
     cin>>id>>a>>b;
     if (this->Find_global(id)){
        cout<<"Failed to create filament coil\n";</pre>
        return; }
     coils* k= new coils(Find_global("Coils"),id, id, a, b);
     All_coils.push_back(k);
  }
void printer::handler_printer_from_PC(string& msg){
  Details* det = ((Details*)Find_global(msg));
  coils* k = ((coils*)Find_global(det->id));
  if (state==1){
     name_of_detail=msg;
     Find_global("3D-printer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_PC), "Delete");
     if (Celsium == k->p_temp) {
        state = 2;
        Find_global("3D-printer")-
```

```
>emit_signal(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_app),"tact");}
     else state = 3;
  else if (state==2){
     det = ((Details*)Find_global(name_of_detail));
     k = ((coils*)Find_global(det->id));
     if (len!= det->Volume){
        if (k->still_l!=0){
           if (det->Volume - len <= speed_of_print){</pre>
              if(det->Volume - len <= k->still_l){
                 k->still_l -= (det->Volume - len);
                 len = det->Volume;
              else {
                 len+=k->still_1;
                 k->still_l=0;
                 state = 4;
              }
           }
           else if (speed_of_print<=k->still_l){
              len+=speed_of_print;
              k->still_l-=speed_of_print;
              Find_global("3D-printer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_app), "tact");
           else if (speed_of_print>k->still_1){
              len+=k->still_l;
              k->still_l=0;
              state=4;
           }
        }
        else{
           state = 4;
        }
     }
     if (len == det->Volume){
        len=0;
        name_of_detail = "";
        state = 1;
        Find_global("3D-printer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_app), "tact");
        return;
     }
  }
  if (state==3){
     if (len==-1){
        len = 0;
        state =2;
        return;
     det = ((Details*)Find_global(name_of_detail));
     k = ((coils*)Find_global(det->id));
```

```
if (Celsium > k->p_temp){
        if (Celsium - speed_of_temp <= k->p_temp){
           Celsium = k->p_temp;
        else { Celsium -= speed_of_temp;}
     }
     else if(Celsium < k->p_temp){
        if (Celsium + speed_of_temp >= k->p_temp){
           Celsium = k->p_temp;
        else { Celsium += speed_of_temp;}
     if(Celsium == k->p_temp) {
        len = -1;
     Find_global("3D-printer")-
>emit_signal(SIGNAL_D(printer::signal_printer_to_app),"tact");
void printer::Set_state(int i){
  state=i;
void printer::signal_printer_to_PC(string& msg){}
void printer::signal_printer_to_app(string& msg){}
void printer::signal_printer_to_panel(string& msg){}
void printer::signal_printer_to_display(string& msg){}
```

#### 5.17 Файл printer.h

Листинг 17 – printer.h

```
#ifndef __CL_2_H
#define ___CL_2__H
#include "cl base.h"
#include "Details.h"
#include "coils.h"
#include "PC.h"
class printer:public cl_base{
  public:
  int speed_of_print;
  int speed_of_temp;
  int Celsium;
  int state=0;
  int len = 0;
  vector <coils*> All_coils;
  string name_of_detail= "";
  void Set_state(int i);
```

```
printer(cl_base* p_head, string s_object_name);
  void signal_printer_to_PC(string& msg);
  void signal_printer_to_app(string& msg);
  void signal_printer_to_panel(string& msg);
  void signal_printer_to_display(string& msg);
  void handler_printer_from_panel(string& msg);
  void handler_printer_from_PC(string &msg);
};
#endif
```

# 6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 51.

Таблица 51 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
1 5 100 0 abs 200 50 End of settings PC 10 abs Product 2  System status Turn off the system	Ready to work 3D printer tact: 4; temp: 200; status: 2; print product: 10; queue products: 0; PC: Turn off the system	Ready to work 3D printer tact: 4; temp: 200; status: 2; print product: 10; queue products: 0; PC: Turn off the system
3 5 100 0 abs 200 50 pla 160 100 petg 190 5 End of settings System status PC 5 pla Product 1 PC 10 abs Product 2 PC condition Filament coil condition pla PC 10 petg Product 3 System status PC condition  Filament coil condition System status Turn off the system	Ready to work 3D printer tact: 1; temp: 0; status: 1; print product: 0; queue products: 0; PC: PC condition turned on Product 1; Product 2; Filament coil condition: pla 100 3D printer tact: 7; temp: 200; status: 3; print product: 0; queue products: 2; PC: Product 2:10 Product 3:10 PC condition turned on Product 3; Filament coil condition: petg 5 PC condition turned off 3D printer tact: 17; temp: 190; status: 1; print product: 0; queue products: 0; queue products: 0; PC: Turn off the system	Ready to work 3D printer tact: 1; temp: 0; status: 1; print product: 0; queue products: 0; PC: PC condition turned on Product 1; Product 2; Filament coil condition: pla 100 3D printer tact: 7; temp: 200; status: 3; print product: 0; queue products: 2; PC: Product 2:10 Product 3:10 PC condition turned on Product 3; Filament coil condition: petg 5 PC condition turned off 3D printer tact: 17; temp: 190; status: 1; print product: 0; queue products: 0; queue products: 0; PC: Turn off the system
2 12 500 0 1 500 11 2 114 234 End of settings PC 12 1 Detalka	Ready to work 3D printer tact: 4; temp: 500; status: 4; print product: 1; queue products: 1; PC: NeDetalka:29	Ready to work 3D printer tact: 4; temp: 500; status: 4; print product: 1; queue products: 1;

Входные данные	Ожидаемые выходные	Фактические выходные
	данные	данные
PC 29 2 NeDetalka	Turn off the system	PC: NeDetalka:29 Turn off the system
System status Turn off the system		

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В процессе выполнения поставленных целей курсовой работы были преобретены знания и практические навыки в области объектно-ориентированного программирования. Освоение основных концепций ООП, таких как работа с древовидной иерархией объектов, описание базового класса, а также реализация сигналов и их обработчиков, позволило понять структуры данных, архитектуру программ и методологию проектирования. Эти навыки являются ключевыми для успешной разработки надежного и эффективного программного обеспечения.

Выполнение данной работы дало возможность не только ознакомиться с теоретическими аспектами программирования, но и применить их на практике, разработав алгоритм моделирования 3D-принтера.

По завершении работы были выполнены все поставленные постановкой курсовой работы цели и задачи.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
- 2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe\_posobie\_dlya\_laboratornyh\_ra bot\_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
- 3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye\_k\_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
- 4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. М.: Вильямс, 2019. 624 с.
- 5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. ACO «Аврора».
- 6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. М.: МИРЭА Российский технологический университет, 2018 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).