ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS


Docente: Pablo Argeñal Creando Linked Server


Objetivo:

• Optimizar la conexión a servidores externos desde la herramienta de bases de datos, para garantizar el flujo de datos, de acuerdo a la configuración aplicada.


Información: Antes de comenzar


1. Verifiquemos desde el Configuration Manager que el TCP/IP esté habilitado. Por defecto debe encontrarse en el IP 1433 que corresponde a SQL Server.





2. Desde nuestra instancia debemos asegurar que nuestro servidor permite conexiones remotas. Damos clic derecho sobre nuestro servidor (instancia), propiedades. Nos dirigimos a la pestaña Connections y activamos con un check donde dice "Allow remote connections to this server." .





- 3. Después de este cambio debemos reiniciar la instancia.
- 4. En caso de que se nos haya escapado al inicio de este curso, verifiquemos que el servidor (instancia) permite modo mixto de conexión y que el login sa esté habilitado.
- 5. Ahora sí estamos listos para crear el servidor enlazado.


Uso de T-SQL

```
USE [master]
GO
--Crear Linked Server sin usar un nombre de proveedor
EXEC sp_addlinkedserver
```

```
N'192.168.56.1',
   N'SQL Server';
GO
--Crear Linked Server usando el proveedor de SQL Server.
EXEC sp_addlinkedserver
   @server=N'LINKED_192.168.56.1',
   @srvproduct=N'',
   @provider=N'MSOLEDBSQL',
   @datasrc=N'DESKTOP-NE63ID7';
--Security Context
EXEC master.dbo.sp addlinkedsrvlogin
    @rmtsrvname = N'192.168.56.1',
    @locallogin = NULL , --NULL significa que aplica para cualquier login local que
se conecte al servidor remoto.
    @useself = N'False', --TRUE: usa sus propias credenciales, FALSE: usa ususario
v contraseña, NULL: no usa credenciales.
       @rmtuser = 'eperez',
       @rmtpassword = '123';
G0
--Probar un linked server
SELECT * FROM [192.168.56.1].[Northwind].[dbo].[Beneficios];
SELECT * FROM [192.168.56.1].[Northwind].[dbo].[Employees];
insert into [192.168.56.1].[Northwind].[dbo].[Beneficios] values (11, 'prueba');
--Crear consultas usando linked server
SELECT E.FirstName+E.LastName AS Nombre, B.Nombre
FROM [192.168.56.1].[Northwind].[dbo].[Beneficios] AS B
JOIN [192.168.56.1].[Northwind].[dbo].[Employees] AS E
ON B.ID=E.id beneficio;
```

¿Quieren establecer conexión con Postgres?

- 1. Descarguen el motor de: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
- 2. Instalen el motor. Una vez que lleguen a instalaciones extras (Stack Builder), seleccionen la instancia de postgres den siguiente y seleccionen los dos ODBC de postgre o descárguenlo de la página de Microsoft (pueden ayudarse con los pasos que indica la página): https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/import-export-data/connect-to-a-postgresql-data-source-sql-server-import-and-export-wizard?view=sql-server-ver15



3. Diríjanse a la carpeta de instalación de postgreSQL y busquen el archivo postgresql.conf. Donde dice listen_addresses deben indicar que el motor escuche de cualquier IP poniendo '0.0.0.0' tal como en la imagen:

```
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION

# - Connection Settings -

listen addresses = '0.0.0.0'  # what IP address(es) to listen on;

# comma-separated list of addresses;

# defaults to 'localhost'; use '*' for all

# (change requires restart)

port = 5432  # (change requires restart)


max_connections = 100  # (change requires restart)

# superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)

# unix_socket_directories = '' # comma-separated list of directories


# (change requires restart)
```

4. Ahora vamos a crear un DNS, nos dirigimos a ODBC Data Sources (64-bit), damos clic en Add y seleccionamos el driver de postgres que dice (UNICODE) y damos clic en Finish:



Cualquiera de los dos, pero el UNICODE es más estándar por eso de los caracteres.

5. Nos abre una ventana donde genera un nombre para el DSN:




Database: postgres Server: localhost User Name: postgres


Description: "Lo que ustedes quieran poner"

Port: 5432 (puerto de postgre)

Password: El que hayan establecido para el usuario postgres al momento de instalar

- 6. Damos clic en test y debe ser exitosa, damos clic en Save y crearemos los mismo para User DSN y System DSN.
- 7. Ahora creemos el link en SQL Server: OJO: en Product Name y Data Source deben digitar el nombre de su DSN.





En server options siempre los RPC en TRUE.

8. Listo:



Actividades:


- 1. Descarguemos SQL EXPRESS Edition: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server-downloads
- 2. Utilizar bases de datos:
 - AdventureWorks (instancia developer): Crear rol PERSONAS con permiso de select y update a las tablas del esquema person.
 - Northwind (instancia express)

INSTANCIA DEVELOPER:

- 3. Crear login [tunombre]_aw con base de datos por defecto AdventureWorks, con tipo autenticación SQL Server.
- 4. Mapear usuario con sufijo _aw a la base de datos AdventureWorks con el rol PERSONAS.


INSTANCIA EXPRESS:

- 5. Crear Linked Server, siguiendo los pasos:
 - Dentro del servidor, dirigirse a Server Objects, Linked Server. Dar click derecho, New Linked Server...




- Configurar el Linked:
 - Definir nombre del linked (LINKED_AW) que viajará a la base de datos AdventureWorks, provider SQL Server Native Client o el por


defecto de la versión de SQL Server, Data Source [INSTANCIA]\SQLEXPRESS y Catalog Nombre de la base de datos de AdventureWorks.



En security deben indicar el login remoto con su contraseña: para AdventureWorks con sufijo _aw.



Siempre recuerden indicar el RPC y RPC Out en True para evitar conflictos con el security context.



• Click en OK. Revisar conexión del Linked Server creado. Dando click derecho sobre el linked server Test Connection.



6. Probemos los linked server con algunas consultas.

```
--Cuando nos encontramos con bases de datos cuyas tablas contienen columnas tipo CLR (geografía)
SELECT NE.FirstName+ne.LastName as NOMBRE, E.jobtitle, B.ID AS ID_BEN, B.Nombre AS BENEFICIO
FROM OPENQUERY([LINKED_AW], 'SELECT * FROM
[AdventureWorks2017].[HumanResources].[Employee]') AS E
JOIN [Northwind].[dbo].[Employees] as NE
ON E.BUSINESSENTITYID=NE.EmployeeID
```

```
JOIN [Northwind].[dbo].[Beneficios] AS B
   ON NE.id_beneficio=B.ID
SELECT *
   FROM openquery([LINKED_AW], 'select * from
   [AdventureWorks2017].[Person].[Person]')
Msg 9514, Level 16, State 1, Line 5
Xml data type is not supported in distributed queries. Remote object 'OPENQUERY' has
xml column(s).
   Completion time: 2020-09-28T17:07:01.9848849-06:00
SELECT [BusinessEntityID]
     ,[PersonType]
      ,[NameStyle]
     ,[Title]
      ,[FirstName]
      ,[MiddleName]
      ,[LastName]
      ,[Suffix]
      ,[EmailPromotion]
      ,cast ([AdditionalContactInfo] as xml) [AdditionalContactInfo]
      ,cast ([Demographics] as xml) [Demographics]
      ,[rowguid]
      ,[ModifiedDate]
  FROM openquery([LINKED_AW], 'SELECT [BusinessEntityID]
      ,[PersonType]
      ,[NameStyle]
      ,[Title]
      ,[FirstName]
      ,[MiddleName]
      ,[LastName]
      ,[Suffix]
      ,[EmailPromotion]
        ,cast ([AdditionalContactInfo] as varchar(max)) [AdditionalContactInfo]
        ,cast ([Demographics] as varchar(max)) [Demographics]
      ,[rowguid]
      ,[ModifiedDate]
        FROM [AdventureWorks2017].[Person].[Person]') PERSON
   GO
    -----
SELECT P.[BusinessEntityID]
      ,P.[PersonType]
      ,P.[NameStyle]
      ,P.[Title]
      ,P.[FirstName]
      ,P.[MiddleName]
```

```
,P.[LastName]
      ,P.[Suffix]
  FROM openquery([LINKED_AW], 'SELECT [BusinessEntityID]
      ,[PersonType]
      ,[NameStyle]
      ,[Title]
      ,[FirstName]
      ,[MiddleName]
      ,[LastName]
      ,[Suffix]
      ,[EmailPromotion]
         ,cast ([AdditionalContactInfo] as varchar(max)) [AdditionalContactInfo]
         ,cast ([Demographics] as varchar(max)) [Demographics]
      ,[rowguid]
      ,[ModifiedDate]
         FROM [AdventureWorks2017].[Person].[Person]') P
       JOIN [Northwind].[dbo].[Employees] E
      ON P.BusinessEntityID=E.EmployeeID
   G0
SELECT *
  FROM
  OPENQUERY(LINKED AW, 'SELECT * FROM [AdventureWorks2017].[Person].[Address]')
UPDATE OPENQUERY([LINKED AW], 'SELECT [AddressID], [AddressLine2] FROM
[AdventureWorks2017].[Person].[Address]')
   SET [AddressLine2] = 'PRUEBA2'
 WHERE [AddressID] =2
```

7. Crear linked Server con T-SQL y compartir los scripts en el área de conclusiones al final de este documento.

FUENTE:

- Markingmyname. (n.d.). Sp_addlinkedserver (Transact-SQL) SQL Server. Retrieved September 22, 2020, from https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relationaldatabases/system-stored-procedures/sp-addlinkedserver-transact-sql?view=sql-server-2017
- Stevestein. (n.d.). Create Linked Servers SQL Server. Retrieved September 22, 2020, from https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/linked-servers/create-linked-servers-sql-server-database-engine?view=sql-server-ver15

Compartir CONCLUSIONES aquí: