## Zadanie 1 – COPYMASTER (verzia 2018.01)

Vytvorte program copymaster, ktorý sa spúšťa podľa nasledujúcej syntaxe

## copymaster [options] infile outfile

Funkčný opis činnosti programu podľa volieb options:

Options	
(prepínač/voľba)	Funkcia
(ргерптас/ уотба)	Turikcia
Zátvorky [] sú metaznaky	
Bez akéhokoľvek prepínača	Obsahom súboru infile prepíšte obsah súboru outfile; pokiaľ súbor outfile ešte
Bez akeriokorvek prepinada	neexistuje, vytvoríte ho a skopírujete doň obsah infile.
	neekistaje, vytvorite no u skopii ujete uon ossun iinie.
	Neexistujúci súbor vytvárajte s právami vstupného súboru.
	Pokiaľ sa kopírovanie v tomto prípade nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 21.
	poznaniky pod tabalkou) a vratte navratovy kod 21.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	súbor intfile neexistuje – SUBOR NEEXISTUJE
	Akákoľvek chyba – INA CHYBA
	· ·
Nasledujúce prepínače (options) mod	ifikujú činnosť programu bez prepínača nižšie opísaným spôsobom
	,
-f	Realizujte rýchle kopírovanie
fast	Tip: Minimalizujte počet systémových volaní read() a write() počas kopírovania.
	,
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	iná chyba – INA CHYBA
-S	Realizujte pomalé kopírovanie
slow	Tip: Maximalizujte počet systémových volaní read() a write() počas kopírovania.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	iná chyba – INA CHYBA
-c 0777	Súbor infile skopírujete do outfile jedine v prípade, ak outfile ešte neexistuje.
create 0777	
	Sémantika číselnej hodnoty argumentu prepínača - v zmysle chmod(1) (len práva
	pre user, group a other);
	Konkrétne uvedené hodnoty sú ilustračné, môžu nadobudnúť ľubovoľnú hodnotu
	(aj nekorektnú)
	Pokiaľ sa kopírovanie v tomto prípade nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 23.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	súbor existuje – SUBOR EXISTUJE
	chybné práva – ZLE PRAVA
	iná chyba – INA CHYBA

-0	Obsahom súboru infile prepíšte obsah súboru outfile; avšak jedine v tom prípade, ak
overwrite	outfile <b>už existuje.</b>
OVERWITE	Upresnenie: obsah infile nahradí (celý) pôvodný obsah outfile, outfile však
	musí ostať pôvodný (zachovať i-node, práva a pod.).
	Pokiaľ sa kopírovanie v tomto prípade nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 24.
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	Ak outfile neexistuje - SUBOR NEEXISTUJE
	iná chyba – INA CHYBA
-a	Obsah súboru infile bude pri každom zápise dát systematicky pridávaný na koniec
append	súboru outfile. Súbor outfile musí existovať.
	Pokiaľ sa kopírovanie v tomto prípade nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 22.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	súbor neexistuje – SUBOR NEEXISTUJE
	iná chyba – INA CHYBA
-l x,pos1,pos2,num	Skopírujte num bajtov súboru infile od absolútnej pozície pos1, do súboru outfile, od
lseek x,pos1,pos2,num	pozície určenej hodnotou znaku x a parametra pos2 (x=b: pozícia vzhľadom na
	začiatok súboru; x=e: koniec súboru; x=c: pozícia vzhľadom na aktuálnu pozíciu v
	súbore). Pozície môžu byť špecifikované aj záporným číslom.
	Pokiaľ sa kopírovanie nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď poznámky pod
	tabuľkou) a vráťte návratový kód 33.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	Zlá pozícia infile – CHYBA POZICIE infile
	Zlá pozícia outfile – CHYBA POZICIE outfile
	iná chyba – INA CHYBA
-D	Výpis obsahu adresára infile do súboru outfile. Pre realizáciu funkcionality
directory	tohto prepínača použite knižničné funkcie (man3) a nie služby jadra.
	Formát výpisu podobný ako pre príkaz ls –l :      Tormát výpisu podobný ako pre pre príkaz ls –l :      Tormát výpisu podobný ako pre pre príkaz ls –l :      Tormát výpisu podobný ako pre pre
	Rights Links IDU IDG Size Month Day Year/Time Name
	<ul> <li>na formátovanie výpisu použite niektorú z funkcií man3, napr. printf()</li> </ul>
	hodnotu Month uveďte ako skratku anglického názvu mesiaca – využite knižničné
	funkcie – uistite sa, že LOCALE je nastavený na en_US.
	Pokiaľ sa výpis obsahu adrosára papadarí, zraalizuita zažadavaný výpis (vizľ
	Pokiaľ sa výpis obsahu adresára nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 28.
	Správy (typ chyby - SDRAVA)
	Správy (typ chyby - SPRAVA): Súbor infile neexistuje – VSTUPNY SUBOR NEEXISTUJE
	Súbor infile nie je adresár – VSTUPNY SUBOR NIE JE ADRESAR
	Súbor outfile nie je možné použiť (vytvoriť, zapísať) – VYSTUPNY SUBOR - CHYBA
	iná chyba – INA CHYBA

-d delete	Po úspešnom skopírovaní súboru infile do súboru outfile, súbor infile zmažte. V opačnom prípade nie!!! Súbor infile musí byť obyčajný súbor, ináč ho nemažete.
	Pokiaľ sa mazanie súboru nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 26.
	Správy (typ chyby - SPRAVA): Nepodarilo sa zmazať obyčajný súbor infile – SUBOR NEBOL ZMAZANY iná chyba – INA CHYBA
-m 0777 chmod 0777	zabezpečte, aby po skopírovaní dát (nie pred alebo počas) do súboru outfile, boli jeho prístupové práva nastavené na uvedenú hodnotu (osmičkový formát, ako v príkaze chmod)
	Sémantika číselnej hodnoty argumentu prepínača - v zmysle chmod(1) (len práva pre user, group a other);
	Konkrétne uvedené hodnoty sú ilustračné, môžu nadobudnúť ľubovoľnú hodnotu (aj nekorektnú)
	Správy (typ chyby - SPRAVA): Chybne špecifikované práva – ZLE PRAVA iná chyba – INA CHYBA
-i number inode number	Kopírovanie obsahu súboru infile vykonajte iba v prípade, ak číslo inodu súboru infile je rovné číslu number
	Pokiaľ sa skopírovanie súboru nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 27.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):  Číslo i-node súboru infile nezodpovedá číslu number – ZLY INODE  infile nie je obyčajný súbor – ZLY TYP VSTUPNEHO SUBORU  iná chyba – INA CHYBA
-u UTR,UTR,umask UTR,UTR,	pred vykonaním kopírovania nastavte masku pre vytváranie súborov tak, aby pre typ požívateľa U (ugo) bolo prístupové právo R (rwx) zachované (T=+), alebo odobraté (T=-). Nešpecifikované práva nechať nastavené pôvodne.
	Príklad: UTR pre zachovať právo w vlastníka, odobrať právo x pre ostatných: u+w,o-x
	Pokiaľ sa skopírovanie súboru nepodarí, zrealizujte požadovaný výpis (viď poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 32. Správy (typ chyby - SPRAVA):
	Chybne špecifikované maska – ZLA MASKA iná chyba – INA CHYBA

-K	Súbor outfile bude vytvorený ako alternatívne meno súboru infile (uvažujte iba o
link	hardlink).
	Pokiaľ sa nepodarí vytvorenie alternatívneho mena súboru, zrealizujte požadovaný
	výpis (viď poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 30.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	Súbor infile neexistuje - VSTUPNY SUBOR NEEXISTUJE
	Súbor outfile nebol vytvorená – VYSTUPNY SUBOR NEVYTVORENY
	iná chyba – INA CHYBA
-t size	Nastaviť dĺžku súboru infile na veľkosť <size> (veľkosť v bajtoch). Táto činnosť sa vždy</size>
truncate size	vykonáva až po úspešnom skopírovaní súboru, pokiaľ je súbor infile obyčajný súbor.
	Pokiaľ sa nepodarí zmeniť veľkosť súboru, zrealizujte požadovaný výpis (viď
	poznámky pod tabuľkou) a vráťte návratový kód 31.
	Správy (typ chyby - SPRAVA):
	Nepodarilo sa zmeniť veľkosť súboru – VSTUPNY SUBOR NEZMENENY
	iná chyba – INA CHYBA
-S	Súbor infile prepíšte do súboru outfile tak, aby súbor outfile bol vytvorený ako riedky
sparse	súbor (sparse file).
	Pokiaľ vytvorený súbor nie je riedky súbor vráťte návratový kód 41 a na štandardný
	výstup chybových správ vypíšte správu - RIEDKY SUBOR NEVYTVORENY. Pokiaľ došlo
	k inej chybe, riaďte sa pokynmi pri zodpovedajúcich prepínačoch.
	Veľkosť alokačného bloku zistíte niektorým z relevantných variantov služby stat(2),
	zložka <b>st_blksize</b> záznamu <b>struct stat</b> .
	_
	Pozn. tento prepínač nebude kombinovaný so žiadnym iným prepínačom.
	Správy (typ chyby - SPRAVA): - žiadna chyba

Predpokladáme, že jednotlivé voľby je možné pri spúšťaní kombinovať, samozrejme, pokiaľ to ich sémantika dovolí. Takže napr. je možné v rámci jedného príkazu žiadať existenciu, či neexistenciu súboru outfile, definovať jeho práva, kopírovať len časť súboru na určenú pozíciu súboru outfile, po skopírovaní obsahu súbor infile napr. zmazať, alebo zmeniť jeho dĺžku, nastaviť umask, ...

V prípade korektného vykonania programu, vráťte návratový kód 0. V tomto prípade program nerealizuje žiadny výpis.

Ak sa počas vykonávania programu vyskytne chyba, na štandardnom výstupe chybových správ zabezpečte nasledujúci výpis v samostatných riadkoch nasledujúcich za povelovým riadkom:

- Vypíšte znak krátkej voľby prepínača<sup>1</sup> nasledovaný znakom ':' a hodnotu premennej ermo
- Vypíšte znak krátkej voľby prepínača¹ nasledovaný znakom ':' a textovú správu korešpondujúcu s hodnotou premennej errno
- Vypíšte znak krátkej voľby prepínača¹ nasledovaný znakom ':' a textovú správu zodpovedajúcu typu chyby uvedenému v opise prepínača v časti Správy (typ chyby SPRAVA)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V prípade kopírovania bez prepínačov uveďte znak B

**Poznámka**: Prácu s git-om a GitLab-om si môžete zopakovať z podkladov k predmetu ZSwl. Alebo pomocou rôznych git tutoriálov - napr. git - the simple guide, by Roger Dudler, Got 15 minutes and want to learn Git?

## Postup:

Vytvorte nový projekt nazvaný **"os2018-DDHHMM-copymaster"**, kde DD je deň cvičenia (PO, UT, SR, SV); HHMM – je hodina a minúta začiatku cvičenia – (príklady pre DDHHMM – PO0730, PO0910, UT1050, ...)

Pridajte <u>všetkých cvičiacich</u> ako členov projektu, ktorým udelíte práva "Reporter".

Odporúča sa, aby ste do repozitáru nahrávali prácu pribežne (môže byť kritériom hodnotenia) a problémy počas práce dokumentovali.

\_\_\_\_\_\_