### LC 2 Rayon atomique

EI: Rayon métallique

Niveau: L2

### Pré-requis :

Atomistique (hydrogénoides, remplissage électronique, nombre quantique NLM et spdf) (L1) Cristallographie (maille, structure *CFC*, *CC*, coordinence) (L1)

### Objectifs:

Comprendre la nécessite de la charge effective (pourquoi cette notion est plus représentative) Comprendre la pluralité de la notion de rayon atomique (comprendre qu'il dépend de l'environnement chimique qui le compose)

### Difficultés

Compréhension de l'utilité et utilisation du modèle de Slater Nommer correctement les rayons atomiques

#### TD:

Exo pour comparer des résultats de rayons atomiques => Voir qu'il dépend de l'environnement Exo de calcul de la charge effective (utilisation du modèle de Slater)

#### Biblio:

Fosset

Atkins

Volatron

### Introduction:

Afin de pouvoir réaliser une séparation, on va avoir besoin de tamis moléculaire. Mais il faut savoir la taille du tamis moléculaire qu'il nous faut.

Pour cela, il faut connaître la taille des éléments que l'on veut séparer ou du moins avoir un ODG.

Objectif de la leçon : Connaître la taille d'un atome

Rayon d'un atome : distance moyenne entre le noyau et la frontière du nuage électronique qui l'entoure.

Or il est impossible de mesurer expérimentalement la distance d'un noyau à la frontière d'un nuage électronique, mais on va essayer de voir comment on peut s'en rapprocher.

Pour cela, on va utiliser un modèle, qui nous permettra à partir de calcul théoriques, de donner des valeurs de tailles d'atomes ou d'ions seul en fonction de leur évolution dans le tableau périodique. On verra que ce modèle nous donne enfaite un ODG car la taille des atomes varie avec son environnement.

## I. Rayon atomique d'un atome ou ion seul

A partir de la configuration électronique fondamentale d'un atome, il est possible de calculer quelques grandeurs atomiques utiles. Pour cela il est nécessaire d'introduire des approximations.

=> Notion de charge effective

### 1. Charge effective Z\*

Dans les atomes polyelectroniques, les électrons occupent différentes couches (OA), qui comme dans l'atome à un électron, ont un rayon qui croit avec le nombre quantique principal.

Les OA les plus basses en énergie sont les plus contractées, c'est a dire que la densité électronique qui leur ait associé est proche du noyau. Les Oa les plus haute en energiesont elles plus diffuses.

Les électrons périphériques qui occupent les OA les plus hautes en enneige (électron de valence) sont donc séparé du noyau par ceux qui occupent les OA les plus profondes.

==> L'atraction exercé par le noyau sur les électron de valence est diminué (électron de couche inférieur repousse les électrons périphériques)

Tout se passe comme si ils interagissaient avec un noyau de charge inférieur à Z

 $Z^* = Z - sigma$ 

Sigma : Constante d'écran : l'effet moyen exercé par les autres électrons

Calcul de la constante d'écran

=> Slide constante de slater JV p.57

Exemple du chlore:

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

On va calculer sigma dans ce cas là

Sigma = 2\*1 + 0.85\*8 + 0.35\*6Sigma = 10.9

Evolution des propriétés atomiques :

=> Slide TP JV p.58

Sur une ligne donnée, la charge effective Z\* ressentie par un électron de valence croit avec Z La charge effective ressentie par les électrons de valence diminue brusquement quand on passe de la fin d'une ligne à la suivante

Transition: Pourquoi c'est intéressent? Avec ce la on va pouvoir calculer la taille d'un atome ou ion seul

# 2. Rayon atomique

Formule du rayon atomique

Rho =  $N^2$  \*ao / Z\*. (Expression obtenue en prenant une forme simplifié de la partie radiale de l'OA.

Le rayon dépend à la fois de la charge effective Z\* ressenti par l'électron et du cnombre quantique principal n, associé à l'orbital.

Evolution du rayon atomique

```
=> Slide JV p.60
```

Le rayon atomique diminue quand on se déplace de gauche à droite sur une ligne

AN pour le chlore:

```
Rho = 77.6 pm
```

Si on avait pas pris en compte la charge effective on aurait obtenue un rayon atomique de ... On a une différence très important

Il faut bien prendre en compte la charge effective

On va donner d'autre rayon qui vont nous servir plus tard

```
Rho Na = 215pm
Rho Cs = 298 pm
```

Transtion: On peut faire ce calcul pour des ions

# 3. Rayon ionique

Si on reprend l'expression du rayon atomique Il diminue quand Z\* augmente

```
=> Pour un anion : on ajoute un électron
```

La constante d'écran va augmenter car on a un électron en plus dans la configuration électronique Si sigma augment => Z\* diminue => rayon ionique augmente

En effet, quand on regarde le rayon de Cl- : rho 181 pm => c'est ok

Pour une cation c'est exactement l'inverse :

Rho va diminuer

Transition: On ne va plus considérer un seul ion ou atome mais on va maintenant considérer l'environnement qu'il y a au trou de lui.

# II. Rayon atomique d'un atome ou ion dans un environnement donné

On ne peut pas connaître avec exactitude le rayon d'un atome car on ne peut pas déterminer avec certitude la dimension du nuage électronique. On peut cependant mesurer la distance qui sépare les noyaux de deux atomes donnés.

Exemple de Cl2, H2, HCl

Si on mesure la distance entre les de chlores du Cl2 (g) on peut remonter au rayon atomique en divisant par deux.

```
dC12 = 198,8 \text{ pm}
rC1 = 99,4 \text{ pm}
```

On peut faire de même avec le dihydrogène.

```
dH2 = 74,14 \text{ pm}

rH = 37,07 \text{ pm}
```

Mais si on veut connaître la distance de la liaison HCl, il suffit d'addition les deux rayons de Cl et de H trouvé juste avant?

Non

L'environnement est à prendre en compte.

# 1. Rayon métallique

Définition : rayon d'un métal est défini comme la demi longueur de la distance entre deux atomes identiques constituant un liaison métallique.

Exemple n°1:

Le sodium cristallise selon une sutrucute CC => dessiner la maille au tableau

On peut retrouver la valeur du rayon métallique du Na en mesurant la distance entre deux atomes en contact  $a\sqrt{3}=4r$ 

Exemple n°2 (à voir si on a le temps)

Le cuivre cristallise selon une structure CFC => Dessiner la maille au tableau  $a\sqrt{2} = 4r$ 

Avec 
$$a = 3,60 \text{ A}^{\circ}$$
  
 $r = 1,27 \text{ A}^{\circ}$ 

### 2. Rayon ionique

Définition : Le rayon ionique d'un élément est sa contribution à la distance entre deux ions voisins d'un solide ionique (solide constitué par une association de cations et d'anions).

=> Ainsi la distance entre les noyaux d'un cation et d'un anion voisins est égale à la somme des deux rayons ioniques

Si on regarde la structure NaCl qui cristallise selon un structure CFC

=> dessiner la maille au tableau avec différentes couleurs pour Cl et Na

On peut retrouver la valeur du rayon anionique de Na et CÎ en mesurant la distance entre deux ions en contact :

$$r_- + r_+ = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

Avec  $a = 5,6401 \text{ A}^{\circ}$ 

Et distance intératomique : dClNa = 2,82 A°

Alors rNa+ = 
$$0.99$$
A° rCl- =  $1.81$  A°

# 3. Rayon covalent

Définition : Le rayon cavalant d'un élément est défini comme la demie longueur de la distance entre deux atomes identiques liés par une liaison cavalant.

On regarde la structure du diamant composé de carbone => Structure blinde (CFC + 1/2 des sites tétra)

$$2r_c = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

Avec a = 
$$3,567 \, \text{A}^{\circ}$$

$$rc = 0,77 \, A^{\circ}$$