

第12章 类型解析、转换与推导

许向阳 xuxy@hust.edu.cn



第12章 类型解析、转换与推导



- 12.1 隐式与显式类型转换
- 12.2 cast系列类型转换
- 12.3 类型转换实例
- 12.4 自动类型推导
- 12.5 lambda 表达式





隐式类型转换

定义变量,给变量初始化时 int x= '1'; // x=49;

> 赋值时

> 运算时

$$x+= '3';$$

函数调用时参数传递、返回结果的传递





函数调用时,参数类型的隐式转换

```
double area(double r)
 return 3.14*r*r; // 浮点常量3.14默认其为double类型
void main( )
                // 警告: "初始化" 截断常量值
 char m = 0x1234;
                // 截断后 m=0x34;
                //常量2被编译程序默认当作int类型
 int x=2;
                //形参r和实参x的类型相容,可自动转换
 double a=area(x);
                //字符'A'转换为double类型,类型相容
 a=area('A');
 cout << "Area=" << a;
```



```
隐式类型转换
```

```
class complex { public: int r,c; ...};
class D: public complex {......};
complex *a; D d(...), *p;
a = &d; // 赋值时,隐式进行类型转换
// 类似的还有: a = new D(...); a = p;
```

- ▶ 由单参数的构造函数进行类型转换;
 complex(int r, int i=0) { ... },可以将 一个数转换为
 complex类型, 2 ⇔ complex(2)
- ➤ 在运算符重载中,重载类型转换函数 operator int() { return r+i; }





显式类型转换

```
int x; double y;
x=int(y);
char buf[1024];
x=*(int *)(buf+10);
class myclass {.....};
myclass a(...);
a=*(myclass *)(buf+10);
```





- ●简单类型之间的强制类型转换的结果为右值。
- ●如果对可写变量进行左值引用转换,则转换结果为左值;

```
int x=0;
int(y)=10; // 等同 int y=10;
(short) x=1; //报错: 转换后((short) x)为传统右值
         // 故不能出现在等号的左边
(int) x =2; // 报错:传统右值不能出现在等号的左边
         // 尽管 x 转换前也是 int
(int &)x=3; // 正确,是引用类型int &
*(int *)&x =4; //正确
```



● 注意 const 变量的类型转换

const int x=0;

对于初值为常量的 const 变量,类型转换的语句无效。

```
int y;

const int z=y;

(int &)x=20; \Leftrightarrow *(int *)&x=20;

cout<<x<<endl; // x=0

(int &)z=20; \Leftrightarrow *(int *)&z =20;

cout<<z<<endl; // z=20
```





地址类型转换 VS 数据类型转换





int $xxx = 10$;
char pa[10]="012345";

char* pc;

xxx = (int) pa;

xxx = *pa;

xxx = *(int*)pa;

pc = pa;

pc = (char *)xxx;

 $pc = (char^*) \& xxx;$

0x30

0x31

0x32

0x33

0x34

0x35

00

0x0a00

00.00

pc 0x00a3fe78

pa 0x00a3fe84



运行后xxx中的值 0x00a3fe84 0x000000300x33323130

xxx 0x00a3fe98





- 无风险的转换由编译程序自动完成,不给程序员提示, 自动转换也称为隐式类型转换。
- 隐式转换的基本方式
 - (1) 非浮点类型字节少的向字节数多的转换;
 - (2) 非浮点类型有符号数向无符号数转换;
 - (3) 运算时整数向double类型的转换。
- 默认时,bool、char、short和int的运算按int类型进行, 所有浮点常量及浮点数的运算按double类型进行。
- 赋值或调用时参数传递的类型相容,是指可以隐式转换,包括父子类的相容。



● X86编译模式简单类型字节数:

$$sizeof(bool) \le sizeof(char) \le sizeof(short) \le sizeof(int)$$

 $\le long \le float \le double \le long double$.

- 字节数少的类型向字节数多的类型转换时,
 - 一般不会引起数据的精度损失。





- ●可以设置VS2019给出最严格的编程检查 例如,任何警告都报错等等。
- ●有关类型转换若有警告,则应修改为强制类型转换,即显式类型转换。
- ●强制类型转换引起的问题由程序员自己负责。

△ C/C++	使用 Windows 运行	时扩展
常规	取消显示启动版权标	志 是 (/nologo)
优化	警告等级	等级 3 (/W3)
预处理器	将警告视为错误	否 (/WX-)
代码生成	警告版本	



- ▶ C++ 中,继续支持 C语言的强制类型转换;
- ▶ C++中,引入4个强制类型转换关键字

静态转换 static_cast 只读转换 const_cast

动态转换 dynamic_cast 重释转换 reinterpret_cast

皆为显式类型转换,对类型转换进行更严格的限制。

....._cast<目标类型表达式>(源类型表达式)

*const_cast<int *>(&ppp) = 20;

*(int *)&ppp = 20;





- ➤ static_cast同C语言的强制类型转换用法基本相同,在转换目标为左值时,不能从源类型中去除const和volitale属性,不做多态相关的检查;编译期检查类型能否转换;
- ➤ const_cast同C语言的强制类型转换用法基本相同,能从源类型中去除const和volitale属性。
- ▶ dynamic_cast将子类对象转换为父类对象时无须子类多态, 而将基类对象转换为派生类对象时要求基类多态。
- ➤ reinterpret_cast主要用于将源表达式重新解释为一种新的 类型。



```
static cast<T>(expr)
int x; double y; float z; 不是所有类型都能转换的
x = static\_cast < int > (y); \Leftrightarrow x = int(y);
static_cast<int>(y) = x; // error : =的左操作数必须是左值
*static_cast<int *>(&y)=x; // 无法从double * 转换为 int *
*static_cast<int *>(&z)=x; // 无法从float * 转换为 int *
讨论: 运行结果的分析, Why?
x=10; y=5.2;
*(int*)&y = x; // cout<<y; 显示 5.2
```





*(int *)&z =x; // cout<<z; 显示 1.4013e-44







static_cast<T>(expr)

- ➤ 目标类型不能包含存储位置类修饰符,如static、extern、auto、register等;
- 仅在编译时静态检查源类型能否转换为目标类型,运行时不做动态类型检查;
- ➤ 不能去除源类型的const或volatile;
 不能将指向const或volatile实体的指针(或引用)转换为指向非const或volatile实体的指针(或引用)。





const_cast<目标类型>(源类型)

- > 目标类型必须是指针、引用、或者指向对象成员的指针;
- > 类型表达式不能包含存储位置类修饰符,如static、extern、auto、register等;
- ➤ 不能用const_cast将无址常量、位段访问、无址返回值 转换为有址引用





```
const int ppp = 0;
   qqq = 10;
int
static cast<int&>(qqq) = 20;
static cast<int&>(ppp) = 20;
              //无法从const int转为 int &
const cast<int&>(ppp) = 20;
*const_cast<int *>(&ppp) = 20;
*static cast<int*>(&ppp) = 20;
             //无法从const int * 转为 int *
```





dynamic_cast<T> (expr)

- ▶ 类型T是类的引用、类的指针 或者 void*类型;
- > expr的源类型必须是类的对象、对象地址
- > 子类向父类转换
- > 有虚函数的基类向派生类转换
- > 被转换的表达式必须涉及类类型;
- ➤ 转换时不能去除源类型中的const和volitale属性;
- > 有址引用和无址引用之间不能相互转换;

基类指针转换为派生类指针,基类必须包含虚函数或纯虚

函数,确保基类对象就是派生类对象(可用typeid检查)





```
struct B {
  int m;
  B(int x): m(x) {
  virtual void f( ) { cout << 'B'; }</pre>
     //若无虚函数, dynamic_cast<D*>(&b) 向下转换
    //编译报错:基类无多态性
                         //B是父类, D是子类
struct D : public B {
  int n;
  D(int x, int y): B(x), n(y) \{ \}
  void f() { cout << 'D'; } //函数f()自动成为虚函数
```





```
B a(3); B &b=a; D c(5,7); D &d=c; D *pc1 = static_cast<D*>(&a); // 不安全的自上向下转换 pc1->f(); // 输出B
```

讨论: 自上(基类)向下(派生类)转换,为什么不安全?

pc1-> n = 20;

pc1是 D类的指针,可用以访问 D类的成员;

但实际上,pc1指向的是B类对象的空间,并没有D类的成员。运行后,系统会崩溃。



```
B a(3); B &b=a; B *pb;
D c(5,7); D &d=c;
D *pc1 = static_cast<D*>(&a); // 不安全的自上向下转换
D *pc3 = dynamic_cast<D*>(&a);
// 基类向派生类转换,若基类无虚函数f(),编译报错:
// 基类不是多态类型! 操作数必须包含多态类型
```

若是由 派生类向基类转换,则不需要类型的多态性。
 B *pb = dynamic_cast<B*>(&c);
 类型由下(派生类)向上(基类)转换,总是安全的。





```
B a(3); B &b=a; B *pb;
```

D c(5,7); D &d=c;

 $D *pc3 = dynamic_cast < D*>(&a);$

pc3->f(); // 运行时异常: pc3为nullptr(a非子类对象)

Question: 基类指针向派生类指针转化,

运行时,是否一定会出现异常?

Answer: 不一定。

D *pc3 = dynamic_cast<D*>(pb);

pb 虽然是基类指针, 但它指向的对象可以是基类;

如 pb=&a; 也可以执向派生类,如 pb =&c;





```
D *pc3 = dynamic_cast < D*>(&a);
  push
         offset D 'RTTI Type Descriptor' (061C14Ch)
  push
         offset B `RTTI Type Descriptor' (061C138h)
  push
  push
         0
  lea
        eax,[a]
  push
         eax
        ____RTDynamicCast (0611410h)
  call
         esp, 14h // 20个字节的参数
  add
         dword ptr [pc3],eax
  mov
  在程序运行的过程中,进行检查,运行后 pc3=NULL;
  即隐含不能自上向下转换
```





```
D*pc2 = static_cast<D*>(&b); //不安全的自上向下转换
D *pc4 = dynamic_cast < D*>(&b);
   //若b无虚函数f(),则自上向下转换错误
           //运行异常: pc4为空指针(b非子类对象)
pc4->f();
B *pb1 = dynamic_cast<D*>(&c); // 安全的自下向上赋值
                          // 输出D: 正确的多态行为
pb1->f();
B *pb2 = dynamic_cast<D*>(&d); // 安全的自下向上赋值
                          // 输出D: 正确的多态行为
pb2->f();
                      // 不安全,自上向下转换
D &ra1 = static\_cast < D &>(a);
                          // 输出B
ra1.f();
```





左值引用的类型转换



```
D &ra2 = static_cast<D&>(b); //不安全, 自上向下转换 ra2.f(); //输出B:
B &rc1 = dynamic_cast<D&>(c); //安全, 自下向上赋值 rc1.f(); //输出D: 正确的多态行为 B &rc2 = dynamic_cast<D&>(d); //安全的, 自下向上赋值 rc2.f(); //输出D: 正确的多态行为
```





右值引用的类型转换



```
B &&rc3 = static_cast<D&&>(c); //安全的自下向上赋值 rc3.f(); //输出D: 正确的多态行为 B &&rc4 = dynamic_cast<D&&>(c);//安全的自下向上赋值 rc4.f(); //输出D: 正确的多态行为 B &&rc5 = static_cast<D&&>(d); //安全的自下向上赋值 rc5.f(); //输出D: 正确的多态行为 B &rc6 = dynamic_cast<D&>(rc5);
```

// 正确: 自上向下转换, 自下向上赋值

rc6.f(); // 输出D: 正确的多态行为





reinterpret_cast

- > 指针或引用类型的转换
- > 有址引用与无址引用之间的相互转换
- > 指针与足够大的整数类型之间的相互转换;
- ▶ 所谓足够大的整数类型:能够存储一个地址或者指针的整数类型;
 - x86 和x64的指针大小不同, x86使用int类型即可。
- ▶ 当T为使用&或&&定义的引用类型时,expr必须是一个有址表达式。



```
struct B {
  int m;
                  //静态成员有真正的单元地址
  static int n;
  B(int x): m(x) \{ \}
  static void e() { cout << 'E'; }
               //静态函数成员有真正入口地址
  virtual void f() { cout << 'F'; }
int B::n = 0;
B a(1);
B \& b = a; //b有址引用a, 共享a的内存
```





```
B a(1) , *e;
e = &a;
e = static_cast < B* > (&a);
e = const_cast < B* > (&a);
e = dynamic_cast < B* > (&a);
e = reinterpret_cast < B* > (&a);
```

5条语句完全等同,实际上都没有类型转换 = 左右都是 B*类型

mov dword ptr [e], offset a







int f;



B *g = reinterpret_cast <B *> (f);

//整数f转为B*,赋值给g=&a

 $B \&h = reinterpret_cast < B \& > (a);$

//名字a转引用,等价于B &h=a

h.m = 2; //h共享a的内存, h.m=b.m=a.m=2



```
B &&i = reinterpret_cast \langle B\&\& \rangle (b);
            //有址引用b转无址引用,i共享b引用的a
            //i.m=h.m=b.m=a.m=3
i.m=3;
  int *j = reinterpret_cast <int *>(&B::n);
          //&B::n的类型为int *, 无须转换, j=&B::n
  int &k=reinterpret_cast <int &>(B::n);
          //名字B::n转引用, 等价于int &k=B::n
  k=6; // k=B::n=i.n=h.n=b.n=a.n=6;
  void (*1)( )=reinterpret_cast<void(*)( )>(&B::e);
      //&B::e类型为void(*)(), 无须转换
  1 = reinterpret_cast < void(*)() > (B::e);
     //结果同上:静态函数成员名即函数地址
```



```
void(&m)( )=reinterpret_cast<void(&)( )>(B::e);
          // 名字B::e转引用, void(&m)()=B::e
         // 等价于调用B::e(),输出E
m();
void (B::*n)( )=reinterpret_cast<void (B::*)( )>(&B::f);
         // &B::f的类型无须转换
(a.*n)(); // 等价于调用a.f(), 输出F
int B::*o = reinterpret_cast <int B::*> (&B::m);
         // &B::m的类型为int B::*, 无须转换
f=a.*o; // f=a.m=h.m=3
B \&\&p = reinterpret_cast < B\&\&>(h);
      // 有址引用转无址引用p, p.m=h.m=a.m=3
```





```
p.m = 4;

//p.m=h.m=b.m=a.m=4

B &q = reinterpret_cast <B&> (p);

//无址引用转有址引用: B&q=a, q.m=a.m=4

q.m = 5;

//q.m=p.m=h.m=b.m=a.m=5
```





- > 父类指针(或引用)可以直接指向(或引用)子类对象;
- ▶ 但是通过父类指针(或引用)只能调用父类定义的成员 函数。
- 武断或盲目地向下转换,然后访问派生类或子类成员, 会引起一系列安全问题:
 - (1) 成员访问越界(如父类无子类的成员);
 - (2) 函数不存在(如父类无子类函数)。





- > 关键字typeid可以获得对象的真实类型标识
- ➤ typeid使用格式:
 - (1) typeid(类型表达式);
 - (2) typeid(数值表达式);
- ➤ typeid的返回结果是 "const type_info&"类型
- ➤ typeid是关键字,并不是函数;
- ➤ typeid的结果有时候在编译期确定,有时在执行期确定;
- ➤ 在使用typeid之前可先 "#include <typeinfo>", 在std名 字空间。





- ➤ type_info 是一个类
- ➤ 不同的编译器实现的 type_info 类可能不同
- ▶ C++ 要求 必须实现 name(), 其返回类型是 const char *,
- ➤ 有==、!=、before、raw_name、hash_code等函数。
- ➤ 详细信息见头文件 <typeinfo>





```
#include \typeinfo \text{
const type_info & ti= typeid(int);
cout \text{ti. name() \text{endl;}
cout \text{ti. raw_name() \text{endl;}
cout \text{ti. hash_code() \text{endl;}

int x = 20;
const type_info& tx = typeid(x);
cout \text{tx. name() \text{endl;}
cout \text{endl;}
cout \text{tx. raw_name() \text{endl;}
cout \text{endl;}
cout \text{tx. raw_name() \text{endl;}
}
```

```
    □ C:\教学\本科教学\面向对
    int
    . H
    3440116983
    int
    . H
    3440116983
```

typeid使用格式:

typeid(类型表达式) typeid(数值表达式);





```
struct B {
  int m;
  B(int x): m(x) \{ \}
  virtual void f() { cout << 'B'; }
};
struct D: public B {
            //基类B和派生类D满足父子关系
  int n;
  D(int x, int y): B(x), n(y) \{ \}
  void f( ) { cout << 'D' << endl; }</pre>
  void g( ) { cout << 'G' << endl; }</pre>
```





```
B a(3);
                B* pb = &a;
D c(5, 7);
                //定义子类指针pc并设为空指针
D* pc(nullptr);
if (typeid(*pb) == typeid(D)) {
                // 判断父类指针是否指向子类对象
   pc = (D*)pb; // C语言的强制转换
   pc = static\_cast < D*>(pb);
   pc = dynamic_cast<D*>(pb); // B须有虚函数
   pc = reinterpret_cast<D*>(pb);
   pc->g(); //输出G, 不转换pb无法调用g()
O: if 条件是否成立?
```

若在if 语句前有, pb = &c; 结果如何?



```
B a(3);
                     B* pb = &a;
D c(5, 7);
D* pc(nullptr);
cout << typeid(pc).name() << endl; //输出struct D*
cout << typeid(*pc).name() << endl; //输出struct D
cout << typeid(B).before(typeid(D)) << endl;</pre>
         // 输出1即布尔值真: B是D的基类
cout << typeid(*pc).raw_name() << endl;</pre>
cout << typeid(*pc).hash_code() << endl;</pre>
```





RTTI: Run Time Type Identification / Information

运行时类型信息

编译器会在每个含有虚函数的类的虚函数表的前四个字节 存放一个指向_RTTICompleteObjectLocator结构的指针。

_RTTICompleteObjectLocator就是实现dynamic_cast的关键结构。

存放了vfptr相对this指针的偏移,构造函数偏移(针对虚拟继承),type_info指针,以及类层次结构中其它类的相关信息。如果是多重继承,这些信息更加复杂。



要求显示调用类型转换函数 在函数名前加 关键字: explicit

- > explicit只能用于定义构造函数或类型转换实例函数成员
- > explicit定义的实例函数成员必须显式调用。





```
class COMPLEX {
  double r, v;
public:
 COMPLEX(double r1=0, double v1=0)
       \{ \mathbf{r} = \mathbf{r}1; \mathbf{v} = \mathbf{v}1; \}
  COMPLEX operator+(const COMPLEX &c)const
       return COMPLEX(r + c.r, v + c.v); };
  operator double() { return r; }
m(2,3);
double d=m; // d=m.operator double();
                 // d=double(m);
m+2.0 等价于 m+COMPLEX(2.0, 0.0)
```





```
class COMPLEX {
  double r, v;
public:
 explicit COMPLEX(double r1=0, double v1=0) { r=r1; v=v1; }
  COMPLEX operator+(const COMPLEX &c)const
      return COMPLEX(r + c.r, v + c.v); };
  explicit operator double() { return r; }
m(2,3);
double d=m; //error无法从COMPLEX 转换为 double
z=m+2.0; // error:没有与操作数匹配的运算符
double d=m.operator double();
       d = double(m);
z=m + COMPLEX(2.0);
```



C语言程序中(文件命名形如 test.c)

关键字 auto 作为类型修饰符

```
auto int x=10;  // int x=10;
auto char p[] = "abcd"; // char p[]="abcd";
```

- > 函数内部定义的变量,缺省类型为 auto;
- > 用于定义函数内部的局部、非静态变量;
- > 局部非静态变量的空间分配在栈上;
- > 函数返回时,变量的空间自动回收;
- > 函数的形参也是自动变量。





```
C++语言程序中 (文件命名形如 test.cpp)
关键字 auto 用于类型的自动推导
  auto x=10; // int x=10;
  auto y = 3.5; // double y = 3.5;
  auto p ="abcd"; // const char *p="abcd";
  auto z; // error, 无法推导 z 的类型
  auto int w = 10; // error, 类型说明符的组合无效
  auto q[]="abcd"; // auto不能出现在顶级数组类型中
```





在C++中, auto用于类型推导

- > 可用于推导变量、各种函数的返回值;
- > 不能用于函数形参的推导;
- ➤ 不能用于类中一般数据成员的类型推导, 但可用于 const static (静态常量)的成员类型推导;
- > 可用于全局变量、局部变量的推导;
- ▶ 被推导实体不能出现类型说明;
- ➤ 被推导实体可以出现存储可变特性const、volatile; 可以出现存储位置特性,如static、register。





与数组有关的自动推导
int ta[4] = { 10,20,30,40 };
auto tb = ta; // tb 的类型为 int *

lea eax, [ta]

mov dword ptr [tb], eax

```
*tb = 12; // ta[0]=12;
```

$$*(tb + 1) = 15;$$
 // ta[1]=15;





与数组有关的自动推导

```
int ta2[2][4] = \{ \{ 10,20,30,40 \}, \{ 21,22,23,24 \} \};
 auto tb2 = ta2; // tb2 的类型是 int [4] *
                  // 等同于 int (*tb2)[4] = ta2;
 *tb2[0] = 12; // ta2[0][0] = 12;
 *(tb2 + 1)[0] = 15; // ta2[1][0] = 15;
                  // tb2指向数组的下一行,
tb2 +=1;
                  // 实际值增加 16个字节
```





与数组有关的自动推导





为什么要类型推导?

```
#include <map>
std::map<double, double> resultMap;

std::map<double, double>::iterator it = resultMap.begin();

更简单的写法:
auto it = resultMap.begin();
```





为什么要类型推导?





表达式类型的提取

- ➤ 关键字 decltype 用来提取表达式的类型; decltype(表达式)
- ▶ 凡是需要类型的地方均可出现decltype;
- > 可用于变量、成员、参数、返回类型的定义;
- > 可用于 new、sizeof、异常列表、强制类型转换;
- > 可用于构成新的类型表达式。





```
int x = 10;
decltype(x) y; // int y;
int a1[10];
decltype(a1) p1; // int p1[10]; p1的类型是 int[10]
decltype(a1) *p11; // int (*p11)[10]; int[10] *
p1[2] = 12;
p11 = &a1;
(*p11)[2] = 12; // (*&a1)[2] = a1[2] = 12;
```











```
#include (iostream)
                                                III Microsoft Visual Studio 派
using namespace std;
                                                f1 : x=10
void f1(int x)
                                                f2 : x=10
{ cout << "f1 : x=" << x << end1; }
int main()
    auto f2 = [](int x) \{cout << "f2 : x=" << x << end1; \};
    f1(10):
    f2(10);
    return 0;
▶ f1是一个函数,是全局性的一个符号;
```

▶ f2是一个表达式,是一个局部符号,只能在定义它的函数内部使用;

▶ 在一个函数内部,是不能再定义函数的。

f2 类似一个函数, 匿名的函数;



```
#include <iostream>
                                                                      ■ Microsoft Visual Studio 调试
using namespace std;
                                                                     f1(10, 20) = 30
                                                                     f2(10, 20) = 30
int f1(int x, int y)
\{ \text{return } x + y; \}
int main()
      auto f2 = [](int x, int y) \rightarrow int \{return x + y;\};
      cout \langle \langle "f1(10, 20) = " \langle \langle f1(10, 20) \langle \langle end1 \rangle \rangle \rangle
      cout \langle \langle "f2(10, 20) = " \langle \langle f2(10, 20) \rangle \rangle \langle end1;
     return 0:
```

- ▶ Lambda 表达式 有返回类型
- ▶ 用 lambda 表达式 取代了函数,表达更简洁





```
■ Microsoft Visual Studio
class A {
                                                      z = 26
private: int x, y;
                                                      lambda = 26
public:
    A(int x, int y):x(x), y(y)  { }
    int operator () (int a, int b) { return x * y + a * b; }
int main()
    A temp(2, 3);
    int z = temp(4, 5); // int z = temp.operator()(4, 5);
    cout \langle \langle "z=" \langle \langle z \langle \rangle \rangle \rangle endl:
    int u = 2, v = 3;
    auto 1a = [u, v] (int a, int b)->int {return u * v + a * b;};
    cout << "lambda = " << lambda (4, 5) << endl;
    return 0;
```

- ▶ Lambda 表达式 实现匿名类
- > 用匿名类来代替有名类,表达更简洁





```
z = 26
class A {
                                                         lambda 1= 26
private: int x, y;
                                                        lambda 2 = 26
public:
                                                        z = 26
    A(int x, int y):x(x), y(y) \{ \}
     int operator () (int a, int b) { return x * y + a * b; }
int main()
    int u = 2, v = 3;
    A temp(u, v);
     int z = temp(4, 5); // int z = temp.operator()(4, 5);
     cout \langle \langle "z=" \langle \langle z \langle \rangle \rangle \rangle endl:
     auto 1a = [u, v] (int a, int b)->int {return u * v + a * b;};
    cout << "lambda 1 = " <math><< lambda (4, 5) << endl;
    u = 10; v = 20;
     cout << "lambda 2 = " <math><< lambda (4, 5) << endl;
    z = temp(4, 5);
     cout \langle \langle "z=" \langle \langle z \langle \rangle \rangle \rangle endl:
    return 0;
                        ▶ 分析: 为什么修改 u, v后, 输出结果不变?
```



- ▶ 分析: 为什么将 [u, v] 改为 [&u,&v]后,输出结果变化?
- ▶ 对应的类如何写?





```
class B {
private: int &x, &y;
public:
     B(int &x, int &y) : x(x), y(y) \{ \}
     int operator () (int a, int b) \{ \text{ return } x * y + a * b; \}
void f1()
                                                               Microsoft Visual Stu
    int u = 2, v = 3;
      B temp(u, v);
      int z = temp(4, 5);
      cout \langle \langle "z=" \langle \langle z \langle \rangle \rangle \rangle endl;
      u = 10; v = 20;
      z = temp(4, 5);
      cout \langle \langle "z=" \langle \langle z \langle \rangle \rangle \rangle endl;
```

> Lambda 表达式翻译成 类





- ▶ Lambda表达式是C++引入的一种匿名函数
- > Lambda表达式的声明格式

[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

[capture list](params list) mutable exception -> return type {
 function body }

capture list: 捕获外部变量列表

mutable: 用于说明是否可以修改捕获变量

有mutable, 则可以修改捕获变量

exception: 异常接口说明





- ▶ Lambda表达式是C++引入的一种匿名函数
- > Lambda表达式的声明格式

[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

[捕获列表](形参列表) ->返回类型{函数体}

[捕获列表](形参列表) {函数体}

[捕获列表]{函数体}





▶ Lambda 表达式 实现的机理

```
zz = 0:
008420D0 C7 45 DC 00 00 00 00 mov
                                       dword ptr [zz],0
auto surplus = [](int sal, int exp) ->int {return sal - exp;};
008420D7 33 CO
                              xor
                                          eax, eax
008420D9 88 85 07 FF FF FF
                                          byte ptr [ebp-0F9h], al
                              mov
    zz = surplus(100, 80);
008420DF 6A 50
                                          50h
                              push
008420E1 6A 64
                              push
                                          64h
                                          ecx, [surplus]
008420E3 8D 4D D3
                              1ea
008420E6 E8 85 F9 FF FF
                              call
<lambda_87ce62b9f68fc533a39a7753f0c263f7>::operator() (0841A70h)
008420EB 89 45 DC
                                          dword ptr |zz|, eax
                              mov
```



Lambda 表达式的实现原理

```
class lambda_xxxx {
  private:
    int a; int b;
  public:
    lambda_xxxx(int _a, int _b) :a(_a), b(_b) { }
    int operator()(int x, int y) throw ()
        {      return a + b + x + y ; }
};
```

mutable: 用于说明是否可以修改捕获变量 如果lambda 表达式中,没有mutable, 就相当于 int operator()(int x, int y) const ...





```
准确理解 常成员函数
class lambda yyyy {
private:
   int &x; int y;
   char *p;
public:
   lambda_yyyy(int &_x, int y) :x(x) { \cdots }
   int operator()() const
    { y=20; // 错误: 不可修改 y
      x+=20:
      p = new char[10]; // 错误: 不可修改 p
      *p = 'A';
      return 10;
}; int const y; char * const p; int & const x;
```



- ▶ Lambda 表达式的本质就是重载了()运算符的类
- ➤ 这种类通常被称为 functor, 即行为像函数的类
- ▶ lambda 表达式对象其实就是一个匿名的 functor
- > 定义表达式时,就是定义一个类的对象
- ▶ 捕获列表中的变量,是对象构造函数的参数
- ➤ 在使用表达式时,捕获列表中的参数是不会传递的;除非使用的是参数的引用,"间接"使用了参数的最新值。





- ▶ 捕获列表的参数用于捕获Lambda表达式的外部变量;
- > 外部变量可以是函数参数或函数定义的局部自动变量;
- ▶ 出现"&变量名"表示引用外部变量;
- > [&] 捕获"引用"所有函数参数或函数定义的局部自动变量。
- ▶ 出现"=变量名"表示使用外部变量的值(值参传递),
- ▶ [=]表示捕获所有函数参数或函数定义的局部自动变量的值;
- ▶ 外部变量不能是全局变量或static定义的变量;
- > 外部变量不能是类的成员;
- ▶ 参数表后有mutable表示在Lambda表达式可以修改"值参传递的值",但不影响Lambda表达式外部变量的值。

void f() {



[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

请根据原理解释看到的现象



[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

```
void f2() {
                                      请根据原理解
                                      释看到的现象
 int x = 1000, y = 800;
 auto diff = [\&]()->int {return x - y;};
 y = 900; // &捕获函数所有参数和函数内的局部自动变量
 cout << diff( ) << endl; // 显示 100 : 1000 -900
 y = 700;
 cout << diff() << endl; // 显示 300 : 1000-700
```





[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

```
auto diff = [\&]()->int {return x - y;};
class lambda yyyy {
private:
    int &x;
    int &y;
public:
    lambda_yyyy(int &_x, int &_y) :x(x),y(y){}
    int operator()() int
    \{ return x - y; \}
Lambda yyyy diff(x, y);
cout << diff.operator()();</pre>
```



[捕获列表](形参列表)mutable 异常说明->返回类型{函数体}

```
void f3() {
                                       请根据原理解
                                       释看到的现象
 int x = 1000, y = 800;
  auto diff = [\&x, y]()->int \{x += 200; return x - y;\};
 v = 900; // 引用Lambda表达式的外部变量
  cout << diff() << endl; // 400 : 1200 -800
  cout << x << endl; // 1200
  y = 700;
  cout << diff() << endl; // 600 : 1400 -800
```





```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
auto f = [](int e)->void {cout << e << endl;};
int main( ) {
  vector<int> v = { 1,2,3,4,5 };
  for_each(v.begin(), v.end(), f); //显示1 2 3 4 5
   return 0;
```

回顾



地址类型转换数据类型转换

静态转换 static_cast 只读转换 const_cast

动态转换 dynamic_cast 重释转换 reinterpret_cast

typeid const type_info&

auto用于类型推导

显示调用类型转换函数 explicit

Lambda表达式

