Socket编程


Socket编程

- Socket简介
- Windows Socket
 - Winsock1.1基本API
 - Winsock2.0


什么是socket?

- 应用程序与网络之间的接口
 - 应用程序创建socket
 - socket *类型* 决定了通信的类型
 - 可靠的 vs. 尽最大努力的
 - 面向连接的 vs. 无连接的
- 一旦socket配置完成,应用程序就可以
 - 把数据传给socket,从而进行网络传输
 - 从socket接收数据(其他主机通过网络发送过来的)
- Socket在计算机中提供了一个通信接口,可以通过这个接口与任何一个具有 Socket接口的计算机通信。应用程序在网络上传输,接收的信息都通过这个 Socket接口来实现。

Socket在协议栈中的位置



Socket到Socket的通信



Windows Socket(1)

- Windows Socket 是从 Berkeley Socket扩展而来的,其在继承 Berkeley Socket的基础上,又进行了新的扩充。这些扩充主要是提 供了一些异步函数,并增加了符合Windows消息驱动特性的网络 事件异步选择机制
- Windows socket的版本
 - Winsock1.1
 - Winsock2.0


Windows Socket(2)

- Winsock的实现方式
 - Winsock: C-Based API, 与Unix C API类似
 - CAsyncSocket: 对Winsock API的简单C++封装
 - CSocket: 对Socket的高层抽象 (自动处理字节顺序转换等)
 - 对象串行化
 - · CSocketFile
 - · CArchive

Windows Socket编程原理

端口

- 每个主机有65,536个端口
- •一些端口被预留,用于特定的应用程序
 - 20,21: FTP
 - 23: Telnet
 - 80: HTTP
 - 参考RFC 1700 (大约1024个端口被 预留)



□ Socket提供了一个通过端口 在网络上收发数据的接口

IP地址、端口和Socket

- 类似公寓和邮箱
 - 你是应用程序
 - · 你的公寓地址是IP地址
 - 你的邮箱是端口
 - 邮局是网络
 - Socket是使你能够使用邮箱的钥匙(假设发出去的信是由你放入邮箱的)
- Q: 如何为Socket选择要连接的端口?

Internet地址数据结构


```
#include <winsock.h>
struct sockaddr in
    short sin family; //AF INET
    unsigned short sin port; //16位端口号,网络字节顺序
                            //32位IP地址,网络字节顺序
    struct in addr sin addr;
    char sin zero[8];//保留
};
```

• sin_family = AF_INET 选择Internet地址族

字节顺序

□两种顺序


- ○大头字节序:最高有效位存于最低内存地址处,最低有效位存于最高内存处
- 小头字节序: 最高有效位存于最高内存地址,最低有效位存于最低内存处



字节顺序

□问题:

- ○不同的机器使用不同的字节顺序
 - · 小头: 低字节优先 i386, alpha, ...
 - ・大头: 高字节优先 Sun Solaris, PowerPC, ...
- ○使用不同字节顺序的主机如何通过网络通信



解决方法:网络字节顺序

- 定义:
 - 主机字节顺序: 主机使用的字节顺序 (大头或小头)
 - 网络字节顺序: 网络使用的字节顺序-大头
- 通过网络传输的任何信息都应该转化成网络字节顺序,接收后再转回主机字节顺序
- Q: Socket是否自动完成字节顺序转换?
- Q: 大头主机不需要转换字节顺序,而小头主机需要,如何避免写两个版本的代码?

字节顺序转换函数

- 在主机字节顺序和网络字节顺序之间转换
 - 'h' = 主机字节顺序
 - 'n' = 网络字节顺序
 - 'l' = long (4 bytes), 转换IP地址
 - 's' = short (2 bytes), 转换端口号


```
#include <winsock.h>
u_long PASCAL FAR htonl( u_long hostlong);
u_short PASCAL FAR htons( u_short hostshort);
u_long PASCAL FAR ntohl( u_long netlong);
u_short PASCAL FAR ntohs( u_short netshort);
```


- □在大头主机上,上述函数不作任何转换
- □在小头主机上,上述函数把字节顺序逆序

Socket的两种基本类型

- SOCK_STREAM
 - TCP
 - 可靠传输
 - 保证顺序
 - 面向连接
 - 双向


- SOCK_DGRAM
 - UDP
 - 不可靠传输
 - 无顺序保证
 - 无"连接"概念 应用程序为每个包指定目的地
 - 可以发送或接收





Q: 为什么需要 SOCK_DGRAM类型?

TCP Server




• 举例: web server

• web client怎么去连接web server?

• 为了接收来自web client的连接请求,web server应做什么准备?

TCP Client-Server交互流程



Winsock的初始化

• 每个Winsock应用都必须加载Winsock DLL的相应版本

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR WSAStartup ( WORD
wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData );
wVersionRequested: Windows Socket API提供的调用
方可使用的最高版本号.高位字节指出副版本(修正)号,低位字节
指明主版本号.
lpWSAData: 指向WSADATA数据结构的指针,用来接收
Windows Socket实现的细节.
```

```
WSADATA wsd;
if (WSAStartup (MAKEWORD (1,1), &wsd) !=0)
{
    return FALSE;
}
```

Socket I/O: socket()

• Web使用TCP, web server需要创建一个SOCK_STREAM套接字

```
#include <winsock.h>
SOCKET PASCAL FAR socket(int af, int type, int protocol);
af: 一个地址格式描述。
type: 新套接字的类型描述。
protocol: 套接字所用的协议。如调用者不想指定,可用0。
```

```
SOCKET m_hSocket;
m_hSocket=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
AF_INET 把socket与Internet协议族相关联
SOCK_STREAM 选择 TCP协议
```

TCP Server socket() bind() listen() accept() recv() send() recv() closesocket()

Socket I/O: bind()

• 把socket 绑定到一个特定端口

```
int PASCAL FAR bind(SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen); s: 标识一未捆绑套接字的描述字。name: 赋予套接字的地址。返回值: 没有错误, bind()返回0, 否则返回SOCKET_ERROR
```

```
sockaddr in m addr;
m addr.sin family = AF INET;
m addr.sin addr.S un.S addr =htonl(INADDR ANY);
m addr.sin port = htons(80);
     int ret = 0;int error = 0;
ret = bind(m hSocket, (LPSOCKADDR)&m addr,
sizeof(m addr));
if(ret == SOCKET ERROR)
     AfxMessageBox("Binding Error"); //绑定错误
     return FALSE;
```

TCP Server socket() bind() listen() accept() recv() send() recv() closesocket()

Socket I/O: listen()

• *listen* 表示 server准备接收连接请求

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR listen( SOCKET s, int backlog);
S: 用于标识一个已捆绑未连接套接字的描述字。
backlog: 等待连接队列的最大长度。
```

TCP Server socket() bind() listen() accept() recv() send() recv() closesocket()


Socket I/O: accept()

• accept 等待一个连接请求

#include <winsock.h>
SOCKET PASCAL FAR accept(SOCKET s, struct sockaddr FAR* addr, int FAR* addrlen);
s: 套接字描述字,该套接字在listen()后监听连接。
addr: (可选)指针,指向一缓冲区,接收连接实体的
地址。Addr参数的实际格式由套接字创建时所产生的地址
族确定。

addrlen: (可选)指针,指向存有addr地址长度的整形数。

返回值:返回一个新的socket,其属性与s相同。若返回值<0,则表明发生了错误。




Socket I/O: accept()

```
#include <winsock.h>
SOCKET socket;
struct sockaddr cli;
int cli_len = sizeof(cli);

socket= accept(m_hSocket, &cli, &cli_len);
if(socket < 0) {
    AfxMessageBox("Listen Error");
    return FALSE;
}</pre>
```

- □ Server如何得到Client的基本信息?
 - cli.sin_addr.s_addr 包含了client的IP地址
 - cli.sin_port 包含了Client的端口号
- □ accept 为什么要返回一个新的socket?



建立连接

• 被动参与者

• step 1: listen (监听连接请求)

• step 3: accept (接受连接请求)◆

• step 4: 数据传输


• 被接受的连接工作在新的Socket上

• 旧Socket继续监听其它的主动参与者

• 主动参与者

step 2: 请求并建立连接

• step 4: 数据传输



Socket I/O: recv()

• recv 可以从一个socket接收数据。

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR recv( SOCKET s, char FAR* buf,
int len, int flags);
s: 一个标识已连接套接字的描述字。
buf: 用于接收数据的缓冲区。
len: 缓冲区长度。
flags: 指定调用方式。
返回值: 若无错误发生,recv()返回读入的字节数。如果连接已中止,返回0。否则返回SOCKET_ERROR错误。
```

```
#include <winsock.h>
char s[1024];
int len;
len=recv(socket,s,1024,0);
```


TCP Server socket() bind() listen() accept() recv() send() recv()

closesocket()

TCP Client

• 举例: web client

• web client 如何连接到一个web server?



处理IP地址

• IP地址通常表示为字符串 ("128.192.35.50"),但程序把IP地址作为整数来处理。

将字符串地址转化成数值地址:

```
#include <winsock.h>
unsigned long PASCAL FAR inet_addr( const struct FAR* cp);
cp: 一个以Internet标准"."间隔的字符串。
返回值: 若无错误发生,返回一个无符号长整型数。如果传入的字符串不是一个合
法的Internet地址,那么返回INADDR_NONE。
struct sockaddr_in srv;
srv.sin_addr.s_addr = inet_addr("128.192.35.50");
```

将数值地址转化成字符串地址:

```
#include <winsock.h>
char FAR* PASCAL FAR inet_ntoa( struct in_addr in);
in: 一个表示Internet主机地址的结构。
```

把域名转换成地址

- gethostname 获得本地主机名
- gethostbyname 为DNS提供接口,从主机名得到对应的主机地址。
- gethostbyaddr 由网络地址得到对应的主机信息。

```
struct hostent {
  char FAR* h_name;
  char FAR FAR** h_aliases;
  short h_addrtype;
  short h_length;
  char FAR FAR** h_addr_list;
};
```

```
struct hostent *hp;
struct sockaddr_in peeraddr;
char *name = "www.cs.uga.edu";
peeraddr.sin_family = AF_INET;
hp = gethostbyname(name)
peeraddr.sin_addr.s_addr = ((struct in_addr*)(hp->h_addr_list[0]))->s_addr;
```

Socket I/O: connect()

• connect client连接到server

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR connect( SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen);
s: 标识一个未连接套接字的描述字。
name: 欲进行连接的端口名。
namelen: 名字长度。
返回值: 若无错误发生,则connect()返回0。否则的话,返回 SOCKET_ERROR错误。
```

```
int ret = 0;
ret = connect(m_hSocket, (LPSOCKADDR)&m_addr,
sizeof(m_addr));
if(ret == SOCKET_ERROR)
{     AfxMessageBox("连接失败");
     return FALSE;
}
```

TCP Client socket() connect() send() recv() closesocket()

Socket I/O: send()

• send 向一个已连接的socket发送数据

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR send( SOCKET s, const char FAR* buf, int len, int flags);
s: 一个用于标识已连接套接字的描述字。
buf: 包含待发送数据的缓冲区。
len: 缓冲区中数据的长度。
flags: 调用执行方式。
返回值: 若无错误发生,返回所发送数据的总数,否则返回
SOCKET_ERROR错误。
```


```
if (send(m_hSocket,buf,strlen(buf),0) == SOCKET_ERROR)
{
    AfxMessageBox("Send data error");
}
```

TCP Client socket() connect() send() recv() closesocket()

Socket I/O: closesocket()

• *closesocket* 关闭一个socket

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR closesocket(SOCKETs);
s: 一个套接字的描述字。
返回值: 如无错误发生,则返回0,否则返回
SOCKET_ERROR错误。
```




tcp_server.c

```
#include <winsock.h>
#define MY PORT 3434
int main() {
  SOCKET listen sock, new sock;
  struct sockaddr in my addr;
  int dummy;
  char *buffer ="How old are you?\n";
  WSADATA wsaData:
  WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData);
  listen sock = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
  my addr.sin family = AF INET;
  my_addr.sin_port = htons(MY_PORT);
  my addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
  bind(listen sock, (struct sockaddr *)&my addr, sizeof(struct sockaddr));
  listen(listen_sock, 5);
  new sock = accept(listen sock, NULL, &dummy);
  send(new sock, buffer, strlen(buffer), 0);
  closesocket(new sock);
  closesocket(listen sock);
  WSACleanup();
  return 0;
```

tcp_client.c

```
#include <winsock.h>
#include <stdio.h>
#define MY PORT 3434
int main() {
  SOCKET conn sock:
  struct sockaddr in remote addr;
  int bytes recvd;
  char buffer[100];
  WSADATA wsaData;
  WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData);
  conn sock = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
  remote addr.sin family = AF INET;
  remote addr.sin port = htons(MY PORT);
  remote addr.sin addr.s addr = inet addr("137.189.90.38");
  connect(conn_sock, (struct sockaddr *)&remote_addr, sizeof(struct sockaddr));
  bytes recvd = recv(conn sock, buffer, sizeof(buffer), 0);
  printf("Received (%d bytes): \"%s\"\n", bytes recvd, buffer);
  closesocket(conn_sock);
  WSACleanup(),
  return 0:
```

UDP Server



- 举例: NTP daemon
- 为了接收来自UDP client的服务请求,UDP server 应做什么准备?

Socket I/O: socket()

• UDP server必须创建一个datagram socket

```
SOCKET m_hSocket;
m_hSocket=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
AF_INET 把socket与Internet协议族相关联
SOCK_DGRAM 选择UDP协议
```

Socket I/O: bind()

• 把socket 绑定到一个特定端口

```
sockaddr in m addr;
m addr.sin family = AF INET;
m addr.sin addr.S un.S addr =htonl(INADDR ANY);
m addr.sin port = htons(123);
     int ret = 0;int error = 0;
ret = bind(m hSocket, (LPSOCKADDR)&m addr, sizeof(m addr));
if(ret == SOCKET ERROR)
     AfxMessageBox("Binding Error"); //绑定错误
     return FALSE;
```

Socket I/O: recvfrom()


• recvfrom 接收一个数据报并保存源地址

```
#include <winsock.h>
int PASCAL FAR recvfrom( SOCKET s, char FAR* buf, int len, int
flags,struct sockaddr FAR* from, int FAR* fromlen);
   s: 标识一个套接字的描述字。
   buf:接收数据缓冲区。
   len: 缓冲区长度。
   flags: 调用操作方式。
   from: (可选)指针,指向装有源地址的缓冲区。
   fromlen: (可选)指针,指向from缓冲区长度值。
   返回值: 若无错误发生,返回读入的字节数。如果连接已中止,返回0。否则返回
SOCKET ERROR错误。
```

Socket I/O: recvfrom()

```
SOCKET srvsock;
sockaddr cli;
char buf[512];
int cli len = sizeof(cli);
int nbytes;
nbytes = recvfrom(srvsock, buf, sizeof(buf), 0 ,(struct sockaddr*) &cli,
&cli len);
if(nbytes < 0) {</pre>
     AfxMessageBox ("接收数据失败");
     return FALSE;
```

UDP Client




Socket I/O: sendto()

- UDP client 不与特定端口号绑定
 - 第一次调用sendto时,动态为其分配一个端口号

```
SOCKET clisock;
char buf[512];
int nbytes;
sockaddr in m addr;
m addr.sin family = AF INET;
m addr.sin addr.S un.S addr =inet addr("128.192.35.50");
m addr.sin port = htons(123);
nbytes = sendto(clisock, buf, sizeof(buf),0,
    (struct sockaddr*) &m addr, sizeof(m addr));
if(nbytes < 0) {</pre>
     AfxMessageBox("发送数据失败");
     return FALSE;
```

UDP Client-Server交互流程



udp server.c

```
#include <winsock.h>
#define MY PORT 3434
int main() {
  SOCKET udp_sock;
  struct sockaddr in remote addr, local addr;
  char *buffer = "How do you do?";
  WSADATA wsaData:
  WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData);
  udp sock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
  local addr.sin family = AF INET;
  local addr.sin port = htons(MY PORT);
  local addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
  bind(udp_sock, (sockaddr *)&local_addr, sizeof(struct sockaddr_in));
  remote addr.sin family = AF INET;
  remote addr.sin port = htons(MY PORT);
  remote addr.sin addr.s addr = inet addr("137.189.90.38");
  for (int i = 0: i < 10: i++)
      sendto(udp_sock, buffer, strlen(buffer), 0, (struct sockaddr *)&remote_addr, sizeof(struct sockaddr_in));
  closesocket(udp sock);
  WSACleanup();
  return 0;
```

udp client.c

```
#include <winsock.h>
#include <stdio.h>
#define MY PORT 3434
int main() {
  SOCKET udp sock;
  struct sockaddr_in remote_addr, local_addr;
  int bytes recvd, dummy;
  char buffer[100];
  WSADATA wsaData:
  WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData);
  udp sock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
  local addr.sin family = AF INET;
  local addr.sin port = htons(MY PORT);
  local addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
  bind(udp sock, (sockaddr *)&local addr, sizeof(struct sockaddr in));
  bytes_recvd = recvfrom(udp_sock, buffer, sizeof(buffer), 0, NULL, &dummy);
  buffer[bytes recvd] = '\0';
  printf("Received (%d bytes): \"%s\"\n", bytes recvd, buffer);
  closesocket(udp sock);
  WSACleanup();
  return 0;
```

Winsock2.0

- Winsock2.0是对winsock1.1的升级
 - 支持多种传输协议
 - TCP/IP、IPX/SPX、ATM、NETBIOS、AppleTalk、红外线
 - 重叠I/O和事件对象
 - 服务质量
 - 套接字组
 - 共享套接字
 - 协议无关的多播通信

Winsock2.0提供的新函数(1)

• WSAAccept() accept()函数的扩展版本,它支持条件接收和套接字分组。

• WSACloseEvent() 释放一个事件对象。

• WSAConnect() connect()函数的扩展版本,它支持连接数据交换和QOS规范。

• WSACreateEvent() 创建一个事件对象。

• WSADuplicateSocket() 为一个共享套接字创建一个新的套接字描述字。

• WSAEnumNetworkEvents() 检查是否有网络事件发生。

• WSAEnumProtocols() 得到每个可以使用的协议的信息。

• WSAEventSelect() 把网络事件和一个事件对象连接。

Winsock2.0提供的新函数(2)

• WSAGetOverlappedResu() 得到重叠操作的完成状态。

• WSAGetQOSByName() 对于一个传输协议服务名字提供相应的QOS参数。

• WSAHtonl() htonl()函数的扩展版本。

• WSAHtons() htons()函数的扩展版本。

• WSAloctl() ioctlsocket()函数的允许重叠操作的版本。

• WSAJoinLeaf() 在多点对话中加入一个叶节点。

• WSANtohl() ntohl()函数的扩展版本。

• WSANtohs() ntohs()函数的扩展版本。

Winsock2.0提供的新函数(3)

WSARecv()

recv()函数的扩展版本。它支持分散/聚集I/O和重叠套接字操作。

WSARecvDisconnect()

终止套接字的接收操作。如果套接字是基于连接的,得到拆除数据。

WSARecvFrom()

recvfrom()函数的扩展版本。它支持分散/聚集I/O和重叠套接字操作。

WSAResetEvent()

重新初始化一个事件对象。

WSASend()

send()函数的扩展版本。它支持分散/聚集I/O和重叠套接字操作。

WSASendDisconnect()

启动一系列拆除套接字连接的操作,并且可以选择发送拆除数据。

WSASendTo()

sendto()函数的扩展版本。它支持分散/聚集I/O和重叠套接字操作。

Winsock2.0提供的新函数(4)

WSASetEvent()

设置一个事件对象。

- WSASocket()
 - socket()函数的扩展版本。它以一个PROTOCOL_INFO结构作为输入参数,并且允许创建重叠套接字。它还允许创建套接字组。
- WSAWaitForMultipleEvents() 阻塞多个事件对象。