08 22 80	Стандартная операционная процедура		№ 031	
Академия Долголетия — с заботой о ваших близких —	Измерение артериального давления			
ДЕЙСТВУЕТ с "01.01.2025 г."	Заменяет/вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:	
	Генер	альный директор	Утвердил: /А.В. Попов /	

Нормативная база:

ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода».

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», раздел «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»

Артериальное давление (АД) –это давление крови на стенки артерий. АД зависит от величины сердечного выброса и тонуса артериальной стенки. Кроме этих основных факторов на величину АД оказывает влияние объем циркулирующей крови, вязкость крови и др.

АД измеряют дважды с интервалом в 5 минут. Регистрируется из двух показаний средний результат.

Перед измерением АД впервые, необходимо уточнить у подопечного его рабочее давление.

Измерение АД необходимо проводить в положении сидя, опираясь на спинку стула, с расслабленными и не скрещенными ногами, руку расположить на столе, на уровне сердца, в спокойной обстановке, после 5 минутного отдыха. Во время измерения не следует активно двигаться и разговаривать. Также, можно проводить измерение АД лежа.

При первичном измерении следует определить АД на обеих руках и в дальнейшем измерять АД на той руке, где давление было выше. (Разница АД на руках до 10-15 мм рт. ст. считается нормальной).

Цель: мониторинг жизненно важных функций подопечного

Кто должен выполнять:

1. Медицинская сестра.

Оснашение:

- 1. кожный антисептик Алсофт -Р
- 2. мыло жидкое Сарасофт -Р
- 3. тонометр механический или электронный
- 4. фонендоскоп

Подготовка к процедуре:

- 1. провести гигиеническую обработку рук
- 2.представиться, идентифицировать подопечного по медицинским документам (спросить ФИО полностью, дату рождения)
- 3. объяснить ход и цель процедуры
- 4. расположить руку подопечного в положение на уровне сердца
- 5. наложить манжету тонометра на обнаженное плечо подопечного на 2-3 см выше локтевого сгиба. Одежда не должна сдавливать плечо выше манжетки. Закрепить нужно манжетку так плотно, чтобы между ней и плечом проходил только один палец.
- 6. нащупать пульс на плечевой артерии в области локтевой ямки и поставить на это место фонендоскоп
- 7. закрыть вентиль на груше и накачать в манжетку воздух. Воздух надо нагнетать до тех пор, пока давление в манжетке по показаниям манометра не превысит примерно на 30 мм рт. ст. тот уровень, при котором перестает определяться пульсация лучевой артерии
- 8. открыть вентиль и медленно, со скоростью не более 20 мм рт. ст., выпустить воздух из манжетки. Одновременно фонендоскопом выслушать тоны на плечевой артерии и следить за показателями шкалы манометра
- 9.при появлении на плечевой артерии первых звуков (они называются тонами Короткова) отметить уровень систолического давления
- 10. в момент резкого ослабления или полного исчезновения тонов на плечевой артерии отметить величину диастолического давления
- 11. данные измерения артериального давления, округленные до 0 или 5, записать в виде дроби: в числителе систолическое давление, в знаменателе диастолическое. Например: 120/75 мм. рт. ст.
- 12. сообщить результат подопечному
- 13. вымыть руки и сделать запись в Лист контроля состояния пациента
- 14. обработать тонометр, согласно СОП 006/М
- 15. обработать фонендоскоп, согласно СОП 007/М

Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись