### Министр науки и высшего образования Российской Федерации

## **Федеральное государственное автономное** образовательное учреждение высшего образования

### «Национальный исследовательский университет ИТМО»

# Факультет информационных технологий и программирования

Домашнее задание №2 Программирование циклических алгоритмов

> Выполнил студент группы № М3119 Сливкин Артём Сергеевич Подпись:

> > Проверил:

Повышев Владислав Вячеславович

#### Текст задания

Написать комплекс программ, состоящий из программы и подпрограммы и обеспечивающий подсчет количества требуемых элементов массива данных. Программа должна выявлять требуемые элементы, а их подсчет должен производиться в подпрограмме.

### Вариант 5

Подсчитать количество положительных элементов из 0000, 0707, ВАСЕ, 0000, АЕ01.

### Решение с комментариями

1.

Адрес	Код команды	Комментарии
00А	000С	Комментарии
00B	FFFA	
00C	0000	
00D	0707	
00E	BACE	
00F	0000	
010	AE01	
011	0000	
012	+F200	CLA
013	480A	Значение в 00A + A -> A
014	A017	Если A < 0, 017 -> CK
015	B017	Если А = 0, 017 -> СК
016	2045	CK -> 045, 045+1 -> CK
017	000B	00B += 1, если 00B > 0: 019 -> CK
018	C012	012 -> CK
019	F000	HLT
•••	•••	
045	0000	
046	F200	CLA
047	4011	Значение в 011 + A -> A
048	F800	A += 1
049	3011	A -> 011
04A	C845	Значение в 045 -> СК

00C — ссылка на элементы массива, 00B — отрицательное количество элементов в массиве, 011 — счетчик

Таблица трассировки

таслица трассировки										
Адресс	Код	СК	PA	PK	РД	Α	С	Адрес Новый код		
12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
13	480A	14	000C	480A	0	0	0	00A	000D	
14	A017	15	14	A017	A017	0	0			
15	B017	17	15	B017	B017	0	0			
17	000B	18	000B	000B	FFFB	0	0	00B	FFFB	
18	C012	12	18	C012	C012	0	0			
12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
13	480A	14	000D	480A	707	707	0	00A	000E	

	14	A017	15	14	A017	A017	707	0			
	15	B017	16	15	B017	B017	707	0			
	16	2045	46	45	2046	17	707	0	045		17
	46	F200	47	46	F200	F200	0	0		l	
	47	4011	48	11	4011	0	0	0			
	48	F800	49	48	F800	F800	1	0			
	49	3011	004A	11	3011	1	1	0	011		1
04A		C845	17	45	C845	17	1	0		I	
	17	000B	18	000B	000B	FFFC	1	0	00B	FFFC	
	18	C012	12	18	C012	C012	1	0			
	12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
	13	480A	14	000E	480A	BACE	BACE	0	00A	000F	
	14	A017	17	14	A017	A017	BACE	0			
	17	000B	18	000B	000B	FFFD	BACE	0	00B	FFFD	
	18	C012	12	18	C012	C012	BACE	0			
	12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
	13	480A	14	000F	480A	0	0	0	00A		10
	14	A017	15	14	A017	A017	0	0		I.	
	15	B017	17	15	B017	B017	0	0			
	17	000B	18	000B	000B	FFFE	0	0	00B	FFFE	
	18	C012	12	18	C012	C012	0	0			
	12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
	13	480A	14	10	480A	AE01	AE01	0	00A		11
	14	A017	17	14	A017	A017	AE01	0			
	17	000B	18	000B	000B	FFFF	AE01	0	00B	FFFF	
	18	C012	12	18	C012	C012	AE01	0			
	12	F200	13	12	F200	F200	0	0			
	13	480A	14	11	480A	1	1	0	00A		12
	14	A017	15	14	A017	A017	1	0		•	
	15	B017	16	15	B017	B017	1	0			
	16	2045	46	45	2046	17	1	0			
	46	F200	47	46	F200	F200	0	0			
	47	4011	48	11	4011	1	1	0			
	48	F800	49	48	F800	F800	2	0			
	49	3011	004A	11	3011	2	2	0	011		2
04A		C845	17	45	C845	17	2	0			
	17	000B	19	000B	000B	0	2	0	00B		0
	19	F000	001A	19	F000	F000	2	0			