
Vale Transporte

Folha10-Simples · Suporte

Este guia mostra o caminho completo do Vale Transporte: cadastrar os **tipos e valores**, informar o **percentual** de desconto e ligar os vales a cada **funcionário**. Depois disso, o cálculo da folha desconta o VT sozinho.

Passo 1 Cadastre os tipos e os valores


No **Menu Principal**, clique em **Cadastros › Tabelas Auxiliares › Vale Transporte**. Informe o **Tipo** (código de até 3 caracteres, como A1), a **Descrição** e o **Valor unitário** de uma passagem, e clique em **Gravar**.



Os tipos e valores valem para **todas as empresas** da sua conta.

Passo 2 Quando a passagem mudar de valor

Clique no lápis do tipo, digite o novo valor e informe em **Vale a partir de** o mês em que ele começa. O valor anterior fica guardado: recalculando um mês antigo, o sistema usa o valor daquele mês.




Abaixo do campo aparecem os valores já usados. No exemplo, **R$ 4,50** até 10/2026 e **R$ 5,00** a partir de 11/2026.

Passo 3 Informe o percentual de desconto

O percentual fica no **Cadastro da Empresa**, em Tributação / Gerais, no campo **% Vale Transporte**. O máximo é **6,00**. Sem percentual, a folha não desconta VT.





Se a convenção da categoria fixa outro percentual, informe no cadastro do **Sindicato**, em Vale Transporte (%). Ele vale para os funcionários daquele sindicato, no lugar do percentual da empresa.



Passo 4 Ligue os vales aos funcionários

Em **Cadastros › Funcionário › Vale Transporte do Funcionário**:





- Marque um ou mais funcionários. A coluna **Vales atuais** mostra o que cada um tem hoje. A caixa do título marca todos os da lista.
- **A partir de**: o mês em que os vales começam. Não pode ser antes da folha ativa.
- Em cada linha, escolha o **Tipo** e a **Quantidade por dia** (de 1 a 9). Cada funcionário pode ter até **5 tipos**.
- Clique em **Gravar Vales**. Os vales que os funcionários marcados já tinham terminam no mês anterior: informe sempre todos os vales de novo.

Passo 5 Para parar o desconto

Marque os funcionários, informe o mês em **A partir de** e clique em **Parar Vale Transporte**. A partir desse mês não há mais desconto.

Passo 6 Como o desconto é calculado

No cálculo da **folha normal**, o desconto da verba **0111 - Vale Transporte** segue esta ordem:

- **Percentual**: o do sindicato; sem ele, o da empresa.
- **Desconto** = salário do mês × percentual.
- **Férias ou afastamento**: o desconto fica proporcional aos dias. Com o mês inteiro fora, não há desconto. Dias de atestado não reduzem. No mês da admissão, também é proporcional.

- **Limite**: o desconto nunca passa do valor das passagens = dias de trabalho × (valor × quantidade por dia, somando os vales). Os dias de trabalho vêm do horário do funcionário, sem feriados, férias e afastamentos.

Exemplo (salário de R$ 3.000,00 e 6%)	6% do salário	Passagens em 21 dias	Desconto
2 passagens de R$ 4,50 por dia	R$ 180,00	R$ 189,00	R$ 180,00
1 passagem de R$ 4,50 por dia	R$ 180,00	R$ 94,50	R$ 94,50

Na **rescisão**, o desconto é o percentual sobre o saldo de salário, sem o limite das passagens. A conta aparece na Memória de Cálculo: **ETAPA 1087** na folha e **ETAPA 3076** na rescisão.

Atenção

- A verba 0111 no **Movimento Fixo** tem prioridade: o sistema mantém aquele valor e não calcula. Para usar o cálculo, encerre o Movimento Fixo do funcionário.
- O valor da 0111 **digitado no movimento do mês** substitui o calculado, também na rescisão.
- Folha já calculada: depois de mudar vales, valores ou percentual, **recalcule a folha**. Folha fechada não muda.
- Tipo com **valor zero** ou desativado não entra nas passagens, e o cálculo avisa. Se nenhum vale do funcionário tiver valor, não há desconto.
- Horário sem horas informadas: o sistema conta os dias de segunda a sábado.