在TCP建立连接,即三次握手时,会告知对方自己的接收窗口大小,通常在64KB左右。也就是说,假设MSS为1460,要填满接收方的窗口需要发送44个包。当接收 方缓冲区已满时,会告知发送方自己的窗口已经收缩,使发送方减缓发送频率。所以基本不用担心缓冲区溢出的问题 但是TCP是建立在物理网络之上的,在物理网络中,一条通信链路中会有无数的交换机以及路由器,每台物理设备的配置不同,所能够处理和承受的数据帧数量也不相同 为什么需要拥塞控制 这是一个很极端的例子,以此说明在物理通信链路中路由器的配置差别可能会非常大 此时如果Server发送MSS大小为1460的报文,则会被路由器丢弃,接收方永远收不到该报文 是否能够收集通信链路中所有路由器和交换机的最大缓冲区大小, 网络是动态变化的,就好比公路一样,可能只有早高峰很堵,其它时间都很通畅 然后取最低的那个数值作为MSS大小? 其次,就算路由器能动态计算出自己剩余的缓冲区大小,但将此数值传递给发送方需要时间,而在这段时间内,无法保证剩余缓冲区大小不会变化 武林高手在对决时,一开始并不知道对方的功力,所以一开始会试探,出几个小招看对方能不能接住,在摸清底细之后才会放开 TCP协议确定拥塞点的方式也是试探,利用各种算法使得获取的拥塞点尽可能的接近真实的拥塞点,而不是得到一个非常准确的数值 当连接建立时,双方并不知道对方的网络情况,如果一口气发太多包很有可能就遭遇拥塞,导致大面积的丢包,所以发送方将拥塞窗口的初始值定义的非常小,例如2个MSS ◎ 拥塞窗口可以理解为发送窗口 如果发出去的包都得到了确认,表示还没有到达拥塞点, 每收到N个确认包,拥塞窗口就增加N个MSS,过程为线性增长 程也称之为满启动 满启动过程持续一段时间后,拥塞窗口会到一个比较大的值,此时 。 所以不能再翻倍增加窗口大小,而是缓慢增加。RFC建议在每个往 。 该过程称为拥塞避免 传输速度较快,并且碰到拥塞点的概率就会增加 返时间增加一个MSS 拥塞窗口与接收方的接收窗口相等,此时再增加拥塞窗口没有意义,因为接收方无法接收超过接收窗口大小的数据包 拥塞避免过程窗口大小不会无限增加,停止增加的时间点可分为2种 在拥塞窗口增加时发生了拥塞,那么此时的拥塞窗口大小就会作为参考拥塞点被记录 TCP拥塞控制 从慢启动过程到拥塞避免过程中的转折点,即临界窗口值的设置很有讲究 网络由于物理层的复杂而变得复杂,某台路由器运行时轻微抖动,校验和校验失败等问题,都可能会导致少量的包丢失 TCP拥塞控制 当数据包持续发送并且之间出现一个包丢失时,接收方就会发现收到的包并不连续,所以此时接收方每收到一个包就Ack一次期望的Seq号,以此提醒发送方重传 当发送方收到3个或以上重复确认(Dup Ack)时,就会意识到相应的包已经丢失了,从而立即重传该包,整个过程称为快速重传 如果发生了快速重传,同样会影响到拥塞窗口的大小,尽管可能是因为轻微网络抖动导致的 快速重传 此时拥塞窗口将降低为发生拥塞时还没被确认的数量的1/2,并继续保持拥塞避免阶段 发生快速重传时拥塞窗口变化 ◎ 所以,小文件的传输在丢包时可能造成的后 果要远远大于大文件传输时的丢包后果 触发快速重传的必要条件是在丢失包以后存在3个或以上的数据包正确发送至接收方,如果丢失包后面没有3个或以上的数据包继续传输的话,将会触发超时重传(在后面可以看到,超时重传带来的后果远远超过快速重传 超时重传 当2号包丢失后,由于后续只有3号、4号两个包的发送,所以无法触发发送方进行快速重传。只能由发送方的定时器到期时进行重新发送 重传的讲究 触发超时重传 😊 从发出原始包到重传该包的这段时间称之为RTO,重传超时时间。实际上,这个值相当大,单位通常以秒计算 超时重传会直接导致重新进入慢启动过程 \odot 当发生超时重传后,RFC建议将拥塞窗口缩减到1个MSS,然后重新进入慢启动以及拥塞避免过程 超时重传后拥塞窗口变化 拥塞窗口其实就是发送窗口,现在我们能够明白,为什么发送窗口的值无法准确获取。因为虽然接收窗口在每次的TCP报文传输过程中会告知对方,但是这并不代 表发送方能够发送接收方窗口大小的数据,其中一个很重要的影响因素就是物理层通信链路的不确定性。同时,这也是为什么TCP滑动窗口的大小不会与接收方的 接收窗口大小相等的原因 已发送未确认 已发送并确认 发送窗口大小 <= 接收窗口大小