Sysvinit 项目分析报告

李明 imingth@gmail.com>

2013.6.22

Contents

1	Sysvinit 项目工具简介	7
	1.1 项目背景介绍	7
	1.1.1 项目相关资源链接	7
	1.1.2 其他类似软件包	8
	1.2 项目技术架构	8
	1.2.1核心命令 init/telinit	9
	1.2.2 关机命令 halt/shutdown/poweroff/reboot	9
	1.2.3 运行级别命令 sulogin/runlevel	9
	1.2.4消息相关命令 mesg/wall/killall5/pidof	9
	1.2.5 日志相关命令 bootlogd/utmpdump	9
	1.2.6 文件系统相关命令 mountpoint/fstab-decode	9
_		
2	Sysvinit 项目概要分析	11
	2.1 工具安装使用流程	11
	2.1.1 工具安装	11
	2.1.2 init 命令	12
	2.1.3 shutdown 命令	16
	2.1.4 halt 命令	16
	2.1.5 poweroff 命令	17
	2.1.6 reboot 命令	18
	2.1.7 telinit 命令	18
	2.1.8 killall5 命令	19
	2.1.9pidof	19
	2.1.1 0 ast/lastb 命令	19
	2.1.1mesg 命令	20
	2.1.12mountpoint 命令	20

	2.1.13runlevel 命令	21
	2.1.14sulogin 命令	21
	2.1.15wall 命令	22
	2.1.16oootlogd 命令	22
	2.1.17utmpdump 命令	23
	2.2 代码实现概要分析	24
	2.2.1 源码目录结构	24
	2.2.2 Makefile 分析	26
_	。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	Sysvinit 项目详细分析	29
	3.1 init 命令实现代码分析	30
	3.1.1 init.c 文件中的数据分析	30
	3.1.2 init.c 中的 main 函数流程分析	31
	3.1.3 init_main 函数流程分析	31
	3.1.4 console_init 函数流程分析	33
	3.1.5 read_inittab 函数流程分析	34
	3.1.6 start_if_needed 函数流程分析	36
	3.1.7 startup 函数流程分析	37
	3.1.8 spawn 函数流程分析	37
	3.1.9boot_transitions 函数流程分析	38
	3.1.1@heck_init_fifo() 函数流程分析	39
	3.1.1fail_check 函数流程分析	40
	3.1.1&process_signals 函数流程分析	41
	3.1.1&onsole_stty 函数流程分析	42
	3.1.1 fifo_new_level 函数流程分析	43
	3.1.15re_exec 函数流程分析	43
	3.1.1get_init_default 函数流程分析	44
	3.1.1% elinit 函数流程分析 	44
	3.2 init 进程执行流程分析汇总	44
	3.2.1 init 程序的 3 种启动执行方式	44
	3.2.2 halt 命令分析	47
_		
4	Sysvinit 项目安全漏洞	49

5	Sysvinit 项目运行时调试图	51
	5.1 编译安装运行调试图	51
	5.1.1 wget 下载源码包	51
	5.1.2 tar 解压源码包	52
	5.1.3 编译项目源码	55
	5.1.4 修改 Makefile 使之能够编译通过	59
	5.1.5 继续编译项目源码,成功	59
	5.1.6 查看生成的可执行文件	61
	5.2 Linux 内核启动 init 进程	63
	5.2.1 start_kernel	63
	5.2.2 parse_options	63
	5.2.3 rest_init	65
	5.2.4 init 函数	67

Chapter 1

Sysvinit 项目工具简介

1.1 项目背景介绍

init 进程是 Unix 和 Linux 系统中,用来产生其他所有进程的程序。init 的进程号 pid 是 1,它是其他所有进程的祖先。关于 init 进程的实现方法,历史上有过两种实现方案,BSD 风格和 SysV 风格。

BSD 风格比较简单,也就是通常在很多嵌入式 Linux 系统中经常可以看到的/etc/rc 脚本方式, init 进程负责从这个启动脚本中读取一系列需要执行的程序,依次执行直到最后启动 getty (基于文本模式的终端)或者 X (基于图形界面的窗口系统)。

Sysv 相对复杂一些,它提出了一个关于 runlevel 运行级别的概念,为了实现启动系统到不同的运行级别,它引入了一个/etc/inittab 的启动配置文件,通过这个配置文件指定的 initdefault 的值(从 0-6 或者 S),可以引导系统分别进入到单用户模式,多用户模式(还可以分为有网络连接和无网络连接两种),多用户带图形界面方式和用户自定义方式等,同时也可以引导系统到关机模式和重启模式。

大部分 Linux 的发行版都是采用和 System V init 相兼容的方式启动,为了配置 init 进程的这些运行级别和功能, sysvinit 的作者 Miquel van Smoorenburg 开发实现了一组软件包来完成这些功能。这个软件包就是我们所要研究的 sysvinit 项目,其中所包含的工具在下面我们要介绍的项目技术架构中会详细阐述。

下面我们列举一些有关 sysvinit 项目所需要用到的资源,以便了解和查看。

1.1.1 项目相关资源链接

- 项目主页 https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit/
- 源码下载
 http://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/
- 开发成员

- Petter Reinholdtsen
- Roger Leigh
- Dr. Werner Fink

1.1.2 其他类似软件包

事实上,从 sysvinit 产生之后,又出现了许多类似的项目,其主要功能都是来帮助内核最终完成启动用户应用程序。我们列举其中一些比较常见知名的项目,作为后继研究的参考。

- Upstart
 - 最早在 Ubuntu 6.10 中广泛采用的,基于事件机制 event-based 的,异步方式工作的 init 进程方案,完全可以兼容 sysvinit 的脚本。现在也被很多其他操作系统发行版所采用,例如 Google Chrome OS, HP Web OS,中均采用了 upstart 来作为默认的 init 启动程序。
- SystemStarter 在 Mac OS X v10.4 之前所采用的 BSD 风格的 init 进程方案。
- launchd 在 Mac OS X v10.4 和之后所采用,它会启动 SystemStarter 来处理 rc.local 脚本。
- systemd 能够提供更好的服务依赖性的支持,允许系统启动期间能够并发完成更多工作, 减小 shell 的开销。systemd 在 Fedora 15 和 openSUSE 12.1 中所采用。

1.2 项目技术架构

Sysvinit 软件包是一组 Linux 工具集,包含控制启动,运行和关闭所有其他程序的工具。

具体包含有如下这些命令:

- init
- telinit (链接到 init)
- sulogin
- halt
- poweroff (链接到 halt)
- reboot (链接到 halt)

- shutdown
- last, lastb (链接到 last)
- killall5
- pidof (链接到 killall5)
- mesg
- wall
- runlevel
- utmpdump

这些命令多达 13 条,我们可以把它们按功能和用途进行归类。

1.2.1 核心命令 init/telinit

init 是所有命令中的核心,也是该项目最重要的输出成果,提供一个可以和 Kernel 进行对接的 init 程序,实现支持不同运行级别的启动方式。

1.2.2 关机命令 halt/shutdown/poweroff/reboot

这 4 条命令都是和系统关机有关,名字很接近。

- 1.2.3 运行级别命令 sulogin/runlevel
- 1.2.4 消息相关命令 mesg/wall/killall5/pidof
- 1.2.5 日志相关命令 bootlogd/utmpdump
- 1.2.6 文件系统相关命令 mountpoint/fstab-decode




Figure 1.1: sysvinit 系统层次结构图

Chapter 2

Sysvinit 项目概要分析

2.1 工具安装使用流程

2.1.1 工具安装

```
$ find sbin/ bin/ usr/bin/ | xargs ls -l
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 7708 Jun 23 17:20 bin/mountpoint
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                             14 Jun 23 17:20 bin/pidof -> /sbin/killall5
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 18162 Jun 23 17:20 sbin/bootlogd
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 7402 Jun 23 17:20 sbin/fstab-decode
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 17625 Jun 23 17:20 sbin/halt
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 42121 Jun 23 17:20 sbin/init
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 22259 Jun 23 17:20 sbin/killall5
                              4 Jun 23 17:20 sbin/poweroff -> halt
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                              4 Jun 23 17:20 sbin/reboot -> halt
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 7368 Jun 23 17:20 sbin/runlevel
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 27547 Jun 23 17:20 sbin/shutdown
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 17677 Jun 23 17:20 sbin/sulogin
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu 4 Jun 23 17:20 sbin/telinit -> init
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 22117 Jun 23 17:20 usr/bin/last
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu 4 Jun 23 17:20 usr/bin/lastb -> last
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 7730 Jun 23 17:20 usr/bin/mesg
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 12638 Jun 23 17:20 usr/bin/utmpdump
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 13243 Jun 23 17:20 usr/bin/wall
```

所有工具编译之后可执行文件都生成在 src 源码目录树下,同时,这些命名的帮助文件在 man 目录下。

```
$ ls -1
total 108
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 2847 Jun 23 11:13 bootlogd.8
-rw-r--r- 1 akaedu akaedu 1971 Jun 23 11:13 bootlogd.8.todo
-rw-r--r- 1 akaedu akaedu 1444 Jun 23 11:13 fstab-decode.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 3957 Jun 23 11:13 halt.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 12124 Jun 23 11:13 init.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 2428 Jun 23 11:13 initscript.5
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 8290 Jun 23 11:13 inittab.5
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 1866 Jun 23 11:13 killal15.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 4242 Jun 23 11:13 last.1
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu
                             16 Jun 23 11:13 lastb.1
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 1867 Jun 23 11:13 mesg.1
-rw-r--r- 1 akaedu akaedu 1886 Jun 23 11:13 mountpoint.1
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 3230 Jun 23 11:13 pidof.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 16 Jun 23 11:13 poweroff.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu
                             16 Jun 23 11:13 reboot.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 1872 Jun 23 11:13 runlevel.8
-rw-r--r- 1 akaedu akaedu 8017 Jun 23 11:13 shutdown.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 3309 Jun 23 11:13 sulogin.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu
                             16 Jun 23 11:13 telinit.8
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 1949 Jun 23 11:13 utmpdump.1
-rw-r--r-- 1 akaedu akaedu 1960 Jun 23 11:13 wall.1
```

通过使用 man 命令,加上 -1 参数,例如 man -1 init.8 我们可以了解到这些命令的用法。

注意

我们这里没有直接使用例如 man init 这样的命令,而是改用 man -1 init.8,这是因为前者是查看当前系统的帮助,而当前系统是 ubuntu 12.04 已经改用 upstart 作为 init 进程。后者才是针对 sysvinit 工具中的可执行文件配套的帮助信息。

下面我们针对这些命令的帮助信息,来给出每个命令的具体用法,在测试案例报告中, 我们会详细说明每个命令如何使用。

2.1.2 init 命令

init 命令说明

init 进程是所有进程的父进程。它的主要任务就是从/etc/inittab 文件中读取命令行,从而创建出一系列后继进程。init 进程本身是被 Kernel 所启动,

Kernel 将控制权交给它之后,用它来负责启动所有其他的进程。inittab 文件中通常有关于登录接口的定义,就是在每个终端产生 getty,使用户可以进行登录.

命令格式

/sbin/init [-a] [-s] [-b] [-z xxx] [0123456Ss]

运行级别

运行级别是 Linux 操作系统的一个软件配置,用它来决定启动哪些程序集来运行。系统启动时,可以根据/etc/inittab 文件的配置,进入不同的运行级别。每个运行级别可以设置启动不同的程序。

启动的每个程序都是 init 的进程的子进程,运行级别有 8 个,分别是 0-6, S 或 s。运行级别 0, 1 和 6 是系统保留的。

- 运行级别 用来关闭系统,
- 运行级别 1 先关闭所有用户进程和服务,然后进入单用户模式。
- 运行级别 6 用来重启系统。
- 运行级别 S 和 s, 会直接进入到单用户模式。
 - 这种模式下不再需要/etc/inittab 文件。
 - /sbin/sulogin 会在/dev/console 上被启动。
 - 运行级别 S 和 s 的功能是相同的。

启动过程

在 kernel 启动的最后阶段,会调用 init。init 会查找/etc/inittab 文件内容,进入指定的运行级别。其中 initdefault 代表着系统默认要进入的运行级别,如果用户指定了,就会进入到 initdefault 代表的那个运行级别。如果用户没有指定,则系统启动时,会通过 console 来要求用户输入一个运行级别。

当启动一个新进程时,init 会先检查/etc/initscript 文件是否存在。如果存在,则使用这个脚本来启动那个进程。

选项

● -s, S, single 进入单用户模式.

- 1-5 启动进入的运行级别.
- -b, emergency 直接进入单用户 shell, 不运行任何其他的启动脚本。
- -a, auto **如果指定该参数**, init 会将 AUTOBOOT 环境变量设置为 yes。
- -z xxx
 - -z 后面的参数将被忽略。可以使用这种方法将命令行加长一点,这样可以增加 在堆栈中占用的空间。
- init 0 这条命令也可以用来关机。

/etc/inittab 文件范例

id:1:initdefault:
rc::bootwait:/etc/rc

1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1 2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2 3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3 4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4

id

inittab 文档中条目的唯一标识, 限于 1-4 个字符。

runlevels

列出发生指定动作的运行级,可以是单个的数字,也可以是连续的多个数字,例如 2345 表示在多个运行级别下都需要执行。

action

描述要发生的动作,常用的有 respawn, wait, boot, once, bootwait, off, initdefault, ctrlaltdel, sysinit 等。具体含义如下:

- * respawn
 - 该进程只要终止就立即重新启动(如 getty).
- * wait

只要进入指定的运行级就启动本进程,并且 init 等待该进程的结束.

* once

只要进入指定的运行级就启动一次本进程.

* boot

在系统引导期间执行本进程. runlevels 域被忽略.

* bootwait

在系统引导期间执行本进程. 并且 init 等待该进程的结束 (如/etc/rc). runlevels 域被忽略.

* off

什么也不做.

* ondemand

在进入 ondemand 运行级时才会执行标记为 ondemand 的那些进程.无论怎样,实际上没有改变运行级 (ondemand 运行级就是`a', `b', 和`c').

* initdefault

initdefault 条目给出系统引导完成后进入的运行级, 假如不存在这样的条目, init 就会在控制台询问要进入的运行级. process 域被忽略.

* sysinit

系统引导期间执行此进程。本进程会在 boot 或 bootwait 条目之前得到执行. runlevels 域被忽略.

* ctrlaltdel

在 init 收到 SIGINT 信号时执行此进程. 这意味着有人在控制台按下了 CTRL-ALT-DEL 组合键, 典型地, 可能是想执行类似 shutdown 然后进入单用户模式或重新引导机器.

* kbrequest

本进程在 init 收到一个从控制台键盘产生的特别组合按键信号时执行.

process

要执行的程序或者脚本的名称,常见的有 getty, /etc/init.d/rcS, /etc/rc.d/rc.sysinit, /etc/rc.d/rc, /bin/sh, /bin/umount 等。

● 参考资料:http://www.linuxsky.org/doc/newbie/200706/62.html http://www.2cto.com/os/201108/98426.html

2.1.3 shutdown 命令

shutdown 命令说明

shutdown 以一种安全的方式终止系统,所有正在登录的用户都会收到系统将要终止的通知,并且不准新的登录。

命令格式

/sbin/shutdown [-akrhPHfFnc] [-t sec] time [warning message]

参数选项

- -h 将系统关机,在某种程度上功能与 halt 命令相当。
- -k 只是送出信息给所有用户,但并不会真正关机。
- -n
 不调用 init 程序关机,而是由 shutdown 自己进行 (一般关机程序是由 shutdown 调用 init 来实现关机动作),使用此参数将加快关机速度,但是不建议用户使用此种关机方式。
- -r shutdown **之后重新启动系统。**
- -f 送出警告信息和关机信号之间要延迟多少秒。警告信息将提醒用户保存当前进行 的工作

2.1.4 halt 命令

halt 命令说明

halt 用来停止系统。正常情况下等效于 shutdown 加上 -h 参数 (当前系统运行级别是 0 时除外)。它将告诉内核去中止系统,并在系统正在关闭的过程中将日志记录到/var/log/wtmp 文件里。

命令格式

/sbin/halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-p] [-h]

主要选项

- -n reboot 或者 halt 之前,不同步 (sync) 数据.
- -w **仅仅往**/var/log/wtmp **里写一个记录,并不实际做** reboot **或者** halt 操作。
- -f 强制 halt 或者 reboot,不等其他程序退出或者服务停止就重新启动系统. 这样会造成数据丢失,建议一般不要这样做.
- -i
 halt 或 reboot 前,关闭所有网络接口.
- -h
 halt 或 poweroff 前,使系统中所有的硬件处于等待状态.
- -p **在系统** halt 同时,做 poweroff 操作. 即停止系统同时关闭电源.

2.1.5 poweroff 命令

poweroff 告诉内核中止系统并且关闭系统 (参见 halt)

命令格式

poweroff [OPTION]...

主要选项

- -f, --force 强制关机
- -p, --poweroff 等价于 halt -p
- -w, --wtmp-only 仅仅往/var/log/wtmp 里写一个记录,并不实际做 re-boot 或者 halt 操作.

2.1.6 reboot 命令

reboot 告诉内核重启系统 (参见 halt)

命令格式

```
reboot [OPTION]...
```

主要选项

2.1.7 telinit 命令

telinit 告诉 init 该进入哪个运行级。

执行 telinit 时,telinit 函数仍然通过向 init fifo 写入命令的方式通知 init 执行相应的操作。

命令格式

```
telinit [-t sec] [0123456sSQqabcUu]
```

参数说明

- 0,1,2,3,4,5,6 将运行级别切换到指定的运行级别。
- a,b,c 只运行那些/etc/inittab 文件中运行级别是 a,b 或 c 的记录。
- Q,q 通知 init 重新检测/etc/inittab 文件。
- S, S 将运行级别切换到单用户模式下。
- U,u 自动重启(保留状态),此操作不会对文件/etc/inittab 进行重新检测。 执行此操作时,运行级别必须处在 Ss12345 之一,否则,该请求将被忽略。
- -t sec 告诉 init 两次发送 SIGTERM 和 SIGKILL 信号的时间间隔。默认值是 5 秒

2.1.8 killall5 命令

killall5 命令发送一个信号到所有进程,但那些在它自己设定级别的进程将不会被这个运行的脚本所中断。killall5 就是 SystemV 的 killall 命令。向除自己的会话 (session) 进程之外的其它进程发出信号,所以不能杀死当前使用的shell。

命令格式

```
killal15 -signalnumber [-o omitpid[,omitpid..]] [-o omitpid[,omit -
pid..]..]
```

主要选项

● -o omitpid 可以忽略的进程 pid 号

2.1.9 pidof

pidof 命令可以报告给定程序的进程识别号 (pid),输出到标准输出设备。这个命令其实是指向 killall5 的一个软链接。

命令格式

```
pidof [-s] [-c] [-n] [-x] [-o omitpid[,omitpid..]] [-o omitpid[,omit -
pid..]..] program [program..]
```

主要选项

- -s 表示只返回 1 **个** pid
- -o omitpid 表示告诉 piod 表示忽略后面给定的 pid ,可以使用多个 -o 。

2.1.10 last/lastb 命令

last 命令给出哪一个用户最后一次登录(或退出登录),它回溯/var/log/wtmp文件(或者 -f 选项指定的文件),显示自从这个文件建立以来,所有用户的登录情况。

lastb 显示所有失败登录企图,并记录在/var/log/btmp.

命令格式

```
last [-R] [-num] [-n num] [-adFiowx] [-f file] [-t YYYYMMDDHHMMSS] [name...] [tty...
```

主要选项

- -num (-n num) 指定 last 要显示多少行。
- -R 不显示主机名列。
- -a 在最后一列显示主机名(和下一个选项合用时很有用)
- -d 对于非本地的登录, Linux 不仅保存远程主机名而且保存 IP 地址。这个 选项可以将 IP 地址转换为主机名。
- -i 这个选项类似于显示远程主机 IP 地址的 -d 选项,只不过它用数字和点符号显示 IP 地址。
- -o 读取一个旧格式的 wtmp 文件(用 linux-libc5 应用程序写入的)。
- -× 显示系统关机记录和运行级别改变的日志。

2.1.11 mesg 命令

该命令的作用是,控制是否允许在当前终端上显示出其它用户对当前用户终端发送的消息。

命令格式

mesg [y|n]

主要选项

- y 允许消息传到当前终端
- n 不允许消息传到当前终端

2.1.12 mountpoint 命令

mountpoint 检查给定的目录是否是一个挂载点

命令格式

```
/bin/mountpoint [-q] [-d] /path/to/directory
/bin/mountpoint -x /dev/device
```

主要选项

- -q Be quiet don't print anything.
- -d Print major/minor device number of the filesystem on stdout.
- -x Print major/minor device number of the blockdevice on stdout.

2.1.13 runlevel 命令

runlevel 命令读取系统的登录记录文件 (一般是/var/run/utmp) 把以前和当前的系统运行级输出到标准输出设备。

命令格式

runlevel [utmp]

主要选项

utmp The name of the utmp file to read.

2.1.14 sulogin 命令

sulogin 命令允许 root 登录,它通常情况下是在系统在单用户模式下运行时,由 init 所派生。

命令格式

```
sulogin [ -e ] [ -p ] [ -t SECONDS ] [ TTY ]
```

主要选项

无

2.1.15 wall 命令

wall 命令说明

wall 命令用来向所有用户的终端发送一条信息。发送的信息可以作为参数在命令行给出,也可在执行 wall 命令后,从终端中输入。使用终端输入信息时,按Ctrl-D 结束输入。wall 的信息长度的限制是 20 行。

只有超级用户有权限,给所有用户的终端发送消息。

命令格式

```
wall [-n] [ message ]
```

● 用法

usage: wall [message]

● 举例

wall ``hello msg''

2.1.16 bootlogd 命令

bootlogd 命令把启动信息记录到一个日志文件。

命令格式

/sbin/bootlogd [-c] [-d] [-r] [-s] [-v] [-l logfile] [-p pidfile]

主要选项

- -d Do not fork and run in the background.
- -c Attempt to write to the logfile even if it does not yet exist. Without this option, bootlogd will wait for the logfile to appear before attempting to write to it. This behavior prevents bootlogd from creating logfiles under mount points.
- -r If there is an existing logfile called logfile rename it to log file~ unless logfile~ already exists.
- -s Ensure that the data is written to the file after each line by calling fdatasync(3). This will slow down a fsck(8) process running in parallel.
- -v Show version.
- -l logfile

Log to this logfile. The default is /var/log/boot.

2.1.17 utmpdump 命令

utmpdump 命令以一种用户友好的格式向标准输出设备显示/var/run/utmp 文件的内容。

命令格式

utmpdump [-froh] filename

主要选项

output appended data as the file grows.
 reverse. Write back edited login information into utmp or wtmp files.
 use old libc5 format.
 usage information.

2.2 代码实现概要分析

我们目前所要分析的源码压缩包为 2.88 版本的,这个版本的发布时间是 26-Mar-2010。

2.2.1 源码目录结构



```
- Propaganda
     sysvinit-2.86.1sm
- Makefile
- man
    - bootlogd.8
    bootlogd.8.todo
    fstab-decode.8
    - halt.8
    - init.8
    initscript.5
    - inittab.5
    - killall5.8
     last.1
     lastb.1
    mesg.1
    - mountpoint.1
    pidof.8
     poweroff.8
    reboot.8
    runlevel.8
    - shutdown.8
    - sulogin.8
    telinit.8
    utmpdump.1
    — wall.1
obsolete
   bootlogd.init
    powerd.8
    - powerd.c
    - powerd.cfg
    - powerd.README
    - README.RIGHT.NOW
    - utmpdump.c.OLD
 README
 src
  — a.out
   - bootlogd.c
   - dowall.c
   fstab-decode.c
   - halt.c
  hddown.c
```

```
ifdown.c
       - init.c
       - init.h
       - initreq.h
       - initscript.sample
       - killall5.c
       - last.c
       - Makefile
       - mesg.c
       - mountpoint.c
       - oldutmp.h
       - paths.h
       reboot.h
       runlevel.c
       - set.h
       - shutdown.c
       - sulogin.c
       - utmp.c
       - utmpdump.c
       - wall.c
5 directories, 69 files
```

2.2.2 Makefile 分析

```
93 init: LDLIBS += $(INITLIBS) $(STATIC)
94 init:
              init.o init_utmp.o
95
96 halt: halt.o ifdown.o hddown.o utmp.o reboot.h
97
98 last:
         last.o oldutmp.h
99
100 mesg:
               mesg.o
101
102 mountpoint: mountpoint.o
103
104 utmpdump:
               utmpdump.o
105
106 runlevel:
               runlevel.o
107
```

108 sulogin: LDLIBS += \$(SULOGINLIBS) \$(STATIC)

109 sulogin: sulogin.o

110

111 wall: dowall.o wall.o

112

113 shutdown: dowall.o shutdown.o utmp.o reboot.h

114

115 bootlogd: LDLIBS += -lutil

116 bootlogd: bootlogd.o

以上是生成可执行文件的 Makefile 关键片段。从这里可以大致看出,每个可执行文件的生成,需要依赖于哪些目标文件,也就是由哪些源码文件生成的。例如 init程序,是由 init.c init_utmp.c 这 2 个文件生成,如果我们要研究 init 程序的源码,就需要读懂这 2 个源码文件。

Chapter 3

Sysvinit 项目详细分析

在分析源码之前,我们可以先了解一下所有源代码文件的行数,以便我们对分析的 工作量和重点有所认识。

```
$ ls *.c | xargs wc -l | sort -n
   53 runlevel.c
   86 fstab-decode.c
  109 ifdown.c
  122 wall.c
  124 mesg.c
  128 mountpoint.c
  253 dowall.c
  264 utmp.c
  302 utmpdump.c
  315 halt.c
  568 hddown.c
  607 sulogin.c
  690 bootlogd.c
  762 shutdown.c
  928 last.c
 1104 killall5.c
 2898 init.c
 9313 total
```

可以看出,全部源码的代码行数合计约 9313 行,其中代码量最多的一个源文件是 init.c 程序,也就是我们要分析的核心程序,这个程序的代码行已经接近 3000 行。除了这个文件之外,最多的代码行文件就是 killall5.c 只有约 1000 行。

3.1 init 命令实现代码分析

3.1.1 init.c 文件中的数据分析

```
00106
00107 CHILD *family = NULL;
                                    /* The linked list of all entries */
00108 CHILD *newFamily = NULL;
                                    /* The list after inittab re-read */
00109
00110 CHILD ch_emerg = {
                                    /* Emergency shell */
00111
             WAITING, 0, 0, 0, 0,
             "~~",
00112
             "S",
00113
00114
             3,
             "/sbin/sulogin",
00115
00116
             NULL,
             NULL
00117
00118 };
00119
00120 char runlevel = 'S';
                                   /* The current run level */
00121 char thislevel = 'S';
                                    /* The current runlevel */
00122 char prevlevel = 'N';
                                    /* Previous runlevel */
00123 int dfl_level = 0;
                                    /* Default runlevel */
00124 sig_atomic_t got_cont = 0; /* Set if we received the SIGCONT signal */
00125 sig_atomic_t got_signals;
                                    /* Set if we received a signal. */
00126 int emerg_shell = 0;
                                     /* Start emergency shell? */
00127 int wrote wtmp reboot = 1; /* Set when we wrote the reboot record */
00128 int wrote utmp reboot = 1;
                                  /* Set when we wrote the reboot record */
00129 int wrote_wtmp_rlevel = 1;
                                /* Set when we wrote the runlevel record */
00130 int wrote_utmp_rlevel = 1;
                                  /* Set when we wrote the runlevel record */
00131 \text{ int sltime} = 5;
                                   /* Sleep time between TERM and KILL */
00132 char *argv0;
                             /* First arguments; show up in ps listing */
                                  /* Maximal length of argv[0] with \0 */
00133 int maxproclen;
                               /* Only used for sizeof(utproto.ut id) */
00134 struct utmp utproto;
                                   /* Console device. */
00135 char *console dev;
                                    /* /dev/initctl */
00136 int pipe fd = -1;
00137 int did boot = 0;
                                   /* Did we already do BOOT* stuff? */
00138 int main(int, char **);
00139
00140 /*
             Used by re-exec part */
00141 int reload = 0; /* Should we do initialization stuff? */
00142 char *myname="/sbin/init"; /* What should we exec */
00143 int oops error; /* Used by some of the re-exec code. */
00144 const char *Signature = "12567362"; /* Signature for re-exec fd */
```

3.1.2 init.c 中的 main 函数流程分析

我们从 init.c 中 main 函数的执行逻辑开始分析。在 main 函数中主要负责完成以下工作:

- 1. 获取 argv[0] 参数,用以判断用户执行了 init 还是 telinit,因为 telinit 是指向 init 程序的软链接。
- 2. 检查当前执行用户的权限,必须是 superuser,否则直接退出。
- 3. 通过 getpid() 获取当前执行进程的 pid, 判断是否为 1 (1 表示是通过内核调用执行的第一个进程, 而不是通过用户来执行 init 程序启动的进程)。(同时从源码中可以看出, init 程序也支持用 -i 或者 --init 参数来表示当前要求执行的是 init 进程。不过这个方式在 man -l init.8 的 man page 中没有明确提供此信息)
- 4. 如果不是要求执行 init 进程,则转交控制权给 telinit(p, argc, argv) 函数进行处理。在后面介绍 telinit 函数的地方,我们再对此做详细说明。
- 5. 如果是要求执行 init 进程,还需要接着进行检查是否是属于 re-exec ,也就是重新执行,而不是首次执行。判断思路是通过读取 STATE_PIPE,看是否收到一个 Signature = "12567362" 的字符串来确定。如果是重新执行,则将 reload 全局变量置为 1。re-exec 和首次执行最大的区别是没有对/etc/inittab 进行解析,在后面我们会再次提到,为保持思路直接和简单,我们在这里不展开,直奔 init 进程中最关键的代码。
- 6. 如果是属于 init 进程的首次执行,则需要对 argv[] 的参数进行相应处理,简单说来,就是把 -s single 或者 0123456789 这样的数字,转换为 dfl_level 变量,这个变量代表的就是默认的运行级别。
- 7. 如果宏定义了 WITH_SELINUX ,则会通过调用 is_selinux_enabled() 判断是否系统使能了 SELINUX,如果是,则在通过调用 selinux_init_load_policy 来加载策略,最后通过 execv 来再执行 init 。
- 8. 在进行一系列判断检测之后,通过传递 argv[0] -> argv0 这个全局变量,最终调用了 init main() 进入标准的 init 主函数中。

下一小节,我们将重点来介绍 init_main 函数。

3.1.3 init_main 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:切换运行级别,检查出错情况,接受信号,启动相应服务例程。

- 1. 调用 init_reboot 宏定义(其实就是 reboot 函数)告诉内核,当 ctrl + alt + del 三个键被同时按下时,给当前进程发送 SIGINT 信号,以便 init 进程可以处理来自键盘的这一信号,进一步决定采取何种动作。
- 2. 接下来将会安装一些信号处理函数。如下:

signal_handler(), 处理 SIGALRM, SIGHUP, SIGINT, SIGPWR, SIGWINCH, SIGUSR1 chld handler(), 处理 SIGCHLD

stop handler(), 处理 SIGSTOP, SIGTSTP

cont handler(), 处理 SIGCONT

segv handler(), 处理 SIGSEGV

- 3. 然后初始化终端,调用 console_init 函数。这个函数我们在下面也会再次详细分析。
- 4. 终端初始化完成后,接着对 reload 这个变量进行判别,是否属于是首次执行?
- 5. 如果是首次执行,则依次执行下列步骤:
 - 5.1 关闭所有打开文件 0, 1, 2,
- 5.2 然后调用 console_stty() 函数对终端进行设置,主要是通过 tcsetattr() 函数来设置一些快捷键。
- 5.3 以覆盖 overwrite 方式设置 PATH 环境变量,通过 PATH_DEFAULT 宏定义,默认值是 "/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
 - 5.4 初始化 /var/run/utmp 文件。通过日志输出 booting 信息
- 5.5 如果 emerg_shell 被设置(参数中有-b 或者 emergency),表示需要启动 emergency shell,则通过调用 spawn()初始化 emergency shell 子进程,并等待该子进程退出。
- 5.6 设置当前的 runlevel = '#', 表示这是正常的 Kernel 首次启动 init 的方式 SYSINIT。
- 5.7 当从 emergency shell 退出(或者不需要 emergency shell 的话),则调用 read_inittab()来读入 /etc/inittab 文件。该函数主要将 /etc/inittab 文件解析的结果存入 CHILD 类型的链表 family 上,供之后的执行使用。
- 6. 如果不是首次执行,也就是 reload 为真,则只执行下列步骤:
 - 6.1 通过日志输出 reloading 信息
- 6.2 以非覆盖 non overwrite 方式设置 PATH 环境变量,通过 PATH_DEFAULT 宏定义,默认值是 "/sbin:/usr/sbin:/usr/bin"
- 7. 5 或者 6 执行完之后,调用 start_if_needed() 函数,启动需要在相应运行级别中运行的程序和服务。而该函数主要又是通过调用 startup() 函数,继而调用 spawn() 来启动程序或者服务的运行的。
- 8. 在此之后,init_main() 就进入一个主循环中,主要完成切换运行级别,检查出错情况,接受信号,启动相应服务例程。

在这个主循环中,需要调用如下这些重要的函数:

```
boot_transitions() -> get_init_default() -> ask_runlevel()
check_init_fifo() -> console_init()
fail_check()
process_signals() -> console_stty()
start_if_needed() -> startup() -> spawn()
```




Figure 3.1: init_main 函数核心代码

3.1.4 console_init 函数流程分析

该函数主要完成的功能是: 设置 console_dev 变量为一个可以工作的 console 函数执行流程分析:

- 1. 获取 CONSOLE 环境变量的值, 赋值给 console_dev 全局变量 (char * 类型)。
- 2. 以只读非阻塞方式打开 console_dev 所代表的设备文件。
- 3. 初始化成功,则关闭该设备文件;如果失败,则将 console_dev 置为 /dev/null 。

3.1.5 read_inittab 函数流程分析

该函数主要完成的功能是: 读取/etc/inittab 文件,解析其中的约定规则,形成一个 CHILD 链表数据结构中。

该函数中用到的重要数据结构有 CHILD (struct *child*) **和** actions **数组** (struct actions)

CHILD 机构体 (struct child)

这个链表数据结构在 init.h 头文件中,是实现根据 init 运行级别加载不同用户程序的最重要的数据结构。

```
00082 /* Information about a process in the in-core inittab */
00083 typedef struct child {
                                         /* Status of this entry */
00084 int flags;
                                         /* Exit status of process */
00085 int exstat;
00086 int pid;
                                         /* Pid of this process */
00087 time_t tm;
                                         /* When respawned last */
                               /* Times respawned in the last 2 minutes */
00088 int count;
00089 char id[8];
                                         /* Inittab id (must be unique) */
00090 char rlevel[12];
                                        /* run levels */
                                        /* what to do (see list below) */
00091 int action;
00092 char process[128]; /* The command line */
00093 struct_child_ *new; /* New entry (after inittab re-read) */
00094 struct_child_ *next; /* For the linked list */
00095 } CHILD;
00096
```

actions 数组 (struct actions)

这个数组保存的都是常量,包括常量字符串和宏定义,主要是一组对应关系,方便把/etc/inittab 文件中的字符串转换为整型数。

例如 respawn -> RESPAWN, sysinit -> SYSINIT, initdefault -> INITDEFAULT

```
00150

00151 /* ascii values for the `action' field. */

00152 struct actions {

00153 char *name;
```

```
00154 int act;
00155 } actions[] = {
00156 { "respawn", RESPAWN
                                           },
00157 { "wait", WAIT
00158 { "once", ONCE
00159 { "boot", BOOT
00160 { "bootwait", BOOTWAIT
                                           },
                                           },
00161 { "powerfail", POWERFAIL
00162 { "powerfailnow", POWERFAILNOW },
00163 { "powerwait", POWERWAIT
00164 { "powerokwait", POWEROKWAIT },
00165 { "ctrlaltdel", CTRLALTDEL
                                           },
00166 { "off",
                            OFF
00166 { "off", UFF
00167 { "ondemand", ONDEMAND
                                           },
00168 { "initdefault", INITDEFAULT },
00169 { "sysinit", SYSINIT
00170 { "kbrequest", KBREQUEST
                                           },
00171 { NULL,
00172 };
```

ACTIONS 宏定义

这一组宏定义的值,也是保存在 init.h 头文件中。

```
00065 /* Actions to be taken by init */
00066 #define RESPAWN
                                      1
00067 #define WAIT
                                      2
00068 #define ONCE
                                      3
00069 #define BOOT
                                      4
00070 #define BOOTWAIT
                                      5
                                      6
00071 #define POWERFAIL
                                      7
00072 #define POWERWAIT
00073 #define POWEROKWAIT
                                      8
00074 #define CTRLALTDEL
                                      9
00075 #define OFF
                                     10
00076 #define ONDEMAND
                                     11
00077 #define INITDEFAULT
                                     12
00078 #define SYSINIT
                                     13
00079 #define POWERFAILNOW
                                     14
00080 #define KBREQUEST
                                     15
```

read_inittab 函数执行流程分析

- 1. 读取 /etc/inittab 文件,按行读取,到 buf 数组中。
- 2. 遇到开头是空格或者 TAB 制表符的行,忽略直到第一个字母,如果发现是第一个字母是 # 开头的注释,或者 \n 开头的空行,都直接跳过。
- 3. 使用 strsep 函数,以 : 冒号作为间隔符号,依次找到 id, rlevel, action, process 这 4 个字段,分别代表的含义可参考下面的详细说明。同时将 action 字段中的字符串关键字转换为整型数 actionNo,方便后面的判别。
- 4. 检查当前的 id 字段,是否是唯一的,如果之前已经出现过,则忽略掉。
- 5. 通过 imalloc 函数, 动态分配 CHILD 结构体节点 ch, 结构体的定义见上面。然后将刚才分析的结果填入结构体中, 并将这个节点, 添加到链表 newFamily 中。其中包括 actionNo 填入 ch->action, id 填入 ch->id, process 填入 ch->process 等。
- 6. 关闭 /etc/inittab 文件。
- 7. 接下来,查看老的启动进程列表 family,看是否有进程需要被杀死的。这里有两轮检查,第一轮会给所有没有在新的运行级别中定义的进程发送一个警告信号 SIGTERM。如果在第一轮中有这样的进程,则会等待 5 秒,然后进入下一轮检查。在第 2 轮检查中,它会发送 SIGKILL 信号来强制中止所有子进程的运行。
- 8. 等所有子进程被杀死后, init 通过调用 write_utmp_wtmp() 来将终止信息和原因记录进这两个文件中。记录的信息包括子进程在 inittab 文件中的 id,子进程本身的 pid 等。
- 9. 这 2 个步骤 7,8 完成之后, init 开始清除老的 family 链表上的所有节点,释放空间。
- 10. 最后 init 把刚才新建成的 newFamily 链表赋值给 -> family 链表,完成重建链表的操作即结束。

3.1.6 start_if_needed 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:遍历 family 链表,调用 startup 启动链表上的子进程。

函数执行流程分析:

- 1. 从 family 链表的表头开始遍历该链表,根据每一个节点 ch 的 flags 标志来进行判别。
- 2. 如果当前节点 flags 表示 WAITING,则说明正在等待,之前的工作未完成,立即退出该函数。
- 3. 如果当前节点 flags 表示 RUNNING,则对这个正在运行的进程不做任何操作,继续下一个。
- 4. 如果当前节点的运行级别正好是当前 init 运行级别,则调用 startup 函数启动 这个进程。
- 5. 如果当前节点不属于在当前运行级别中运行的程序,则将节点 flags 设置为 ~(RUNNING | WAITING)表示不是运行中,也不是等待中。

3.1.7 startup 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:执行 CHILD 节点所代表的配置行上的命令行,通常是个脚本程序。

函数执行流程分析:

- 1. 对于 CHILD *ch 节点中的 action 字段来进行判别。如果是 SYSINIT, BOOTWAIT, WAIT, POWERWAIT, POWERFAILNOW, POWEROKWAIT, CTRLALTDEL 这些情况,则设置标志为 WAITING, 然后执行 spawn 函数。这个函数是完成启动子进程的真正的函数, spawn 名字的含义是产卵的意思,顾名思义就是产生后继的子进程。后面我们再对这个函数做详细分析。
- 2. 如果是 KBREQUEST, BOOT, POWERFAIL, ONCE 则直接退出,不进行后继的 spawn 函数调用。
- 3. 如果是 ONDEMAND, RESPAWN, 则将 flags 设置为 RUNNING 后,立即执行 spawn 操作。

3.1.8 spawn 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:调用 fork 和 execp 来启动子进程。这个函数非常长,但基本上是属于最底层的函数了。

函数执行流程分析:

- 1. spawn 整个程序比较长,从 927-1192 行约有 270 多行。整个代码逻辑以 fork 调用为分界线,可以分为 2 个部分。前面部分主要完成启动前的准备工作,后面通过 fork 和 execp 来实际创建出子进程执行 CHILD 节点上规定的程序。
- 2. 先分析第一部分。这部分代码主要处理三种情况,1是 action 为 "RESPAWN"与 "ONDEMAND"类型的命令;2是 /etc/initscript 初始化脚本为后继 execp 调用准备参数。
- 3. 第二部分进入到一个无限循环中,以便确保能够成功创建出子进程。在调用 fork 创建出 init 的子进程之后, init 的这个子进程将按照 daemon 进程的方式工作,包括需要关闭 0,1,2 打开文件。也就是说,真正用来创建用户子进程的,不是 pid = 1 的那个原始进程,而是原始进程的子进程再通过一个 fork 和 execp 才能够实现执行真正的用户程序。
- 4. 第 2 次执行 fork 之后,由子进程调用 execp 来完成加载用户程序,而父进程通过调用 waitpid 来等待子进程的结束。
- 5. 上述步骤完成之后,父进程又会创建出一个临时的子进程,来完成 setsid() 和 ioctl(f, TIOCSCTTY, 1) 这 2 个函数调用,来分配一个控制终端,创建一个新的会话,失去原有的控制终端的所有联系。

3.1.9 boot_transitions 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:实现一个启动过程中所需要的状态机,完成状态的 迁移。

函数执行流程分析:

- 1. 以 runlevel 代表状态,如果当前 runlevel = '#' 状态开始,系统进入 SYSINIT -> BOOT 的转变。
- 2. 如果在 read_inittab 时从文件中获得了 def_level,则直接用这个变量的值,否则通过 get_init_default()得到的是默认的运行级别并赋值给 newlevel
- 3. 如果 newlevel 是 'S',则下一个状态为 'S', 否则下一个状态设为 '*'
- 4. 如果当前 runlevel 是 '*', 则系统从 BOOT -> NORMAL。

- 5. 如果当前 runlevel 是 'S',则代表着 SU 模式已经结束,重新调用 get_init_default()得到新的运行级别 newlevel.
- 6. 将本次状态变迁的信息写入日志 write utmp wtmp()

3.1.10 check_init_fifo() 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:主要用于 init daemon 程序中,通过 select 函数监听来自于/dev/initctl 管道的请求 request,分析并执行该请求 request。函数执行流程分析:

- 1. 如果 /etc/initctl 管道不存在,则创建这个管道,并设置权限 0600,只允许 root 用户读写。
- 2. 如果管道已经打开,则比较该管道是否是最初原始打开的管道。如果不是,则关闭后,重新打开。
- 3. 以读写 + 非阻塞方式打开管道,并且使用 dup2 将采用 PIPE_FD = 10 来使用管道,而不使用 0,1,2
- 4. 使用 select 调用在该管道上等待来自于 init N 的切换运行级别的请求 request
- 5. 一旦有来自这个管道的 request ,则检查这个 request 数据的合法性
- 6. 对于输入正确的 request 请求,则分析是什么请求,并判断要采取什么动作。
- 7. 请求包括进行

INIT_CMD_RUNLVL (runlevel 的切換) -> 调用 fifo_new_level()
INIT CMD POWERFAIL

INIT CMD POWERFAILNOW

INIT_CMD_POWEROK (以上三个请求都是和电源事件有关) -> 调用 do power fail()

INIT_CMD_SETENV (设置环境变量) -> 调用 initcmd_setenv()

struct init_request 请求协议格式

通过/etc/initctl 管道进行请求的数据,需要遵循一定的格式,也就是需要能够转换为如下的 init_request 结构体数据。

```
00073 struct init_request {
                          /* Magic number
00074
         int magic;
                                                          */
00075 int cmd;
                                /* What kind of request
                                                          */
00076
        int
              runlevel;
                                /* Runlevel to change to
                                                          */
                          /* Time between TERM and KILL */
00077
        int sleeptime;
        union {
00078
00079
                 struct init_request_bsd bsd;
08000
                                     data[368];
          } i;
00081
00082 };
00083
```

cmd 请求类别标识

所有正确的请求,都有一个唯一的标识,这些标识定义在 initreq.h 头文件中。

```
00035 #define INIT_CMD_START 0
00036 #define INIT_CMD_RUNLVL 1
00037 #define INIT_CMD_POWERFAIL 2
00038 #define INIT_CMD_POWERFAILNOW 3
00039 #define INIT_CMD_POWEROK 4
00040 #define INIT_CMD_BSD 5
00041 #define INIT_CMD_SETENV 6
00042 #define INIT_CMD_UNSETENV 7
```

3.1.11 fail_check 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:在每次信号处理完成之后,遍历 family 链表检查每个节点的状态

函数执行流程分析:

- 1. 首先调用 time(&t) 获得系统时间。
- 2. 从 family 链表头开始,遍历整个链表,直到结束。

- 3. 检查每一个节点 ch 的 flags 是否表示 FAILING
- 4. 如果是,并且这个进程已经睡眠 sleep 了至少 5 分钟,则会清除掉 flags 中的 FAILING 标识位。
- 5. 如果不是,则设置下一次 alarm 的时间为这个进程 sleep 的时间加上 5 分钟。

SLEEEPTIME 数据

睡眠时间超过 300 秒 =5 分钟的进程,将会被清除标志位

#define SLEEPTIME 300

3.1.12 process_signals 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:根据全局变量 got_signals 中哪些标志位被设置了,获得信号类型,进行相应的处理。

函数执行流程分析:

程序执行逻辑很简单,就是依次判别 ISMEMBER(got_signals, SIGXXXX) 对于以下信号进行相应处理。

- 1. SIGPWR 信号 -> do_power_fail()
- 2. SIGINT 信号 -> 通知 ctrlaltdel 入口启动
- 3. SIGWINCH 信号 -> 通知 KBREQUEST 入口启动
- 4. SIGALRM 信号 -> 定时器到时, 忽略
- 5. SIGCHLD 信号 -> 查看是哪个子进程结束,调用 write utmp wtmp() 写入日志
- 6. SIGHUP 信号 -> 是否在等待子进程,进行 runlevel 切换
- 7. SIGUSR1 信号 -> 这个信号代表要求关闭然后重新打开 /dev/initctl

在 set.h 头文件中有关于这个宏定义的实现

```
#define ISMEMBER(set, val) ((set) & (1 << (val)))
#define DELSET(set, val) ((set) &= ~(1 << (val)))
#define ADDSET(set, val) ((set) |= (1 << (val)))
#define EMPTYSET(set) ((set) = 0)
```

通过 kill -l 可以得到这些 SIGXXXX 的具体赋值,如下:

```
$ kill -l
1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP
6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1
11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP
21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
               27) SIGPROF 28) SIGWINCH
                                           29) SIGIO
26) SIGVTALRM
                                                       30) SIGPWR
31) SIGSYS 34) SIGRTMIN
                           35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
$
```

3.1.13 console_stty 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:设置终端工作参数函数执行流程分析:

- 1. 调用 console open 打开 console dev 设备,模式为读写 + 非阻塞方式。
- 2. 调用 tcgetattr() 函数获得当前终端属性 tty (struct termios 结构体)
- 3. 设置 tty.c cflag 和 tty.c cc[] 的参数配置。

- 4. 设置 tty.c_iflag 和 tty.c_oflag 以及 tty.c_lflag 参数配置。
- 5. 调用 tcsetattr() 和 tcflush() 完成设置终端属性的操作。
- 6. 调用 close(fd) 关闭终端设备文件。

3.1.14 fifo_new_level 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:真正完成改变 runlevel 的 request 请求,目标为传入参数 level,通过重新读取 inittab 文件来启动与新 runlevel 匹配的命令脚本。

函数执行流程分析:

- 1. 如果传入参数 level 和当前的 runlevel 运行级别一致,则无需修改直接返回。
- 2. 如果新的 runlevel = 'U', 则通过调用 re_exec() 来执行改变 runlevel 的操作。
- 3. 如果新的 runlevel != 'U',则通过调用 read_inittab()来重新生成 family 链表。

3.1.15 re_exec 函数流程分析

该函数主要完成的功能是:强制 init 程序重新执行。

函数执行流程分析:

- 1. 该函数会创建 STATE_PIPE, 并向 STATE_PIPE 写入 Signature = "12567362"
- 2. 接着 fork() 出一个子进程,通过子进程调用 send_state() 向 STATE_PIPE 写入 父进程(当前 init 进程)的状态信息;
- 3. 然后父进程调用 execle() 重新执行 init 程序,并且传递参数 "--init", 也就是强制 init 重新执行。而这个重新执行的 init 进程,无需做初始化读取 /etc/inittab 就能调用 init main()。

3.1.16 get_init_default 函数流程分析

该函数主要完成的功能是: 查找/etc/inittab 文件中的 initdefault 默认运行级别,如果有则返回,如果没有则请用户输入。

函数执行流程分析:

- 1. 实际上这个函数是从 family 链表中遍历, 取出每一个节点 ch
- 2. 如果 ch->action == INITDEFAULT , 则将当前 ch 的运行级别赋值给 lvl
- 3. 判断如果 lvl 是小写,则转换为大写。并且对 lvl 进行判别,看它是否属于 "0123456789S"的其中之一。
- 4. 如果从文件中得到的 lvl 正确,则返回 lvl;
- 5. 如果从文件中无法得到正确的 lvl,则调用 ask_runlevel() 函数返回。这个函数中会通过终端来询问用户,并要求用户输入一个默认运行级别。

3.1.17 telinit 函数流程分析

在执行 telinit 函数时,实际上是通过向 INIT_FIFO (/dev/initctl) 写入命令的方式,通知 init 执行相应的操作。Telinit() 根据不同请求,构造如下结构体类型的变量并向 INIT_FIFO (/dev/initctl) 写入该请求来完成其使命:

struct init_request { int magic; /* Magic number / int cmd; / What kind of
request / int runlevel; / Runlevel to change to / int sleeptime; / Time
between TERM and KILL */ union { struct init_request_bsd bsd; char data[368]; } i; };

3.2 init 进程执行流程分析汇总

通过以上这些子函数的分析,我们可以总结一下关于 init 进程的运行状态和相应的执行流程。

3.2.1 init 程序的 3 种启动执行方式

方式 1- Kernel 启动 init

在内核启动代码中,start_kernel 函数初始化代码的结束,会通过 command_line 来找出 init=execute_command 字符串中的程序来执行,或者按照默认的 4 个 init 程序的顺序依次来调用 execve() 执行 init 进程。这种方

式启动的 init 进程,会完成读取/etc/inittab 文件,建立 family 链表,依次执行各个子进程,并等待子进程的结束。当 init 进程运行到最后会进入一个无限循环中,变成一个 daemon init 进程。

这种启动方式,也是在整个操作系统启动过程中,init 程序的初次执行。这种启动是在内核空间启动 init 。




Figure 3.2: 方式 1- Kernel 启动 init

方式 2- 用户命令 telinit 启动 init

在 init 进程启动之后,用户通过终端可以完成登录进入 Bash 中,执行 telinit 命令的时候,因为 telinit 命令本身就是一个指向 init 程序的软链接,所以会导致 init 程序再次被执行。通过这种方式运行起来的 init 进程,因为 pid != 1 因此可以判断不是 Kernel 创建的 init 进程,此时会转为调用 telinit() 函数来执行。

这种情况下,telinit() 函数只负责打开 INIT_FIFO (/dev/initctl)并按照传入参数,组织为一个 struct request 结构体,写入 FIFO 中,通知方式 1 中的 init 进程,就完成任务了。

这种启动方式通常会涉及到 runlevel 的切换,例如执行 telinit 1 或者 init 1 就会引起系统切换到单用户模式下。这是 init 程序的第 2 种常用的启动方式。我们可以看成是在用户空间启动 init 。

方式 3- 在程序中通过 re_exec() 函数启动 init

这种方式发生在通过方式 1 启动了 init 之后,在 init 执行的最后,进入了一个无限循环等待中。此时,用户如果在终端下执行 telinit U 命令,则代表着用




Figure 3.3: 方式 2- 用冷命令 telinit 启动 init

户希望 re-execute itself,那么在方式 2 启动 init 之后,新的 init 进程会发送 U 命令给方式 1 启动的 init 进程,这个最原始的进程在循环中会调用 process_signals() 来处理 U 命令,处理方法是调用 re_exec() 函数。在这个函数中,会 fork 出一个子进程,子进程通过管道向父进程发送消息,由父进程通过 execle() 重新执行 init 程序,并传递 --init 参数,强制 init 重新执行。

和方式 1 的执行所不同的是,方式 1 在执行的后期,会读取/etc/inittab 文件,建立 family 链表;而方式 3 因为是用户通过 telinit U 的方式告诉方式 1 启动的那个 daemon init 进程,调用 re_exec() 函数,因此最原始的那个 init 进程,不会进行之前的 read_inittab() 初始化操作,而是直接进入到无限循环,又一次进入 daemon 的等待/处理循环中。

方式 1,2,3 的比较区别

- 通过方式 1 启动的 init 进程 pid=1。
- 通过方式 3,又让 pid=1 的进程调用了 re_exec() -> fork() -> execle() 来(让父进程)重新加载了一次的 init 进程,本质上其实都是 1 号进程。
- 通过方式 2 启动的 init 进程, pid 一定不是 1 ,所以这个进程和前面的 这个 init 进程完全不同。它们是分别属于内核空间和用户空间的 2 个不同的 进程(前者进程 1 其实应该称为内核线程,因为它是通过 kernel_thread() 创建出来的,而后者是通过 shell 在用户空间 fork 出来的,是真正的用户。

3.2.2 halt 命令分析




Figure 3.4: 方式 3- 在程序中通过 re_exec() 函数启动 init

Chapter 4
Sysvinit 项目安全漏洞

Chapter 5

Sysvinit 项目运行时调试图

5.1 编译安装运行调试图

5.1.1 wget 下载源码包

```
🚫 🖨 📵 🏻 Terminal
$ wget http://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/sysvinit-lat
--2013-06-22 13:18:30-- http://download.savannah.gnu.org/releases/sys
init-latest.tar.bz2
Resolving download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)... 140
Connecting to download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)|14
3:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://download.savannah.gnu.org/releases-redirect/sysvinit/
atest.tar.bz2 [following]
--2013-06-22 13:18:31-- http://download.savannah.gnu.org/releases-red
init/sysvinit-latest.tar.bz2
Reusing existing connection to download.savannah.gnu.org:80.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU//sysvinit/sysvinit-latest.
ollowinal
--2013-06-22 13:18:32-- http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU//sysvinit/s
test.tar.bz2
Resolving ftp.twaren.net (ftp.twaren.net)... 140.110.123.9, 2001:e10:5
Connecting to ftp.twaren.net (ftp.twaren.net)|140.110.123.9|:80... con
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105551 (103K) [application/x-tar]
Saving to: `sysvinit-latest.tar.bz2'
```

Figure 5.1: wget 下载源码包

```
$ wget http://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/sysvinit-latest.tar.bz2
--2013-06-22 13:18:30-- http://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/sysvinit-l
Resolving download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)... 140.186.70.73
Connecting to download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org) | 140.186.70.73 | :80.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://download.savannah.gnu.org/releases-redirect/sysvinit/sysvinit-latest
--2013-06-22 13:18:31-- http://download.savannah.gnu.org/releases-redirect/sysvinit/s
Reusing existing connection to download.savannah.gnu.org:80.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU//sysvinit/sysvinit-latest.tar.bz2 [following]
--2013-06-22 13:18:32-- http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU//sysvinit/sysvinit-latest.t
Resolving ftp.twaren.net (ftp.twaren.net)... 140.110.123.9, 2001:e10:5c00:5::9
Connecting to ftp.twaren.net (ftp.twaren.net) | 140.110.123.9 | :80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105551 (103K) [application/x-tar]
Saving to: `sysvinit-latest.tar.bz2'
2013-06-22 13:18:35 (45.1 KB/s) - `sysvinit-latest.tar.bz2' saved [105551/105551]
```

5.1.2 tar 解压源码包

```
$ tar jxvf sysvinit-latest.tar.bz2
sysvinit-2.88dsf/
sysvinit-2.88dsf/contrib/
sysvinit-2.88dsf/contrib/alexander.viro
sysvinit-2.88dsf/contrib/start-stop-daemon.c
sysvinit-2.88dsf/contrib/TODO
sysvinit-2.88dsf/contrib/zefram-patches
sysvinit-2.88dsf/contrib/notify-pam-dead.patch
sysvinit-2.88dsf/contrib/start-stop-daemon.README
sysvinit-2.88dsf/doc/
sysvinit-2.88dsf/doc/bootlogd.README
sysvinit-2.88dsf/doc/Install
sysvinit-2.88dsf/doc/Changelog
sysvinit-2.88dsf/doc/Propaganda
sysvinit-2.88dsf/doc/sysvinit-2.86.1sm
sysvinit-2.88dsf/src/
```

```
🔞 🖨 📵 🏻 Terminal
$ tar jxvf sysvinit-latest.tar.bz2
sysvinit-2.88dsf/
sysvinit-2.88dsf/contrib/
sysvinit-2.88dsf/contrib/alexander.viro
sysvinit-2.88dsf/contrib/start-stop-daemon.c
sysvinit-2.88dsf/contrib/TODO
sysvinit-2.88dsf/contrib/zefram-patches
sysvinit-2.88dsf/contrib/notify-pam-dead.patch
sysvinit-2.88dsf/contrib/start-stop-daemon.README
sysvinit-2.88dsf/doc/
sysvinit-2.88dsf/doc/bootlogd.README
sysvinit-2.88dsf/doc/Install
sysvinit-2.88dsf/doc/Changelog
sysvinit-2.88dsf/doc/Propaganda
sysvinit-2.88dsf/doc/sysvinit-2.86.lsm
sysvinit-2.88dsf/src/
sysvinit-2.88dsf/src/wall.c
sysvinit-2.88dsf/src/reboot.h
sysvinit-2.88dsf/src/set.h
sysvinit-2.88dsf/src/init.c
sysvinit-2.88dsf/src/last.c
sysvinit-2.88dsf/src/init.h
sysvinit-2.88dsf/src/bootlogd.c
sysvinit-2.88dsf/src/killall5.c
```

Figure 5.2: tar 解压源码包

```
sysvinit-2.88dsf/src/wall.c
sysvinit-2.88dsf/src/reboot.h
sysvinit-2.88dsf/src/set.h
sysvinit-2.88dsf/src/init.c
sysvinit-2.88dsf/src/last.c
sysvinit-2.88dsf/src/init.h
sysvinit-2.88dsf/src/bootlogd.c
sysvinit-2.88dsf/src/killall5.c
sysvinit-2.88dsf/src/utmpdump.c
sysvinit-2.88dsf/src/shutdown.c
sysvinit-2.88dsf/src/mountpoint.c
sysvinit-2.88dsf/src/sulogin.c
sysvinit-2.88dsf/src/fstab-decode.c
sysvinit-2.88dsf/src/initreq.h
sysvinit-2.88dsf/src/dowall.c
sysvinit-2.88dsf/src/hddown.c
sysvinit-2.88dsf/src/paths.h
sysvinit-2.88dsf/src/utmp.c
sysvinit-2.88dsf/src/ifdown.c
sysvinit-2.88dsf/src/initscript.sample
sysvinit-2.88dsf/src/halt.c
sysvinit-2.88dsf/src/oldutmp.h
sysvinit-2.88dsf/src/mesg.c
sysvinit-2.88dsf/src/Makefile
sysvinit-2.88dsf/src/runlevel.c
sysvinit-2.88dsf/COPYING
sysvinit-2.88dsf/COPYRIGHT
sysvinit-2.88dsf/man/
sysvinit-2.88dsf/man/bootlogd.8
sysvinit-2.88dsf/man/killall5.8
sysvinit-2.88dsf/man/shutdown.8
sysvinit-2.88dsf/man/bootlogd.8.todo
sysvinit-2.88dsf/man/sulogin.8
sysvinit-2.88dsf/man/fstab-decode.8
sysvinit-2.88dsf/man/mesg.1
sysvinit-2.88dsf/man/initscript.5
sysvinit-2.88dsf/man/inittab.5
sysvinit-2.88dsf/man/poweroff.8
sysvinit-2.88dsf/man/wall.1
sysvinit-2.88dsf/man/halt.8
sysvinit-2.88dsf/man/reboot.8
sysvinit-2.88dsf/man/last.1
sysvinit-2.88dsf/man/runlevel.8
sysvinit-2.88dsf/man/lastb.1
sysvinit-2.88dsf/man/pidof.8
```

```
sysvinit-2.88dsf/man/init.8
sysvinit-2.88dsf/man/utmpdump.1
sysvinit-2.88dsf/man/mountpoint.1
sysvinit-2.88dsf/man/telinit.8
sysvinit-2.88dsf/obsolete/
sysvinit-2.88dsf/obsolete/powerd.c
sysvinit-2.88dsf/obsolete/powerd.8
sysvinit-2.88dsf/obsolete/utmpdump.c.OLD
sysvinit-2.88dsf/obsolete/README.RIGHT.NOW
sysvinit-2.88dsf/obsolete/bootlogd.init
sysvinit-2.88dsf/obsolete/powerd.README
sysvinit-2.88dsf/obsolete/powerd.cfg
sysvinit-2.88dsf/Makefile
sysvinit-2.88dsf/README
$ 1s
Makefile pdf sysvinit-2.88dsf sysvinit-latest.tar.bz2
$ ls sysvinit-2.88dsf/
contrib COPYRIGHT Makefile
                              obsolete src
COPYING doc
                              README
                    man
$
```

5.1.3 编译项目源码

```
$ cd sysvinit-2.88dsf/
$ make
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o mountpoint.o mountpoint.
     mountpoint.o
                    -o mountpoint
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o init.o init.c
init.c: In function 'telinit' :
                                                                    'chdir'
init.c:2737:7:
                 warning: ignoring
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
init.c: In function 'get_record' :
                                                                   'fscanf'
init.c:377:11:
                             ignoring
                 warning:
                                        return
                                                  value
                                                           of
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                   'fscanf'
init.c:380:11:
                 warning:
                             ignoring return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                                                                   'fscanf'
init.c:383:11:
                 warning:
                             ignoring
                                        return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
```

```
'fscanf'
init.c:386:11:
                 warning:
                              ignoring
                                                   value
                                                            of
                                         return
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                    fscanf
                              ignoring
init.c:389:11:
                 warning:
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                    'fscanf
init.c:392:11:
                 warning:
                              ignoring
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                                                                    'fscanf'
init.c:395:11:
                              ignoring
                 warning:
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
init.c:398:11:
                 warning:
                              ignoring
                                         return
                                                   value
                                                                    'fscanf'
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                                                                    fscanf
init.c:401:11:
                 warning:
                             ignoring
                                         return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                 warning:
                                                                    'fscanf'
init.c:404:11:
                             ignoring
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
init.c:423:10:
                              ignoring
                                                                    fscanf
                 warning:
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                                                                    fscanf
                             ignoring
init.c:426:10:
                 warning:
                                         return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                     'spawn':
init.c: In function
                                                                       'dup'
init.c:1064:10:
                   warning:
                               ignoring
                                           return
                                                      value
                                                               of
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                               ignoring
init.c:1065:10:
                   warning:
                                           return
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                        'dup'
init.c:1133:7:
                  warning:
                              ignoring
                                           return
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                       'dup'
init.c:1134:7:
                               ignoring
                  warning:
                                           return
                                                     value
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
init.c: In function 'ask runlevel' :
init.c:1673:10:
                  warning:
                               ignoring
                                          return
                                                    value
                                                             of
                                                                     "write
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                      'read'
init.c:1675:9:
                 warning:
                              ignoring
                                         return
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
init.c: In function
                     'make pipe':
init.c:1960:6:
                  warning:
                              ignoring
                                                                      pipe
                                          return
                                                    value
                                                              of
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
init.c:1965:7:
                  warning:
                              ignoring
                                         return
                                                    value
                                                                      'write'
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                     'process_signals':
init.c: In function
                                                                      'read'
init.c:2411:7:
                  warning:
                              ignoring
                                          return
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                             ignoring
                                                                       'read'
init.c:2420:7:
                  warning:
                                         return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
init.c: In function 'coredump' :
init.c:666:7:
                                                                     'chdir'
                 warning:
                            ignoring
                                         return
                                                   value
                                                            of
```

```
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                     'print':
init.c: In function
                                                                    'write'
init.c:821:8:
                 warning:
                             ignoring
                                        return
                                                   value
                                                            of
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -DINIT MAIN -c -o init utmp.o ut
     init.o init utmp.o
                           -o init
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o halt.o halt.c
halt.c: In function 'main':
                                                                    'chdir'
halt.c:242:2:
                 warning:
                             ignoring
                                         return
                                                   value
                                                            of
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o ifdown.o ifdown.c
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o hddown.o hddown.c
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o utmp.o utmp.c
    halt.o ifdown.o hddown.o utmp.o reboot.h
                                               -o halt
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o shutdown.o shutdown.c
                          'main':
shutdown.c: In function
                                                                  'realuid'
shutdown.c:485:10:
                                            variable
                           warning:
set but not used [-Wunused-but-set-variable]
                                                                   fscanf'
shutdown.c:630:9:
                    warning:
                               ignoring
                                          return
                                                   value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                    'chdir'
shutdown.c:719:7:
                    warning:
                               ignoring
                                           return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
                          'spawn':
shutdown.c: In function
                                                                    'chdir'
shutdown.c:289:7:
                               ignoring
                    warning:
                                          return
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE
                                                        -c -o dowall.o dowall.c
     shutdown.o dowall.o utmp.o reboot.h
                                           -o shutdown
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o runlevel.c
    runlevel.o
                  -o runlevel
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o sulogin.o sulogin.c
sulogin.c: In function
                       'sushell':
                                                                    'chdir'
sulogin.c:407:2:
                   warning:
                               ignoring
                                          return
                                                    value
                                                            of
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                    getcwd'
sulogin.c:427:8:
                  warning:
                              ignoring
                                        return
                                                   value
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
     sulogin.o
                 -o sulogin
sulogin.o: In function `main':
sulogin.c:(.text.startup+0x1e2): undefined reference to `crypt'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [sulogin] Error 1
$
```

```
🔞 🖨 📵 Terminal
69
70 ifeq ($(WITH_SELINUX),yes)
     SELINUX_DEF = -DWITH_SELINUX
     INITLIBS += -lsepol -lselinux
72
     SULOGINLIBS = -lselinux
73
74 else
     SELINUX DEF
     INITLIBS
     SULOGINLIBS
77
78 endif
80 SULOGINLIBS += -lcrypt
81 # Additional libs for GNU libc.
82 ifneq ($(wildcard /usr/lib*/libcrypt.a),)
83 SULOGINLIBS += -lcrypt
84 endif
85
86 all:
         $(BIN) $(SBIN) $(USRBIN)
87
88 #%: %.0
89 # $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LDLIBS)
       $(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c $^ -o $@
"Makefile" 184L, 4343C written
                                                80,1
                                                             42%
```

Figure 5.3: 修改 Makefile

5.1.4 修改 Makefile 使之能够编译通过

```
$ vi Makefile
70 ifeq ($(WITH SELINUX), yes)
   SELINUX_DEF = -DWITH_SELINUX
71
    INITLIBS += -lsepol -lselinux
72
73
    SULOGINLIBS = -lselinux
74 else
    SELINUX DEF
75
76
   INITLIBS
77
  SULOGINLIBS =
78 endif
79
80 SULOGINLIBS += -lcrypt
81 # Additional libs for GNU libc.
82 ifneq ($(wildcard /usr/lib*/libcrypt.a),)
    SULOGINLIBS += -lcrypt
84 endif
85
86 all:
          $(BIN) $(SBIN) $(USRBIN)
87
88 #%: %.0
          $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -0 $@ $^ $(LDLIBS)
90 #%.o: %.c
91 #
          $(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c $^ -o $@
```

在 80 行处添加 83 行处的赋值,增加链接时 -lcrypt 选项

5.1.5 继续编译项目源码,成功

```
$ make
cc sulogin.o -lcrypt -o sulogin
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o bootlogd.o bootlogd.c
bootlogd.c: In function 'findtty':
bootlogd.c:125:8: warning: ignoring return value of 'chdir'
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
bootlogd.c:140:10: warning: ignoring return value of 'chdir'
, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
```

```
bootlogd.c:125:8: warning: ignoring return value of 'chdir', declared
with attribute warn unused result [-Wunused-result]
bootlogd.c:140:10: warning: ignoring return value of 'chdir', declared
with attribute warn unused result [-Wunused-result]
bootlogd.c:151:10: warning: ignoring return value of 'chdir', declared
with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
bootlogd.c:156:10: warning: ignoring return value of 'chdir', declared
with attribute warn unused result [-Wunused-result]
bootlogd.c:163:7: warning: ignoring return value of 'chdir', declared
with attribute warn unused result [-Wunused-result]
    bootlogd.o -lutil -o bootlogd
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o last.
o last.c
cc last.o oldutmp.h
                      -o last
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o mesg.
o mesg.c
cc mesg.o
             -o mesq
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o utmpd
ump.o utmpdump.c
cc utmpdump.o
                -o utmpdump
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o wall.
o wall.c
cc wall.o dowall.o -o wall
```

Figure 5.4: make 编译源码包

```
'chdir'
bootlogd.c:151:10: warning:
                                ignoring return
                                                    value
                                                            of
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                    'chdir'
bootlogd.c:156:10: warning:
                                ignoring return
                                                    value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
                                                                   'chdir'
bootlogd.c:163:7:
                    warning:
                               ignoring
                                         return
                                                    value
, declared with attribute warn unused result [-Wunused-result]
    bootlogd.o -lutil -o bootlogd
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o last.o last.c
    last.o oldutmp.h
                        -o last
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o mesg.o mesg.c
              -o mesg
cc -ansi -02 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D_GNU_SOURCE -c -o utmpdump.o utmpdump.c
    utmpdump.o
                 -o utmpdump
cc -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -W -Wall -D GNU SOURCE -c -o wall.o wall.c
    wall.o dowall.o
                     -o wall
$
```

5.1.6 查看生成的可执行文件

```
$ ls -l | grep "x "
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17677 Jun 22 13:28 a.out
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 18162 Jun 22 13:36 bootlogd
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7402 Jun 22 13:27 fstab-decode
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17625 Jun 22 13:30 halt
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 42121 Jun 22 13:30 init
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu
                           706 Sep 10 2009 initscript.sample
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 22259 Jun 22 13:27 killall5
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 22117 Jun 22 13:36 last
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7730 Jun 22 13:36 mesg
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7708 Jun 22 13:30 mountpoint
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7368 Jun 22 13:30 runlevel
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 27547 Jun 22 13:30 shutdown
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17677 Jun 22 13:36 sulogin
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 12638 Jun 22 13:36 utmpdump
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 13243 Jun 22 13:36 wall
$
```

```
🔞 🖨 📵 🏻 Terminal
$ ls -l | grep "x "
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17677 Jun 22 13:28 a.out
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 18162 Jun 22 13:36 bootlogd
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7402 Jun 22 13:27 fstab-decode
rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17625 Jun 22 13:30 halt
rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 42121 Jun 22 13:30 init
-rwxr-xr-x 1 akaedu akaedu 706 Sep 10 2009 initscript.sample
 rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 22259 Jun 22 13:27 killall5
rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 22117 Jun 22 13:36 last
rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7730 Jun 22 13:36 mesg
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7708 Jun 22 13:30 mountpoint
rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 7368 Jun 22 13:30 runlevel
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 27547 Jun 22 13:30 shutdown
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 17677 Jun 22 13:36 sulogin
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 12638 Jun 22 13:36 utmpdump
 rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 13243 Jun 22 13:36 wall
```

Figure 5.5: 查看可执行文件

5.2 Linux 内核启动 init 进程

5.2.1 start kernel

```
545 asmlinkage void init start kernel(void)
546 {
            char * command_line;
547
548
            unsigned long mempages;
            extern char saved command line[];
549
550 /*
* Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
552 * enable them
553 */
554
            lock_kernel();
555
            printk(linux banner);
556
            setup arch(&command line);
557
            printk("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
558
            parse_options(command_line);
559
            trap init();
560
            init_IRQ();
561
            sched_init();
562
            softirq_init();
563
            time_init();
564
. . . . .
            /*
622
623
                    We count on the initial thread going ok
624
                 Like idlers init is an unlocked kernel thread, which will
625
                    make syscalls (and thus be locked).
626
             */
627
            smp init();
628
            rest_init();
629 }
630
```

5.2.2 parse_options

```
⊗ ■ ■ Terminal
545 asmlinkage void   init start kernel(void)
546 {
            char * command line;
547
548
            unsigned long mempages;
549
            extern char saved command line[];
550 /*
551
    * enable them
553
554
            lock kernel();
555
            printk(linux_banner);
556
            setup_arch(&command_line);
557
            printk("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
558
            parse_options(command_line);
559
            trap_init();
560
            init_IRQ();
561
            sched init();
562
            softirq init();
563
            time_init();
564
565
             * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
566
567
             * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
                                                                567,17-24
```

Figure 5.6: 内核 start_kernel 函数

```
429
            int args, envs;
430
431
            if (!*line)
432
                    return;
433
            args = 0;
434
            envs = 1;
                          /* TERM is set to 'linux' by default */
            next = line;
435
436
            while ((line = next) != NULL) {
437
                    quote = strchr(line,'"');
                    next = strchr(line, ' ');
438
439
                   while (next != NULL && quote != NULL && quote < next) {
440
                            /* we found a left quote before the next blank
441
                            * now we have to find the matching right quote
442
                              */
443
                            next = strchr(quote+1, '"');
444
                             if (next != NULL) {
                                    quote = strchr(next+1, '"');
445
                                    next = strchr(next+1, ' ');
446
447
                             }
448
                    }
449
                    if (next != NULL)
450
                             *next++ = 0;
                    if (!strncmp(line,"init=",5)) {
451
                            line += 5;
452
453
                             execute_command = line;
454
                        /* In case LILO is going to boot us with default com
```

5.2.3 rest_init

```
425
426 static void init parse options(char *line)
427 {
428
              char *next,*quote;
429
              int args, envs;
430
431
              if (!*line)
432
                       return;
433
              args = 0;
434
              envs = 1;
435
              next = line;
436
             while ((line = next) != NULL) {
                       quote = strchr(line,'"');
next = strchr(line, ' ');
while (next != NULL && quote != NULL && quote < next) {</pre>
437
438
439
440
                                 /* we found a left quote before the next blank
441
442
443
                                 next = strchr(quote+1, '"');
444
                                 if (next != NULL) {
445
                                          quote = strchr(next+1, '"');
next = strchr(next+1, ' ');
446
447
                                 }
448
449
                       if (next != NULL)
450
                                 *next++ = 0;
451
                       if (!strncmp(line,"init=",5)) {
452
                                 line += 5;
453
                                 execute command = line;
454
                                                                         425,1
                                                                                          52%
```

Figure 5.7: 内核 parse_options 函数

5.2.4 init 函数

```
805 static int init(void * unused)
806 {
807
            lock kernel();
808
            do basic setup();
809
810
            prepare namespace();
811
            /*
812
813
             * Ok, we have completed the initial bootup, and
814
             * we're essentially up and running. Get rid of the
             * initmem segments and start the user-mode stuff..
815
816
             */
            free initmem();
817
818
            unlock kernel();
819
            if (open("/dev/console", O RDWR, 0) < 0)</pre>
820
821
                  printk("Warning: unable to open an initial console.\n");
822
823
            (void) dup(0);
824
            (void) dup(0);
825
826
            /*
827
             * We try each of these until one succeeds.
828
829
             * The Bourne shell can be used instead of init if we are
830
             * trying to recover a really broken machine.
831
832
833
            if (execute command)
834
                    execve(execute_command,argv_init,envp_init);
835
            execve("/sbin/init",argv_init,envp_init);
            execve("/etc/init",argv_init,envp_init);
836
837
            execve("/bin/init",argv_init,envp_init);
838
            execve("/bin/sh",argv_init,envp_init);
839
            panic("No init found. Try passing init= option to kernel.");
840 }
```

至此我们找到了一条路径,使得内核从 start_kernel 的主函数,进入到 init 进程。这里涉及到了 4 个重要的函数和 1 个重要的变量,这些都是和 init 进程如何启动直接相关的,对于我们了解在 init 进程启动之前的逻辑流程有重要作用。

• start_kernel()

```
⊗ ■ □ Terminal
804
805 static int init(void * unused)
806 {
807
                 lock kernel();
808
                 do basic setup();
809
810
                 prepare namespace();
811
812
813
                 * Ok, we have completed the initial bootup, and
814
815
816
817
                 free initmem();
818
                 unlock kernel();
819
820
                 if (open("/dev/console", 0_RDWR, 0) < 0)</pre>
821
822
                            printk("Warning: unable to open an initial console.\n");
823
                 (void) dup(0);
824
                 (void) dup(0);
825
826
827
828
829
830
831
832
833
                 if (execute command)
834
                            execve(execute command,argv init,envp init);
                execve("/sbin/init",argv_init,envp_init);
execve("/etc/init",argv_init,envp_init);
execve("/bin/init",argv_init,envp_init);
execve("/bin/sh",argv_init,envp_init);
execve("/bin/sh",argv_init,envp_init);
panic("No init found. Try passing init= option to kernel.");
835
836
837
838
839
840 }
                                                                                         840,1
                                                                                                              Bot
```

Figure 5.8: 内核 init 函数

- parse_options()
- rest_init()
- init()
- execute_command

我们用下面这张图来表示这些函数和变量之间的关系,可以更直观的看到内核启动 init 进程的流程。

/sbin/init

init 命令的大致工作流程如下:

首先,由于 init 本身具有两面性 (既是 init, 又是 telinit),因此 init 通过检查自己的进程号来判断自己是 init 还是 telinit; 真正的 init 的进程号 (pid) 永远都是 1。此外,用户还可通过参数 -i,或者 ---init 明确指定强制执行 init (源码中有相关处理,但是 man page 没有给出说明)。

如果 init 发现要执行的是 telinit, 它会调用 telinit() 函数:if (!isinit) exit(telinit(p, argc, argv)); telinit() 函数的原型如下:

int telinit(char *progname, int argc, char **argv);

实际调用 telinit() 函数时,是将用户的输入参数列表完全传递给 telinit() 函数的。在执行 telinit 时,实际上是通过向 INIT_FIFO(/dev/initctl)写入命令的方式,通知 init 执行相应的操作。Telinit() 根据不同请求,构造如下结构体类型的变量并向 INIT_FIFO(/dev/initctl)写入该请求来完成其使命:

struct init_request { int magic; /* Magic number / int cmd; / What kind of
request / int runlevel; / Runlevel to change to / int sleeptime; / Time
between TERM and KILL */ union { struct init_request_bsd bsd; char data[368]; }; };

如果执行的是真正的 init,则又分为两种情形:

对 init 的重新执行(re-exec)标准 init 的执行(首次执行)

在从判断是否 telinit() 之后的第一步就是检查是否是对 init 的重新执行(re-exec)(通过读取 STATE_PIPE, 看是否收到一个 Signature = ``12567362'' 的字符串来确定)。如果是 re-exec,则继续从 STATE_PIPE 读取完整的 state 信息(这些信息被保存在 CHILD 类型的链表 family 上),然后调用 init_main() 来重新执行 init(注意,这里没有对/etc/inittab 进行解析,这也就是 re-exec 的特点)。下面在对标准 init 的执行过程的描述中会谈到如何发起对 init 的重新执行。

如果不是对 init 的重新执行(re-exec),则是标准 init 的执行(首次执行)。首先,会通过检查命令参数,设置 dfl_level, emerg_shell 变量,如果参数有 -a,auto 的话,还会设置环境变量 AUTOBOOT=YES。

如果 sysvinit 编译时使能了 SELINUX,即定义了 WITH_SELINUX,则首先检查 SELINUX_INIT 是否被设置。如果 SELINUX_INIT 未被设置,则装




Figure 5.9: Linux 内核启动 init 进程

载/proc 文件系统(实际上这是为了确保/proc 文件系统已经被装载上)。之后用is_selinux_enabled() 判断是否系统真的使能了 SELINUX。如果是的话,则卸载掉/proc 文件系统,然后再调用 selinux_init_load_policy() 加载策略,并在成功时调用 execv() 再执行 init; 否则若 SELINUX 处于强制模式,则输出警告消息 ``Unable to load SELinux Policy...'' 并退出。此处似乎有一个问题,参加下面的链接:

http://us.generation-nt.com/answer/bug-580272-sysvinit-2-88-selinux-policy-help-198006521.html

在进行前面的一系列检测之后,最终开始调用 init_main() 进入标准的 init 主函数。下面对该函数做初步分析。

首先,会通过调用 reboot (RB_DISABLE_CAD) 禁止标准的 CTRL-ALT-DEL 组合键的响应,从而当按下这个组合键时,会发送 SIGINT 给 init 进程,让 init 来进一步决定采取何种动作(负责该组合键会导致系统直接重启)。

接着,安装一些默认的信号处理函数,包括:

signal_handler(), 处理 SIGALRM, SIGHUP, SIGINT, SIGPWR, SIGWINCH, SIGUSR1 chld_handler(), 处理 SIGCHLD stop_handler(), 处理 SIGSTOP, SIGTSTP cont_handler(), 处理 SIGCONT segv_handler(), 处理 SIGSEGV

再之后,考虑首次运行 init 的情形 (reload=0), init_main() 会初始化终端,并对终端进行一些默认的设置(在 console_stty() 函数中通过 tcsetattr() 实现),设置有一些快捷键,例如: ctrl+d 退出登陆,等效于 logout命令 ctrl+c 杀死应用程序 ctrl+s 暂停应用程序运行,可用 ctrl+q 恢复运行 ctrl+z 挂起应用程序,此时 ps 显示进程状态变为 T

紧接着, init_main() 设置 PATH 环境变量,并初始化/var/run/utmp。如果 emerg_shell 被设置(参数中有 -b 或者 emergency),表示需要启动 Emergency shell,则通过调用 spawn() 初始化 Emergency shell 子进程,并等待该子进程退出。

当从 Emergency shell 退出(或者不需要 Emergency shell 的话), init_main() 会调用 read_inittab() 来读入/etc/inittab 文件。该函数主要将/etc/inittab 文件解析的结果存入 CHILD 类型的链表 family 上,供之后的执行使用。

紧接着,调用 start_if_needed(),启动需要在相应运行级别中运行的程序和服务。而该函数主要又是通过调用 startup() 函数,继而调用 spawn() 来启动程序或者服务的运行的。

在此之后, init_main() 进入其主循环,该循环大致如下: while(1) { /* See if we need to make the boot transitions. / boot_transitions(); / Check if there are processes to be waited on. / for(ch = family; ch; ch = ch->next) if ((ch->flags & RUNNING) && ch->action != BOOT) break; if (ch != NULL && got_signals == 0) check_init_fifo(); / Check the `failing' flags / fail_check(); / Process any signals. / process_signals(); / See what we need to start up (again) */ start_if_needed(); }

该主循环的大致功能是,先判断是否有需要切换运行级别,然后等待需要被等待退出的进程退出;并检测是否有任何失败情形并发出警告;之后处理接收到的信号(检查 got_signals);然后再看有没有需要被启动的程序或者服务。

下面是对上述循环中的一些需要注意的特殊点的描述。

- 1. 对于首次运行,上述代码中会调用 get_init_default(),解析/etc/inittab 文件查找是否有 initdefault 记录。 initdefault 记录决定系统初始运行级别。如果没有这条记录,就调用 ask_runlevel(),让用户在系统控制台输入想要进入的运行级别。此后,init 会解析/etc/inittab 文件中的各个条目并执行相应操作。
- 2. 在正常运行期间,也会对/etc/inittab 文件重新扫描,当发现 runlevel 为 'U'时,便会调用 re_exec(); 而该函数实际上会创建 STATE_PIPE,并向 STATE_PIPE 写入 Signature = "12567362",接着 fork() 出一个子进程,通过子进程向 STATE_PIPE 写入父进程(当前 init 进程)的状态信息;接着,父进程调用 execle() 重新执行init 程序,并且传递参数 "--init",也就是强制 init 重新执行。而这个重新执行的 init 进程,就会进入前面的 re-exec 一段代码(见前面的分析),从而无需做初始化就能调用 init_main()。
- 3. 运行级别 S 或 s 把系统带入单用户模式,此模式不需要 /etc/initttab 文件。单用户模式中, /sbin/sulogin 会在 /dev/console 这个设备上打开。
- 4. 当第一次进入多用户模式时, init 会执行 boot 和 bootwait 记录以便在用户可以登录之前挂载文件系统。然后再执行相应指定的各进程。
- 5. 当调用 spawn() 启动新进程时, init 会检查是否存在 /etc/initscript 文件。如果存在该文件,则使用该脚本来启动该进程。
- 6) 如果系统中存在文件 /var/run/utmp 和 /var/log/wtmp, 那么当每个子进程终止时, init 会将终止信息和原因记录进这两个文件中。
- 7) 当 init 启动了所有指定的子进程后,它会不断地监测系统进程情况,例如:某个子进程被终止、电源失效、或由 telinit 发出的改变运行级别的信号。当它接收到以上的这些信号时,会自动重新扫描 /etc/inittab 文件,并执行相应操作。因此,新的记录可以随时加入到/etc/inittab 文件中。在更新了各种系统文件后,如果希望及时更新,就可以使用 telinit Q 或 q 命令来唤醒 init 让它即刻重新检测/etc/inittab 文件。
- 8) 当 init 得到更新运行级别的请求, init 会向所有没有在新运行级别中定义的进程发送一个警告信号 SIGTERM 。在等待 5 秒钟之后,它会发出的信号 SIGKILL (强制中断所有进程的运行)。init 假设所有的这些进程(包括它们的后代)都仍然在 init 最初创建它们的同一进程组里。如果有进程改变了自己的进程组,那么它就收不到这些信号。这样的进程,就需要分别进行手工终止。

```
<mydbug> begin to call init main
<mydebug> init_main()
<mydebug> console init ok
<mydebug> reload = 0
<mydebug> 0
<mydebug> 1
<mydebug> 2
<mydebug> reload = 0
<mydebug> reload = 0
<mydbug> log buf = version 2.88 booting
<mydbug> begin to read inittab()
<mydebug> buf = id:1:initdefault:
<mydebug> id = id
<mydebug> rlevel = 1
<mydebug> action = initdefault
<mydebug> process =
<mydebug> ch->id = id
<mydebug> ch->process =
<mydebug> buf =
<mydebug> buf = rc::bootwait:/bin/date
<mydebug> id = rc
<mydebug> rlevel =
<mydebug> action = bootwait
<mydebug> process = /bin/date
<mydebug> ch->id = rc
<mydebug> ch->process = /bin/date
<mydebug> buf =
<mydebug> buf = 1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1
<mydebug> id = 1
<mydebug> rlevel = 1
<mydebug> action = respawn
<mydebug> process = /etc/getty 9600 tty1
<mydebug> ch->id = 1
<mydebug> ch->process = /etc/getty 9600 tty1
<mydebug> buf =
<mydebug> buf = 2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2
<mydebug> id = 2
```

```
<mydebug> rlevel = 1
<mydebug> action = respawn
<mydebug> process = /etc/getty 9600 tty2
mydebug> ch->id = 2
<mydebug> ch->process = /etc/getty 9600 tty2
<mydebug> buf =
<mydebug> buf = 3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3
<mydebug> id = 3
<mydebug> rlevel = 1
<mydebug> action = respawn
<mydebug> process = /etc/getty 9600 tty3
<mydebug> ch->id = 3
<mydebug> ch->process = /etc/getty 9600 tty3
<mydebug> buf =
<mydebug> buf = 4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4
<mydebug> id = 4
<mydebug> rlevel = 1
<mydebug> action = respawn
<mydebug> process = /etc/getty 9600 tty4
<mydebug> ch->id = 4
<mydebug> ch->process = /etc/getty 9600 tty4
<mydebug> buf = ~~:S:wait:/sbin/sulogin
```