【一化基础大合集】【选必一 化学平衡【一化辞典】6 化学反应的方向

₩財想・质疑

汽车尾气中的主要污染物是一氧化氮和一氧化碳, 它们是现代化城市中的重要大气污染物。

为了减轻大气污染,人们提出通过以下反应来处理 汽车尾气的想法。

$$2NO(g) + 2CO(g) = N_2(g) + 2CO_2(g)$$

请判断该想法是否可行, 并说明理论依据。



△ 图2-1-1 城市中越来越多的汽车

现代社会从环境保护、可持续发展以及循环经济等方面不断地对化学家提出更高的要求。为了满足人类生存和发展的需要,化学家需要创造性地研究和设计新的化学反应。

一个化学反应在给定条件(通常指温度、压强)下能否自发进行以及在什么条件下有可能按预期的方向发生, 仅用实验方法来摸索可能要付出极大的代价,甚至会徒劳无功,因此有必要寻求一种客观的判据,用它来 判断一个化学反应能否正向自发进行。

自发过程与自发反应

1.自发过程:

在一定条件下,不用借助于外力就可以自动进行的过程称为自发过程

2.自发反应与非自发反应:

在给定的条件下,无需外力,一经引发即能自动进行的反应,称为自发反应不能自发地进行,必须借助于 某种外力才能进行的反应称为非自发反应

问题: 自发反应不需要任何条件就能发生吗?

常见的自发过程和自发反应:

- (1)自然界中水总是从高处往低处流
- (2)电流总是从电势高的地方向电势低的地方流动
- (3)室温下冰块自动融化
- (4)铁器暴露在潮湿的空气中会生锈
- (5)Zn 与 CuSO4溶液反应生成 Cu 和 ZnSO4是自发过程,其逆反应是非自发过程

自发反应与焓变的关系

分析下列**反应进行的方向**与AH 之间的关系

- (1) H₂(g)+1/2 O₂(g)===H₂O(l), <u>AH<0</u>, 常温下<u>能自发</u>进行。
- (2) Zn(s)+CuSO₄(aq)===ZnSO₄(aq)+Cu(s), <u>ΔH<0</u>, 常温下<u>能自发</u>进行。
- (3) (NH₄)₂CO₃(s)===NH₄HCO₃(s)+NH₃(g) <u>ΔH>0</u>, 该反应在常温下<u>能自发</u>进行。
- (4) $CaCO_3(s) = = CaO(s) + CO_2(g) \Delta H > 0$,

该反应在常温下不能自发进行,但在较高温度下能自发进行。


自发反应与焓变的关系:

大多数放热反应可以自发进行,但也有很多吸热反应能自发进行,因此,反应焓变是与反应进行的方向有关的因素之一,但不是决定反应能否自发进行的唯一因素。

反应熵变与反应方向

混乱度及自发过程: H2和 Cl2的扩散实验如图所示。

- (1) 实验操作及现象:如图所示,两个广口瓶中分别盛有 H_2 和 Cl_2 ,开始时中间用玻璃片隔开,当抽掉玻璃片后,可观察到盛放 Cl_2 的瓶内气体颜色逐渐变浅,而盛放 H_2 的瓶内显现出了浅黄绿色,最后两瓶中的颜色相同。
- (2) 原因解释:不需要外界的任何作用气体通过分子的扩散自发地混合均匀,体系的混乱度增加。



熵(s)的概念

- 1. 自发过程的体系趋向于由有序转变为无序,体系的混乱度增大。体系的混乱度常用熵来描述,熵的概念是表示体系的混乱或无序程度的物理量,其符号为 S。熵值越大,体系的混乱度越大。
- 2. 影响熵大小的因素
 - (1) 同一条件下,不同的物质熵值不同。
 - (2) 同一物质的熵与其聚集状态及外界条件有关,如对同一种物质不同状态时熵值大小为 S(g)>S(I)>S(s)。
 - (3) 物质的量越大,分子数越多,熵值越大。

熵变(ΔS)的概念

1. 熵变: 反应前后体系熵的变化,符号为 △S。反应熵变(△S)=生成物总熵-反应物总熵。

- 2. 常见的熵增加过程: 固体的溶解过程、气体的扩散过程、水的汽化过程及墨水的扩散过程都是体系混乱 度增大的过程,即熵增加过程。
- 3. 产生气体或气体物质的量增大的反应, 熵变通常都是正值, 为熵增加反应。

```
2H_2O_2(aq) = 2H_2O(1) + O_2(g) \Delta S = +57.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} NH_4HCO_3(s) + CH_3COOH(aq) = CO_2(g) + CH_3COONH_4(aq) + H_2O(1) \Delta S = +184.0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g) \Delta S = +169.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} C(s, 活墨) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g) \Delta S = +133.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}
```

(本教材中,如不做特别说明,所列化学反应的焓变或熵变均指在298 K 时的焓变或熵变。)

- 4. 熵判据(熵增原理): 自发过程的体系趋向于由有序转变为无序,导致体系的熵增加,这一经验规律叫做熵增原理,也就是判断反应进行方向的熵判据。
- 5. 反应熵变(ΔS)是与反应进行的方向有关的<mark>因素之一</mark>,但不是决定反应能否自发进行的唯一因素。

如: $2AI(s)+Fe_2O_3(s)===AI_2O_3(s)+2Fe(s)$ $\Delta S=-39.35 \text{ J·mol}^{-1}\cdot K^{-1}$,上述反应为熵减少的反应,但在一定条件下,该反应也能自发进行。说明"熵判据"也具有一定的局限性。

(人教版补充)事实上,只有孤立体系(与环境既没有物质交换也没有能量交换)或者绝热体系(与环境既没有物质交换也没有热量交换),自发过程才向着熵增的方向进行。

用焓变与熵变综合判断反应方向

- ●焓变(△H)和熵变(△S)都与反应的自发性有关,却又都不能独立地作为反应自发性的判据。要判断反应进行的方向,必须综合考虑体系的焓变和熵变。
- ●体系的自由能变化(\triangle G,kJ/mol)是由焓判据和熵判据组合成的复合判据。它不仅与 \triangle H、 \triangle S 有关,还与温度 T 有关,其表达式为 \triangle G= \triangle H-T \triangle S。研究表明,在等温、等压及除了体积功以外不做其他功的条件下,其规律是:

 $\Delta H - T\Delta S < 0$ 反应正向能自发进行

 $\Delta H - T\Delta S = 0$ 反应达到平衡状态

 $\Delta H - T\Delta S > 0$ 反应正向不能自发进行

类型	ΔΗ	ΔS	反应的自发性
1	<0	>0	$\Delta H - T \Delta S < 0$,一定能自发进行
2	>0	<0	$\Delta H - T\Delta S > 0$,一定不能自发进行
3	<0	<0	$(\Delta H - T\Delta S)$ 因温度的变化而可能大于 0 或小于 0 ,反应的自发性也因温度的变化而改变。一般来说,低温时焓变影响为主,高温时熵变影响为主, $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S < 0$ 的反应在较低温度下能自发进行; $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S > 0$ 的反应在较高温度下能自发进行
4	>0	>0	