

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»_____

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»_

Лабораторная работа №9

По предмету: «Операционные системы»

Тема: Обработчики прерываний

Преподаватель: Рязанова Н.Ю.

Студент: Гасанзаде М.А.,

Группа: ИУ7-66Б

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ 1	3
Флаги:	3
Тасклеты	
Листинг 1 – tasklet.c	6
Результат работы программы	
ЗАДАНИЕ 2	
Очереди работ	
Флаги	
Листинг 2 – wq.c	12
Результат работы программы	

ЗАДАНИЕ 1

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать тасклет.
- В обработчике прерывания запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber:

http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Обработчики медленных прерываний делятся на две части: верхнюю (top) и нижнюю (bottom) половины (half).

В настоящее время нижные половины могут быть трех типов:

- Отложенные прерывания (softirq)
- Tасклеты (tasklets)
- Очереди работ (work queue).

Драйверы регистрируют обработчик аппаратного прерывания и разрешают определенную линию irq посредством функции:

где: irq – номер прерывания, *handler –указатель на обработчик прерывания, irqflags – флаги, devname – ASCII текст, представляющий устройство, связанное с прерыванием, dev_id – используется прежде всего для разделения (shared) линии прерывания.

Флаги:

```
#define IRQF_SHARED 0x0000080 /*разрешает разделение irq несколькими устройствами*/
#define IRQF_PROBE_SHARED 0x00000100
/*устанавливается абонентами, если возможны проблемы при совместном использовании irq*/
#define IRQF_TIMER 0x00000200 /*флаг, маскирующий данное прерывание как прерывание от таймера*/
```

```
#define IRQF_PERCPU 0x00000400 .*прерывание закрепленное за определенным процессором*/
#define IRQF_NOBALANCING 0x00000800 /*флаг, запрещающий использование данного прерывания для балансировки irq*/
#define IRQF_IRQPOLL 0x00001000 /*прерывание используется для опроса*/
#define IRQF_ONESHOT 0x00002000
#define IRQF_NO_SUSPEND 0x00004000
#define IRQF_FORCE_RESUME 0x00008000
#define IRQF_NO_THREAD 0x00010000
#define IRQF_EARLY_RESUME 0x00020000
#define IRQF_EARLY_RESUME 0x00020000
#define IRQF_COND_SUSPEND 0x00040000
```

Флаги были изменены радикально после версии ядра 2.6.19.

Тасклеты

Тасклеты — это механизм обработки нижних половин, построенный на основе механизма отложенных прерываний. Тасклеты представлены двумя типами отложенных прерываний: HI_SOFTIRQ и TASKLET_SOFTIRQ. Единственная разница между ними в том, что тасклеты типа HI_SOFTIRQ выполняются всегда раньше тасклетов типа TASKLET SOFTIRQ.

```
struct tasklet_struct
{
    struct tasklet_struct *next; /* указатель на
    cледующий тасклет в списке */
    unsigned long state; /* состояние тасклета
    */
    atomic_t count; /* счетчик ссылок */
    void (*func) (unsigned long); /* функция-обработчик
    Tacклета*/
    unsigned long data; /* аргумент функции-обработчика
    Tacклета */
);
```

Тасклеты могут быть зарегистрированы как статически, так и динамически.

Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов:

```
DECLARE_TASKLET(name, func, data)
DECLARE_TASKLET_DISABLED(name, func, data);
```

Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct tasklet struct с указанным именем (name).

Например.

```
DECLARE_TASKLET(my_tasklet, tasklet_handler, dev);
```

Эта строка эквивалентна следующему объявлению:

```
struct tasklet_struct rny_tasklet = { NULL, 0,
ATOMIC_INIT(0), tasklet_handler, dev};
```

В данном примере создается тасклет с именем my_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet_handler будет обработчиком этого тасклета. Значение параметра dev передается в функцию-обработчик при вызове данной функции.

При динамическом создании тасклета объявляется указатель на структуру struct tasklet_struct *t а затем для инициализации вызывается функция:

```
tasklet_init(t , tasklet_handler , dev) ;
```

Тасклеты могут быть запланированы на выполнение с помощью Функций:

```
tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);
tasklet_hi_sheduler(struct tasklet_struct *t);
void tasklet_hi_schedule_first(struct tasklet_struct
*t); /* вне очереди */
```

Эти функции очень похожи (отличие состоит в том, что одна использует отложенное прерывание с номером TASKLET_SOFTIRQ, а другая — с номером HI SOFTIRQ).

Когда tasklet запланирован, ему выставляется состояние TASKLET_STATE_SCHED, и он добавляется в очередь. Пока он находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится — в этом случае просто ничего не произойдет. Tasklet не может находиться сразу в нескольких местах в очереди на планирование, которая организуется через поле next структуры tasklet_struct.

После того, как тасклет был запланирован, он выполниться один раз.

Листинг 1 – tasklet.c

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/sched.h>
struct tasklet struct *tasklet;
int dev id,scancode, irq = 1;
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("Hasanzade M.A.");
#define KBD DATA REG 0x60
#define kbd read input() inb(KBD DATA REG)
void tasklet function(unsigned long data)
    scancode = kbd read input();
    if (scancode < 103) {
        printk(KERN INFO "tasklet: state: %ld, count:
%d, data: %ld\n",
            tasklet->state, tasklet->count, tasklet-
>data);
        printk(KERN INFO "tasklet: Keycode %d\n",
scancode);
    }
  return;
static irqreturn t my interrupt(int irq, void *dev id)
    if (irq == IRQ KB)
        tasklet schedule(tasklet);
        printk(KERN INFO "[INTERRUPT %d] handled on
ISR", cnt);
        return IRQ HANDLED;
    return IRQ NONE;
}
static int init module tasklet init(void)
```

```
{
    if (request irq(irq, my interrupt, IRQF_SHARED,
"my interrupt", &dev id))
        return -1;
    tasklet = vmalloc(sizeof(struct tasklet struct));
    tasklet init(tasklet, tasklet function, 0);
   printk(KERN INFO "tasklet module is loaded.\n");
    return 0;
static void exit module tasklet exit(void)
 tasklet kill (tasklet);
 vfree(tasklet);
  free irq(irq, &dev id);
 printk(KERN INFO "tasklet module is unloaded.\n");
  return;
}
module init(module tasklet init);
module exit(module tasklet exit);
```

Результат работы программы

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ make
make -C /lib/modules/5.3.0-51-generic/build M=/home/wizard/Desktop/Lab_9/tasklet
modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.3.0-51-generic'
   Building modules, stage 2.
   MODPOST 1 modules
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.3.0-51-generic'
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$
```

Рис. 1 – сборка модуля ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ sudo insmod tasklet.ko irq=12
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ lsmod | grep tasklet
tasklet 16384 0
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$
```

Рис. 2 – загрузка модуля ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ dmesg | tail -15
 2703.413690] tasklet: Keycode 29
 2703.557532] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2703.557561] tasklet: Keycode 46
 2703.821444] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2703.821488] tasklet: Keycode 56
 2703.861627] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2703.861662] tasklet: Keycode 15
 2705.125474] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2705.125516] tasklet: Keycode 29
 2705.133498] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2705.133502] tasklet: Keycode 42
 2705.269538] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2705.269577] tasklet: Keycode 47
 2706.269535] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
 2706.269575] tasklet: Keycode 28
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$
```

Рис. 3 – последние 15 сообщений, выведенных модулями ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ sudo rmmod tasklet wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$
```

Рис. 4 – выгрузка модуля ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$ dmesg | tail -5
[ 2829.197358] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
[ 2829.197387] tasklet: Keycode 57
[ 2829.725371] tasklet: state: 2, count: 0, data: 0
[ 2829.725412] tasklet: Keycode 28
[ 2829.754026] tasklet module is unloaded.
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/tasklet$
```

Рис. 5 – последние 5 сообщений, выведенных модулями ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ cat /proc/interrupts
           CPU0
                     CPU1
  0:
                            IO-APIC
                                      2-edge
                                                  timer
                       0
            360
                       0
                            IO-APIC 1-edge
                                                  i8042, my_interrupt
                       0 IO-APIC 8-edge
  8:
            0
                                                  rtc0
                            IO-APIC 9-fasteoi
  9:
            0
                                                  acpi
 12:
                            IO-APIC 12-edge
                                                  i8042
 14:
            0
                            IO-APIC 14-edge
                                                  ata_piix
                    342
579
 15:
                            IO-APIC 15-edge
                                                  ata_piix
          2842
                            IO-APIC 18-fasteoi
 18:
                                                  vmwgfx
                            IO-APIC 19-fasteoi
 19:
         17469
                     596
                                                  enp0s3
                            IO-APIC 20-fasteoi
                    1744
 20:
                                                  vboxguest
          5084
                    21691
                            IO-APIC 21-fasteoi
                                                  ahci[0000:00:0d.0], snd_intel8x0
                            IO-APIC 22-fasteoi
                                                  ohci_hcd:usb1
NMI:
                        0
                            Non-maskable interrupts
         90209 91591
LOC:
                            Local timer interrupts
SPU:
                            Spurious interrupts
PMI:
             0
                        0
                            Performance monitoring interrupts
                 0 Performance monitoring of 1RQ work interrupts 0 APIC ICR read retries 20621 Rescheduling interrupts
IWI:
RTR:
RES:
         20217
                    3975 Function call interrupts
CAL:
          9836
TLB:
           642
                      484 TLB shootdowns
TRM:
                       0 Thermal event interrupts
                       0 Threshold APIC interrupts
THR:
            0
0
0
1
                       0 Deferred Error APIC interrupts
DFR:
MCE:
                       0 Machine check exceptions
MCP:
                       1 Machine check polls
HYP:
                       0 Hypervisor callback interrupts
HRE:
                       0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS:
                            Hyper-V stimer0 interrupts
ERR:
             0
MIS:
                        0
PIN:
             0
                            Posted-interrupt notification event
NPI:
                            Nested posted-interrupt event
                        0
                        0
                            Posted-interrupt wakeup event
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 6 Разделение IRO в системе.

- /proc/interrupts содержит данные, которые относятся к системе
- Первый столбец строка IRQ
- Второй столбец количество сработавших прерываний
- Третий столбец связан с РІС
- Шестой (последний) список имен устройств, которые зарегистрировали обработчики данного прерывания. При данном случае IRQ обрабатывается устройствами «my_interrupt»

ЗАДАНИЕ 2

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать очередь работ.
- В обработчике прерывания запланировать очередь работ на выполнение.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Очереди работ

Очередь работ создается функцией (см. приложение 1):

```
int alloc_workqueue( char *name, unsigned int flags,
int max_active);
```

- name имя очереди, но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается
- flags флаги определяют как очередь работ будет выполняться
- max_active ограничивает число задач из данной очереди, которые могут одновременно выполняться на одном CPU.

Флаги

- WQ_UNBOUND: По наличию этого флага очереди делятся на привязанные и непривязанные. В привязанных очередях work'и при добавлении привязываются к текущему СРU, то есть в таких очередях work'и исполняются на том ядре, которое его планирует (на котором выполнялся обработчик прерывания). В этом плане привязанные очереди напоминают tasklet'ы. В непривязанных очередях work'и могут исполняться на любом ядре. Рабочие очереди были разработаны для запуска задач на определенном процессоре в расчете на улучшение поведения кэша памяти. Этот флаг отключает это поведение, позволяя отправлять заданные рабочие очереди на любй процессор в системе. Флаг предназначен для ситуаций, когда задачи могут выполняться в течение длительного времени, причем так долго, что лучше разрешить планировщику управлять своим местоположением. В настоящее время единственным пользователем является код обработки объектов в подсистеме FS-Cache.
 - **WQ_FREEZEABLE**: работа будет заморожена, когда система будет приостановлена. Очевидно, что рабочие задания, которые могут запускать задачи как часть процесса приостановки / возобновления, не должны устанавливать этот флаг.
 - **WQ_RESCUER**: код workqueue отвечает за гарантированное наличие потока для запуска worker'а в очереди. Он используется, например, в

- коде драйвера АТА, который всегда должен иметь возможность запускать свои процедуры завершения ввода-вывода.
- WQ_HIGHPRI: задания, представленные в такой workqueue, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно. В отличие от обычных задач, высокоприоритетные задачи не ждут появления ЦП; они будут запущены сразу. Это означает, что несколько задач, отправляемых в очередь с высоким приоритетом, могут конкурировать друг с другом за процессор.
- WQ_CPU_INTENSIVE: имеет смысл только для привязанных очередей. Этот флаг— отказ от участия в дополнительной организации параллельного исполнения. Задачи в такой workqueue могут использовать много процессорного времени. Интенсивно использующие процессорное время worker'ы будут задерживаться.

Листинг 2 – wq.c

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/workqueue.h>
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("Hasanzade M.A.");
int irq = 1;
int dev id,scancode;
struct workqueue struct *que;
struct work struct *work;
#define KBD DATA REG 0x60
#define kbd read input() inb(KBD DATA REG)
void wq func(struct work struct *work) {
    scancode = kbd read input();
    if (scancode < 103)</pre>
        printk("wq lab: Keycode %d\n", scancode);
}
static irqreturn t irq handler(int irq, void *dev_id) {
    //Планирование на выполнение
    if (irq == IRQ KB)
        work struct *work = (work struct
*) kmalloc(sizeof(work struct), GFP KERNEL);
        if (work)
        {
            INIT WORK((struct work struct *)work,
wq func);
            sprintf(work->x, "Work for request %d",
cnt);
        queue work (que, work);
        return IRQ HANDLED;
    return IRQ NONE;
```

```
}
static int   init load module(void) {
    //irq- номер линии запрашиваемого прерывания;
    //handler- указатель на функцию-обработчик типа
irqreturn t;
    //flags- битовая маска опций, связанная с
управлением прерыванием;
            //IRQF SHARED— разрешить разделение
(совместное использование) линии IRQ с другими PCI
устройствами;
    //name- символьная строка, используемая в
/proc/interrupts для отображения владельца прерывания;
    //dev- указатель на уникальный идентификатор
устройства на линии IRQ,
        //для не разделяемых прерываний (например, шины
ISA) может указываться NULL.
    int res = request irq(irq, irq handler,
IRQF SHARED, "wq lab", &dev id);
    if (res < 0) {
       printk(KERN ERR "wq lab: Couldn't register
interrupt handler!\n");
        return res;
    }
    que = create workqueue("my wq");
    if (!que) {
       printk(KERN ERR "wq lab: Coulnd't create
queue!\n");
        return -1;
    }
   work =vmalloc(sizeof(struct work struct));
    if (!work) {
        printk(KERN ERR "wq lab: Can't allocate memory
for work!\n");
        return -1;
    //wq func -функция обработчик
    INIT WORK (work, wg func);
```

```
printk(KERN_INFO "wq: Module loaded!\n");
    return 0;
}

static void __exit exit_module(void) {
    free_irq(irq, &dev_id);
    flush_workqueue(que);
    destroy_workqueue(que);
    vfree(work);
    printk(KERN_INFO "wq_lab: Module unloaded!\n");
}

module_init(load_module);
module_exit(exit_module);
```

Результат работы программы

Рис. 7 – сборка модуля ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ lsmod | grep wq
wq 16384 0
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 8 – загруженный модуль ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ dmesg | tail -15
 3010.613143] wq_lab: Keycode 25
 3010.997182] wq_lab: Keycode 49
 3011.437145] wg lab: Keycode 34
 3011.757165] wq_lab: Keycode 28
 3013.541021] wg lab: Keycode 56
 3013.613196] wq_lab: Keycode 15
 3017.453112] wq_lab: Keycode 29
 3017.703802] wq_lab: Keycode 29
 3017.725146] wq_lab: Keycode 46
 3018.797098] wq_lab: Keycode 56
 3018.837298] wq_lab: Keycode 15
 3019.861187] wq_lab: Keycode 29
 3019.949253] wq_lab: Keycode 42
 3020.013099] wq_lab: Keycode 47
 3020.572993] wq_lab: Keycode 28
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 9 – последние 15 сообщений, выведенных модулями ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ sudo rmmod wq
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 10 – выгрузка модуля ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ dmesg | tail -5
[ 3084.285061] wq_lab: Keycode 32
[ 3084.428897] wq_lab: Keycode 24
[ 3084.549004] wq_lab: Keycode 57
[ 3084.909069] wq_lab: Keycode 28
[ 3084.935051] wq_lab: Module unloaded!
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 11 – последние 5 сообщений, выведенных модулями ядра

```
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$ cat /proc/interrupts
           CPU0
                       CPU1
                              IO-APIC
                                                     timer
                                       2-edge
                             IO-APIC 1-edge
                                                     i8042, wq_lab
  8:
                        0 IO-APIC 8-edge
                                                     rtc0
             0
                         0
                             IO-APIC 9-fasteoi
                                                     acpi
                              IO-APIC 12-edge
                        350
                                                     i8042
 12:
                             IO-APIC 14-edge
IO-APIC 15-edge
IO-APIC 18-fasteoi
IO-APIC 19-fasteoi
 14:
             0
                                                     ata_piix
 15:
              0
                       458
                                                     ata_piix
 18:
           3602
                       643
                                                     vmwgfx
                       998
 19:
          17555
                                                     enp0s3
                                      20-fasteoi
                              IO-APIC
 20:
                      5232
                                                     vboxguest
           5084
                             IO-APIC
                     80957
                                      21-fasteoi
                                                    ahci[0000:00:0d.0], snd_intel8x0
 21:
                            IO-APIC 22-fasteoi
 22:
                                                    ohci_hcd:usb1
                         0 Non-maskable interrupts
NMI:
         0 0 Non-maskable interrupt
131660 130361 Local timer interrupts
LOC:
SPU:
             0
                         0
                             Spurious interrupts
PMI:
                         0
                             Performance monitoring interrupts
IWI:
                             IRQ work interrupts
RTR:
             0
                             APIC ICR read retries
                   56999
                             Rescheduling interrupts Function call interrupts
          60061
RES:
                    4659
CAL:
          40918
                       885
                              TLB shootdowns
TLB:
           1106
                              Thermal event interrupts
TRM:
THR:
                         0 Threshold APIC interrupts
             0
0
2
0
DFR:
                        0 Deferred Error APIC interrupts
                        0 Machine check exceptions
MCE:
MCP:
                        2 Machine check polls
HYP:
                        0 Hypervisor callback interrupts
HRE:
                         0 Hyper-V reenlightenment interrupts
              0
HVS:
                         0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR:
MIS:
PIN:
                         0
                              Posted-interrupt notification event
NPI:
                              Nested posted-interrupt event
                          0
                              Posted-interrupt wakeup event
PIW:
                          0
wizard@wizard-VM:~/Desktop/Lab_9/workqueues$
```

Рис. 12 Разделение IRQ в системе.

- /proc/interrupts содержит данные, которые относятся к системе
- Первый столбец строка IRQ
- Второй столбец количество сработавших прерываний
- Третий столбец связан с РІС
- Шестой (последний) список имен устройств, которые зарегистрировали обработчики данного прерывания. При данном случае IRQ обрабатывается устройствами «wq_lab»