Моделирование. 03.09.04.

Философские аспекты моделирования.

Объектом называется всё то, на что направлена человеческая деятельность.

В научном исследовании большую роль играет понятие **гипотезы** — определенное предсказание, основанное на небольшом количестве опытных данных, наблюдениях, догадках. Быстрая проверка гипотезы может быть проведена в ходе специально поставленных экспериментов.

При формировании и проверке правильности гипотезы в качестве метода суждения используется *аналогия*. **Аналогией** называется суждение о каком либо частном сходстве двух объектов.

Современные научные гипотезы создаются как правило по аналогии проверенным на практике положениям. Таким образом, аналогия связывает гипотезу с экспериментом.


Гипотезы и аналогии, отражающие реальный объктивно-существующий мир, должны обладать наглядностью или сводиться к удобным для исследования логическим схемам. Такие логические схемы, упрощающие рассуждения и позволяющие проводить эксперименты, уточняющие природу явлений, называются моделями.

Модель — объект - заместитель объекта оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.

Замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели называется моделированием.

Классификация видов моделирования.

В зависимости от характера изучаемых процессов в некоторой сложной системе все виды моделирования можно разделить.



- Детерминированное моделирование отображает детерминированные процессы, т.е. такие, в которых отсутствуют всякие случайные воздействия.
- Стохастическое моделирование отображает случайные, вероятностные процессы и события.
- Статическое служит для описания сложной системы в конкретный момент времени.
- Динамическое отражает поведение системы во времени.

- Дискретное моделирование используется для описания процессов, происходящих в дискретные моменты времени.
- Непрерывное используется для описание непрерывных во времени процессов.
- Дискретно-непрерывное используется для тех случаев, когда хотят отразить наличие как дискретных, так и непрерывных процессов в системе.
- Под математическом моделированием будем понимать процесс установления данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью и исследование этой модели, позволяющее получить характеристики реального объекта. Любая математическая модель, как и всякая другая, описывает реальный объект лишь с некоторой степенью приближения.
- Для *аналитического моделирования* характерным является то, что процессы функционирования элементов системы записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, интегрально-дифференциальных, конечно-разностных и т.д.) или логических условий.

Аналитические модели могут быть исследованы тремя способами:

- 1. Аналитическим. Получение в общем виде зависимости выходных характеристик от исходных.
- 2. Численным. Нельзя решить сложные уравнения в общем виде. Результаты получают для конкретных начальных данных.
- 3. Качественным. Нет возможности получения конкретных решений, но можно выделить некоторые свойства объектов или решений уравнений, например, оценить устойчивость решения.
- При имитационном моделирование алгоритм, реализующий модель, воспроизводит процесс функционирования системы во времени. Имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением логической структуры объекта и последовательности протекания процесса во времени. Это позволяет по исходным данным получить сведения о состоянии процесса в определенные моменты времени. Преимуществом имитационного моделирования является возможность решения более сложных задач.
 - Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейные характеристики системы, многочисленные случайные воздействия. Когда результаты, полученные имитационной моделью, являются реализацией случайных величин и функций, то для нахождения характеристик процесса функциональной системы необходимо его многократное воспроизведение с последующей статистической обработкой.
- Комбинированное моделирования при анализе сложных систем позволяет объединить достоинства отдельных методов. В нем проводят декомпозицию процесса функционирования сложной системы на подпроцессы и для тех, где можно используют аналитические модели, где нельзя имитационное моделирование.

Технические средства математического моделирования.

Цифровая техника

Цифровая техника является дискретной. Основная проблема – быстродействие (не догнать реальное время) слишком сложен механизм.

Аналоговая техника.


В отличие от дискретной техники в основе аналоговой лежит принцип моделирования, а не счета. При использовании в качестве модели некоторой задачи электронных цепей, каждой переменной величине ставится в соответствие определенную переменную величину электрической цепи. При этом основой построения такой модели является изоморфизм - подобие исследуемой задачи и соответствующей электрической модели. При определении критерия подобия используют специальные приемы масштабирования, соответствующие заданным параметрам.

Согласно своим вычислительным возможностям ABM наиболее приспособлены для исследования объектов, динамика которых описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями и уравнениями в частных производных, реже алгебраическими, следовательно, ABM можно отнести к классу специальных машин.

В общем случае под ABM понимаем совокупность электрических элементов, организованных с систему, позволяющих изоморфно моделировать динамику изучаемого объекта. Функциональные блоки ABM должны реализовывать весь комплекс арифметикологических операций.

АВМ делятся по мощности (степень дифференциальных уравнений):

- малые (n ≤ 10)
- средние ($10 \le n \le 20$)
- большие (n ≥ 20)



Гибридные ВМ

Широкий класс ВС, использующий как аналоговый, так и дискретный метод представления и обработки информации.

Подклассы гибридных ВМ:

1. АВМ с цифровыми методами численного анализа

- 2. АВМ, программируемые с помощью ЦВМ
- 3. АВМ с цифровым управлением и логикой
- 4. АВМ с цифровыми элементами (цифровые вольтметры, память)
- 5. ЦВМ с аналоговыми арифметическими устройствами
- 6. ЦВМ, допускающие программирование аналогового типа.

ЦАП АЦП схема согласования

ЦВМ

ABM

В АВМ накладывают и складывают сигналы.

АВМ ⇔ система сопряжения АВМ –ЦВМ.


ЦВМ \Leftrightarrow электрическая система согласования

Моделирование. 10.09.04.

Сравнительная характеристика аналоговых и цифровых вычислительных машин.

Показатель	Аналоговые	Цифровые
Тип информации	Непрерывный	Дискретный
Изменение значений	Величиной напряжения	Числовым значением
Базовые операции	Арифметические	Арифметические
	интегрирование	
Принцип вычисления	Высоко параллельный	Последовательно-
		параллельное.
Режим реального времени	Без ограничений	Ограниченные
		возможности
Динамическое изменение	Посредством системы	В диалоговом режиме
решаемой задачи	коммутации	
Профессиональные	Проф. Знания плюс	Знания основ
основные требования к	методика	алгоритмизации
пользователю		
Уровень формализации	Ограничен моделью	Высокий
задач	рассматриевомой задачи	
Способность решения	Ограниченный	Высокое
логических задач		10
Точность вычислений	$\Phi_{\rm H} <= 10^{-4}$ $1 - 10^{-4}$	$\Phi_{\rm H} \sim 10^{-40}$ $10^{-40} - 10^{+40}$
Диапазон представления	$1 - 10^{-4}$	$10^{-40} - 10^{+40}$
чисел		
Класс решаемых задач	Алгебраические и	Любые
	дифференциальные	
	уравнения	
Специализированные	Ограниченный набор	Широкий класс
функции		
Уровень миниатюризации	Ограничен	Высокая степень
		интеграции
Область применения	Ограниченная	Широкий спектр
Пользовательский	Низкий уровень	Высокий
интерфейс		

Основные понятия теории моделирования.



В общем случае модели объектного моделирования можно представить себе в виде множества величин описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих следующие подмножество:

$$x_i \in X, i = \overline{1, n_x}$$
 $\overline{x(t)} = \{x_1(t), x_2(t), ..., x_{nx}(t)\}$ Множество входных параметров $h_j \in H, j = \overline{1, n_h}$ $\overline{h(t)} = \{h_1(t), h_2(t), ..., h_{nh}(t)\}$ Множество внутренних параметров $v_k \in V, k = \overline{1, n_v}$ $\overline{v(t)} = \{v_1(t), v_2(t), ..., v_{nv}(t)\}$ Внешнее воздействие $y_m \in Y, m = \overline{1, n_m}$ $\overline{v(t)} = \{y_1(t), y_2(t), ..., y_{ny}(t)\}$ Множество выходных параметров

В общем случае x v h у являются элементами непересекающихся подмножеств и содержат как стохастические, так и детерминированные составляющие. При моделировании функционирования сложной системы S входные воздействия X, воздействия внешней среды V, внутренние параметры H являются независимыми (экзогенными) переменными, которые в векторном виде можно определить следующим образом.

$$\overrightarrow{x(t)} = (x_1(t), x_2(t), ..., x_n(t))$$

$$\overrightarrow{v(t)} = (v_1(t), v_2(t), ..., v_n(t))$$

$$\overrightarrow{h(t)} = (h_1(t), h_2(t), ..., h_n(t))$$

А выходные характеристики являются зависимыми (эндогенными) переменными.


$$\overrightarrow{y(t)} = (y_1(t), y_2(t), ..., y_n(t))$$

Процесс функционирования системы описывается во времени некоторым оператором Fs. Который в общем случае преобразует независимые переменные в зависимые.

$$\overrightarrow{y(t)} = Fs(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{h}, t)$$
 (1)

Зависимость (1) называется законом функционирования сложных систем. В общем виде он может быть задан в виде функции, функционала, логических условий, в алгоритмическом или табличном виде.

Что такое функционал?



Множество путей соединяющих точек – функционал.

Алгоритм функционирования.

Под которым будем понимать метод получения выходных характеристик с учетом входных воздействий, воздействий внешней среды и соответствующих объекту внутренних параметров. Один и тот же закон функционирования может быть реализован различными способами, т.е. с помощью множества различных алгоритмов функционирования.

Соотношение (1) может быть получено через состояния системы, т.е. через свойства системы в определенные моменты времени, которые так же характеризуются вектором состояний

$$\overline{z(t)} = (z_1(t), z_2(t)...z_n(t))$$

Если рассматривать функционирование системы как последовательную смену состояний, то они могут быть интерпретированы как координаты точки в n-мерном фазовом пространстве, причем каждые реализации процесса будет соответствовать некоторая фазовая траектория. Совокупность всех возможных состояний системы называется пространством состояний.

состояние системы S в момент времени t полностью определяется начальным условием \mathbf{z}_0 в векторной форме

$$t_{0} \le t \le T$$

$$\overrightarrow{z^{0}} = (z_{1}^{0}, z_{2}^{0}, ...)$$

$$z_{1}^{0} = z_{1}(t_{0})$$

$$z_{2}^{0} = z_{2}(t_{0})$$

...

входными воздействиями, внутренними параметрами, и воздействиями внешней среды, которые имели место за интервал времени $(t-t_0)$. Это можно определить следующими уравнениями:

$$\overrightarrow{z(t)} = \phi(\overrightarrow{z^0}, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{h}, \overrightarrow{v}, t)$$

$$\overrightarrow{y(t)} = F(\overrightarrow{z}, t)$$

$$\overrightarrow{y(t)} = F(\phi(\overrightarrow{z^0}, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{h}, \overrightarrow{v}, t))$$

В общем случае время в модели может быть непрерывным во всем временном диапазоне, а может быть и дискретным, т.е. квантованным на заданном интервале.

$$F = m \cdot \Delta t$$

Где т – число интервалов дискретизации.

Таким образом, под математической моделью реальной системы понимают конечное множество переменных x, v, h вместе с математическими связями между ними и характеристиками y(t).

Типовые математические схемы.

В практике моделирования на первоначальных этапах формализации объектов используют так называемые типовые математические схемы, к которым относят хорошо разработанные математические объекты.

Процесс функционирования	Типовая математическая схема	Обозначение
системы		
Непрерывно-	Дифференциальные уравнения	D
детерминированный подход		
Дискретно-	Конечные автоматы	F
детерминированный подход		
Дискретно-стохастический	Вероятностные автоматы	P
подход		
Непрерывно-стохастический	Система массового обслуживания (Р-	Q
подход	Net)	
Обобщенный	Агрегативные системы	A
универсальный подход		


Моделирование. 17.09.04.


Примеры:

Схема с конденсатором (рис. 1)

Маятник (рис. 2.)

Полная модель (с внутр. и внешними воздействиями): Рис. 3





$$y' = f(y * t)$$

$$L_{k} \frac{d^{2}q(t)}{dt^{2}} + \frac{q(t)}{C_{k}} = 0$$

$$T = 2\pi\sqrt{hl}$$

$$m_{M}l_{M}^{2} \frac{d^{2}\theta(t)}{dt^{2}} + m_{M}gl_{M}\theta = 0$$

$$h_{2} = L_{k} = m_{M}l_{M}^{2}$$

$$h_{1} = 0$$

$$h_{0} = \frac{1}{C_{k}} = m_{M}gl_{M}$$

$$Z(t) = q(t) = \theta(t)$$

$$h_2 rac{d^2z(t)}{dt^2} + h_1 rac{dz(t)}{dt} + h_0 z(t) = 0$$
 — универсаль ное _ уравнение $h_2 rac{d^2z(t)}{dt^2} + h_1 rac{dz(t)}{dt} + h_0 z(t) = X(t)$

Формализация и алгоритмизация процесса функционирования сложных систем

Сущность компьютерного моделирования состоит в проведении эксперимента с моделью, которая обычно представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий формально или алгоритмически поведение элементов в системе в процессе ее функционирования, т.е. во взаимодействии друг с другом и с внешней средой.

Основные требования, предъявляемые к модели, отображающей функционирование некоторой системы:

- 1. *полнота модели* должна предоставлять пользователю возможность получения необходимого набора характеристик, оценок системы, с требуемой точностью и достоверностью.
- 2. *гибкость модели* должна давать возможность воспроизведения различных ситуаций при варьировании структуры, алгоритмов и параметров модели. При чем структура должна быть блочной допускать возможность замены, добавления, исключения некоторых частей без переделки всей модели.
- 3. *машинная реализация модели* должна соответствовать имеющимся ресурсам. Ресурсы технические, экономические. Пример: автомобиль, критерий мин. расход топлива. В результате получаем... инвалидную коляску из Германии ☺

Процесс моделирования включает разработку и машинную реализацию модели, является итерационным. Этот итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет получена модель, которую можно считать адекватной в рамках решения поставленной задачи (исследования и проектирования).

Основные этапы моделирования больших систем:

- 1. Построение концептуальной (описательной) модели системы и ее формализация
- 2. Алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация.
- 3. Получение и интерпретация результатов моделирования

1 этап

Формулируется модель и строится ее формальная схема.

Основное назначение – переход от содержательного описания объекта к его математической модели. Исходный материал – описание.

Последовательность действий

- 1. Проведение границы между системой и внешней средой
- 2. Исследование объекта с точки зрения основных составляющих процесса
- 3. Переход от содержательного описания системы к формализованному описанию свойств процесса функционирования непосредственно к концептуальной модели. Переход от описания к модели сводится к исключению из рассмотрения некоторых второстепенных элементов описания. Причем полагается, что они не оказывают существенного влияния на ход процесса.

То, что осталось, разбивается на группы:

Блоки 1 группы – имитатор воздействия внешней среды.

Блоки 2 группы – модель процесса функционирования.

Блоки 3 группы – вспомогательные, служат для машинной реализации 1 и 2 групп.

4. Процесс функционирования системы так разбивается на подпроцессы, чтобы построение модели отдельных процессов было элементарно и не вызывало особых затруднений.

2 этап

Математическая модель реализуется в конкретную программу. Основной этап – блочная логическая схема.

Последовательность действий

- 1. Разработка схемы моделирующего механизма
- 2. Разработка схемы программы.
- 3. Выбор технических средств для реализации компьютерной программы
- 4. Программирование, отладка
- 5. Проверка достоверности программы на тестовых примерах.
- 6. Составление технической документации логические схемы, схемы программы, текст, спецификация, иллюстрации и т.д.

3 этап

Компьютер используется для проведения рабочих расчетов по готовой программе. Результаты этих расчетов позволяют проанализировать и сделать выводы по характеристикам процесса функционирования исследуемой системы.

Последовательность действий


- 1. Планирования машинного эксперимента (активный/пассивный) Составление плана проведения эксперимента, с указанием переменных и параметров, для которых должен проводиться эксперимент. Главная задача дать максимальный объем информации об объекте при минимальных затратах машинного времени.
- 2. Проведений рабочих расчетов (контрольная калибровка модели).
- 3. Статистическая обработка результатов и их интерпретация.
- 4. Составления отчетов

Различают стратегическое и тактической планирования машинного эксперимента.

При стратегическом планировании ставится задача построения оптимального плана эксперимента для достижения цели, поставленной перед моделированием (оптимизация структуры, алгоритмов и параметров).

Тактическое планирование преследует частные цели оптимальной реализации каждого конкретного эксперимента из множества необходимых — оно задается при стратегическом планировании.

Схема интерактивной структуры калибровки



3 основных класса ошибок:

- 1. ошибки формализации неполная, недостаточная модель
- 2. ошибки решения некорректный или слишком упрощенный метод построения модели.
- 3. ошибки задания параметров модели

Проверка адекватности и корректировка модели

Проверка адекватности модели в некоторой системы заключается в анализе ее соразмерности, а также равнозначности. Адекватность нарушается из-за идеализации внешних условий и режима функционирования, пренебрежением некоторых случайных факторов.

Простейшая мера адекватности –

$$\Delta y = |y_0 - y_m|$$

$$\delta = |y_0 - y_m| / y_0$$

Считают, что модель адекватна с системой, если вероятность того, что отклонение дельта(у) не превышает предельной величины дельта, больше допустимой вероятности Pd Puc. 6.

Практически использовать невозможно, т.к.

- 1. для проектирования или модернизирования системы отсутствует информация уобъекта
- 2. система оценивается не по одной, а по множеству характеристик. Они могут быть случайными величинами.
- 3. Отсутствует возможность априорного точного задания предельных отклонений дельта и допустимых вероятностей.

На практике оценка адекватности производится путем экспертного анализа *разумности результатов моделирования*. Выделяют следующие виды проверок:

- 1. Проверка модели элементов
- 2. Проверка модели внешних воздействий
- 3. Проверка концептуальной модели ошибки в постановке задач.
- 4. Проверка формализованной и математической модели
- 5. Проверка способов вычисления выходных характеристик
- 6. Проверка программной модели.


Если по результатам проверки адекватности модели появляются недопустимые рассогласования, то возникает необходимость в калибровке или корректировке.

Выделяют следующие виды изменений.

- 1. Глобальные возникают в случае обнаружения методических ошибок концептуальной или методической модели. Исправления сводится к исправлению модели
- 2. Локальные, связанные с уточнение параметров и алгоритмов. Эти изменения выполняются путем замены модели на эквивалентные, но более точные.
- 3. Параметрические изменения некоторых специальных калибровочных параметров. Следует заранее выявить эти «влияющие» параметры и предусмотреть простые способы их варьирования.

Завершается определением и фиксацией области пригодности модели, под которой будем понимать множество условий, при соблюдении которых точность моделирования остается в рамках допустимой.

Схема взаимосвязей технологических этапов моделирования



Вычислительная система как объект моделирования

В практике проектирования выявляют уровни проектирования:

- 1. Системный уровень проектирования.
 - В качестве элементов процессор, внешние устройства
- 2. ФЛУП функционально логический уровень проектирования
 - О РП − регистровые передачи
 - о ЛУ логический уровень
- 3. Схемотехнический вероятностный конечный автомат.
- 4. *Конструкторский* рассматривается конструкция системы. Важнейшие вопросы охлаждение, надежность, размещение элементов на платах и т.д.

Моделирование на системном уровне – под вычислительной системой будем понимать комплекс аппаратных и программных сред, которые в совокупности выполняют определенные рабочие функции.

OC – набор ручных и автоматических процедур, которые позволяют группе людей эффективно использовать вычислительную установку.

Коллектив пользователей – сообщество людей, которые используют систему для удовлетворения своих нужд по обработке информации. Входные сигналы – программы, данные, команды, которые создаются коллективом пользователей, называются рабочей нагрузкой.

Термин установка – комплекс из определенной среды.

Схема вычислительной установки.



Индекс производительности — некоторый описатель, который используется для представления производительности системы. Различают количественные и качественные индексы производительности.

Легкость использования системы, мощность системы команд.

Основные количественные индексы:

- 1. Пропускная способность объем информации, обрабатываемой в единицу времени
- 2. Время реакции время между предъявлением системе входных данных и выявлением соответствующей выходной информации
- 3. Коэффициент использования оборудования отношение времени использования указанной части оборудования в течении заданного интервала времени, длительности этого интервала.

Концептуальная модель включает в себя:

сведения о выходных и конструктивных параметрах системы, ее структуре, особенности работы каждого элемента — ресурса, характере взаимодействия между ресурсами. Сюда же относится постановка прикладной задачи — цель моделирования, а также цель моделирования. Формализация процесса функционирования такой системы отображается например СМО — системах массового обслуживания.

Основные задачи, решаемые при моделировании вычислительных систем:

- 1. Определение принципов организации вычислительных систем.
- 2. Выбор архитектуры, уточнение функций вычислительной системы и их разделение на подфункции, реализуемые аппаратно или программным способом.
- 3. Разработка структурной схемы определение состава устройств, и способов их взаимодействия.
- 4. Определение требований к выходным параметрам устройств

5. Формирование ТЗ на разработку отдельных устройств.


Непрерывно стохастические модели (Q-схемы)

В этом случае используемая система формализуется как некоторая система обслуживания. Характерным для таких объектов является случайное появление заявок (требований) на обслуживание и завершение обслуживания в случайные моменты времени.

В любом элементарном акте обслуживания можно выделить 2 основные составляющие

- 1. ожидание обслуживания
- 2. собственно обслуживание

Можно изобразить в виде некоторого прибора обслуживания.



Поток событий – последовательность событий, происходящих одно за другим.

Однородный - только моментами поступления этих событий. Задается временной последовательностью

Неоднородный — если он задается не только множеством вызывающих моментов, но и набором признаков-событий (наличие приоритета).

Если интервалы времени между сообщениями независимы между собой и являются СВ, то такой поток – поток с ограниченным последействием.

Поток событий — opduнaphый, если вероятность того, что на малый интервал времени dt, примыкающий к моменту времени t попадает больше одного события пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью того, что на этот же интервал попадает ровно одно событие.

Поток – cmaquoнaphый, если вероятность появления того или иного числа событий на интервале времени зависит лишь от длины этого участка и не зависит от того, где на оси времени взят этот участок.

Пример

Для ординарного потока среднее число сообщений, поступающих за интервал dt, примыкающее к моменту времени t

Условие рис. 10.


Для стационарного потока его интенсивность не зависит от времени и представляет собой постоянное значение равное среднему числу событий, наступающих в единицу времени.

Моделирование. 24.09.04.

Базовый – прибор обслуживания.

В любом элементарном акте обслуживания можно выделить 2 основные составляющие:

- 1. собственно, обслуживание
- 2. ожидание обслуживания заявки



К – канал, Н – накопитель, П – прибор обслуживания

В і-ом приборе обслуживания имеем:

- w_i поток заявок т.е. *интервалы времени* между моментами появления заявок (вызывающие моменты) на входе канала Ki.
- \bullet u_i поток обслуживания интервалы времени между началом и окончанием обслуживания заявок.

Wi – интервалы времени между началом и концом времени обслуживания.

Заявки, обслуженные каналом, и заявки, покинувшие і-ый прибор не обслуженным, образуют *выходной поток Yi.*, т.е. интервалы времени между выходами заявок из системы.

Процесс функционирования i-ого прибора обслуживания можно представить как изменение состояний его элементов во времени. Переход в новое состояние для i-ого прибора означает изменение количества заявок, которые в нем находятся. Они либо в накопителе, либо в канале.

$$\overrightarrow{Z_i}(t) = (Z_i^H, Z_i^K, t)$$

$$Z_i^H = \begin{cases} 0 - \text{накопитель_свободен} \\ 1 - \text{накопитель_заняm} \end{cases} Z_i^K = \begin{cases} 0 - \kappa \text{анал_свободен} \\ 1 - \kappa \text{анал_заняm} \end{cases}$$

Zi – состояние накопителя в дискретные моменты времени.

В практике моделирования, элементарные схемы обычно объединяются, при этом если каналы соединены параллельно, то имеет место *многоканальное* обслуживание; если последовательно – *многофазное* обслуживание.

Таким образом, для формализации схемы функционирования Q-схемы необходимо использовать *оператор сопряжения* – R, отражающий взаимосвязь элементов структуры между собой.

Различают разомкнутые и замкнутые О-схемы.

В разомкнутых выходной поток обслуживаемых заявок не может поступить снова на какой-либо элемент структуры, т.е. отсутствует обратная связь.

В замкнутых системах имеется обратная связь.

Собственные параметры Q-схемы:

• количество фаз

- количество каналов в каждой фазе
- Количество накопителей в каждой фазе
- Емкость каждого накопителя

$$R,Q = \begin{cases} L_{\phi} \\ L_{Kj}, j = \overline{1, L_{\phi}} \\ L_{H} \\ L_{i}^{H} \end{cases}$$

В зависимости от емкости накопителя, в теории массового обслуживания исп. след. терминологию:

$$L_{i}^{H} = \begin{cases} 0 - \text{система c потерями} \\ \to \infty - \text{бесконечная емкость, очередь заявок не ограничена} \end{cases}$$

Н – вся система параметров

$$H = (L_{\phi}, L_{Ki}, L_{H}, L_{i}^{H})$$

Для задания Q-схемы также необходимо описать ее алгоритм, который определяет набор правил поведения заявок в различных ситуациях. Неоднородность заявок, отражающая реальный процесс в той или иной мере с введением понятий классов и приоритетов.

Различают – *статические, динамические, относительные, абсолютные* приоритеты. При работе главная задача – минимально загрузить процессор.

Весь набор возможных алгоритмов поведения заявок можно представить в виде некоторого оператора алгоритма — А поведения заявок. Таким образом Q-схема, описывающая процесс функционирования системы массового обслуживания любой сложности, однозначно задается в виде:

$$Q = (W, U, R, H, Z, A)$$

W – подмножество входящих потоков

U – подмножество потоков обслуживания

R – оператор сопряжения элементов в системе

Н – подмножество собственных параметров

Z – множество со стояний системы

А – оператор алгоритмов обслуживания заявок

Возможности использования характеристик с использованием аналитических методов, разработанных в теории массового обслуживания, является узкоограниченными по сравнению с требованиями практического исследования таких систем. Следовательно необходимо использование имитационных методов.

Эксперимент

Задача моделирования – исследование объекта оригинала по методу черного ящика. Факторы – критерии системы, от которых зависит поведение системы.

16

В процессе моделирования мы задаем значения входных факторов, получаем значения выходных. Однако могут еще присутствовать случайные воздействие, которые мы можем не учесть.

Имитационная модель – сложная модель, вероятностный характер, все характеристики имеют вероятностные значения. На вход – определенная комбинация. То, что получается на выходе, по закону функционирования, может не соответствовать. Берем отдельный выходной параметр и наблюдаем при серии экспериментов, как он меняется.

Цель планирования — обеспечение минимального числа затрат. Как проводить, сколько испытаний, интервалы времени. Минимум затрат, максимум информации об объекте. На основе исследования модели получаем *поверхность отклика*.

рис.1

Закон распределения выходного параметра.

Планирование разделяют на тактическое и стратегическое.

Тактическое планирование – условия проведения единичного эксперимента: чаще всего определение объема выборки, обеспечивающего заданную статистическую погрешность целых числовых характеристик, распределение функции отклика.

Стратегическое планирование.

Если решается задача синтеза, задача определения параметров, обеспечивающих требуемое качество функционирования исследуемой системы, необходимо знание зависимости характеристик от параметров. Эти задачи с помощью тактического пл. Как правило существует прямая и обратная задачи.

Прямая задача — проводится серия экспериментов и по их результатам необходимо определить функциональную зависимость, связывающую характеристики исследуемой системы с параметрами. При этом обычно задаются классом исследуемые зависимости.

Рис. 2.

Минимизировать количество точек.

Обратная задача — необходимо так планировать эксперимент, чтобы при минимальном числе опытов, построить экспериментальную функцию отклика (реакции), связывающую отклик (реакцию) с системой параметров или с множеством входных независимых факторов Yi, которые можно варьировать при постановке эксперимента. Xi — переменные, Yi — вектор отклика системы. Рис. 3

Разложение в ряд Тейлора в окрестности точки X0.

Наряду с управляемыми факторами, на систему могут воздействовать неуправляемые и не контролируемые факторы, в результате чего Y — случайная величина, поэтому по результатам эксперимента мы можем построить только приближенную зависимость вида

Рис. 4.

Y – математическое ожидание.

Могут служить математическими оценками теоретических коэффициентов ряда Тейлора. Таким образом наша задача — определение выборочных коэффициентов регрессии по результатам опытов в М точках пространства.

Делаем 2 допущения:

- 1. результаты наблюдений отклика системы в различных точках факторного пространства рассматриваются как независимые случайные величины с одинаковыми дисперсиями.
- 2. погрешности задания варьируемых факторов существенно меньше погрешности измерения Y.

Рис.5.

Моделирование. 01.10.04.

(Эксперимент - продолжение)

Рис. 1.

Необходимо организовать m экспериментов, в котором каждому Fj назнается... каждому j-ому набору эффективных переменных Bj соответствует единичный эксперимент с номером G, в котором проводится n наблюдений отклика системы. После усреднения определяется математическое ожидание отклика Yj.

Наша задача – построение плана такого эксперимента – выбор параметра Fj. Построим матрицу.

Рис.2.

Для нахождения наименьшего решения системы уравнений, относительно коэф. Вј необходимо и достаточно, чтобы определитель матрицы С не равен 0. Это условие выполняется в случае линейной независимости столбцов матрицы М.

Если С – диагональная матрица, то решение упрощается. Рис. 3.

Условие диагональности С – попарная ортогональность столбцов матрицы F. Для получения независимых оценок, коэффициентов уравнения регрессии надо так спланировать эксперимент, т.е. построить такую матрицу планирования, чтобы выполнялось условие линейной независимости и ортогональности матриц.

Тактическое планирование

Связано с вопросом эффективности. Прежде связано с :

- 1. определение начальных условий в той мере, в которой они влияют на эксперимент.
- 2. сокращение размеров выборки при уменьшении размеров десперсии

. . . .

Для получения данных, связывающих характеристики, описывающие функционирование q-схемы вводят некоторые допущения относительно входных потоков, функции распределения, длительностей обслуживаний запросов и дисциплин обслуживания.

Для таких систем в качестве типовой модели будем рассматривать теорию Марковских процессов. Случайный процесс, протекающий в некоторой системе S называется

Марковским процессом, если он обладает следующим свойством: для каждого момента времени t0 вероятность любого состояния системы в будущем (при t > t0), зависит только от ее состояния в настоящем (t = t0), и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в это состояние. Т.е. в таком процессе будущее развитие зависит только от настоящего состояния и не зависит от предыстории процессов. Для Марковского процесса разработаны уравнения Колмогорова:

$$F = (P'(t), P(t), \Lambda)$$

 $\Lambda = \{f_1, f_2, ..., f_z\}.$

 Λ – набор некоторых коэфицентов.

Для стационарного распределения соотношение имеет следующий вид: $\Phi = (P(t), \Lambda) = 0$.

Отсюда выводим: P = P(lamda)

Выходная функция Y = Y(P(lamda)) - Данное соотношение представляет собой зависимость выходных параметров от некоторых внутренних параметров. Данное соотношение –*базисная модель*.


Необходимо осуществить связь между внутренними параметрами модели, входными параметрами, внешним воздействием.

$\Lambda = \Lambda(X,V,H)$ – интерфейсная модель.

Математическая модель Q-системы строится как совокупность базисной и интерфейсной модели. Это позволяет использовать одни и те же базисные модели при решении задача проектирования, осуществляя настройку на соответствующую задачу посредством изменения интерфейсной модели. Параметрическая настройка на конкретную задачу.

Математическая модель должна обеспечить вычисление времени реакции на запрос и определить производительность системы.

Методика вывода уравнений Колмогорова.



Система описана 4 состояниями и переходами из одного состояния в другое. Как они переходят? Есть такое понятие как интенсивность состояния.

Lambdaij – плотность вероятности для множества состояний.

Найдем вероятности P1(t), т.е. вероятность того, что в момент времени t система будет находиться в состоянии S1. Придадим t малое приращение dt, и найдем вероятность того, что в момент (t+dt) система будет находиться в состоянии S1.

Это событие может произойти двумя способами:

1. В м-т t система уже находилась в состоянии S1 и за время dt не вышла из него P1(t)(1-lambda12dt)

 Система находилась в состоянии S3. P3(t)lambda31dt

$$P_1(t)*(1-\lambda_{12}*\Delta t).$$

$$P_3(t)^* \lambda_{31} * \Delta t$$
.

$$P_1(t+\Delta\,t) = P1(t)^*(1-\lambda_{12}^*\,\Delta\,t) + P3(t)^*\,\,\lambda_{31}^*\,\,\Delta\,t.$$

Раскроем скобки в правой части, P1 в левую часть и все поделить на dt.

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{p_1(t + \Delta t) - p_1(t)}{\Delta t} = -p_1(t)\lambda_{12} + p_3(t)\lambda_{31}$$

$$p_1'(t) = -p_1(t)\lambda_{12} + p_3(t)\lambda_{31}$$
 - уравнение Колмогорова для состояния S_1 .

Рассмотрим состояние S2. P2(t) – вероятность того, что система в S2.:

- 1. В момент t была в S2 и за dt ни перешла ни в S3, ни в S4
- 2. Система была в состоянии S1 и за время dt пришла к состоянию S2
- 3. В момент t S4, и за время dt пришла в состояние S2.

$$\begin{split} p_{_{2}}(t+\Delta t) &= p_{_{2}}(t)(1-\lambda_{_{24}}\Delta t - \lambda_{_{23}}\Delta t) + p_{_{1}}(t)\lambda_{_{12}}\Delta t + p_{_{4}}(t)\lambda_{_{42}}\Delta t \\ \lim_{_{\Delta t \to 0}} \frac{p_{_{2}}(t+\Delta t) - p_{_{2}}(t)}{\Delta t} &= -p_{_{2}}(t)\lambda_{_{24}} - p_{_{2}}(t)\lambda_{_{23}} + p_{_{1}}(t)\lambda_{_{12}} + p_{_{4}}(t)\lambda_{_{42}} \\ p_{_{2}}'(t) &= -p_{_{2}}(t)\lambda_{_{24}} - p_{_{2}}(t)\lambda_{_{23}} + p_{_{1}}(t)\lambda_{_{12}} + p_{_{4}}(t)\lambda_{_{42}} \end{split}$$

3. Найдем вероятность того, что система находится в состоянии S3:

$$p_3'(t) = -p_3(t)\lambda_{31} - p_3(t)\lambda_{34} + p_2(t)\lambda_{23}$$

4. Найдем вероятность того, что система находится в состоянии S4:

$$p_4'(t) = -p_4(t)\lambda_{42} + p_2(t)\lambda_{24} + p_3(t)\lambda_{34}$$

В результате получаем систему уравнений Колмогорова:

$$\begin{cases} p_{1}' = -p_{1}\lambda_{12} + p_{3}\lambda_{31} \\ p_{2}' = -p_{2}\lambda_{24} - p_{2}\lambda_{23} + p_{1}\lambda_{12} + p_{4}\lambda_{42} \\ p_{3}' = -p_{3}\lambda_{31} - p_{3}\lambda_{34} + p_{2}\lambda_{23} \\ p_{4}' = -p_{4}\lambda_{42} + p_{2}\lambda_{24} + p_{3}\lambda_{34} \end{cases}$$

Интегрирование этой системы дает искомые вероятности состояний как функции времени. Начальные условия берутся в зависимости от того, какого было начальное состояние системы. Если в момент времени t система в S1, то начальное условие при t=0: P1=1, P2=0, P3=0, P4=0- условие нормировки, т.е. сумма всех вероятностей равна 1. Из структуры полученных уравнений выводим правила построения уравнения Колмогорова.

- 1. В левой части каждого уравнения стоит произвольное вероятностное состояние, а правая часть содержит столько частей, сколько стрелок связано с данным состоянием.
- 2. Если стрелка направлена из состояния, то соответствующий элемент имеет "-"
- 3. Каждый член уравнения равен произведения плотности вероятности перехода (*интенсивность*), соответствующей данной стрелке, умноженной на вероятность того состояния, из которого приходит стрелка.

Рассмотрим систему массового обслуживания с отказами.


Будем формировать состояние системы по числу занятых каналов (по числу заявок). Обозначим

S0 – все каналы свободны,

S1 – один канал занят, остальные свободны

Sk – занято k каналов, остальные свободны

Sn - заняты все каналы.



Разметим граф, проставим у стрелок интенсивности соответствующих потоков событий. По стрелкам слева направо.

Пусть система в состоянии S1, как только закончится обслуживание этой заявки, система перейдет в S0. Интенсивность из S2 в S1 – мю

Предельные вероятности состояний P0 Pn характеризуют устоявшейся режим работы:

$$\begin{cases} p_{0}' = -p_{0}\lambda + p_{1}\mu \\ p_{1}' = -p_{1}\lambda - p_{1}\mu + p_{0}\lambda + p_{2}2\mu \\ p_{2}' = -p_{2}\lambda - p_{2}2\mu + p_{1}\lambda + p_{3}3\mu \\ p_{k}' = -p_{k}\lambda - p_{k}\mu + p_{k-1}\lambda + p_{k+1}(k+1)\mu \\ p_{n}' = p_{n-1}\lambda - p_{n}n\mu \end{cases}$$

$$p_{0} = \frac{1}{1 + \frac{\lambda/\mu}{1!} + \frac{(\lambda/\mu)^{2}}{2!} + \dots + \frac{(\lambda/\mu)^{n}}{n!}}$$

.

$$p_{k} = \frac{(\lambda/\mu)^{k}}{k!} p_{0}$$

 $\lambda / \mu = \rho$ - среднее число заявок, приходящих в систему за среднее время обслуживания одной заявки.

$$p_{0} = \left[1 + \frac{\rho}{1!} + \frac{\rho^{2}}{2!} + \dots + \frac{\rho^{n}}{n!}\right]^{-1}$$
$$p_{k} = \frac{\rho^{k}}{k!} p_{0}$$

• *Вероятность отказа - вероятность отказа -* вероятность того, что все п каналов заняты

$$p_{OTK} = p_n = \frac{\rho^n}{n!} p_0$$

• относительная пропускная способность Q — вероятность того, что заявка будет принята к обслуживанию

$$q=1-p_{n}$$

• среднее число заявок, обслуженных в единицу времени $A=\lambda q$

Полученные соотношения могут рассматриваться как базисная модель оценки характеристик производительности системы. Входящий в эту модель параметр $\lambda=1$ / $t_{O\!D\!P\!A\!D\!O\!T\!K\!U}$, является усредненной характеристикой пользователей. Параметр μ является функцией технических характеристик компьютера (вычислительных средств) и решаемых задач. Эта связь должна быть установлена с помощью интерфейсной модели.

В простейшем случае, если время ввода-вывода информации мало по сравнению со временим решения этой задачи, то можно принять, что время решения равно $I / \mu = \text{Nnp/Vnp}$.

Nпр – среднее число операций, выполняемых процессором при решении одной задачи Vпр – среднее быстродействие процессора, измеряется в операциях в секунду.

Задание на Лабу:

определить среднее время нахождения системы в состояниях при установившемся режиме работы. Должна строиться матрица (max 10x10). Количество состояний вводится пользователем: 2 — матрица 2x2. Потом вводятся все сосятояния:

При вычислении – расчет времен пребывания в каждом расстоянии.

На практике далеко не все случайные процессы являются Марковскими или близкими к ним. В СМО поток заявок не всегда Пуассоновский, ещё реже наблюдается показательное или близкое к нему распределение времени обслуживания.

Для произвольных же потоков событий, переводящих систему из состояния в состояние, аналитические решения получены только для отдельных частных случаев. Когда

построение аналитической модели по той или иной причине трудно выполнимо, применяют метод статистических испытаний (Монте-Карло).

Идея метода: вместо того, чтобы описывать случайное явление с помощью аналитической зависимости производится «розыгрыш», т.е. происходит моделирование случайного явления с помощью некоторой процедуры, дающей случайный результат. Произведя такой розыгрыш п раз, получаем статистический материал, т.е. множество реализаций случайного явления, которое потом можно обработать обычными методами математической статистики. Метод Монте-Карло предложил Фон-Нейман в 1948 году, как метод численного решения некоторых математических задач.

Рис 11.

Суть:

- 1. В единичном квадрате любая поверхность S.
- 2. Любым способом получаем 2 числа: Хі, Үі, подчиняющихся равномерному закону распределения на интервале от 0 до 1.
- 3. Считаем, что одно число координаты точки по X, другое по Y. Анализируем, принадлежит ли точка поверхности. Если да, то счетчик на 1.
- 4. Процедура генерации 2 случайных чисел и проверки принадлежности точки поверхности повторяется N раз
- 5. Площадь как отношение количества сгенерированных к количеству попавших точек.

Погрешность -
$$\mathcal{E} \leq \sqrt{\frac{1}{n}}$$

Преимущества метода статистических испытаний в его универсальности, обуславливающей возможность всестороннего статистического исследования объекта, однако, для реализации этой возможности нужны довольно полные статистические сведения о параметрах элементов.

К *недостаткам* относится большой объем требуемых вычислений, равный количеству обращений к модели. Поэтому вопрос выбора величины п имеет важнейшее значение. Уменьшая п — повышаем экономичность расчетов, но одновременно ухудшаем их точность.

Способы получения последовательностей случайных чисел.

На практике – три основных способа:

1. аппаратный — случайные числа вырабатываются специальной электронной приставкой, генератором. служащей как правило в качестве одного из внешних устройств компьютера. Реализация данного способа не требует дополнительных вычислительных операций по выработке случайных чисел, а необходима только операция обращения к внешнему устройству. В качестве физического эффекта, лежащего в основе таких генераторов, чаще всего используют шумы в электронных приборах.

рис 12.

2. *табличный* — случайные числа оформляются в виде таблице и помещаются в оперативную или внешнюю память.

3. *алгоритмический* — основан на формировании случайных чисел с помощью специальных алгоритмов.

выбрать порядка 1000.

выбрать критерий, чтобы определить, какой лучший – табличный или алгоритмический.

Моделирование. 15.10.04.

Простейшие алгоритмы генерации последовательности псевдослучайных чисел.

Наиболее часто используются – криптография, статистика, поиск объектов из космоса (нефть, метеориты).

Одним из первых способов получения последовательности псевдослучайных чисел было выделение значения дробной части у многочлена первой степени Yn = Ent(an+b).

Если п пробегает по ряду натуральных чисел, то поведение Yn выглядит весьма хаотично. Карл Якоби доказал, что при рациональном а, множество значений Yn конечно, а при иррациональном – бесконечно и всюду плотно в интервале [0,1].

Критерий равномерности распределения любой функции от натурального ряда чисел. Это свойство эргадичности — среднее по реализации псевдослучайных чисел равно среднему по всему их множеству с вероятностью 1. Такие результаты далеки от практики получения последовательностей псевдослучайных чисел, т.к. теорема Якоби относится к действительным числам, которые не могут быть использованы при вычисл ении, потому что иррациональные действительные числа требуют для своей записи бесконечного числа знаков.

Попытки замены настоящего иррационального числа его приближением на компьютере опасна, т.к. полученные последовательности оканчиваются циклом с коротким периодом.

Способы генерации:

- 1. 1946 год. Фон Нейман. Каждое последующее случайное число образуется возведением предыдущего в квадрат и отбрасыванием цифр с обоих концов. Не выдержал проверки
- Лемер. g_{n+1} = kg_n + (c mod m)
 Для подбора коэффициентов потрачены десятки лет. Подбор почти иррациональных почти ничего не дает.
 Выбрав закон генерации при просчете с плавающей точкой 4 байта, получают псевдослучайные числа, обязательно заканчивающиеся циклами с периодом длиной всего лишь 1225 или 147, в зависимости от начального заполнения.
- 3. Разумнее в целых числах. Установлено, что при c=0 и m=2^n, наибольший период достигается при k=3+8i или k=5+8i и при нечетном начальном числе. По данному алгоритму в 1972 IBM на 360 разработала программу. А в 1977 году Форсайд показал, что тройки чисел такой последовательности лежат на 15 параллельных плоскостях.

Лучше использовать несколько генераторов и смешивать их значения. Если разные генераторы независимы, то сумма их последовательностей обладает дисперсией равной сумме дисперсий.

В системах программирования обычно используют конгруэнтные генераторы, по алгоритму предложенному в США.

4. Метод целочисленной арифметики. Работу написал Зейнеман. Использовали Фибоначчи, брали в своем алгоритме только последнюю цифру числа и получали последовательности.

```
RANDOMIZE 231
Y=RND
RANDOMIZE 231
X=RND
```

Х не равно Y, т.к. устанавливаются только 2 байта.

Для увеличения периода последовательности, используют

```
FUNCTION Rand(x, y)
x = RND(-x)
y = RND(-y)
IF y = 0 THEN y = RND(-y)
RAND = (x+y) mod 1
END FUNCTION
Период функции 2^24 (2^41 - 1).
Но свойства этого ряда не будут такими же, как у X, Y.
```

При создании с помощью встроенного генератора случайных объектов, имеющих число состояний больше, чем у генератора, его приходится использовать несколько раз, переустанавливая по заранее заданному ключу.

```
FOR I = 1 TO 5

X = RND(-gamma(i))

FOR J= 0 TO 32

SWAP map(j), map(32xRND)

NEXT J

NEXT I
```

Здесь происходит перестановка 33-х элементов массива тар, которая может быть сделана 2¹¹ способами. При длине генератора 2²⁴ надо запустить не менее 5 раз, чтобы реализовать все варианты перестановки.

Для получения значения случайной величины из последовательности случайных чисел с заданным законом распределения, обычно используют одно или несколько значений равномерно распределенных случайных чисел. Псевдослучайные равномерно распределенные числа получаются в компьютере программным способом с помощью некоторого рекуррентного соотношения. Это означает, что каждое последующее число образуется из предыдущего (или из группы предыдущих) путем реализации некоторого алгоритма, состоящего из арифметических и логических операций.

Процедура на языке Фортран, предназначенная для последовательности равномерно распределенных случайных числе на интервале [0,1] с помощью мультипликативного конгруэнтного метода для 32 разрядного компьютера.

```
SUBROUTINE RANDUM(IX, IY, RN) IY = IX*1220703125 IF (IY) 3,4,4 IY = IY+2147483647+1 // метод 3 RN = IX // метод 4 RN = RN * 0.4656613E-9 IX = IY RETURN END
```

IX – число, которое при первом обращении должно содержать нечетное целое число, состоящее менее чем из 9 цифр.

```
Function Rand(n:integer):double
Var S,N:double, i:integer;
       Begin
       If n = 0 then
              Begin
                     X = m34;
                     Rand := 0;
                     Exit;
              End;
       S:=-2.5;
       For i:=1 to 5 do
       Begin
              X:=5.0*x;
              If x > = m34 then x := x - m37;
              If x > = m36 then x := x - m36;
              If x \ge m35 then x = x = 35;
              W := x/m35;
              If n = 1 then
              Begin
                     Rand : =W; exit;
              End
              S := S + W;
       End
       S:=S*1.54919;
Rand:=(sqr(S)-3.0)*S*0.01+S
End;
Begin
       R := Rand(0);
       For I = 0 to 200 do
       Begin
       Writeln (Rand(2):12:10);
       Readln;
       End;
End;
0 – равномерное распределение
1 – гауссово.
```

Для имитации нормального распределения на интервале [a,b] используются обратное преобразование функции плотности.

$$\frac{x-a}{b-a} = R$$
 отсюда $x = A + (B-A)R, R <= 1$

В основе построения программы, генерирующей случайные числа, с законом отличном от равномерного, лежит метод преобразования последовательности случайных чисел с равномерным законом распределения в последовательность случайных чисел с заданным законом распределения. Метод основан на теореме, утверждающей, что некоторая случайная величина X: рис.2 имеет плотность распределения F(x), где R — случайная величина, равномерно распределенная в интервале [0,1]. Значение случайной величины, распределенной по показательному закону, может быть вычислено по

$$1 - e^{-\lambda x} = R$$
$$x = \left(-\frac{1}{\lambda}\right) \ln(1 - R)$$

Распределение Пуассона.

Относится к числу дискретных, т.е. таких, при которых переменная может принимать лишь целое значение с математическим ожиданием и дисперсией равными lambda. Для генерируемых пуассоновых переменных, использую метод Точера, в основе которого лежит генерируемая случайная переменная Ri, равномерно распределенная до тех пор, пока не станет справедливо следующее соотношение.

$$\prod_{i=0}^{x} R_i \ge e^{-\lambda} > \prod_{i=0}^{x+1} R_i$$

При получении случайной величины, функция распределения которой не позволяет найти решения уравнения в явной форме, можно произвести кусочно-линейную аппроксимацию и затем вычислить приближенные значения корня. Кроме того, при получении случайной величины часто используют те или иные свойства распределения.

Распределение Эрланга – 2 параметра: lamda, k. При вычислении случайной величины, воспользуемся тем, что поток Эрланга может быть получен прореживанием k раз. Или же потока Пуассона. Т.е. достаточно получить k значений случайной величины, распределенной по показателям и усреднить их.

$$x = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^{k} \left(-\frac{1}{\lambda} \right) \ln(1 - R_i) \right) = -\frac{1}{k\lambda} \sum_{i=1}^{k} \ln(1 - R_i)$$

Нормально распределенная случайная величина может быть получена как сумма большого числа случайных величин, распределенных по одному и тому же закону и одними и теми же параметрами.

Случайная величина X имеющая нормальное распределение с математическим ожиданием M_X и среднеквадратичным отклонением σ_X может быть получена по следующей формуле:

$$x = \sigma_{X} \cdot \sqrt{\frac{12}{N}} \cdot (\sum_{i=1}^{N} R_{i} - \frac{N}{2}) + M_{X}$$

Для сокращения вычислений на практике принимают N=12, что дает хорошее приближение.

Лаба 4.

Классификация систем массового обслуживания.

СМО классифицируются по следующим принципам:

- 1. закон распределения заявок
- 2. числу обслуживающих приборов
- 3. закону распределения времени обслуживания обслуживающих приборов
- 4. числу мест в очереди
- 5. дисциплине обслуживания

Для краткости записи при обозначении любой системы массового обслуживания:

A/B/C/D/E

где на место буквы ставится характеристики.

А - закон распределения времени между поступлением заявок. Наиболее часто используются следующие:

М – экспоненциальные

Е - эрландовские

Н – гиперэкспоненциальные

G - гамма-распределение

D - детерминированное распределение

Р – произвольное

В – Закон распределения времени обслуживания приборов СМО. приняты таки же обозначения

C — число обслуживающих приборов. для одноканальных систем — 1 для многоканальных в общем случае — 1

D – число мест в очереди

если число мест в очереди неограниченно, то оно может опускаться. Для конечного числа мест в очереди - R/N.

Е - Дисциплина обслуживания. По умолчанию LIFO – в этом случае поле может опускаться.

Примеры:

M/M/1 – CMO с одним прибором, бесконечной очередью, экспоненциальным законом распределения, интервалом времени между поступлением заявок и временем обслуживания, дисциплина обслуживания FIFO.

E/H/I/r/LIFO - CMO с несколькими обслуживающими приборами, конечной очередью, законом распределения Эрланга интервалов между поступлением заявок, гиперэкспоненциальным законом распределения времени обслуживания заявок в приборах и дисциплиной обслуживания LIFO.

СМО с несколькими приборами, бесконечной очередью, произвольными законами распределения времени между поступлением заявок и времени обслуживания, FIFO.

Для моделирования вычислительной системы наиболее часто используются следующие типы СМО:

1. Одноканальная СМО с ожиданием.

- один обслуживающий прибор с бесконечной очередью
- структура является наиболее распространенной при моделировании
- с той или иной степенью приближения с ее помощью можно моделировать практически любой узел вычислительной системы или ЛВС

2. Одноканальная СМО с потерями.

- один обслуживающий прибор с конечным числом мест в очереди
- если число заявок превышает число мест в очереди, то лишние заявки теряются
- используется при моделировании каналов передач данных в ВС и ЛВС

3. Многоканальная СМО с ожиданием.

- несколько параллельно работающих обслуживающих приборов с общей бесконечной очередью
- используется при моделировании групп абонентских терминалов, работающих в диалоговом режиме

4. Многоканальная СМО с потерями.

- несколько параллельно работающих обслуживающих приборов с общей очередью, число мест в которой ограничено
- часто используется, как и (2), при моделировании каналов связи

5. Одноканальная СМО с групповым поступлением заявок

- один обслуживающий прибор с бесконечной очередью
- перед обслуживанием заявки группируются в пакеты по определенном признаку или правилам
- используется для моделирования центров коммутации

6. Одноканальная СМО с групповым обслуживанием заявок

- один обслуживающий прибор с бесконечной очередью
- заявки обслуживаются пакетами, составленными по определенному правилу
- используется для моделирования центров коммутации

Наименование	Обозначение	Схема
Одноканальная с ожиданием	G/G/I	$\to \hspace{-3mm} \longrightarrow \hspace{-3mm} \longrightarrow$
Одноканальная с потерями	G/G/1/r	$\longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow$
Многоканальная с ожиданием	G/G/l	$\rightarrow \boxed{\qquad \qquad } $


Многоканальная с потерями	G/G/l/r	1 1r
Одноканальная с групповым поступлением заявок	Gr G 1 R	$\xrightarrow{\text{IIII}} \rightarrow $
Одноканальная с групповым обслуживанием заявок	G Gr 1 R	$\to \hspace{-1em} \longrightarrow \hspace{-1em} $

Вычислительные сети в целом могут быть представлены в виде СМО. Различают следующие типы сетей:

- 1. Открытые
- 2. Замкнутые
- 3. Смешанные

Открытой называется СМО, состоящая из т узлов, причем хотя бы в один из узлов сети поступают извне входной поток заявок и обязательное имеется хотя бы один сток заявок из сети.

Для открытых сетей характерно то, что интенсивность поступления заявок не зависит от состояния системы, т.е. от числа заявок уже поступивших в сеть. Такие сети как правило используются для моделируемых ВС, работающих в неоперативном режиме.



- S1, S2 моделируют работу узлов коммутации
- S3, S4 работу сервера
- S5, S6 работу межузловых каналов


В сети циркулируют 2 потока заявок:

Каждая заявка поступает на вход соответствующего узла коммутации, где определяется место обработки. Затем заявка передается на «свой» сервер или по каналу связи на соседний, где обрабатывается, после чего возвращается к источнику и покидает сеть.

Замкнутой называется СМО с множеством узлов m без источника и стока, в которой циркулирует постоянное число заявок.

Замкнутые СМО используются для моделирования таких ВС, источниками информации для которых служит абонентский терминал, работающий в диалоговом режиме. В этом случае каждая группа абонентских терминалов представляется в виде многоканальной СМО с ожиданием и включается в состав устройств сети.

Простой режим работы диалоговых абонентов: абоненты не производят никаких действий, кроме посылки заданий в вычислительную систему и обслуживание полученного ответа.



S01, S02 – группа абонентских терминалов

S7, S8 – каналы связи с абонентами


S1, S2 – узлы коммутации

S3, S4 – серверы

S5, S6 - каналы межузловой связи

Абоненты с терминалов посылают запросы, которые по каналам связи поступают на узлы коммутатора, а оттуда на обработку на свой или соседний сервер.

При сложном режиме диалога работа абонентов представляется в виде совокупности операций некоего процесса, называемого *технологическим*. Каждая операция технологического процесса моделируется СМО. Часть операций предусматривает обращение в ВС. Причем, часть операций может предусматривать обращение к ВС, а другая часть может замыкаться сама на себя.



Смешанной называется СМО, в которой циркулируют несколько различных типов заявок (трафика). Причем относительно одних типов заявок сеть замкнута, а относительно других – открыта.

С помощью смешанных сетей моделируются такие BC, часть абонентов которых работает в диалоговом, а часть в неоперативном режиме. Для диалоговых абонентов также различают простой и сложный режим работы. Часто смешанные СМО моделируют BC, в которых сервер дополнительно загружается задачей, решаемыми на фоне работы самой сети.

Моделирование. 22.10.04.


Методика построения программной модели.

Для разработки программной модели исходная система должна быть представлена как стохастическая. Это решается несколькими факторами — информация поступает от внешних признаком. Длительность обработки различных признаков информации может быть в общем случае различной. Все эти воздействия могут отображаться каким-то генератором сообщений. А весь комплекс вычислительных средств в виде обслуживающих устройств.

рис. 1.

Источники информации подают на вход буферной памяти независимо друг от друга поток сообщений. Закон появления этих сообщений произволен, но обязательно задан наперед. В буферной памяти сообщения как правило записываются при поступлении, и выбираются по одному в обслуживающий аппарат, как правило по принципу FIFO. Длительность обработки одного сообщения в обслуживающем аппарате в общем случае может быть случайной. Но закон обработки должен быть задан заранее.

Быстродействие обслуживающего аппарата ограничено, поэтому на входе как в обслуживающий аппарат, как и в буферную память (если она конечна), в общем случае возможно сложение данных.



Моделирование потока сообщений.

Поток сообщений обычно лимитируется моментами появления очередного сообщения в потоке.

Текущий момент времени появления очередного сообщения:

$$t_i = \sum_{k=1}^{i-1} T_k + T_i$$

где Т_і – интервал времени между появлением і-го и (і-1)-го сообщения.

Процедура.

обращение к процедуре выражения случайного числа Rnd

$$T_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - R_i)$$

$$T = T + T_i$$

Вид распределения	Выражение
равномерное на [a,b]	$T_{i} = a + (b - a)R$
нормальное	$T_{i} = \sigma_{X} \sqrt{\frac{12}{n}} (\sum_{i=1}^{n} R_{i} - \frac{n}{2}) + M_{X}$
экспоненциальное	$T_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - R)$
Эрланга	$T_{i} = \frac{1}{k\lambda} \sum_{i=1}^{k} \ln(1 - R_{i})$

Моделирование работы Обслуживающего Аппарата.

Программа, имитирующая работу обслуживающего аппарата – набор процедур, вырабатывающих случайные отрезки времени, соответствующие длительностям обслуживания требований.

Например, если требования от источника обрабатываются в ОА по нормальному закону с параметрами Mx и σx , то длительность обработки i-ого требования:

$$t_{\text{RAD}} = M_x + (\sum_{i=1}^{12} R_i - 6) \cdot \sigma_x$$

Схема алгоритма имитатора.


 R_{i} — случайное число с равномерным законом распределения T_{OBP} — время обработки очередного сообщения

Т – время освобождения ОА

ХМ – Мат ожидание для заданного закона обратки

DX – СКО для заданного закона обратоки

$$T_{\text{fáp}} = XM + (S-6) * DX$$



Моделирование работы абонента.

Абонента можно рассматривать как ОА, поток информации на который поступает от процессора. Для моделирования работы абонентов необходимо вырабатывать длительности обслуживания требований. Кроме того, абонент сам может быть источником заявок, претендуя на те или иные ресурсы вычислительной системы. Эти заявки могут имитироваться с помощью генератора сообщений по наперед заданному закону. Таким образом, абонент либо имитируется как ОА, либо как генератор.

Моделирование работы буферной памяти.

Блок буферной памяти должен производить запись и считывания числа, выдавать сигналы переполнения и отсутствия данных. В любой момент времени располагать сведениями о количестве требований в блоке. Сама запоминающая среда имитируется некоторым одномерным массивом, размер которого определяет размер БП. Каждый элемент этого массива может быть либо свободен, либо занят. В качестве эквивалента требования присваивается значение времени появление этого явления.


1. Анализ признака режима.	Чтение
(запись)	1. Анализ наличия сообщения в БП
2. Анализ на переполнение	нет -> запись в БС
есть -> блок статистики	есть -> чтение по текущему адресу,
нет -> запись информации по	уменьшение текущего адреса (на 1)
текущему адресу, изменение	2. выход
текущего адреса на 1	

3. выход

Алгоритм:

Есть генератор, очередь, обслуживающий аппарат. Определяет оптимальную длину очереди. Оптимум – минимальная, при которой не теряется сообщение. Обслуживающий – по равномерному закону. Генерация – по своему закону. Параметры настраиваются.

Модель которая в простейшем (один генератор, одна очередь, один обслуживающий аппарат) приборе обслуживания ищет оптимальную длину очереди — длина очереди минимальная, при которой не теряются сообщения. У всех будет генераторы работаю по своему закону. А обслуживающий аппарат по равномерному. Параметры настройки должны вводиться.



Моделирование. 29.10.04.

Программа сбора статистики.

Задача сбора статистики заключается в накоплении численных значений, необходимых для вычисления статистических оценок заданных параметров моделируемой системы.

При моделировании работы простейшей СМО обычно интерес представляет среднее время ожидания в очереди. Для каждого сообщения время ожидания в очереди равно разности между моментами времени, когда оно было выбрано на обработку ОА, и моментом времени, когда оно пришло в систему от источника информации.

Суммируя значение количества сообщений буферной памяти через небольшие промежутки времени и разделив полученную сумму на число суммирований, получим среднее значение длины очереди в памяти.

Коэффициент загрузки обслуживающего annapama — отношение времени непосредственной работы ОА, к общему времени моделирования. Вероятность потери сообщения определяется как количество потерянных сообщений к общему числу.

Разработка управляющей программы.


Если программа работы источника обслуживающего аппарата или памяти - имитирует работу отдельных устройств, то *управляющая программа* имитирует алгоритм взаимодействия элементов системы. Управляющая программа реализуется в основном по двум принципам:

1. принцип **∆t**


Заключается в последовательном анализе состояний всех блоков в момент t+dt по заданному состоянию блоков в момент t. При этом новое состояние блоков определяется в соответствии с их алгоритмическим описанием, с учетом действующих случайных факторов, задаваемых распределением вероятности. В результате такого анализа принимается решение о том, какие общесистемные события должны имитироваться программной моделью на данный момент времени. Основной недостаток — значительные затраты машинного времени на реализацию моделирования. При недостаточно малом dt появляется опасность пропуска отдельных событий, что может привести к неверным результатам моделирования.

2. событийный принцип

Характерной свойство систем обработки информации заключается в том, что состояние отдельных устройств изменяется в дискретные моменты времени, совпадающие с моментами поступлений сообщений в систему или окончанием решения задач, или возникновения аварийных ситуаций. Поэтому, моделирование и продвижение текущего времени производят, используя событийный принцип. При его использовании, состояние всех блоков имитационной модели анализируется лишь в момент появления какого-либо события. В момент наступления следующего события определяется минимальным значением из списка будущих событий, представляющего собой совокупность моментов ближайшего изменения состояния каждого блока системы.



SBS



 t_{11}, t_{12} — моменты появления сообщений на выходе генератора (источника информации)

 b_1 – интервал времени обслуживания первого сообщения

 t_{3n} — момент сбора статистики

 t_{41} — момент окончания моделирования

SBS – список будущих событий.

Методика реализации событийной модели.

- 1. Для всех активных блоков (блоков, порождающих события) заводится свой элемент в одномерном массиве списке будущих событий.
- 2. В качестве подготовительной операции список в будущих событий заносится время ближайшего события от любого активного блока. Активизируя программу-имитатор, ИИ вырабатывает псевдослучайную величину a_0 , определяющую момент появления первого сообщения t_{11} . Эту величину заносят в список будущих событий. Активизируя программный имитатор ОА, вырабатывают псевдослучайную величину b0, определяющую момент времени t_{21} в список будущих событий. Момент времени t_{31} (1ый сбор статистики) определяется равным стандартному шагу сбора t_{CTAT} , и заносится в SBS

В SBS заносится t_{41} — время окончания моделирования.

Подготовительная часть на этом закончена и начинается протяжка модельного времени.

- 3. В SBS определяется минимально числовое значение и его номер.
- 4. Реализуется событие, порождаемое блоком с соответствующим номером, т.е. модельное время = t_{II} . Далее реализуется событие с номером 1, связанное с появлением нового сообщения в ИИ. Реализация этого события заключается в том, что само сообщение записывается в память, а с помощью имитатора ИИ, вырабатывается момент появления следующего события t_{I2} . Это время помещается в соответствующую ячейку SBS место t_{II} .

Затем вновь организуется поиск минимального элемента в SBS. Для данного примера реализуется событие 3, после чего выражение момента времени t_{32} — новое время сбора статистики. Так до тех пор, пока минимально время не станет равным t_{41} .

Два описанных принципа являются универсальными алгоритмами протяжки модельного времени. Для некоторых предметных областей один принцип может работать быстро и без потерь событий, а другой будет работать при этом очень медленно. Выбор метода необходимо производить исходя из распределения событий во времени. В реальных системах распределение событий как правило неоднородно события группируются по времени. Образованием групп связано с наступлением какого-либо значимого события, которое инициирует определенную последовательность действий соответствующими событиями, имеющими высокую плотность на определенном интервале времени. Такой интервал - пиковый. А распределение событий – квазисинхронными. Пример – цифровая сеть, в которой синхронизирующие сигналы переключают большое количество триггеров.

Дельфт.

Данный алгоритм был специально разработан для сложных дискретных систем, в которых присутствует квазисинхронной распределение событий. Особенность данного метода — автоматическая адаптация к распределению событий. Метод реализуется таким образом, что на пиковых интервалах он приближается к метода ДельтаТ, а вне них к событийному методу, с большим шагом. Алгоритм основан на использовании иерархической структуры циркулярных списков.

Рис.1.

Список уровня содержит N1 элементов и описывает планируемые события в пиковых интервалах. Число N1 представляет собой разбиение пикового интервала на более мелкие участки, С каждым из которых связан список событий, произошедших за этот интервал времени. Списки второго уровня и выше — являются масштабирующими списками, количество элементов которых равно константному значению N2, которое характеризует коэффициент масштабирования временных интервалов. Собственно, алгоритм протяжки модельного времени заключается в последовательном поиске не пустых элементов в самом верхнем циркулярном списке с большим шагом и дальнейшим поиском на более нижние уровни.

Языки имитационного моделирования.

Могут использоваться следующие языки:

- 1. универсальные алгоритмические языки высокого уровня.
- 2. функциональные языки. процессно-ориентированные языки
- 3. проблемно-ориентированные языки и системы моделирования


Основные методы построения языка РДО.

Качество языков характеризуется:

- 1. удобство описания процесса функционирования
- 2. удобство ввода исходных данных, варьирование структуры, алгоритмов работы и параметров модели.
- 3. эффективность анализа и вывод результатов моделирования
- 4. простотой отладки
- 5. доступностью восприятия и использования языка

Все современные языки моделирования определяют поведение систем во времени, с помощью событийного алгоритма или его модификации.

Классификация языков моделирования по принципу формирования системного времени.



Непрерывное представление систем сводится к дифферинциальным уравнениям. Если переменные модели принимают дискретные модели, то уравнение – разностное.

GASP

События 2х типов:

- 1. события, зависящие от состояния
- 2. события, зависящие от времени

Формальное описание динамики моделируемого объекта.

Будем считать, что любая работа в системе совершается путем выполнения активности. Активность является наименьшей единицей работы. Ее рассматривают как единый дискретный шаг. Она имеет свое время выполнение. Активность является единым динамическим объектом, указывающим на совершение единицы работы. Процесс — это логически связанный набор активностей. Активности проявляются в результате свершения событий. Событие — это мгновенное изменение состояния некоторого объекта системы. Рассмотренные объекты - активности, процессы и события, являются конструктивными элементами для динамического описания поведения системы. На их основе строятся языки моделирования таких систем. В то время, когда динамическое поведение системы формируется в результате большого числа взаимодействующих процессов, сами эти процессы образуют относительно небольшое число классов, чтобы описать поведение системы, достаточно описать поведение каждого класса процессов и задать значение атрибутов для конкретных классов.

Построение модели – 2 взаимные задачи:


- 1. необходимо задать правило, определяющее виды процессов, происходящие в системе.
- 2. указать значение атрибутов таких процессов или задать правила генерации этих процессов. При этом, как правило, системы описываются на определенном множестве детализации, в терминах множества описания процессов, каждый из которых включает множество правил и условий возбуждения активностей. Такое описание системы может быть детализировано на более низкий иерархический уровень представления, с помощью декомпозиции процессов.

Для отображения временного поведения системы, язык моделирования дискретных систем должен обладать средствами отображения времени. В реальной системе совместно выполняется несколько активностей, принадлежащих как связанным и несвязанным процессам. Имитация их действие должна быть строго последовательной. Модель системы можно рассматривать как модель описаний активностей, событий или процессов.

Языки ориентированные на события.

Моделирующая программа организованна в виде секций, они включают в себя события. Процедура событий состоит из набора операций, который в общем случае выполняется после завершения какой-либо активности. Выполнение процедуры синхронизируется во времени списком будущих событий.

Рис 2.



Языки ориентированные на процессы

Моделирующая программа в виде набора описаний процессов, каждый из которых описывает один класс процессов. Описание процесса функционирования устанавливает описание атрибутов всех процессов. Синхронизация операций во времени с помощью СБС, который содержит точку возбуждения конкретного процесса.

Описание объектов моделирования.

Инициализация

Описание процесса а1 Описание процесса а2

...

Описание процесса ап

Все это программы моделирования

Результаты экспертных оценок, сравнение различных языков при моделировании широкого класса систем:

1. Возможности языка

SIMULA

SIMSCRIPT

GPSS

C

PASCAL

2. Простота применения

GPSS

SIMSCRIPT

SIMULA

C

PASCAL

3. Предпочтение пользователей SIMSCRIPT GPSS SIMULA PASCAL C

Сравнение универсальных и специализированных языков программирования при моделировании.

	Преимущества		Недос	татки
Универсальные	1.	Минимум ограничений	1.	значительное время
		на выходной формат		затрачиваемое на
	2.	Широкое		программирование
		распространение	2.	значительное время на
				отладку
Специализированные	1.	меньше затрат времени	1.	необходимость точно
		на программирование		придерживаться
	2.	более эффективные		определенных
		методы выявления		ограничений на
		ошибок		форматы данных
	3.	краткость, точность	2.	меньшая гибкость
		понятий,		модели
		характеризующих		
		имитируемые процессы.		
	4.	возможность заранее		
		строить стандартные		
		блоки, которые могут		
		использоваться в любой		
		имитационной модели		
	5.	автоматическое		
		формирование		
		определенных типов		
		данных, необходимых		
		именно в процессе ИМ.		
	6.	удобство накопления и		
		представления		
		выходной информации.		
	7.	эффективное		
		использование		
		ресурсов.		

РДО – ресурсы данные операции

Причина создания – требования универсальности ИМ относительно классов моделирования систем и процессов, легкости модификации модели, моделирование сложных систем управления.

Язык РДО – реализация так называемого интеллектуального подхода к ИМ. Это сравнительно новый подход, отойти от жесткого алгоритмического подхода в процессе принятия решения, и сделать процесс принятия решения максимально гибким по способам .. сложной дискретной системы.

В основе – продукционная система, состоит из 3 элементов – класса и отношение, правил управляющей структуры. Классы и отношения трактуются как БД, содержащая декларативные знания. Процедура – набор модифицированных продукционных правил типа «Если, ... то...». Управляющая структура – интерпретатор правил, управляющий выборкой правил. Условие – проверка правила, действие – изменение. Достоинство системы – простота создания и понимания отдельных правил, простота пополнения и модификации.

Недостатки – неясность взаимных отношений правил, сложность оценки целостного образа знаний, крайне низкая эффективность обработки.

Для ИМ основным недостатком системы продукции является отсутствие времени, т.е. такие правила применимы только при моделировании статических объектов.

В РДО используют модифицированное правило:

Если <условие> то <событие 1> ждать (временной интервал) то <событие 2>

В РДО сложная дискретная система представляется в виде множества взаимодействующих между собой ресурсов. Ресурс — это элемент сложной системы, внутренней структурой которой можно пренебречь, в то время как наличие и свойство его как целого важны и существенны для описания. Каждый ресурс модели должен быть описан множеством параметров, которые могут быть следующих типов:

- 1. описательные, представляющие факты, внутренне присущие каждому ресурсу.
- 2. указывающие, используемые для имени (id)
- 3. вспомогательные, используемые для связи различных ресурсов, накопления статистики, графического вывода при имитации.

Моделирование. 05.11.04.

Лаба 5

Метро Бауманская

- 1. концептуальная модель графическая схема термина СМО.
- 2. выделены параметры: входная информация, ограничения на параметры входного потока, внутренняя структура (количество,...), выходная информация.
- 3. формализация процесса в виде математической модели выбирается либо типовая математическая модель, либо своя, с обоснованием и доказательством почему можно промоделировать станцию именно так
- 4. результаты в графическом виде.
- 5. текстовый отчет должен содержать информацию с рекомендациями по повышению производительности, пропускной способности

General Purpose System Simulation (GPSS)

GPSS – общецелевая система моделирования, как и любой язык, он содержит словарь и грамматику, с помощью которых легко могут быть разработаны точные модели систем определенного типа. Существуют версии 1, 2, V, PC. Любой пакет в нем построен в предположении что моделью сложной дискретной системы является описание ее элементов и логических правил, взаимодействия в процессе функционирования. Для определения класса моделирования системы можно выделить конечный набор абстрактных элементов, называемых объектами. Набор логических правил также ограничен и может быть описан небольшим числом стандартных операций.

Объекты языка подразделяются на 7 категория и 14 типов.

Категории	Типы
Динамическая	Транзакт
Операционная	Блоки
Аппаратная	Устройства, памяти, ключи
Вычислительная	Переменные, арифметические, логические,
	функции
Статистическая	Очереди, таблицы
Запоминающие	Ячейки, матрицы ячеек
Группирующие	Списки, группы

Для облегчения процесса построения модели разработан так называемый язык блок-диаграмм, который позволяет упростить переход от алгоритма, определяющего процесс функционирования, к модели.

Основой пакета является программа, описывающая функционирование выделенного ограниченного набора объектов, и специальная диспетчеризирующая программа, которая называется симулятор и выполняет следующие функции:

- 1. обеспечение заданных маршрутов продвижения динамических объектов
- 2. планирования событий, происходящих в модели путем регистрации времени каждого события и выполнение их в нарастающей временной последовательности
- 3. регистрация статистической информации по функционированию модели
- 4. продвижение модельного времени

Динамическими объектами являются *транзакты* (сообщения), которые представляют собой единицы исследуемых потоков и производят ряд определенных действий, продвигающихся по фиксированной траектории, представляющих собой совокупность объектов других категорий.

Oперационные — блоки, задающие логику работы системы и определяющие пути движения транзактов между объектами аппаратной категории.

Аппаратные объекты – абстрактные элементы, на которых может быть декомпозировано оборудование реальной системы. Воздействуя на эти объекты, транзакты могут изменять их состояния и влиять на движение других транзактов.

Вычислительная категория – для описания таких ситуаций в процессе моделирования, когда связи между компонентами моделируемой системы наиболее просто и компактно выражаются в виде математических соотношений.

Функции – используя их, пользователь может задавать непрерывную или дискретную последовательность между аргументом функции и ее значением. Функции задаются табличным способом с помощью оператора описания функции.

Очереди — в любой системе движение потоков транзактов может быть задержано из-за недоступности ресурсов, например, необходимое устройство уже занято. Как правило, это многоканальные устройства. В этом случае задержанные транзакты становятся в очередь. Учет этих очередей составляет одну их основных функций интерпретатора. Пользователь может специально определить точки модели, в которых необходимо собирать статистику об очередях, т.е. установить регистраторы очереди. В этом случае интерпретатор автоматически собирает статистику об очередях — длина, среднее время нахождения в очереди, и т.д. Вся эта информация является стандартным числовым атрибутом — СЧА. И

она доступна пользователю в процессе моделирования. Интерпретатором также автоматически поддерживается дисциплина обслуживания FIFO. Пользователь может получить стандартную статистическую информацию только о таких очередях. Если же есть необходимость организовать очередь из транзактов другой дисциплины обслуживания, то для этого используются списки пользователя. Эти списки также помогают осуществить синхронизацию движения разных транзактов по модели.

Объект *таблица* – для сбора статистики о случайных величинах. Таблица состоит из частотных классов, в которые заносится число попаданий конкретной величины (СЧА). Вычисляется математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

В процессе моделирования системы одни объекты взаимодействуют с другими, в результате чего происходят изменения атрибутов и преобразование их значений. Такие преобразования – *события*.

Транзакты моделируют прохождение по системе соответствующих единиц исследуемого потока. Такое движение может быть разбито на ряд элементарных событий, происходящих в определенные моменты времени.

Основной задачей имитатора является распределение этих событий, расположение их в правильной временной последовательности и выполнение соответствующих действий при наступлении каждого события. Все отрезки времени описываются целыми числами.

При составлении модели необходимо провести временное масштабирование, для всех временных параметров.

Особенности модели на языке GPSS.

Каждому объекту соответствуют атрибуты, описывающие объект в данный момент времени. Значения – арифметические или логические. Большая их часть недоступна пользователю. Атрибуты которые можно адресовать – стандартные логические, СЧА.

С блоками непосредственно связано - операционные блоки, изменяющие процесс моделирования, блоки вывода и печать промежуточных результатов, команды управляющие процессом моделирования, команды редактирования. Всем блокам — порядковые номера. Транзакты представляют собой описание динамических процессов реальной системы. Они могут определять реальные физические объекты и нефизические.

Канальные программы

Транзакты можно генерировать и уничтожать. Основным атрибутом транзакта является его параметры. Число которых для каждого колеблется от 0 до 1020. Pi. I – номер, х – тип. Слово, полуслово, байт, плавающая точка L. Когда два транзакта соперничают при занятии какого-либо места, первым обрабатывается тот, у которого приоритет выше. Если они одинаковые, то сначала тот, у которого время ожидания обработки больше. В одном задании может выполняться как один так и несколько прогонов модели. При этом текущем значением абсолютного времени модели будет называться суммарное время по всем реализованным прогонам – A1, а текущем значением относительного времени – C1, системное время в пределах одного прогона.

Классификация блоков GPSS.

Блоки, используются для описания функций и управляют движением транзактов. У каждого блока имеется 2 стандартных числовых атрибута.

Wn – счетчик входа в блок. Как правило номер транзакта, входящего в данный блок. Nn – Общий счетчик транзактов, поступивших в блок с начального момента моделирования.

1. Блоки, осуществляющие модификацию атрибутов.

Временная задержка — ADVANCE генерация и уничтожение — GENERATE TERMINATE SPLIT ASSEMBLE синхронизация движения нескольких транзактов — MATCH GATHER изменение параметров транзактов — ASSIGN INDEX MARK изменение приоритетов - PRIORITY

2. Блоки, изменяющие последовательность передвижения транзактов (блоки передачи управления).

TRANSFER, LOOP, TEST, GATE

3. Блоки, связанные с группирующей категорией JOIN, REMOVE, EXAMINE, SCAN, ALTER

4. Блоки, сохраняющие значения

SAVEVALUE, MSAVEVALUE

5. Блоки, организующие использование объектов аппаратного устройства.

устройство – SEIZE - RELEASE

PREEMPT - RETURN

FAVAIL - FUNAWAIL

памяти – ENTER – LEAVE

SAVAIL - SUNAVAIL

ключи - LOGIC

6. Блоки, обеспечивающие получение статистических результатов.

QUEUE, DEPART

TABULATE, TABLE

- 7. Специальные блоки
- 8. Блоки для организации цепей
- LINK, UNLINK
- 9. Вспомогательные блоки LOAD, SAVE

Каждый блок определяется с помощью отдельной команды. В общем случае сначала нумерация, потом поле метки, поле операции, поле операндов, если необходимо – комментарии

Моделирование. 11.11.04.

Блоки, связанные с динамической категорией.

Самостоятельно:

управляющая команда START со всеми ситуациями.

блок MATRIX – описание матрицы

Самостоятельно функцию типа

Относится к транзактам, которые в процессе моделирования создаются, размножаются, собираются и уничтожаются. Каждому транзакту соответствует набор параметров. Параметры транзактов: это свойства транзакта, определяемые пользователем. Множество параметров — набор стандартных числовых атрибутов, которые принадлежат именно

этому данному транзакту. С точки зрения программной реализации, это локальные переменные, которые доступны именно этому транзакту. В процессе перемещения транзакта по модели, его параметры могут задаваться и модифицироваться.

Особенности параметров транзактов:

Р<номер транзакта> P22

P\$<имя> P\$Color

Номера – с помощью целых чисел или символьных имен.

При входе транзактов в модель, начальные значения всех его параметров устанавливаются в 0. Значение параметров транзакта и их изменение определяется пользователем. Значения могут быть и отрицательные числа. Транзакт может обращаться только к своим параметрам. Если необходимо получить доступ к параметрам других транзактов, то понятие ячейки или через понятие групп транзактов.

Параметры можно использовать в качестве операндов блоков и в качестве аргументов функций. Параметры позволяют организовать косвенную адресацию.

С динамической категорией связаны следующие группы блоков:

- 1. группа блоков задержки транзактов по заданному времени. Из 4 типов событий, которые могут произойти с транзактом, простейшим является задержка транзакта в течении определенного времени. Задать это можно в блоке ADVANCE A,B. Он задает среднее время выполнения операции в моделируемой системе, а также разброс времени относительно среднего. Время может задаваться любым положительным числом, в том числе и 0. Если время равно 0, то транзакт в блоке ADVANCE не задерживается и передается в следующий блок. Для задания времени пребывания его в блоке ADVANCE, в поле А указывается среднее время, а модификатор указывается в поле В. Если время задержки постоянно, то поле В может быть пустым. Иначе, если оно 0 то поле А пустым. Модификатор может быть 2х типов:
 - 1. *модификатор-интервал*. используется, когда время задержки транзакта распределено равномерно в некотором заданном диапазоне. ADVANCE 10,5
 - 2. модификатор-функция. Он используется, если время задержки транзакта распределено более сложно. При обращении к функции определяется некоторое число ее значение. И время задержки транзакта в блоке определяется умножением этого числа на значение среднего. Если результат не целое число, то берется целое.

ADVANCE 500,FN\$XPDIS

2. Группа блоков создания и уничтожения. GENERATE, TERMINATE, SPLIT, ASSEMBLE.

GENERATE – создание транзакта, входящего в систему.

GENERATE A,B,C,D,E,F,G,H,I

А – среднее время между поступлениями отдельных транзактов, как и в поле ADVANCE, оно может быть модифицировано – быть параметром-интервалом/функцией. Может быть 0. Если при вычислении времени появления

первого транзакта оно получилось равным 0, то программа-симулятор полагает его равным 1. Среднее время принимается равным 1, если поле В пусто, а в поле А – модификатор-функции. Задаваемый модификатор-интервал не должен превосходить среднего, записанного в поле А, чтобы не получились отрицательные интервалы между появлениями транзактов. Интервал между транзактами, т.е. время появления следующего транзакта, вычисляется после того, как генерируемый транзакт покидает блок. Поэтому, если после блока GENERATE стоит блок, который по какой-либо причине может задержать сгенерированный транзакт, то время генерирования следующего транзакта будет вычислено после снятия блокирующего устройства. Следовательно, средний интервал между транзактами будет больше чем среднее значения поля А, что приводит к ошибке. С – записывается начальная задержка. Заданное в этом поле число (без модификации) определяет интервал времени до создания данного блока первого транзакта.

D – задает число транзактов, которое должно быть сгенерировано блоком GENERATE. Если оно пусто, то он генерирует неограниченное число транзактов. E – задается приоритет

F-I: резервируют для транзакта необходимое число типов параметров. Слово, полслова, байт, плавающая точка.

GENERATE 10,3,100,16,5,5PB,20PH,3PL,4PF

GENERATE 10,2,1000,10,4

GEN 100,FN\$EXPON

ТЕRMINATE А – удаляет транзакты. На блок-диаграммах для обозначения окончания. Поле указывает, изменяет ли этот блок содержимое счетчика TG1 в момент поступления транзакции. Если изменяет, то на что. Каждый раз, когда транзакт входит в этот блок, то значение счетчика меняется на это число (отнимается). Во всей модели только один блок TERMINATE, то по завершению моделирования через этот блок пройдет 500. Если поле не определено, то оно считается равным 0. И транзакты, проходящие через этот блок не уменьшают содержимое счетчика. Следовательно, в модели должен быть хотя бы один такой блок, у которого поле А не меньше 1.

3. *Группа блоков изменения параметров*. Интерпретация смысла параметров транзактов – произвольна.

ASSIGN A,B,С – основное средство для задания значений параметров транзактов. A – какой параметр поступившего транзакта должен быть изменен. Следующий непосредственно за ним символ указывает, что надо сделать, с записанным в поле B целым числом. Варианты: прибавить, вычесть, заменить текущее значение этим числом.

Если в поле C указано какое-либо значение, оно интерпретируется как номер функции, производится определение значения функции, а результат используется для модификации целого числа, указанного в поле В. Произведение помещается в параметр, указанный в поле А.

Организация циклов.


LOOP A [,B] – управляет количеством повторных прохождений транзактами определенной последовательности блоков модели.

A – параметр транзакта, используемый для организации цикла – переменная цикла. Он может быть числом, именем, стандартным числовым атрибутом.

B – метка (имя) начального блока цикла. Когда транзакт входит в блок цикла, параметр поля A уменьшается на 1, а затем его значение проверяется на равенство

0. Если оно не равно 0, то транзакт переходит в блок, указанный в операнде В. Иначе он проходит в следующий блок.

Задача: построить имитационную программу модели процесса прохождения 70 деталей, поступающих с интервалом 12+/-2, обрабатываемых одним рабочим по 5 последовательно идущим друг за другом операциям. 2+/-1 времена распределения. Загрузка рабочего?



10 GENERATE 12,2 20 ASSIGN 2,5 30 SEIZE WORKER 40 WAIT ADVANCE 2,1 50 LOOP 2,WAIT 60 RELEASE WORKER 70 TERMINATE 1 80 START 70

Лаба: на примере – отладка в GPSS.

Группа блоков созданий копий транзактов.


SPLIT A,B,C,D,E,F,G

Также как блок GENERATE, предназначен для создания транзактов, но в отличие от него не создает дополнительных транзактов, а лишь генерирует заданное число копий входящего в него транзактов. Получаемые копии идентичны. Число копий задается в поле А. После прохождения блока SPLIT, исходный транзакт направляется в следующий блока, а все копии пересылаются по адресу, указанному в В. Если в поле А заданно некоторое число, то i+1. Исходное сообщение и копия являются равноправными и могут проходить через любое количество блоков. Все полученные копирование транзакты, а также копии копий, принадлежат к одному ансамблю. К этому ансамблю можно применять специальные блоки, осуществляющие обработку ансамблей транзакта – МАТСН, GATHER, ASSEMBLE. Получаемый ансамбль может быть пронумерован, с поле С записывается номер ансамбля, в котором и будет произведена нумерация. Если в исходном транзакте значение этого параметры было равно К, то после – К+1. Первая копия – К+2. Так как копии параметров одинаковы, необходимо использование индексов для указания типа параметров, который берется при объединении серии. Полученные копии могут иметь число и типы параметров, отличные от исходных. Эти поля можно задавать в любом порядке – в каждом поле указывается индекс параметра, для определения его типа.

Лаба:

Составить имитационную модель:

в информационный центр приходят клиенты, через интервал времени 10+/-2 мин. Если все 3 имеющихся оператора заняты, то клиенту отказывают в обслуживании. Операторы имеют разную производительность и могут обеспечивать обслуживание запроса пользователя за 20+/-5, 40+/-10, 40+/-10. Клиенты стараются занять свободного оператора с максимальной производительностью. Полученные запросы собираются в накопитель, оттуда выбираются на компьютеры. На первый – от первого и второго. На второй – от третьего. Время обработки запроса на первом и втором компьютере = 15/30 минут соответственно. Промоделировать процесс обработки 300 запросов. Определить вероятность отказа.



- 1. режим нормального обслуживания клиент выбирает одного из свободных операторов, отдавая предпочтение тому, у которого меньше номер
- 2. режим отказа в обслуживании клиента когда все операторы заняты

Переменные уравнения имитационной модели Эндогенные переменные.

TRj – время решения задачи на j-ом компьютере.

Экзогенные переменные

No – число обслуженных клиентов.

Группа блоков синхронизации движения транзакции.

Блок ASSEMBLE A – используется для определения определенного числа транзактов, являющихся членами одного ансамбля. Транзакты, принадлежащие одному ансамблю, будут задерживаться в блоке ASSEMBLE до тех пор, пока не поступят заданное число транзактов этого ансамбля. В результате на выходе появляется один (первый) транзакт ансамбля, а остальные транзакты уничтожаются. В одном блоке могут накапливаться транзакты разных ансамблей. Транзакты одного ансамбля могут накапливаться. Если число разных ансамблей задается с косвенной адресацией, то для его установления используется параметр первого пришедшего транзакта.

Рассмотрим пример.

Tabulate – Запись времени между поступлениями в ящик.

Моделирование. 12.11.04.

Блоки, связанные с динамической категорией.

Самостоятельно: управляющая команда START со всеми ситуациями. блок MATRIX – описание матрицы Самостоятельно функцию типа

Относится к транзактам, которые в процессе моделирования создаются, размножаются, собираются и уничтожаются. Каждому транзакту соответствует набор параметров. Параметры транзактов: это свойства транзакта, определяемые пользователем. Множество параметров — набор стандартных числовых атрибутов, которые принадлежат именно этому данному транзакту. С точки зрения программной реализации, это локальные переменные, которые доступны именно этому транзакту. В процессе перемещения транзакта по модели, его параметры могут задаваться и модифицироваться.

Особенности параметров транзактов:

Р<номер транзакта> P22

P\$<имя> P\$Color

Номера – с помощью целых чисел или символьных имен.

При входе транзактов в модель, начальные значения всех его параметров устанавливаются в 0. Значение параметров транзакта и их изменение определяется пользователем. Значения могут быть и отрицательные числа. Транзакт может обращаться только к своим параметрам. Если необходимо получить доступ к параметрам других транзактов, то понятие ячейки или через понятие групп транзактов.

Параметры можно использовать в качестве операндов блоков и в качестве аргументов функций. Параметры позволяют организовать косвенную адресацию.

С динамической категорией связаны следующие группы блоков:

- 4. группа блоков задержки транзактов по заданному времени. Из 4 типов событий, которые могут произойти с транзактом, простейшим является задержка транзакта в течении определенного времени. Задать это можно в блоке ADVANCE A,B. Он задает среднее время выполнения операции в моделируемой системе, а также разброс времени относительно среднего. Время может задаваться любым положительным числом, в том числе и 0. Если время равно 0, то транзакт в блоке ADVANCE не задерживается и передается в следующий блок. Для задания времени пребывания его в блоке ADVANCE, в поле А указывается среднее время, а модификатор указывается в поле В. Если время задержки постоянно, то поле В может быть пустым. Иначе, если оно 0 то поле А пустым. Модификатор может быть 2х типов:
 - 1. модификатор-интервал. используется, когда время задержки транзакта

распределено равномерно в некотором заданном диапазоне. ADVANCE 10,5

2. модификатор-функция. Он используется, если время задержки транзакта распределено более сложно. При обращении к функции определяется некоторое число — ее значение. И время задержки транзакта в блоке определяется умножением этого числа на значение среднего. Если результат — не целое число, то берется целое.

ADVANCE 500,FN\$XPDIS

5. Группа блоков создания и уничтожения. GENERATE, TERMINATE, SPLIT, ASSEMBLE.

GENERATE – создание транзакта, входящего в систему.

GENERATE A,B,C,D,E,F,G,H,I

А – среднее время между поступлениями отдельных транзактов, как и в поле ADVANCE, оно может быть модифицировано – быть параметроминтервалом/функцией. Может быть 0. Если при вычислении времени появления первого транзакта оно получилось равным 0, то программа-симулятор полагает его равным 1. Среднее время принимается равным 1, если поле В пусто, а в поле А – модификатор-функции. Задаваемый модификатор-интервал не должен превосходить среднего, записанного в поле А, чтобы не получились отрицательные интервалы между появлениями транзактов. Интервал между транзактами, т.е. время появления следующего транзакта, вычисляется после того, как генерируемый транзакт покидает блок. Поэтому, если после блока GENERATE стоит блок, который по какой-либо причине может задержать сгенерированный транзакт, то время генерирования следующего транзакта будет вычислено после снятия блокирующего устройства. Следовательно, средний интервал между транзактами будет больше чем среднее значения поля А, что приводит к ошибке. С – записывается начальная задержка. Заданное в этом поле число (без модификации) определяет интервал времени до создания данного блока первого транзакта.

D – задает число транзактов, которое должно быть сгенерировано блоком GENERATE. Если оно пусто, то он генерирует неограниченное число транзактов. Е – задается приоритет

F-I: резервируют для транзакта необходимое число типов параметров. Слово, полслова, байт, плавающая точка.

GENERATE 10,3,100,16,5,5PB,20PH,3PL,4PF

GENERATE 10,2,1000,10,4

GEN 100,FN\$EXPON

ТЕRMINATE А – удаляет транзакты. На блок-диаграммах для обозначения окончания. Поле указывает, изменяет ли этот блок содержимое счетчика TG1 в момент поступления транзакции. Если изменяет, то на что. Каждый раз, когда транзакт входит в этот блок, то значение счетчика меняется на это число (отнимается). Во всей модели только один блок TERMINATE, то по завершению моделирования через этот блок пройдет 500. Если поле не определено, то оно считается равным 0. И транзакты, проходящие через этот блок не уменьшают содержимое счетчика. Следовательно, в модели должен быть хотя бы один такой блок, у которого поле А не меньше 1.

6. *Группа блоков изменения параметров*. Интерпретация смысла параметров транзактов – произвольна.

ASSIGN A,B,C – основное средство для задания значений параметров транзактов. А – какой параметр поступившего транзакта должен быть изменен. Следующий непосредственно за ним символ указывает, что надо сделать, с записанным в поле

В целым числом. Варианты: прибавить, вычесть, заменить текущее значение этим числом.

Если в поле C указано какое-либо значение, оно интерпретируется как номер функции, производится определение значения функции, а результат используется для модификации целого числа, указанного в поле В. Произведение помещается в параметр, указанный в поле А.


Организация циклов.

LOOP A [,B] – управляет количеством повторных прохождений транзактами определенной последовательности блоков модели.

A – параметр транзакта, используемый для организации цикла – переменная цикла. Он может быть числом, именем, стандартным числовым атрибутом.

В – метка (имя) начального блока цикла. Когда транзакт входит в блок цикла, параметр поля А уменьшается на 1, а затем его значение проверяется на равенство 0. Если оно не равно 0, то транзакт переходит в блок, указанный в операнде В. Иначе он проходит в следующий блок.

Задача: построить имитационную программу модели процесса прохождения 70 деталей, поступающих с интервалом 12+/-2, обрабатываемых одним рабочим по 5 последовательно идущим друг за другом операциям. 2+/-1 времена распределения. Загрузка рабочего?



10 GENERATE 12,2 20 ASSIGN 2,5 30 SEIZE WORKER 40 WAIT ADVANCE 2,1 50 LOOP 2,WAIT 60 RELEASE WORKER 70 TERMINATE 1 80 START 70

Лаба: на примере – отладка в GPSS.

Группа блоков созданий копий транзактов.

SPLIT A,B,C,D,E,F,G


Также как блок GENERATE, предназначен для создания транзактов, но в отличие от него не создает дополнительных транзактов, а лишь генерирует заданное число копий

входящего в него транзактов. Получаемые копии идентичны. Число копий задается в поле А. После прохождения блока SPLIT, исходный транзакт направляется в следующий блока, а все копии пересылаются по адресу, указанному в В. Если в поле А заданно некоторое число, то i+1. Исходное сообщение и копия являются равноправными и могут проходить через любое количество блоков. Все полученные копирование транзакты, а также копии копий, принадлежат к одному ансамблю. К этому ансамблю можно применять специальные блоки, осуществляющие обработку ансамблю может быть пронумерован, с поле С записывается номер ансамбля, в котором и будет произведена нумерация. Если в исходном транзакте значение этого параметры было равно K, то после — K+1. Первая копия — K+2. Так как копии параметров одинаковы, необходимо использование индексов для указания типа параметров, который берется при объединении серии. Полученные копии могут иметь число и типы параметров, отличные от исходных. Эти поля можно задавать в любом порядке — в каждом поле указывается индекс параметра, для определения его типа.

Лаба:

Составить имитационную модель:

в информационный центр приходят клиенты, через интервал времени 10+/-2 мин. Если все 3 имеющихся оператора заняты, то клиенту отказывают в обслуживании. Операторы имеют разную производительность и могут обеспечивать обслуживание запроса пользователя за 20+/-5, 40+/-10, 40+/-10. Клиенты стараются занять свободного оператора с максимальной производительностью. Полученные запросы собираются в накопитель, оттуда выбираются на компьютеры. На первый – от первого и второго. На второй – от третьего. Время обработки запроса на первом и втором компьютере = 15/30 минут соответственно. Промоделировать процесс обработки 300 запросов. Определить вероятность отказа.



- 3. режим нормального обслуживания клиент выбирает одного из свободных операторов, отдавая предпочтение тому, у которого меньше номер
- 4. режим отказа в обслуживании клиента когда все операторы заняты

Переменные уравнения имитационной модели Эндогенные переменные.

TRj – время решения задачи на j-ом компьютере.

Экзогенные переменные

No – число обслуженных клиентов.

Группа блоков синхронизации движения транзакции.

Блок ASSEMBLE A – используется для определения определенного числа транзактов, являющихся членами одного ансамбля. Транзакты, принадлежащие одному ансамблю, будут задерживаться в блоке ASSEMBLE до тех пор, пока не поступят заданное число транзактов этого ансамбля. В результате на выходе появляется один (первый) транзакт ансамбля, а остальные транзакты уничтожаются. В одном блоке могут накапливаться транзакты разных ансамблей. Транзакты одного ансамбля могут накапливаться. Если число разных ансамблей задается с косвенной адресацией, то для его установления используется параметр первого пришедшего транзакта.

Рассмотрим пример.

Tabulate – Запись времени между поступлениями в ящик.

Моделирование. 19.11.04.

Построить программу модели процесса прохождения 100 деталей, равномерный закон 8 +/-2. Обработка параллельно 2мя рабочими, каждый из которых выполняет свою операцию независимо со временем 5+/-3, также распределенным равномерно. Требуется определить коэффициент занятости.

```
10
      GENERATE 8, 2
                        // приход деталей
20
      SPLIT 1, THIS
                        // начало обработки детали
30
      SEIZE 1
                        // первый рабочий
      ADVANCE 5, 3
40
50
      RELEASE 1
60
      TRANSFER, THAT
70
THIS SEIZE 2
                        // второй рабочий
80
      ADVANCE 5, 3
90
      RELEASE 2
100
THAT ASSEMBLE 2
                        // окончание обработки
110
      TERMINATE 1
      START 100
```

самостоятельно – все окна графики

Действие блока GATHER A аналогично ASSEMBLE, отличие в том, что после накопления в блоке числа транзактов указанного в поле A, они все передаются в следующий блок. Этот блок позволяет синхронизировать в режиме транзактов одного ансамбля при их движении по одному пути.

GATHER 3 – сначала все 3 придут, и потом они же последуют дальше.

задача: на производственный участок сборки подшипников поступают обоймы и шарики с интервалом времени 25 +/- 4. На контроль обоймы затрачивается 4 +/- 1. Контроль шариков производится последовательно со временем 2 +/- 1 на каждый шарик. Операция

сборки требует одновременного поступления обоймы и всех шариков и производится со временем 4 +/- 2.

```
10
      GENERATE 25. 4
                       // поступление шариков и обойм
20
     SPLIT 8, THAT
                       // разделение обоймы и шариков
30
     SEIZE 1
40
      ADVANCE 4, 1
50
     RELEASE 1
     TRANSFER, FINAL
60
70
THAT SEIZE 2
80
     ADVANCE 2, 1
90
     RELEASE 2
100
     GATHER 8
110
     FINAL ASSEMBLE 9
120
     SEIZE 3
130
     ASSEMBLE 4, 2
140
     RELEASE 3
150
     TERMINATE 1
     START 80
```

Блок МАТСН предназначен для синхронизации, продвижения транзактов ансамбля, движущихся разными путями. Для синхронизации необходимо 2 блока МАТСН. Они называются сопряженными. В поле А каждого блока указывается метка сопряженного ему блока. При подходе транзакта к блоку, проверяется наличие в сопряженном ему блоке транзакта из того же ансамбля. Если в обоих блоках имеются транзакты одного ансамбля, то они одновременно пропускаются через эти блоки. Если в сопряженном блоке нет ни одного транзакта данного ансамбля, то поступивший транзакт будет ожидать поступления транзакта в сопряженный ему блок. После чего оба транзакты будут пропущены в следующие за блоками МАТСН.

Одна и та же пара одновременно синхронизирует любое число пар транзактов из разных ансамблей. Транзакты одного ансамбля также могут быть синхронизированы в любом числе блоков МАТСН. Он может быть сопряжен сам себе. При этом его действие будет аналогично блоку ...

AAA1 MATCH BBB1

. . .

BBB1 MATCH AAA1

рис 1.

CCC1 MATCH CCC1

Здесь транзакт будет ждать прихода члена этого же ансамбля в этот же блок МАТСН.

500 деталей, поступают 300 +/- 50. Обработка — двое рабочих, которые выполняют по 2 операции. После первой операции, выполняемой первым рабочим 70 +/- 20 и вторым 60 +/-30 производится операция сверки, ее время выполнения - ... После сверки выполняется вторая операция первым рабочим со временем 20 +/- 10 и вторым 30 +/- 20. Затем третий рабочий производит сборку изделия из этих деталей со временем 50 +/- 20. Все процессы подчиняются равномерному распределению.

10	GENERATE 300, 50
20 MAN_A	SEIZE 1
30	ADVANCE 70, 20
40	HERE MATCH THERE
50	ADVANCE 20, 10
60	RELEASE 1
70	TRANSFER, MAN_C
80 MAN_B	SEIZE 2
90	ADVANCE 60, 30
100	THERE MATCH HERE
110	ADNVACE 30, 20
120	RELEASE 2
130 MAN_C	ASSEMBLE
140	SEIZE 3
150	ADVANCE 50, 20
160	RELEASE 3
170	TERMINATE 1
	START 500

найти ошибку

Блоки, описывающие аппаратную категорию.

Устройство – аналог обслуживающего прибора СМО. В любой момент времени устройство может быть занято только одним транзактом. Состояние устройства меняют 6 блоков.

SEIZE RELEASE PREEMPT RETURN FAVAIL FUNAVAIL

В результате входа транзакта блок SEIZE, устройство, указанное в данном блоке будет занято. Оно остается занятым, пока тот же транзакт не пройдет соответствующий блок RELEASE. Если какой-либо транзакт занимает устройство, описанное в поле А блока SEIZE, то никакой другой транзакт не сможет войти в этот блок (и вообще не сможет захватить это устройство). Один транзакт может занять любое число устройств. Блок RELEASE служит для освобождения устройства, которое ранее было захвачено, проходившего через блок SEIZE транзакта. При выполнении этого блока, задержка возникнуть не может. Устройство освобождается в момент входа транзакта в блок RELEASE. Освобождение происходит только тем транзактом, которым устройство было занято. Если перед блоком SEIZE задерживаются несколько транзактом, то они обслуживаются в соответствии с режимом FIFO.

Блок PREEMPT фиксирует использование устройства на более высоком уровне, а также приостанавливает обслуживание транзакта, захватившего устройство ранее и дает возможность прерванному транзакту захватить устройство после того, как закончится обслуживание прервавшего транзакта. Если при реализации блока PREEMPT оказалось, что одно прерывание уже произошло, т.е. устройство обслуживает прерывание, то блок не

выполняется, и соответствующий транзакт задерживается до тех пор, пока не освободится устройство. Затем обслуживается новый прерывающий транзакт, а не прерванный.

Исключением из описанных правил является случай, когда этот блок работает в режиме приоритета, т.е. в поле В стоит РК. При этом действие данного блока предусмотрен случай разрешения прерывания на основании анализа результатов приоритетов. Для последующей обработки прерванного транзакта: в поле С может быть определен какойлибо блок, на который будет передан прерванный транзакт. Если прерванный транзакт находится в блоке ADVANCE, то вычисляется остаток времени до момента времени выхода транзакта. Полученное значение помещается в параметре, описанном в поле D. В этом случае прерванный транзакт пересылается к блоку, указанному в С. Если в поле Е стоит обозначение RE, то будут производиться обычные операции, присущие данному блоку, за исключение того, что прерванный транзакт не участвует больше в конфликте изза захвата.

Моделирование. 26.11.04.

Блок Return – сигнализирует об окончании прерывания. При входе в блок задержка возникнуть не может. закончить прерывание может только тот транзакт, который прошел предыдущий блока, относящийся именно к данному устройству. Прерывание заканчивается в момент входа в блок return. Время в течении которого транзакт находится в прерванном состоянии, не фиксируется.

Ограничение на прерывание – нельзя делать прерывание, захватившего или обслуживающее другие транзакты более чем на 255 устройствах одновременно. Задержка прерванного транзакта начинается с момента первого прерывания, и оканчивается в моментов окончания последнего.

Блок TRANSFER – имеет 9 режимов. **3 остальных режима – самостоятельно.**

Блок FUNAVAIL.

Выполняет операции, переводящие устройство в состояние недоступности. Недоступность устройства предупреждает занятие или прерывание устройства последующими сообщениями. При этом возможно задание специальных режимов работы данного блока, обеспечивающих окончание обслуживания последнего транзакта, передачу его на обслуживание к другому блоку до обслуживания транзакта, после окончания его периода недоступности.

Номер или диапазон номеров, переводимых в состояние недоступности, записывается в поле А. Поля В-Н предназначены для задания специальных режимов.

Блок FAVAIL.

Делает доступными устройства, указанные как номер или диапазон номеров устройств в поле А. Данный блок отменяет все режимы, заданные блоком FUNAVAIL.

FUNAVAIL 1-15 ADVANCE 30 FAVAIL 1-10 ADVANCE 15 FAVAIL 11-15 Элементы системы, предназначенные для хранения транзактов, называются памятью.

Память - <имя> STORAGE <емкость>

Изменение состояния памяти производится следующими блоками:

ENTER – LEAVE SUNAVAIL – SAVAIL

Блок ENTER

Поле А – номер памяти.

Поле В – число единиц памяти, занимаемых транзактом при входе в блок.

А при выходе транзакта, память не изменяется.

Если поле B — пустое, то число единиц памяти = 1. B этом поле может быть и 0. Если в памяти нет достаточно пустого места, то этот транзакт не может быть обслужен блоком ENTER. Если же для последующего транзакта, число единиц памяти достаточно, то он входит в память раньше первого.

Блок LEAVE

Поле А – номер памяти.

Поле B — число единиц памяти, которые необходимо освободить при входе транзакта в этот блок.

ENTER 1,1

SEIZE 2

LEAVE +3,1

Блок SUNAVAIL

Переводит накопитель в состояние неготовности, при котором транзакты не могут войти в него. Уменьшение содержимого накопителя в этот период может происходить путем прохождения транзакта через блок LEAVE. Номер или диапазон номеров накопителей, переводимых в это состояние, записывается в поле А.

Блок SAVAIL

Переводит данный накопитель из состояния недоступности в состояние доступности. Если данный накопитель уже доступен – то ничего.

Логические ключи

Предназначены для описания моделируемой системы, элементы которой могут находиться только в двух состояниях. Статистика о работе ключей не собирается. Имеет только два логических атрибута, принимающих ноль – при не выполнении, и 1 – при выполнении условия:

Lr – ключ состояния

Ls

В начале состояния ключ может быть установлен в состояние 1 с помощью команды INIT, а его изменения в процессе моделирования – LOGIC.

Для установки логических ключей, состояние которых может быть запрошено в любом месте модели. При входе в данный блок задержки не возникает. Состояние логического объекта, указанного в поле A, изменяется одним из трех способов:

- 1. ключ может быть установлен S
- 2. сброшен R
- 3. инвертирован I

Вид изменения определяется соответствующим мнемоническим обозначением, помещаемым непосредственно за блоком.

Блоки, изменяющие маршруты транзактов.

Поток транзактов обычно проходит в блоке последовательно.

Блок GATE

Используется для определения состояния объекта без изменения, без изменения их состояния. Работает в 2х режимах:

- 1. отказа или условного входа
- 2. перехода или безусловного входа.

При работе в режиме отказа, данный блок не пропускает транзакты, если соответствующий объект не находится в требуемом состоянии. Если же поставленное в блоке условие удовлетворяется, то блок разрешает вход транзакта. Если в поле В указано наименование (номер блока), то вместо отказа, блок будет пересылать транзакты на указанный блок. Следовательно, если поле В пустое, блок работает в режиме отказа, иначе в режиме перехода. Существует 6 условий или логических атрибутов, описывающих состояние устройств, памяти, ключей, и условия синхронизации. Мнемонические обозначения проверяемого условия записываются непосредственно после блока GATE.

Поле А определяет номер объекта аппаратного категории.

Состояние устройства описывается следующими условиями.

FNU - устройство не используется, свободно

FU - устройство используется, занято

FNI - устройство работает без прерывания, свободно или обслуживает захвативший транзакт.

FI - устройство обслуживает прерывание

FNV - устройство недоступно

FV - устройство доступно

память:

SE - память пуста

SNE - память полная

SNF - память незаполнена SNV - память недоступна

SV - память доступна

ключи:

LR - логический ключ в состоянии "выключен"

LS - логический ключ в состоянии "включен"

М - блок GATE выполняет проверку условия синхронизации в указанном месте программы

NM - блок GATE проверяет невыполнение условия синхронизации

```
Пример:
```

```
GATE SF 167 // Блокировать транзакт до тех пор, пока память с номером 167 не будет заполнена
```

GATE LS 260 // Блокировать транзакт до тех пор пока ключ 260 не установлен

GATE FU 20 // Блокировать транзакт до тех пор, пока 20 устройство не

освободится

GATE FI 44, ALIR // если устройство прервано, то перейти по указанной меткой

работает в режиме отказа.

Блок DEST

Описывает условие, которое проверяет при входе в него транзакта и определяет дальнейшее движение транзакта в зависимости от этого условия, которое записывается в виде алгебраического соотношения двух аргументов. При выполнении условия, транзакт пропускается в следующий блок. Иначе — транзакт направляется в блок, метка которого указана в поле С. Если поле С пусто, то транзакт блокируется блоков до выполнения соотношения. Проверяемое соотношение записывается за блоком операции DEST. Используются мнемонические обозначения:

L, LE, E, NE, G, GE

Соотношения между первым и вторым аргументами – поле А и В.

Аргументы должны принадлежать к стандартным числовым атрибутам. Если поле С не пусто, то транзакт всегда может войти в блок DEST, и в зависимости от соотношения аргументов, будет передан либо в следующий блок, либо в блок, указанный в поле С. Если поле С – пусто, то транзакт при невыполнении условия не сможет пройти блок DEST.

В каждый момент времени будет проверять, не изменилось ли блокирующее условие.

Блок TRANSFER

Основное средство, позволяющее направить транзакты к любому блоку модели. Существует 9 режимом его работы:

- 1. *безусловный режим выбора*. Операнд в поле A пропущен, поле B блок, к которому должен перейти входящий в TRANSFER транзакт.
- 2. статистический режим выбора.

TRANSFER A, B, C

Если в поле А не находится зарезервированное слово, то он работает в этом режиме.

A – вероятность перехода транзакта к блоку, указанному в поле C, в долях тысячи – 0.333. (33 – 0.033)

В – блок, к которому перейдет транзакт с вероятностью 1-А. Если оно пусто, то

транзакт переходит с вероятностью 1-А к следующему блоку.

TRANSFER .33, LBL1

3. режим ВОТН

TRANSFER BOTH, B, C // транзакт сначала пытается перейти к блоку, указанному в поле B, если это не удается, переходит к блоку C. Если не получается перейти ни к одному из этих блоков, то он остается в блоке TRANSFER. При каждом просмотре списка текущих событий, будет повторяться попытка перехода в указанные блоки, до тех пор пока транзакт не сможет выти из блока TRANSFER

4. *режим ALL* – транзакт пытается войти поочередно в блоки, номера которых входят в последовательность

TRANSFER ALL, B, C, D

N, N+M, N+2M, ..., K

N – номер блока, заданного в поле В,

К – номер блока, заданного в поле С

M – приращение, заданное в поле D

TRANSFER ALL, FIRST, LAST, 3

FIRST SEIZE 1

ASSIGN 12, K1, PB

TRANSFER . LAST+2

SEIZE 2

ASSIGN 12, K2, PB

TRANSFER, LAST+2

LAST SEIZE 3

Транзакт пытается войти в блок FIRST. Если он получает отказ, что определяется типом блока, то он пытается войти в блок FIRST+3. Если и в этом блоке отказ, то транзакт пытается войти в блок FIRST+6 (LAST). Если не смог войти ни в один из этих блоков, то остается в блоке TRANSFER и система переходит к обработке другого транзакта.

5. режим РІСК

TRANSFER PICK, B, C

При работе в этом режиме, из последовательности блоков от блока указанного в поле В, до блока в поле С, случайным образом выбирается блок, к которому будет направлен транзакт. Вероятность выбора любого блока одинакова.

6. режим функции

TRANSFER FN, B, C

Вычисляется значение функции из поля В. К нему добавляется значение из поля С. Таким образом вычисляется номер блока, к которому должен перейти транзакт.

TRANSFER FN, 3, PH3

значение функции по номеру 3

7. режим параметров

TRANSFER P, B, C

Номер блока, к которому перейдет транзакт, вычисляется как сумма параметра поля В и значения поля С.

TRANSFER P, 12, 37

8. режим подпрограммы TRANSFER SBR, B, C

Транзакт будет пытаться перейти к блоку, указанному в поле В. Поле С – номер параметры транзакта, в который записывается номер данного блока TRANSFER.

TRANSFER SBR, LBL1, 10

9. режим SIM – не рассматривают

Задача:

на станции техобслуживания, которая состоит из бокса для ремонта, и бокса для обслуживания, каждые 25+/-10 минут поступает автомобиль. Из них 73% требуют ремонта, который продолжается 45+/-15 минут. 27% - 17+/-8 минут - обслуживание. Промоделировать процесс обслуживания.

10	GENERATE 25,	10
----	--------------	----

TRANSFER .730, , REPAIR

30 SEIZE 1

40 ADVANCE 17, 8

50 RELEASE 1

60 REPAIR SEIZE 2

70 ADVANCE 45, 15 80 RELEASE 2 90 TERMINATE 1

START 50

Блоки, относящиеся к статистической категории.

1. Очереди – вводятся в моделирующую программу для сбора статистической информации о процессе ожидания.

Постановка транзакта в очередь – QUEUE

Удаление его из очереди - DEPART

2. Таблицы – вводятся в программу для сбора статистических данных, ввод таблицы – TABLE. Регистрация статистических данных – при входе транзакта в блок TABULATE.

Блок QUEUE

Аналогичен блоку ENTER, извещает программу, что данные точки программы нужно собирать статистику об очереди. Номер очереди, в которую пользователь хочет занести транзакт, задается в поле А. При записи нового транзакта в очередь, определяется длина интервала времени, в течении которого длина очереди оставалась неизменной. При входе транзакта в блок, текущая длина очереди увеличивается на число единиц, указанное в поле В. После чего программа симулятор сравнивает новую длину очереди с максимальной, достигнутой до сих пор. Кроме того, счетчик общего числа единиц, прошедших через очередь, увеличивается на тоже число единиц.

Блок DEPART

Аналогичен блоку LEAVE. Поле A – номер очереди, поле B – число единиц, на которое уменьшается длина очереди. Программа симулятор вычисляет длину времени, в течении которого транзакт находился в очереди.

Блок TABULATE

При входе транзакта в блок, он регистрируется в таблице. Поле A – номер таблицы. В каждом блоке может быть задано число единиц, добавляемых к таблице, которое при данном обращении попадает в блок – задается в поле В. Если оно пусто, то 1. Несколько специальных режимов табулирования. Они указываются в поле A описания таблице. Знак "—" говорит о том, что в таблицу заносится не само значение, а разность между текущим значением этой величины и последним значением, занесенным в таблицу. Этот режим называется разностным. Если в поле A стоит обозначение RT, то по приходу транзакта в блок TABULATE, который связан с таблицей, обращение к классам частот не производится. Вместо этого, число единиц, добавляется к счетчику числа входов в таблицу. Описание таблицы должно содержать в поле В временной интервал. Если он равен скажем 1000, то значение счетчиков будет заноситься в таблицу по истечению каждых 1000. После занесения, счетчик сбрасывается. Следовательно, при этом способе, определяется распределение числа заявок – поступающих за тысячу.

Если в поле A – IA, то при входе транзакта в блок, которые соответствует таблице, заполняемой таким способом, определяется время, прошедшее с момента последнего обращения к этой таблице. Полученное значение заносится в таблицу. Данный тип таблицы представляет собой распределение промежутков времени, между моментами поступления транзактов в данную точку программы.

QUEUE 10 SEIZE 1 DEPART 10 ADVANCE 150, 5 RELEASE 1 QTABLE 10, 0, 5, 100 // 0 — начальное значение, 5 — шаг таблицы, 100 — количество шагов

Задача:

Телефонная система — 2 линии связи. Звонки, которые извне, поступают каждые 100+/-60 секунд. Когда линия занята, абонент набирает номер повторно, после 5+/-1 минута. Требуется осуществить моделирование распределения времени по каждому абоненту, чтобы осуществить связь и провести разговор. Требуется определить, сколько времени понадобиться для реализации 200 разговоров. Время разговора: 3+/-1 минута.

Моделирование. 03.12.04.

200 SETS	STORAGE 2
210 TRANSIT	TABLE M1, 100, 100, 20
220	GENERATE 100, 60
230 AGAIN	GATE SNF SETS, OCCUPIED
240	ENTER SETS
250	ADVANCE 100, 10
260	LEAVE SETS
270	TABULATE TRANSIT

280 TERMINATE 1 290 OCCUPIED ADVANCE 300, 60 300 TRANSFER, AGAIN

Память с именем SETS – емкость в 2 единицы, берется для имитирования 2х телефонных линий. Таблица 210 – TRANSIT, длительность времени, отсчитываемой с первого звонка абонента, до тех пора, пока абонент не закончит разговаривать.

220 – транзакт, который имитирует вызов с распределением 100/60.

230 – блок GATE посылает транзакт к блоку OCCUPIED, когда все линии заняты. Это происходит, когда память SETS заполнена и абонент должен ожидать, прежде чем позвонить вторично.

240 — если память не занята, либо в ней занято одно место, то транзакт проходит через блок GATE в блок ENTER, заняв тем самым еще одно место памяти. Если всем места в памяти заняты, то он не пропускает транзакт. Каждый транзакт, приходящий в блок ENTER имитирует вызов, который был успешно осуществлен.

250 – задержка транзакта.

260 - когда транзакт входит в блок LEAVE, он освобождает одно место в памяти.

270 – блок TABULATE добавляет длительность проведенного разговора к гистограмме времени реализации разговоров таблицы TRANSIT.

280 – блок выводит транзакт из модели, после того, как разговор завершен.

290 – транзакт приходит в блок ADVANCE, когда он пытался и не сумел занять место в памяти. Это имитирует абонента, который должен подождать, прежде чем снова набрать номер.

300 – имитирует попытку повторного звонка.

Show AC1 – время окончания моделирования. Оно окажется большим, чем из стандартного отчета.

SHOW SR\$SETS – процент занятости памяти.

SHOW ST\$SETS – среднее время занятости телефонной линии, т.е. среднее время разговора.

MI 1, SR\$SETS

MI 2, ST\$SETS

Методика отладки программы.

- 1. краткое описание команд отладки
- 2. как использовать команды
- 3. в виде графа

Управляющие операторы GPSS

BVARIABLE

CLEAR – очистка статистики и удаление транзакта

END – окончание работы

EQU – назначение номера ответу

FUNCTION

FVARIABLE – для плавающей точки

INITIAL – инициализация или модификация логических ключей ячеек или матриц.

MATRIX

QTABLE

RESET – обнуление накопленной статистической информации и очистка блоков

RMULT – назначение начальных значений генератором случайных чисел.

START STORAGE TABLE VARIABLE

Функции в GPSS.

Существует 5 типов:

- 1. непрерывные числовые значение (с)
- 2. дискретные числовые значения (d)
- 3. (1) перечень числовых значений
- 4. (е) дискретное значение атрибутов.
- 5. (т) перечень значений атрибутов

<метка> <операция> A B FUNCTION

А – аргумент функции.

В – указывается тип функции и число точек для которых вычисляется функция

1 FUNCTION RN1, C4 x1,y1/x2,y2/x3,y3/x4,y4

Все случайные числа получаются в результате расчета на основе 8ми основных чисел – исходные. Можно генерировать одни и те же последовательности – варьируется датчиками.

Задача:

Моделирование Пуассоновского распределения. Вероятность того, что ровно К требований придет за время t. Lambda – среднее время прихода. Свойства –

- 1. вероятность того, что поступление требования возникнет на некотором малом интервале времени, пропорционально длине интервала.
- 2. Придут два или более требования в течении малого интервала, вероятность мала.
- 3. Все интервалы независимы.

Теорией доказано, что когда интенсивность прихода распределена по закону Пуассона, соответствующие распределения имеют экспоненциальное.

Используется стандартное распределение языка GPSS: XPDIS.

XPDIS FUNCTION RN1, C24

.0, 0

.1, .104

.2, .222

.3, .335

.4. .509

.5, .69

.99, .97

8.0

Необходимо решить, какое число мест на стоянке следует отвести для автомобилей, ожидающих мойка. Поток автомобилей – Пуассоновский, со значением среднего интервала = 5. Время мойки – распределено экспоненциально со значением ... Если не застают свободного места, они моют свой автомобиль в другом месте. Исследовать систему при использовании 1, 2, 3 мест на стоянке. Моделировать работу в течение 8ми часового рабочего дня.

Start – счетчик для завершения.