**Волновое уравнение для плоской волны**, распространяющейся вдоль оси X, имеет вид

 $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \,. \tag{8.9}$ 

В волновом уравнении (8.9) производная по времени  $\partial \xi/\partial t = u_x$  — это проекция на ось X скорости частицы среды, движущейся около своего положения равновесия, а  $\partial \xi/\partial x = \varepsilon$  — относительная деформация среды. При этом  $\varepsilon$  может быть больше нуля (растяжение), равна нулю или меньше нуля (сжатие).

При распространении упругой волны любой малый объем среды подвергается периодическим деформациям и смещением около равновесного положения. Рассматривая эти процессы, можно получить следующее.

В стержне, по которому распространяется продольная упругая гармоническая волна, фазовая скорость и определяется выражением

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
,

где E – модуль Юнга материала стержня; р – плотность материала недеформированного стержня, т.е. невозмущенного волновым процессом. Для **поперечных упругих волн** фазовая скорость равна

$$\upsilon = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

где G – модуль сдвига; ρ – плотность неограниченной изотропной твердой среды. Скорость **поперечных волн в струне**, например в натянутой нити, зависит от натяжения струны:

$$\upsilon = \sqrt{\frac{F}{S\rho}} \; ,$$

где F – сила натяжения струны;  $\rho$  и S – соответственно плотность материала струны и площадь ее поперечного сечения.