
39. Работа сил давления газа. Количество теплоты. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики.

8.6. І начало термодинамики

Элементарная работа δA сил давления газа при малом изменении dV его объема равна:


$$\delta A = (\vec{F}_{_{\rm I}}, d\vec{r}) = F_{_{\rm I}} \cdot dx = pS \cdot dx = p \cdot dV,$$
 (8.19) где $p -$ давление газа.



Работа A сил давления газа при изменении его объема от V_1 до V_2 равна:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) \cdot dV,$$
 (8.20)

где p(V) — зависимость давления газа от его объема в данном процессе.



Работа А сил давления газа является алгебраической величиной:

если
$$V \uparrow$$
, то $A > 0$;
если $V \downarrow$, то $A < 0$;
если $V = \text{const}$, то $A = 0$.

Т. к. вид функции p(V) зависит от типа процесса, в ходе которого изменяется объем газа, то A зависит от типа процесса.

Работа А сил давления газа является функцией процесса.

Количество теплоты *Q* (теплота) — энергия, которой обменивается ТДС с внешней средой в термодинамическом процессе, происходящем <u>без совершения работы</u>, т. е. путем теплообмена.

Q – величина алгебраическая:

если система получает теплоту, то Q > 0; если теплота отводится от системы, то Q < 0.

Количество теплоты Q является функцией процесса, так как ее значение зависит от типа процесса, в ходе которого система достигла данного состояния.

Элементарное количество теплоты обозначается δQ .

По представлениям МКТ *внутренняя энергия U идеального газа* включает в себя энергии теплового движения всех молекул этого газа:

 $U = N \cdot \langle W \rangle, \tag{8.21}$

где N – число молекул газа, $\langle W \rangle$ – средняя энергия молекулы газа.

 $(8.14) \rightarrow B (8.21)$ и получим (доказать самостоятельно):

$$U = \frac{i}{2} \cdot vRT, \tag{8.22}$$

где i — число степеней свободы одной молекулы газа.

Изменение (приращение) внутренней энергии ΔU идеального газа при переходе из состояния I (при T_1) в состояние 2 (при T_2):

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{i}{2} vR(T_2 - T_1). \tag{8.23}$$

При $T \uparrow \Delta U > 0$, при $T \downarrow \Delta U < 0$. Если T = const, то $\Delta U = 0$.

U макросистемы зависит только от термодинамического состояния этой системы.

Внутренняя энергия U является однозначной функцией состояния ТДС и не зависит от способа перехода этой системы в данное состояние.

Элементарное приращение внутренней энергии dU идеального газа:

$$dU = \frac{i}{2} vR \cdot dT = \begin{vmatrix} vR \cdot dT = d(vRT) = \\ = d(pV) = p \cdot dV + V \cdot dp \end{vmatrix} = \frac{i}{2} (p \cdot dV + V \cdot dp), (8.24)$$

где dU — полный дифференциал функции состояния системы — ее внутренней энергии.

Из опыта следует, что ΔU системы с неизменным количеством вещества ($\nu = {\rm const}$) возможно при сообщении этой системе некоторого количества теплоты Q и (или) совершении работы A силами давления данной системы.

При этом разность Q - A не зависит от типа процесса, а ее значение однозначно определяется термодинамическими параметрами начального и конечного состояний макросистемы.

І начало термодинамики (обобщение закона сохранения энергии на совокупность механических и тепловых процессов):

При переходе ТДС (v = const) из одного состояния в другое изменение ее внутренней энергии

$$\Delta U = Q - A \tag{8.25}$$

и не зависит от типа термодинамического процесса, посредством которого этот переход осуществляется.

Из (8.25):
$$Q = \Delta U + A. \tag{8.26}$$

(8.26) в дифференциальной форме (для элементарного термодинамического процесса):

$$\delta Q = dU + \delta A = dU + p \cdot dV. \tag{8.27}$$