
Упругие модули

- величины, характеризующие упругие свойства материала.

Деформация ТТ приводит к возникновению в нем упругих сил, которые принято характеризовать механическим напряжением.

1. Упругая деформация сжатия (растяжения)



Сила $\vec{F} \perp (S)$ и $\vec{F} = -\vec{F}_{ynp}$, тогда механическое напряжение, равное

$$\sigma_n = \frac{F_{\text{ynp}}}{S} = \frac{F}{S}, \qquad (7.21)$$

называется *нормальным* напряжением. В СИ $[\sigma_n] = \Pi a$.

Относительная деформация ε – величина, равная

$$\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell_0},\tag{7.22}$$

где $\Delta \ell$ – величина абсолютной деформации,

 ℓ_0 – длина недеформированного образца.

Белорусский государственный университет



Кафедра физики

Из опыта известно, что в пределах упругой деформации $\varepsilon \sim \sigma_n$:

$$\varepsilon = \frac{1}{E} \cdot \sigma_n,\tag{7.23}$$

где $E - \textbf{модуль} \ \textbf{Юига} -$ величина, характеризующая упругие свойства вещества, и независящая от формы и размеров образца. В СИ $[E] = \Pi a$.

(7.23) выражает закон Гука для упругой деформации сжатия.

 $(7.21) \rightarrow B (7.23)$ и выразим F_{ymp} :

$$F_{\text{vmp}} = E S \varepsilon. \tag{7.24}$$

Т.к. $F_{\text{ynp}} = k_{\text{ynp}} \cdot \Delta \ell$, тогда с учетом (7.22) получаем:

$$k_{\text{ynp}} \cdot \Delta \ell = E S \cdot \frac{\Delta \ell}{\ell_0},$$

$$k_{\rm ynp} = \frac{ES}{\ell_0}. (7.25)$$

Потенциальная энергия W^p упругой деформации сжатия:

$$W^{p} = \frac{k_{\text{ynp}}(\Delta \ell)^{2}}{2} = \frac{ES}{\ell_{0}} \cdot \frac{(\Delta \ell)^{2}}{2} = \frac{ES\ell_{0}}{\ell_{0}^{2}} \cdot \frac{(\Delta \ell)^{2}}{2} =$$

$$= \frac{ES\ell_{0}}{2} \cdot \left(\frac{\Delta \ell}{\ell_{0}}\right)^{2} = \frac{E\varepsilon^{2}}{2} \cdot V, \tag{7.26}$$

где $V = S \cdot \ell_0$ – объем образца в недеформированном состоянии.




Белорусский государственный университет информатики и разпоэлектроники



Кафеора физики

2. Упругая деформация сдвига — это изменение формы образца без изменения его объема.



Тангенциальное (касательное) напряжение $(\vec{F} \parallel (S))$:

$$\sigma_{\tau} = \frac{F}{S}$$
.

Количественной мерой деформации сдвига является величина:

$$tg\gamma = \frac{a}{b}$$
.

Закон Гука для упругой деформации сдвига:

$$tg\gamma = \frac{1}{G} \cdot \sigma_{\tau}$$

где G- *модуль сдвига*, характеризующий упругие свойства вещества при деформации сдвига.

B СИ
$$[G] = \Pi a$$
.

Волна (бегущая) — это процесс распространения возмущений (колебаний) в среде или вакууме.

По физической природе различают: механические, электромагнитные, гравитационные волны и т. д.

Волна, распространяющаяся в упругой среде, называется упругой.

Среда является упругой, если вызванная внешним воздействием деформация любого выделенного объема данной среды полностью исчезает после прекращения этого воздействия.

В твердых средах могут возникать деформации как сжатия, так и сдвига, а в жидких и газообразных средах — только деформация сжатия.

Механизм возникновения упругой волны:

- колебания источника волны вызывают вынужденные колебания окружающих его частиц среды около своих равновесных положений с частотой источника,
- вследствие взаимодействия частиц друг с другом эти колебания передаются от одной частицы к другой с некоторой конечной скоростью.

При распространении упругой волны частицы среды <u>не вовлекаются</u> в поступательное движение, а совершают <u>только колебания</u> около своих положений равновесия, что приводит к возникновению в среде механических деформаций сжатия и сдвига.


Различают поперечные и продольные волны.

В *поперечной* волне частицы смещаются <u>перпендикулярно</u> направлению ее распространения.



Поперечные волны возможны только в твердых средах.

В *продольной* волне смещение частиц происходит <u>вдоль</u> направления ее распространения.



Продольные волны возможны в твердых, в жидких и газообразных средах.

10

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники



Кафедра физики

Фронт волны – поверхность, которая в данный момент времени разделяет область пространства, уже занятую распространяющимися от источника этой волны колебаниями, и область, еще свободную от них.

Скорость движения фронта волны есть скорость и распространения данной волны (фазовая скорость).

Волновая поверхность – поверхность, около которой частицы среды колеблются в одинаковой фазе.

Через каждую точку среды в данный момент времени проходит единственная волновая поверхность, форма которой совпадает с формой фронта волны.

По форме фронта волны (волновой поверхности) различают:

- плоские волны;
- сферические волны;
- цилиндрические волны.