Лабораторная работа №11

(Продолжение лабораторной работы №10)

Конфигурация OSPF с множественным доступом и ее проверка Мини коллоквиум




Рисунок 1 – Логическая схема сети

1. Проектирование сети

Логическая схема сети показана на рисунке 1. Используя *CLI* настроить сетевые интерфейсы всех устройств. Предварительно добавить дополнительный порт Fa1/0 на маршрутизаторы.

2. Настройка протокола OSPF на назначенном маршрутизаторе.

Сконфигурируйте OSPF на назначенном маршрутизаторе.

Процедура выбора назначенного маршрутизатора (*DR-маршрутизатор*) и резервного назначенного маршрутизатора (*BDR-маршрутизатор*) выполняется, как только первый маршрутизатор активировал свой интерфейс для OSPF в сети с множественным доступом. Если OSPF уже настроен на

интерфейс, выбор назначенного маршрутизатора может произойти при включении маршрутизаторов. Также это может произойти, когда для этого интерфейса задается команда OSPF network. Если новый маршрутизатор входит в сеть после выбора DR- и BDR-маршрутизаторов, он не станет DR-или BDR-маршрутизатором, даже если у него более высокий приоритет OSPF-интерфейса или ID маршрутизатора, чем у действующих DR- и BDR-маршрутизаторов.

Настройте OSPF-процесс вначале на маршрутизаторе с наивысшим ID, в данном случае R3, чтобы он стал DR-маршрутизатором. Используйте команду router ospf в режиме глобальной конфигурации, чтобы активировать OSPF на маршрутизаторе R3.

```
R3(config) #router ospf 1
R3(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router) #end
```

Используйте команду show ip ospf interface, чтобы убедиться в том, что OSPF настроен правильно, а маршрутизатор R3 является DR-маршрутизатором.

```
R3‡sh ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.3/24, Area 1
Process ID 1, Router ID 192.168.1.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.1.3, Interface address 192.168.1.3
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра изменений надо подождать примерно 40 секунд, пока не будет отправлен пакет приветствия. Если состояние обозначено как WAITING (ОЖИДАНИЕ), подождите еще, поскольку оно должно измениться на DR.

DDE and to design a ME action a Day to be a construction of the state of the state

3. Настройка протокола OSPF на резервном назначенном маршрутизаторе.

Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе со вторым наивысшим ID, в данном случае R2, чтобы он стал BDR-маршрутизатором. Используйте команду router ospf в режиме глобальной конфигурации, чтобы активировать OSPF на маршрутизаторе R2.

```
R2(config) #router ospf 1
R2(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R2(config-router) #end
```

Используйте команду show ip ospf interface, чтобы убедиться в том, что OSPF настроен правильно, а маршрутизатор R2 является BDR-маршрутизатором.

```
R2#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.2/24, Area 1
  Process ID 1, Router ID 192.168.1.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.1.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 192.168.1.2, Interface address 192.168.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.1.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

DDE and to divide a defeatant Day trial consists account of the start of the start

4. Настройка протокола OSPF на маршрутизаторе DRother.

Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе с самым низким ID, в данном случае R1, чтобы он стал DRother-маршрутизатором. Используйте команду router ospf в режиме глобальной конфигурации, чтобы активировать OSPF на маршрутизаторе R1.

```
R1(config) #router ospf 1
R1(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router) #end
```

Используйте команду show ip ospf interface, чтобы убедиться в том, что OSPF настроен правильно, а маршрутизатор R1 является DRother-маршрутизатором.

```
R1#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/24, Area 1
  Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.1.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 192.168.1.2, Interface address 192.168.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
   Adjacent with neighbor 192.168.1.3 (Designated Router)
   Adjacent with neighbor 192.168.1.2 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

DDE and to divide a defeator. Due to all considerations and defeators are

5. Тестирование протокола OSPF.

Используйте команду *show ip ospf neighbor* в режиме глобальной конфигурации, чтобы просмотреть информацию о других маршрутизаторах в области OSPF. Обратите внимание на значение приоритета (у всех равен 1).

R1#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address		
192.168.1.2	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.2		
0						
192.168.1.3	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.1.3		
0						
R2#show ip osp	R2#show ip ospf neighbor					
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address		
192.168.1.3	1	FULL/DR	00:00:35	192.168.1.3		
0						
192.168.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:31	192.168.1.1		
0						
R3#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address		
192.168.1.2	1	FULL/BDR	00:00:39	192.168.1.2		
0						
192.168.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:37	192.168.1.1		
0						

Прокомментируйте информацию в столбцах таблиц на выше представленных рисунках.

Используя рисунок 1, создайте новый рисунок 2, на котором явно укажите маршрутизаторы DR, BDR и Drother.

Используя команды *ping, traceroute* проверьте, достижимы ли все узлы пользователей.

DDE and to divide a difference Day taid a series a series and the start and

6. Использование приоритета OSPF для определения cmamyca DR u BDR.

Используйте команду *ip ospf priority interface*, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизатора R1 на 255. Это максимальное значение приоритетности.

```
R1(config) #interface fastethernet0/0
R1(config-if) #ip ospf priority 255
R1(config-if) #end
```

Используйте команду *ip ospf priority interface*, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизатора *R3* на 100.

```
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip ospf priority 100
R3(config-if)#end
```

Используйте команду *ip ospf priority interface*, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизатора R2 на 0. Значение приоритета 0 не дает маршрутизатору участвовать в выборе OSPF и получить статус DR или BDR.

```
R2(config) #interface FastEthernet0/0
R2(config-if) #ip ospf priority 0
R2(config-if) #end
```

Закройте и опять активируйте интерфейсы FastEthernet0/0, чтобы запустить выбор OSPF. При закрытии интерфейсов смежности OSPF теряются.

7. Тестирование изменений конфигурации.

Используйте команду *show ip ospf neighbor* на маршрутизаторе R1, чтобы просмотреть информацию о соседних для этого маршрутизатора элементах OSPF.

DDE anatad with a dEastern Due trial consists consum difference and

R1#show ip ospf neighbor					
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.1.2 0	0	FULL/DROTHER	00:00:37	192.168.1.2	FastEthernetO/
192.168.1.3 0	100	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.3	FastEthernetO/

Хотя маршрутизатор R2 обладает более высоким ID, чем у R1, маршрутизатор R2 установился в состояние DRother, поскольку приоритет OSPF был установлен на 0.

Используйте команду *show ip ospf interface* на маршрутизаторе R3, чтобы проверить, что R3 стал BDR-маршрутизатором.

```
R3#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.3/24, Area 1
Process ID 1, Router ID 192.168.1.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 100
Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 192.168.1.1
Backup Designated Router (ID) 192.168.1.3, Interface address 192.168.1.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
```

По аналоги как в пункте 5 создайте рисунок 3. Сравните рисунки 2 и 3 и сделайте вывод.

8. Тестирование сети.

Используя команды *ping, traceroute* проверить достижимость всех узлов пользователей.

DDE and to divide a ME atom. Due to a local consistence and Me atom.

9. Задание на лабораторную работу

- 1. Реализуйте схему, аналогичной той, которая изображена на рисунке 1.
- 2. Настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной в привилегированном режиме.
- 3. Настройте OSPF-процесс вначале на маршрутизаторе с наивысшим ID, чтобы он стал DR-маршрутизатором. Задайте *process-id* и *area-id* ваш номер варианта.
- 4. Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе со вторым наивысшим ID, чтобы он стал BDR-маршрутизатором.
- 5. Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе с самым низким ID, чтобы он стал DRother-маршрутизатором.
- 6. Процесс конфигурирования и результаты тестирования с помощью команды *show ip ospf neighbor* представить в отчете. С помощью команд *ping, traceroute* проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей.
- 7. Используйте команду *ip ospf priority interface*, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизаторов на следующие значения:
 - § 255 для DRother-маршрутизатора;
 - § 100 для DR-маршрутизатора;
 - § 0 для BDR-маршрутизатора.
- 8. Закройте и опять активируйте интерфейсы FastEthernet0/0, чтобы запустить выбор OSPF.
- 9. Используя команды *show ip ospf neighbor* для проверки отношений соседства, *show ip ospf interface*, поясните, что получилось в результате изменения приоритета OSPF маршрутизаторов.
- 10.Используйте команду *show ip route* на всех маршрутизаторах для проверки маршрутизации.
- 11.Используя команды *ping, traceroute* проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей.

10. Варианты заданий

Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
1	55.15.65.0/24 55.15.66.0/24 55.15.67.0/24 55.15.68.0/24	2	87.134.0.0/16 87.135.0.0/16 87.136.0.0/16 87.137.0.0/16	3	165.10.0.0/16 165.11.0.0/16 165.12.0.0/16 165.13.0.0/16
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
4	106.218.101.0/24 106.218.102.0/24 106.218.103.0/24 106.218.104.0/24	5	209.100.1.0/24 209.100.2.0/24 209.100.3.0/24 209.100.4.0/24	6	203.29.140.0/24 203.29.141.0/24 203.29.142.0/24 203.29.143.0/24
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
7	158.79.11.0/24 158.79.12.0/24 158.79.13.0/24 158.79.14.0/24	8	15.131.0.0/16 15.132.0.0/16 15.133.0.0/16 15.134.0.0/16	9	160.101.0.0/16 160.102.0.0/16 160.103.0.0/16 160.104.0.0/16
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
10	141.16.0.0/16 141.17.0.0/16 141.18.0.0/16 141.19.0.0/16	11	177.16.0.0/18 177.17.0.0/18 177.18.0.0/18 177.19.0.0/18	12	196.9.1.0/24 196.9.2.0/24 196.9.3.0/24 196.9.4.0/24
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
13	195.168.1.0/24 195.168.2.0/24 195.168.3.0/24 195.168.4.0/24	14	175.133.1.0/24 175.133.2.0/24 175.133.3.0/24 175.133.4.0/24	15	125.201.11.0/24 125.201.12.0/24 125.201.13.0/24 125.201.14.0/24
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
16	159.11.0.0/16 159.12.0.0/16 159.13.0.0/16 159.14.0.0/16	17	23.1.0.0/16 23.2.0.0/16 23.3.0.0/16 23.4.0.0/16	18	125.200.0.0/16 125.201.0.0/16 125.202.0.0/16 125.203.0.0/16

DDE and to divide a ME attant Day trial consists a construction of the stant and

Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
19	200.122.210.0/24 200.122.211.0/24 200.122.212.0/24 200.122.213.0/24	20	103.103.1.0/24 103.103.2.0/24 103.103.3.0/24 103.103.4.0/24	21	15.150.1.0/24 15.150.2.0/24 15.150.3.0/24 15.150.4.0/24
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
22	113.192.210.0/24 113.192.211.0/24 113.192.212.0/24 113.192.213.0/24	23	221.56.1.0/24 221.56.2.0/24 221.56.3.0/24 221.56.4.0/24	24	137.45.110.0/24 137.45.120.0/24 137.45.130.0/24 137.45.140.0/24
Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4	Вариант	Сеть 1 - 4
25	12.16.1.0/24 12.16.2.0/24 12.16.3.0/24 12.16.4.0/24	26	102.16.1.0/24 102.16.2.0/24 102.16.3.0/24 102.16.4.0/24		

11. Теоретический мини коллоквиум

Согласно варианту задания ответить на теоретический вопрос *письменно и вставить* в отчет.

- 1. Основные RIP проблемы и их разрешение.
- 2. Основные особенности протокола OSPF.
- 3. Сравнительная характеристика OSPF и RIP.
- 4. Назначенные маршрутизаторы.
- 5. О конвергенции протокола OSPF.
- 6. Внутренние и внешние шлюзовые протоколы.
- 7. Протокол пограничной маршрутизации BGP
- 8. Основное отличие между внешним и внутренним протоколом BGP .
- 9. Может ли работать маршрутизатор, не имея таблицы маршрутизации? Обосновать ответ.
- 10. Можно ли обойтись в сети без протоколов маршрутизации?
- 11. Логическая взаимосвязь сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP

DDF and to divide a dff atom. Doe to all consider constant dff atom.

- 12. Отличия протоколов транспортного уровня TCP и UDP
- 13. Понятие Сокета.
- 14. UDP на хосте-отправителя и получателя.
- 15. Логическое соединение основа надежности ТСР.
- 16. Процедура установления соединения в ТСР
- 17. Оконное управление потоком в ТСР
- 18. Метод скользящего окна.
- 19. Прикладной уровень стека ТСР/ІР
- 20. Служба DNS-имен.
- 21. Протоколы электронной почты.
- 22. WEB-служба. Протокол HTTP.
- 23. WEВ-почта.
- 24. Динамические web-страницы.
- 25. Понятие URL.
- 26. Некие нехорошие люди зарегистрировали имена доменов, которые незначительно отличаются от всемирно известных, таких как www.microsoft.com, и которые пользователь может посетить, просто случайно сделав ошибку при наборе адреса.

Приведите пример нескольких таких доменов.

Результаты тестирования сохранить в файле *Номер группы Lab11 FIO.doc*.

Разработанный проект сети сохранить в файле

Hoмер группы_Lab11_FIO .pkt.