# 5c Kontrolni ukazi

# Kontrolni ukazi

- Kontrolni ukazi omogočajo spremembo vrstnega reda izvajanja ukazov
  - takim ukazom rečemo skoki
  - Zmožnost odločitev razlikuje računalnik od kalkulatorja!
- 2 vrsti skokov:
  - brezpogojni
    - vedno se izvede
    - omogoča preskok dela programa, pa tudi vrnitev nazaj
  - pogojni
    - izvede se, če je izpolnjen določen pogoj
    - omogoča pogojni preskok dela programa in končne zanke
- Kontrolni ukazi omogočajo vejitve in zanke
  - seveda pa tudi klice podprogramov ter poljubne skoke

#### Skoki pri RISC-V:

- Brezpogojni skok:
  - JAL (jump and link) format J
  - JALR (jump and link register) format I
- Pogojni skoki (format B):
  - BEQ (branch if equal to), če rs1==rs2
  - BNE (branch if not equal zero), če rs1!=rs2
  - BLT, BLTU (branch if less than (unsigned)), če rs1 < rs2</li>
  - BGE, BGEU (branch if greater or equal (unsigned)), če rs1 >= rs2
- Pogojni skoki uporabljajo <u>format B</u> in *PC-relativno naslavljanje*
  - za bazni register je uporabljen PC

### JAL (Jump and link):

# rd 
$$\leftarrow$$
 PC+4,

$$\# PC \leftarrow target = PC + se(2*imm20)$$

Zbirnik gornji ukaz prevede v jal rd, imm20 Pazi: target in imm ni ista stvar!

jal x1, nekam 
$$\#$$
 x1  $\leftarrow$  PC+4 (= 0x14 = 20)

# PC 
$$\leftarrow$$
 nekam (= 0x28)

$$...$$
 # imm20 =  $(0x28-0x10)/2 =$ 

$$\# = (40-16)/2 = 12$$

7

19

0

**x**1

jal

Če pišemo takojšnji operand:

```
jal rd, imm21 ,
je imm21 dejanska razlika, imm20 pa je imm21/2
```

- Npr., jal x5, 20 skoči za 5 ukazov naprej,
  - imm21 = 20, imm20 = 10

#### JALR (Jump and link register):

```
jalr rd, imm12(rs1)
                                                    # rd \leftarrow PC+4,
                                                    # PC ← target
                                                        = (rs1 + se(imm12)) & (-2)
   rs1 omogoča skoke na zelo oddaljene
   procedure (naloži se ga predhodno z lui)
                                                         zadnji bit je 0 (-2 = ..11110 = ^1)
                                                                                  (~ je 1'K)
   Npr.: 0x10
                           jalr x1, nekam(x0) # x1 \leftarrow PC+4 (= 0x14 = 20)
                                                    \# PC \leftarrow nekam + x0 (= 0x28)
                                                              imm12 = (0x28-0) = 40
         0x28 nekam:
           31
                                     20
                                         19
                                                  15
                                                      14 12 11
                                                                       7
                                                                                        0
Format I
                     imm_{11:0}
                                                                              opkoda
                                             rs1
                                                      funct3
                                                                  rd
                                                                                  7
                        12
                                              5
                                                         3
                                                                   5
                0000 0010 1000
                                                                00001
                                                                              1100111
                                           00000
                                                       000
                       0x28
                                             x0
                                                       (jalr)
                                                                                jalr
                                                                  x1
```

Opomba: v simulatorju Ripes se ukaz JALR piše malo drugače! jalr rd, rs, imm12

KONTROLNI UKAZI

- Ukaz JAL lahko uporabimo tudi kot brezpogojni skok brez shranjevanja v rd (torej 'linka'):
  - jal x0, Oznaka, kar dela psevdoukaz j Oznaka
- Ukaz JALR je koristen tudi kot 'indirektni skok'
  - skočni naslov se da spreminjati s spreminjanjem vsebine registra
  - uporabno npr. pri stavku switch v jeziku C

#### **BNE (Branch if Not Equal to)**:

bne rs1,rs2,imm13 (PC-relativno)

Pozor:  $imm_0$  se ne vpiše v strojni ukaz  $imm12 = imm_{12:1} = (ciljni naslov – PC (ukaza bne))/2$ Npr., imm12 = 10 pomeni imm13=20 in skoči za 5 ukazov naprej Če v ukazu zapišemo oznako (labelo), zbirnik izračuna  $imm12 \leftarrow (label – PC)/2$ 

Npr.:

bne x10, x11, 20 # če x10 != x11, potem PC  $\leftarrow$  PC + 12, # sicer PC  $\leftarrow$  PC + 4

. . .

lab1: ...

	31	25	24	20	19		15	14	12	11	7	6		0
Format B	imm <sub>12</sub> i	imm <sub>10:5</sub>	rs2			rs1		fun	ct3	imm <sub>4:1</sub>	imm <sub>11</sub>		opkoda	
	7	,	5			5		3	3	į	5		7	
	0 000	0000	0101	1	(	01010	)	00	)1	0110	0		1100011	
			11			10		(br	ne)	imm ne v	•		bne (in ostali branch-ukazi)	

# Vejitve

- Če pogoj ni izpolnjen, je treba skočiti na blok2
- Ukaz beq izvaja pogojni skok

- Če rs1 == rs2, CPE skoči na naslov LABEL
- Podoben ukaz je

Če rs1 != rs2, CPE skoči na naslov LABEL

#### > Primer:

Predpostavimo x1: c, x2: a, x3: b

#### Več možnosti:

```
addi t0, x0, 5 # t0 = 5
      bge x1, t0, Else # if (c >= 5) goto Else;
       addi x2, x3, 1 \# a = b + 1;
      jal x0, Ven # goto Ven;
Else: addi x2, x0, 2 \# a = 2;
Ven: naslednji ukaz # naslednji ukaz
       slti t0, x1, 5 \# t0 = (c < 5)?
      beq t0, x0, B1k2 # if (t0==0) qoto Else;
       addi x2, x3, 1 \# a = b + 1;
      jal x0, Ven # goto Ven;
Else: addi x2, x0, 2 \# a = 2;
Ven: naslednji ukaz # Ven: naslednji ukaz
```

KONTROLNI UKAZI 11

# Zanke

```
while ( pogoj)
Blok;
```

Pogosto je zanka WHILE take oblike:

```
i = I1;
while ( i < I2)
{
    ...
    i = i + K;
}</pre>
```

V takem primeru lahko uporabimo tudi zanko FOR:

```
for (i = I1; i < I2; i=i+K)
{
    ...
}</pre>
```

#### Primer 1

```
Jezik C
                           Zbirni jezik za RISC-V
sum = 0;
                                    addi x1, x0, 0  # sum
                                    addi x2, x0, 2 # 2
i = 5;
while (i > 2)
                                    addi x3, x0, 5 # i
                                    bge x2, x3, Ven # if(2>=i) Ven
                           Loop:
                                    add x1, x1, x3
   sum = sum + i;
                                    addi x3, x3, -1
   i--;
                                    jal x0, Loop
                           Ven:
sum = 0;
for ( i=5; i>2; i--)
                           isto kot zgoraj
   sum = sum + i;
sum = 0;
                                    addi x1, x0, 0  # sum
                                    addi x2, x0, 2 # 2
i = 5;
                                    addi x3, x0, 5 # i
do {
                                    add x1, x1, x3
  sum = sum + i;
                           Loop:
                                    addi x3, x3, −1
} while ( i > 2);
                                    blt x2, x3, Loop
```

- Zanka do-while je v zbirnem jeziku enostavnejša od while
  - Seveda pa while in do-while v splošnem nista ekvivalentna!
    - pri slednjem se blok prvič vedno izvede

#### Primer 2

```
//int a[10] = {5, 5, 5, 8, 2};
              //int ax = 5;
             //int i = 0;
              while (a[i] == ax)
                 i++;
              (x1: i, x2: ax, x3: bazni naslov a, tj. naslov od a[0], &a[0])
             slli x4, x1, 2 # 4*i
Loop:
             add x4, x4, x3 # a + 4*i
lw x5, 0(x4) # v x4 je naslov a[i]
              bne x5,x2,Exit # (a[i]==ax)? Exit
              addi x1, x1, 1
              jal x0, Loop
Exit:
```

- Nekateri procesorji imajo samo pogojne skoke tipa 'branch if equal zero' in 'branch if not equal zero' (npr. MIPS) – za druge primerjave je potrebno nastaviti nek register (npr. s SLT) na 1 oz. 0 in potem izvesti pogojni skok – a pri tem sta potrebna 2 ukaza
- Drugi (npr. ARM) imajo zastavice, ki povedo, ali je bil rezultat neke operacije Z (zero) ali N (negative), tudi, ali je prišlo do preliva (V overflow). Pogojni skok nato pogleda vrednost teh zastavic.
  - To pa vnaša podatkovne odvisnosti, kar ni dobro za realizacijo cevovoda.

### Primeri kontrolnih ukazov

	Primer ukaza	lme ukaza	Opis
JAL	x9, 84(x8)	Jump and link	$x9 \leftarrow PC + 4$ , $PC \leftarrow x8 + 84$ (če je rd==x0, je jal navaden brezpogojni skok)
JALR	x2, 84(x8)	Jump and link register	$x9 \leftarrow PC + 4$ , $PC \leftarrow x8 + 84$
BEQ	x7, x8, 0x8C	Branch if EQual to	če x7 == x8, potem PC ← PC + 0x8C, sicer PC ← PC + 4
BNE	x7, x8, 0x8C	Branch if Not Equal to	če x7 != x8, potem PC ← PC + 0x8C, sicer PC ← PC + 4
BLT	x5, x6, 24	Branch if Less Than	če x5 < x6, potem PC ← PC + 24, sicer PC ← PC + 4
BGE	x5, x6, 24	Branch if Greater or Equal than	če x5 >= x6, potem PC ← PC + 24, sicer PC ← PC + 4
BLTU	x5, x6, 24	Branch if Less Than, Unsigned	če x5 < x6 <b>(nepredznačeno)</b> , potem PC ← PC + 24, sicer PC ← PC + 4
BGEU	x5, x6, 24	Branch if Greater or Equal than, Unsigned	če x5 >= x6 <b>(nepredznačeno)</b> , potem PC ← PC + 24, sicer PC ← PC + 4

# Sistemski ukazi

#### CSR – Control and Status Register

12-bitni takojšnji operand določa enega od možnih 4096 registrov CSR

Format	Opkoda	funct3	Ukaz		<b>Opis</b> (ze zero extended)
I	1110011	001	CSRRW	Atomic Read/Write CSR	$rd \leftarrow ze(CSR)$ , razen če $rd==x0$ . $CSR \leftarrow rs1$
I	1110011	010	CSRRS	Atomic Read and Set bits in CSR	rd ← ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se postavijo na 1, razen če rs1==x0
I	1110011	011	CSRRC	Atomic Read and Clear bits in CSR	rd ← ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se brišejo (0), razen če rs1==x0
I	1110011	101	CSRRWI	CSRRW immediate	rd ← ze(CSR), razen če rd==x0. CSR ← ze(uimm <sub>4:0</sub> ) (v polju rs1)
I	1110011	110	CSRRSI	CSRRS imm.	rd $\leftarrow$ ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se postavijo na 1, razen če uimm <sub>4:0</sub> ==0
l	1110011	111	CSRRCI	CSRRC imm.	rd $\leftarrow$ ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se brišejo (0), razen če uimm <sub>4:0</sub> ==0

KONTROLNI UKAZI 17

- Sistemski ukazi shranjujejo podani register CSR v podani splošnonamenski register rd, v CSR pa naložijo novo vrednost (nove bite)
  - pogosto pa ne potrebujemo obeh 'storitev', ampak le eno
- Psevdoukazi za enostavnejše primere:

Psevdoukaz	Ukaz	Opis
CSRR rd, csr	CSRRS rd, csr, x0	samo branje CSR
CSRW csr, rs1	CSRRW x0, csr, rs1	samo pisanje CSR
CSRWI csr, uimm	CSRRWI x0, csr, uimm	samo pisanje CSR iz immed.
CSRS csr, rs1	CSRRS x0, csr, rs1	nastavljanje (set) bitov v CSR, kadar stare vrednosti ne rabimo
CSRC csr, rs1	CSRRC x0, csr, rs1	brisanje (clear) bitov v CSR, kadar stare vrednosti ne rabimo
CSR <mark>SI</mark> csr, uimm	CSRRSI x0, csr, imm	nastavljanje (set) bitov v CSR iz imm., kadar stare vrednosti ne rabimo
CSRCI csr, uimm	CSRRCI x0, csr, imm	brisanje (clear) bitov v CSR iz imm., kadar stare vrednosti ne rabimo

### Preostali sistemski ukazi

#### > FENCE

- pomnilniška pregrada zagotavlja, da se pred pomnilniškim dostopom dokončajo vsi morebitni prejšnji dostopi
- to je pomembno predvsem v kontekstu večnitenja in spremenjenega vrstnega reda izvajanja ukazov (out-of-order)
- > FENCE.I
  - pregrada za ukaze zagotavlja, da se pred branjem ukaza izvedejo vsa morebitna prejšnja pisanja
- ECALL (environment call)
  - implementacija sistemskih klicev
  - sistemski klici omogočajo uporabniku, do dobi usluge od jedra OS (privilegiran način delovanja), tipično dostop do HW (pomnilnik, disk, terminal, ...)
- **EBREAK** 
  - med izvajanjem programa vrne kontrolo razhroščevalniku

## Kaj mi bo zbirni jezik?

Za prevedbo iz višjenivojskega ali 'srednjenivojskega' jezika (C) v zbirni jezik poskrbi prevajalnik

- npr.: gcc, clang, lcc, IAR, Visual C, Watcom, ...
- danes so prevajalniki že zelo dobri

Kljub temu pa je včasih potrebno napisati kako zbirniško kodo – v takem primeru ni potrebno prevajati konstruktov višjega jezika v zbirni jezik

 Torej, ni treba začeti z višjenivojsko kodo in jo prevajati, temveč lahko neposredno pišemo v zbirnem jeziku, saj lahko kaj naredimo tudi bolj učinkovito

## Primeri uporabe programiranja v zbirnem jeziku

- Zagonski programi nizkonivojska koda v bralnem oz. bliskovnem pomnilniku za inicializacijo in testiranje strojne opreme pred zagonom operacijskega sistema, npr. BIOS
- Deli jedra OS, sistemski klici za določeno arhitekturo
- Nekateri jeziki in prevajalniki omogočajo vključevanje delov zbirniške kode (inline assembly), npr. za specifično CPE
- Disassembly koda v zbirnem jeziku, ki jo je ustvaril prevajalnik ob prevajanju iz višjega jezika – lahko se uporabi za razhroščevanje in/ali optimizacijo
- V zgodnjih računalnikih je bilo možno v zbirnem jeziku napisati bolj učinkovito kodo.
- Vzvratno inženirstvo (Reverse engineering) strojne kode ni težko prevesti (disassembler) v zbirni jezik. Na ta način je v principu možno rekonstruirati izvorno kodo.

- Zanimiva uporaba zbirnika je tudi preverjanje, ali je indeks polja znotraj obsega (bounds check)
  - Če želimo preveriti na čimkrajši način, ali je neka spremenljivka x v obsegu 0 ≤ x <</li>
     y, lahko predznačeno število obravnavamo kot nepredznačeno.
  - Negativna števila v 2'K izgledajo kot velika števila v nepredznačenem formatu!
  - Tako nam nepredznačena primerjava x < y preverja tako tudi, če je x < 0</li>
  - Npr.: če x20 >= x11 ali x20 < 0, potem skoči na oznako IndexOutOfBounds :</p>

bgeu x20, x11, IndexOutOfBounds