Лекция 7


Содержание

- I. Исполняемые PE(*Portable Executable*)-файлы:
 - структура РЕ-файлов,
 - отображение исполняемых файлов на адресное пространство.
- II. Получение информации о РЕ-файле:
 - интерфейс IMAGEHLP.

Исполняемые файлы РЕ-файлы (Portable Executable File)

Исполняемые файлы (.exe, .dll, .осх и т.д.) - файлы образа задачи (image file) компонуются из объектных файлов (.obj) - COFF (Common Object File Format) – файлов. Отображение исполняемого файла на адресное пространство – загрузка исполняемого модуля, происходит по базовому адресу (если возможно, то по базовому адресу по умолчанию). Объектный код содержит относительные адреса – смещения по отношению к базовому адресу. При компоновке относительные адреса заменяются на абсолютные адреса с использованием базового адреса по умолчанию.

Структура РЕ-файла



Разделы

<u>Раздел текста</u>: исполняемый код данного файла, обозначается .text

<u>Разделы данных</u>: .bss содержит неинициализированные данные, .rdata – данные только для чтения (символьные строки, константы), .data содержит все остальные переменные.

<u>Раздел ресурсов</u>: содержит информацию о ресурсах, обозначается .rsrc.

<u>Раздел перемещения</u>: хранит таблицу адресных записей с адресными привязками к реальному адресу загрузки, обозначается .reloc.

<u>Раздел экспорта</u>: содержит информацию об экспортируемых функциях и глобальных переменных, обозначается .edata.

<u>Раздел импорта</u>: содержит информацию об импортируемых функциях, обозначается .idata.

Получение информации о РЕ-файле

```
#include <windows.h>
#include <imagehlp.h>
int main(int argc, char* argv[]){
 LOADED IMAGE LoadedImage;
 PUCHAR BaseAddress:
 DWORD RVAExpDir, VAExpAddress;
 IMAGE EXPORT DIRECTORY* ExpTable;
 char* sName;
 DWORD nNames;
 char* pName;
 char** pNames;
 DWORD i;
```

```
BOOL MapAndLoad(
PSTR ImageName,
PSTR DIIPath,
PLOADED_IMAGE LoadedImage,
BOOL DotDII,
BOOL ReadOnly );
```

```
typedef struct _LOADED_IMAGE {
PSTR ModuleName;
HANDLE hFile;
PUCHAR MappedAddress;
PIMAGE_NT_HEADERS32 FileHeader;
ULONG NumberOfSections;
PIMAGE_SECTION_HEADER Sections;
ULONG SizeOfImage;
} LOADED_IMAGE, *PLOADED_IMAGE;
```

```
//Загружаем РЕ-файл
 if(!MapAndLoad(argv[1], NULL, &LoadedImage, TRUE,TRUE)){
   printf("Something's wrong!\n");
      exit(1);
//Считываем базовый адрес загрузочного модуля
 BaseAddress=LoadedImage.MappedAddress;
 printf("0x%lx - Base Address\n", BaseAddress);
 //Определяем относительный виртуальный адрес - RVA,
таблицы экспорта
 RVAExpDir= LoadedImage.FileHeader->
       OptionalHeader.DataDirectory
[IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT]. Virtual Address;
printf("0x%lx -RVA\n", RVAExpDir);
```

LoadedImage.FileHeader

```
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
DWORD <u>Signature</u>;
IMAGE_FILE_HEADER <u>FileHeader</u>;
IMAGE_OPTIONAL_HEADER <u>OptionalHeader</u>;
} IMAGE_NT_HEADERS, *PIMAGE_NT_HEADERS;
```

FileHeader->OptionalHeader

```
typedef struct IMAGE OPTIONAL HEADER
        MajorLinkerVersion;
BYTE
BYTE
        MinorLinkerVersion;
DWORD SizeOfCode;
DWORD SizeOfInitializedData;
DWORD
        SizeOfUninitializedData;
DWORD
        AddressOfEntryPoint;
DWORD
        BaseOfCode;
DWORD BaseOfData;
DWORD NumberOfRvaAndSizes;
IMAGE DATA DIRECTORY
DataDirectory[IMAGE NUMBEROF DIRECTORY ENTRIES];
} IMAGE OPTIONAL HEADER,
*PIMAGE OPTIONAL HEADER;
```

```
RVAExpDir= LoadedImage.FileHeader->
OptionalHeader.DataDirectory
[IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT] .VirtualAddress;
```

Индексы массива точек входа таблиц данных (Directory entries):

```
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT 0
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT 1
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC 5
```

```
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY{
DWORD VirtualAddress;
DWORD Size;
}IMAGE_DATA_DIRECTORY,
*PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
```

```
//Определяем виртуальный адрес массива строк по его RVA
  VAExpAddress=
   (DWORD)ImageRvaToVa(LoadedImage.FileHeader,
               BaseAddress, RVAExpDir, NULL);
  printf("0x%lx -VA\n",VAExpAddress);
  ExpTable=(IMAGE EXPORT DIRECTORY*)VAExpAddress;
//Определяем виртуальный адрес строки - имени РЕ-файла,
//по его RVA
  sName=(char*)ImageRvaToVa(LoadedImage.FileHeader,
            BaseAddress, ExpTable->Name, NULL);
  printf("Name of PEF: %s\n",sName);
```

VAExpAddress=(DWORD)ImageRvaToVa(LoadedImage.FileHeader, BaseAddress, RVAExpDir,NULL);

```
PVOID ImageRvaToVa(
PIMAGE_NT_HEADERS NtHeaders,
PVOID Base,
ULONG Rva,
PIMAGE_SECTION_HEADER* LastRvaSection
);
```

ExpTable=(IMAGE_EXPORT_DIRECTORY*)VAExpAddress

```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY
DWORD
       Characteristics;
DWORD
       TimeDateStamp;
       MajorVersion;
WORD
WORD
       MinorVersion;
DWORD
        Name;
DWORD
        Base;
DWORD
        NumberOfFunctions;
DWORD
        NumberOfNames:
DWORD AddressOfFunctions;
DWORD AddressOfNames;
DWORD AddressOfNameOrdinals;
} IMAGE EXPORT DIRECTORY,
*PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```

```
//Определяем виртуальный адрес массива строк по его RVA
  pNames=(char**)ImageRvaToVa(LoadedImage.FileHeader,
   BaseAddress, ExpTable->AddressOfNames, NULL);
//Считываем количество экспортируемых имен из таблицы
//экспорта
  nNames=ExpTable->NumberOfNames;
  printf("Exported data:\n",pName);
  for(i=0;i<nNames;i++){</pre>
  //Определяем виртуальный адрес i-ого имени по его RVA
    pName=(char*)ImageRvaToVa(LoadedImage.FileHeader,
         BaseAddress, (DWORD)*pNames, NULL);
    printf("%s\n",pName);
   *pNames++; //переходим к следующей строке
  UnMapAndLoad(&LoadedImage);
  return 0;
```

КОМПИЛЯЦИЯ

> cl 1.c imagehlp.lib

OUTPUT

> 1 td1.dll

0x20000 - Base Address

0x9a50 -RVA

0x29a50 -VA

Name of PEF: td1.dll

Exported data:

a

ſ

a

Упражнение 1:

- получите список экспортируемых функций библиотеки kernel32.dll;
- получите список экспортируемых функций модулей процесса notepad.exe.

Вторая тема курсовой

