企业架构双点服务器HA

学习目标和内容

- 1、能够描述高可用HA的作用
- 2、能够理解VIP的切换
- 3、能够描述keepalived作用
- 4、能够理解主master和备backup服务器关系
- 5、能够实现主备服务器高可用配置
- 6、能够实现模拟业务宕机服务切换

一、背景描述及其方案设计

1、业务背景描述

时间: 2009.6-2010.9

发布产品类型: 互联网动态站点 商城

用户数量: 2000-4000 (用户量猛增 翻了4倍)

PV: 8000-50000 (24小时访问次数总和)

QPS: 50-100* (每秒访问次数)

DAU: 200-400 (每日活跃用户数)

随着用户量增多,单台WEB服务器,压力越来越大。虽然单台WEB服务器,目前可以完成工作任务。但是如果一旦宕机,用户就完全失去服务了,用户体验特别不好。需要备用一台服务器进行使用,主服务器宕机之后,快速切换为备用服务器

2、模拟运维设计方案


在之前架构中, 先将数据库服务器单独迁移

LNMP WEB服务器和数据库服务器分离



针对web服务器单点故障, 升级为主备服务器架构

LNMP WEB服务器实现HA



二、数据库服务器迁移

1、克隆复制虚拟机

server01 WEB服务器 master 192.168.17.102

server02 数据库服务器 192.168.17.100

2、服务器基本配置

根据之前的服务器基本环境的要求进行配置

因为是克隆获取虚拟机,所以只需要进行IP和MAC地址的修改即可。

```
1#1、删除原有网卡mac地址记录信息2shell > cd /etc/udev/rules.d3shell > rm -rf 70-persistent-net.rules4#2、删除eth0里的mac地址项 HWADDR参数5#3、修改主机名称6shell > sed -i "s/server01/server02/" /etc/sysconfig/network;7#4、启动之后, 把hosts文件对应也做解析
```

3、数据备份和迁移

①源数据库服务器导出数据

```
#源数据库是server01 在server01上操作
shell > mysqldump -uroot -p --database tp5shop > /root/tp5shop.sql
```

②导入数据到新数据库服务器

```
#因为数据库服务器克隆来的,所有本身具有数据 可以删除了库,模拟新机器,重新导入
mysql > drop database tp5shop;
#创建数据库并导入数据
mysql > create database tp5shop;
mysql > use tp5shop;
mysql > source /root/tp5shop.sql;
```

③在server02 MySQL服务器中建立远程连接用户并授予权限

```
1 mysql > grant all on tp5shop.* to 'tp5shop'@'192.168.17.%' identified by '$Abc3721';
```

④修改项目数据库配置文件

```
shell > vim /usr/local/nginx/html/tp5shop/application/database.php
```

修改参考示例:

```
1 return [
2
      // 数据库类型
       'type'
3
                       => 'mysq1',
       // 服务器地址
       'hostname'
                      => '192.168.17.100',
       // 数据库名
6
       'database'
                       => 'tp5shop',
7
8
       // 用户名
       'username'
                       => 'tp5shop',
9
       // 密码
10
11
       'password'
                       => '$Abc3721',
       // 端口
12
      'hostport'
                     => '3306',
13
```

⑤访问页面,查看业务使用情况

三、高可用服务搭建

1、HA高可用

高可用HA(High Availability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指通过设计,减少系统服务不可用的时间。假设系统一直能够提供服务,我们说系统的可用性是100%。如果系统每运行100个时间单位,会有1个时间单位无法提供服务,我们说系统的可用性是99%。 很多公司的高可用目标是4个9,也就是99.99%,这就意味着,系统的年停机时间为0.876个小时。

描述	通俗叫法	可用性级别	年度停机时间
基本可用性	2个9	99%	87.6小时
较高可用性	3个9	99.9%	8.8小时
具有故障自动恢复能力的可用性	4^ 9	99.99%	53分钟
极高可用性	5个9	99.999%	5分钟

实现高可用的核心点:


①冗余(多台服务器)

②自动切换

备份服务器:

冷备 服务器不启用(域名不解析),使用的时候再开启,需要手动切换 热备 服务器在等待状态(监控主服务器状态),一旦主宕机,备就接管,自动切换 实现热备,引入VIP的切换

主备服务器



通过VIP的方式, 切换主备服务器

- ①默认VIP绑定在主服务器 (master)
- ②master不可用,就切换VIP到备份服务器 (backup)
- ③用户可以使用到连续性更好的服务,通过VIP访问服务器

常用来单独实现高可用的软件:

- ①keepalived
- ②heartbeat 较早属于redhat HA工程的一部分

2、keepalived介绍


Keepalived软件起初是专为LVS负载均衡软件设计的,用来管理并监控LVS集群系统中各个服务节点的状态,后来又加入了可以实现高可用的VRRP功能。因此,Keepalived除了能够管理LVS软件外,还可以作为其他服务(例如:Nginx、Haproxy、MySQL等)的高可用解决方案软件


3、keepalived组成和原理

Keepalived软件主要是通过VRRP协议实现高可用功能的。

VRRP是Virtual Router RedundancyProtocol(虚拟路由器冗余协议)的缩写,VRRP出现的目的就是为了解决静态路由单点故障问题的,它能够保证当个别节点宕机时,整个网络可以不间断地运行。

虚拟路由冗余协议,可以认为是实现路由器高可用的协议,即将N台提供相同功能的路由器组成一个路由器组,这个组里面有一个master和多个backup,master上面有一个对外提供服务的vip(该路由器所在局域网内其他机器的默认路由为该vip),master会发组播,当backup收不到vrrp包时就认为master宕掉了,这时就需要根据VRRP的优先级来选举一个backup当master。这样的话就可以保证路由器的高可用了。





Keepalived的功能体系结构,大致分两层: 用户空间 (user space) 和内核空间 (kernel space) 。

内核空间:

主要包括IPVS(IP虚拟服务器,用于实现网络服务的负载均衡)和NETLINK(提供高级路由及其他相关的网络功能)两个部份。

用户空间:

WatchDog: 负载监控checkers和VRRP进程的状况

VRRP Stack: 负载均衡器之间的失败切换FailOver, 如果只用一个负载均衡器,则VRRP不是必须的。

Checkers: 负责真实服务器的健康检查healthchecking, 是keepalived最主要的功能。换言之,可以没有VRRP

Stack, 但健康检查healthchecking是一定要有的。

IPVS wrapper: 用户发送设定的规则到内核ipvs代码

Netlink Reflector: 用来设定vrrp的vip地址等。

keepalived主要使用三个模块,分别是core、check和vrrp。

core模块为keepalived的核心,负责主进程的启动、维护以及全局配置文件的加载和解析。

check负责健康检查,包括常见的各种检查方式。

vrrp模块是来实现VRRP协议的。

4、安装配置启动keepalived

master和backup都需要进行安装,也就是server01和server03机器

- 1 #安装keepalived
- shell > yum -y install keepalived

主机名称	服务器IP	
server01	192.168.17.102	master
server03	192.168.17.101	backup

keepalived需要使用的目录和文件:

文件或者目录	作用
/etc/keepalived/keepalived.conf	生效的配置文件
/etc/init.d/keepalived	服务器管理脚本
/var/log/messages	日志信息

配置keepalived

①备份主备服务器的配置文件

```
shell > cd /etc/keepalived
shell > cp keepalived.conf keepalived.conf_bak
```

②分别修改主备服务器配置文件

```
1 shell > vim keepalived.conf
```

示例配置文件说明

```
! Configuration File for keepalived
 2
     #发送邮件的配置
3
     global_defs {
       notification_email {
 4
         acassen@firewall.loc
 5
 6
         failover@firewall.loc
          sysadmin@firewall.loc
8
        }
9
        notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
10
        smtp_server 192.168.200.1
11
        smtp_connect_timeout 30
        router_id LVS_DEVEL
12
13
     }
14
     #vrrp协议的配置
     vrrp_instance VI_1 {
15
        #工作模式
16
        state MASTER
17
        #监听的网卡
18
19
        interface eth0
        #虚拟路由id 需要和备服务器一致
20
21
        virtual_router_id 51
        #权重 优先级
22
23
        priority 100
        #vrrp包的发送周期 1s
25
        advert_int 1
26
        #权限验证
27
        authentication {
28
            auth_type PASS
             auth_pass 1111
30
31
         #需要绑定切换的VIP
        virtual_ipaddress {
32
33
            192.168.200.16
            192.168.200.17
35
            192.168.200.18
36
37
     }
```

主服务器

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
   notification_email {
        acassen@firewall.loc
        failover@firewall.loc
```

```
sysadmin@firewall.loc
7
        }
8
        notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
9
        smtp_server 192.168.200.1
10
        smtp_connect_timeout 30
        router_id LVS_DEVEL
11
12
13
     vrrp_instance VI_1 {
14
         state MASTER
15
         interface eth0
         virtual_router_id 51
16
         priority 100
17
18
         advert_int 1
19
         authentication {
20
             auth_type PASS
21
             auth_pass 1111
22
         }
23
         #master默认只需要修改使用VIP即可
24
         virtual_ipaddress {
25
             192.168.17.200
26
         }
27
     }
```

备服务器

```
! Configuration File for keepalived
 2
     global_defs {
3
        notification_email {
          acassen@firewall.loc
 4
 5
          failover@firewall.loc
          sysadmin@firewall.loc
 6
 7
        }
        notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
 8
9
        smtp_server 192.168.200.1
10
        smtp_connect_timeout 30
        router_id LVS_DEVEL
11
12
13
     vrrp_instance VI_1 {
         #修改工作模式为备
14
15
         state BACKUP
         interface eth0
16
17
         virtual_router_id 51
18
         priority 100
         advert_int 1
19
20
         authentication {
             auth_type PASS
21
22
             auth_pass 1111
23
         }
         #注意修改VIP
24
25
         virtual_ipaddress {
             192.168.17.200
26
27
         }
28
```

③分别按照顺序启动主服务器和备服务器的keepalived

1 shell > service keepalived start

④查看主备服务器的网卡信息

- 1 #需要通过ip a命令查看 分别在server01和server03查看
- 2 shell > ip a

5、模拟服务器不可用VIP切换

服务器整机不可用, 常见于服务器断网, 或者断电关机等。

方法一: 模拟主服务器断电关闭

- 1 #关闭主服务器 VIP所在服务器
- 2 shell > poweroff

方法二: 模拟主服务器断网

- 1 #关闭VIP所在服务器的网卡 使其不能够联网
- 2 shell > service network stop

通过以上实验检测,发现当主服务器整机不可用时, VIP会切换到备用服务器

四、实现服务HA

通过keepalived可以直接实现主服务器整机不可用,实现VIP的切换。保证用户可以通过VIP进行访问服务。

但是实际情况下,往往并不是服务器整机不可用,只是对应的服务或者软件不可用。

比如说: nginx提供的web服务, nginx进程关闭

就需要检测当nginx不可用时,就切换VIP

实现过程分析:

VIP实际是由keepalived进行绑定的,所以当nginx服务不可用时,就关闭当前机器的keepalived即可,释放VIP。进而绑定到其他备用服务器。

- ①编写服务检测脚本,实现检测nginx是否可用,不可用则关闭当前所在主机的keepalived
- ②在keepalived配置中调用检测服务脚本

1、Nginx服务可用检测脚本

主备服务器都要实现此脚本

①编写测试脚本 赋予执行权限

```
shell > cd /etc/keepalived
shell > vim check_nginx.sh
```

脚本内容:

```
#!/bin/bash
nginx_status=`ps -C nginx --no-header | wc -1`
if [ $nginx_status -eq 0 ];then
service keepalived stop
fi
```

赋予脚本执行权限 方便之后其他软件调用执行

```
1 shell > chmod +x check_nginx.sh
```

②测试脚本可用性

启动nginx和keepalived

关闭nginx 执行脚本 查看keepalived是否也关闭

2、模拟宕机实现服务切换

在多台服务器中配置keepalived定时触发检测nginx的脚本模块

```
#在vrrp_instance外上面定义

vrrp_script check_nginx {

#调用脚本地址

script /etc/keepalived/check_nginx.sh

#检测间隔时间

interval 3

}

#在vrrp_instance里调用

track_script {

#上线定义的名称

check_nginx

12
```

3、实现web服务器高可用

以上案例已经实现了,服务不可用VIP切换到可用服务器。

现在需求用户的服务是连续不间断的,故用户需要通过VIP进行访问

- ①解析域名到VIP
- ②模拟用户访问

五、keepalived的配置补充

脑裂(裂脑): vip出现在了多台机器上。网络不通畅,禁用了数据包,主备服务器没法通讯,造成备服务器认为主服务器不可用,绑定VIP,主服务器VIP不会释放。

解决方案:

- ①双备或者多备模式 BACKUP 通过priority权重来区分谁的优先级更高
- ②单播(定向广播)的方式(一些特定环境禁用了组播方式)
- ③时间不同步 服务器时间校时

1、非抢占模式

①nopreempt

在主备服务器的配置文件, vrrp_instance段中

②设置state工作模式为BACKUP 两个keepalived节点都启动后,默认都是BACKUP状态,双方在发送组播信息后,会根据优先级来选举一个MASTER出来。由于两者都配置了nopreempt,所以MASTER从故障中恢复后,不会抢占vip。这样会避免VIP切换可能造成的服务延迟。

2、单播模式

一些特定环境下不允许发送组播,造成备服务器无法收到vrrp包,可能会造成脑裂现象。可以通过单播的方式解决。

单播示例配置: 注意此语法在keepalived1.2.11版本以上支持

```
unicast_src_ip 192.168.1.21##(本地IP地址)
unicast_peer {
192.168.1.22##(对端IP地址)此地址一定不能忘记
}
```

主服务器server01配置

```
1 #在vrrp_instace段中加入
2 #本地IP
3 unicast_src_ip 192.168.17.102
4 unicast_peer {
5 #对象IP 发送vrrp包给备服务器
6 192.168.17.101
7 }
```

备服务器server03配置

```
      1
      #在vrrp_instace段中加入

      2
      #本地IP

      3
      unicast_src_ip 192.168.17.101

      4
      unicast_peer {

      5
      #对象IP 发送vrrp包给备服务器

      6
      192.168.17.102

      7
      }
```

tcpdump抓vrrp包的方式:

```
1 shell > tcpdump vrrp -n
```