Отчёт по лабораторной работе №16

дисциплина: Администрирование локальных сетей

Студент: Кузнецова София Вадимовна

Содержание

Цель работы	Ę
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	16
Ответы на контрольные вопросы:	17

Список иллюстраций

0.1	Открытие проекта lab_PT-16.pkt	6
0.2	Размещение оборудования	6
0.3	Замена модулей на Repeater-PT	7
0.4	Подключение оборудования	7
0.5	Создание города Пиза	8
0.6	Перемещение оборудования	8
0.7	Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1	9
0.8	Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-svkuznecova-sw-1 .	9
0.9	Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1	10
0.10	Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-svkuznecova-sw-1	11
0.11	Присвоение адресов оконечному устройству	12
0.12	Пинг адреса 10.131.0.1	13
0.13	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-svkuznecova-gw-1	14
0.14	Настройка маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1	14
0.15	Проверка доступности с ноутбука администратора	15

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернетсоединение.

Выполнение лабораторной работы

Откроем проект с названием lab_PT-15.pkt и сохраним под названием lab_PT-16.pkt. После чего откроем его для дальнейшего редактирования.



Рис. 0.1: Открытие проекта lab PT-16.pkt

Разместим в рабочей области проекта в соответствии с модельными предположениями оборудование для сети Университета г. Пиза.




Рис. 0.2: Размещение оборудования




Рис. 0.3: Замена модулей на Repeater-PT




Рис. 0.4: Подключение оборудования

В физической рабочей области проекта создадим город Пиза, здание Университета г. Пиза. Переместим туда соответствующее оборудование.




Рис. 0.5: Создание города Пиза



Рис. 0.6: Перемещение оборудования

Теперь сделаем первоначальную настройку и настройку интерфейсов оборудования сети Университета г. Пиза.

```
pisa-unipi-svkuznecova-qw-1>en
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-line)#password cisco
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#line console 0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-line)#password cisco
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config) #service password-encryption
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config) #username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#ip domain name unipi.edu
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config) crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-svkuznecova-gw-l.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
   a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#line vty 0
*Mar 1 0:12:39.136: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#transport input ssh pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#wr me
Building configuration...
LOK1
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1#
```

Рис. 0.7: Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1

```
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1>en
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #line vty 0 4
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line)#password cisco
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line)#login
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #line console 0
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line)#password cisco
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config) #service password-encryption
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config) #username admin privilege l secret cisco
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config) #ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-svkuznecova-sw-l.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:16.884: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l(config-line) #exit
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #exit
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l#wr me
Building configuration..
pisa-unipi-svkuznecova-sw-l#
```

Рис. 0.8: Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-svkuznecova-sw-1

```
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1>en
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-if)#no shutdown
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-if)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config) #interface f0/0.401
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot10 401
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-subif)#description unipi main
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-subif)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config)#interface f0/1
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-if)#no shutdown
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if) #
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config) #exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#wr me
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1#ping 192.0.2.1
```

Рис. 0.9: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1

```
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #interface f0/24
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #interface f0/24
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #switchport mode access
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #switchport mode access
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #vlan 401
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config) #vlan 401
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-vlan) #name unipi main
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-vlan) #name unipi-main
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-vlan) #swit
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #
% LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #no shutdown
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1(config-if) #swit
pisa-unipi-svkuznecova-sw-1 (config-if) #swit
pi
```

Рис. 0.10: Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-svkuznecova-sw-1




Рис. 0.11: Присвоение адресов оконечному устройству

Рис. 0.12: Пинг адреса 10.131.0.1

Далее настроим VPN на основе протокола GRE.

```
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1>en
msk-donskava-svkuznecova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-svkuznecova-qw-1(config) #interface Tunnel0
msk-donskaya-svkuznecova-gw-l(config-if)#
\label{local-mask-donskaya-svkuznecova-gw-1} $$ msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)$$ paddress 10.128.255.253 255.255.252 msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)$$ tunnel source $f0/1.4$
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if) #tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config)#interface loopback0
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LoopbackO, changed state to up
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config-if) #exit msk-donskaya-svkuznecova-gw-1(config) #ip route 10.128.254.5 255.255.255.255
10.128.255.254
msk-donskaya-svkuznecova-gw-l(config)#exit
msk-donskaya-svkuznecova-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-svkuznecova-gw-l#wr me
Building configuration..
msk-donskaya-svkuznecova-gw-1#
```

Рис. 0.13: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-svkuznecova-gw-1

```
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config) #interface Tunnel0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.255
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-if)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#interface loopback0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface LoopbackO, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255
% Incomplete command.
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config) #ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config) #router ospf 1
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-router) #router id 10.128.254.5
% Invalid input detected at '^' marker.
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-router) #router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-svkuznecova-gw-1(config-router) #network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config-router) #exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l(config) #exit
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#wr me
Building configuration..
pisa-unipi-svkuznecova-gw-l#
```

Рис. 0.14: Настройка маршрутизатора pisa-unipi-svkuznecova-gw-1

Последним шагом проверим доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».




Рис. 0.15: Проверка доступности с ноутбука администратора

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки VPNтуннеля через незащищённое Интернет-соединение.

Ответы на контрольные вопросы:

- 1. Что такое VPN?
- Зашифрованное соединение, устанавливаемое через Интернет между устройством и сетью.
- 2. В каких случаях следует использовать VPN?
- Для дополнительного шифрования в сетях, безопасному подключению к локальным сетям извне.
- 3. Как с помощью VPN обойти NAT?
- Поднять VPN-туннель/подключить OpenVPN.