

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

گزارش پژوهشی درس شبکه پیشرفته

# پیاده سازی پروتکل OpenFlow در

نگارش

سهيل ضيائي قهنويه

استاد

دكتر مقصود عباسپور

### چکیده

پروتکل OpenFlow برای ارتباط کنترلر با سوئیچ ها در شبکه های نرم افزار محور (SDN) ایجاد شده است. در این گزارش بعد از معرفی محیط شبیه سازی Mininet و پروتکل OpenFlow، به تشریح یکی از کنترلرهای مطرح پژوهشی یعنی POX و نحوه پیاده سازی OpenFlow در این کنترلر پرداخته شده است. در پایان به کمک یک مثال گام به گام فراخوانی و اجرای این پیاده سازی ها در Mininet بررسی می شود.

### كليدواژهها

POX Mininet SDN OpenFlow

## فهرست نوشتار

۲	چکيده
۲	كليدواژهها
٣	فهرست نوشتارفهرست نوشتار
۶	بخش اول: مقدمه
۶	معر في Mininet
٧	گردش کار Mininet
٧	ايجاد توپولوژي شبکه
۸	تعامل با یک شبکه
۸	شبکه قابل برنامه نویسی با SDN
۹	معرفی OpenFlow
۹	جدول جريان (Flow table)
١٠	کاربردهای OpenFlow
١١	معرفی POX
١٢	بخش دوم: OpenFlow در POX
١٢	شناسه مسیر داده (DPID)
١٢	ار تباط با مسیرهای داده (سوئیچ ها)
۱۳	شیء Connection
۱۳	گرفتن ارجاع به شهیء Connection


\f\
رویدادهای OpenFlow: پاسخ به سوئیچ ها
رویداد ConnectionUp
رویداد ConnectionDown
رویداد PortStatus
۱۷ FlowRemoved رویداد
رویدادهای آماری
رویداد PacketIn
رویداد ErrorIn
رویداد BarrierIn
پیام های OpenFlow
پیام ارسال بسته ها از سوئیچ ofp_packet_out
پیام اصلاح جدول جریان سوئیچ ofp_flow_mod پیام اصلاح جدول جریان سوئیچ
مثال: نصب یک سطر در جدول جریان
مثال: پاک کردن جدول جریان همه سوئیچ ها
پیام درخواست اطلاعات آماری از سوئیچ ofp_stats_request
مثال: اطلاعات آماری جریان وب
ساختار تطبيق (Match Structure)
تطبیق جزئی و Wildcardها
متدهای ofp_match
تعریف تطبیق از روی بسته موجود
مثال: تطبيق ترافيک وب
قدامات (OpenFlow Actions)
ار سال به یو رت – Output – ار سال به یو رت

۲۷	ار سال به صف – Enqueue
۲۸	مقداردهی شناسه VLAN
	مقداردهی اولویت VLAN
۲۸	مقداردهی آدرس مبدأ و مقصد اترنت
۲۹	مقداردهی آدرس مبدأ و مقصد IP
۲۹	مقداردهی نوع سرویس IP
۲۹	مقداردهی پورت مبدأ و مقصد TCP/UDP
٣٠	مثال: ارسال تغییر مسیر جریان (FlowMod)
٣٠	مثال: ارسال جریان به یک پورت
٣١	خش سوم: مثال عملي ايجاد يک سوئيچ يادگيرنده
٣١	کنترلر پایه آموزش را اجرا کنید
٣٢	ارزیابی رفتار هاب با tcpdump
٣٣	ارزیابی کنترلر با iperf
٣۴	کنترلر پایه آموزش را تغییر دهید
٣۴	تجزیه (parse) بسته ها با کتابخانه های بسته POX
	of_tutorial.py
٣٧	تست كنترلر
۳۸	سراجع

### بخش اول: مقدمه

### معرفي Mininet

Mininet یک سیستم سبک شبیه سازی شبکه برای نمونه سازی سریع محیط شبکه ای کامل است. این برنامه از فناوری های مجازی سازی سطح سیستم عامل برای ایجاد یک شبکه مجازی که هاست ها، سوئیچ ها، روترها و برنامه های شبکه را روی یک ماشین فیزیکی اجرا می کند، استفاده می کند. Mininet با استفاده از پروتکل OpenFlow از شبیه سازی شبکه SDN پشتیبانی می کند. از Mininet به دلیل سادگی و قابلیت تکرار بودن، در آزمایش های آموزشی شبکه در دانشگاه استنفورد استفاده می شود. در شکل زیر یک شبکه شبکه در دانشگاه است. [1]



Mininet از مکانیزم کانتینر ارائه شده توسط هسته GNU / Linux برای شبیه سازی گره های شبکه استفاده می کند. به طور پیش فرض، همه هاست های Mininet پردازش های عادی هستند که از هسته سیستم عامل، شناسه های پردازش، نام کاربری و سیستم فایل یکسان استفاده می کنند. هر هاست Mininet دارای پشته شبکه مستقل و منابع مختص خود، از جمله اینترفیس های شبکه، حافظه پنهان، پروتکل رزولوشن آدرس(ARP)، و جداول مسیریابی است. علاوه بر این هر هاست دارای یک اینترفیس مجازی است که می تواند به یک سوئیچ مجازی (نرم افزاری) مثلا Open vSwitch از طریق یک لینک مجازی با پارامترهای قابل تنظیم (به عنوان مثال پهنای باند، تأخیر یا میزان از دست دادن) متصل شود. در مقایسه با بسترهای آزمایش فیزیکی و شبیه سازهای سنگین مبتنی بر ماشین مجازی، Mininet با استفاده از این فناوری های سبک می تواند مقیاس پذیری را نسبت به توپولوژی های نسبتاً بزرگ (یعنی بیش از صدها گره) فراهم کند. [1]

### گردش کار Mininet

سفارشی سازی و شبیه سازی شبکه در Mininet به مراحل زیر نیاز دارد:

۱ – ایجاد تو یولوژی شبکه

۲- تعامل با یک شبکه

۳- برنامه نویسی کنترلر

این مراحل در ادامه تشریح خواهند شد.

### ايجاد توپولوژي شبكه

در Mininet ، می توان توپولوژی های پارامتری شده شبکه را با API پایتون آن ایجاد کرد. گره های شبکه و لینک ها را می توان با بازنویسی متد () build کلاس mininet.topo.Topo اضافه و پیکربندی کرد. قطعه کد زیر یک توپولوژی ساده را نشان می دهد که شامل N هاست متصل به یک سوئیچ است:

علاوه بر پیکربندی انواع گره ها و اتصالات آنها، می توان با بکار گیری کلاسهای ویژه گره و لینک، محدودیت های عملکرد را نیز طراحی کرد. [1]

#### تعامل با یک شبکه

پس از شروع موفقیت آمیز شبکه، می توان دستورات دلخواه را بر روی هر گره در توپولوژی اجرا کرد. هر هاست در Mininet پس از شروع موفقیت آمیز شبکه، می توان دستورات دلخواه را بر روی هر گره در دستورات قابل اجرا را می توان با متد (cmd() هر اساساً یک پردازش پوسته ای است که در فضای نام شبکه خود اجرا می شود. دستورات قابل اجرا را می توان با متد (این متد منتظر خروجی دستور می ماند و این خروجی را در قالب رشته برمی گرداند. متدهای اضافی برای برقراری ارتباط با گره ها در API پایتون Mininet ارائه شده است.

Mininet همچنین یک کلاس mininet.cli.CLI داخلی برای ارائه یک رابط خط فرمان (CLI) برای اجرای دستورات تعاملی در هنگام شبیه سازی دارد. می توان رابط خط فرمان را با فراخوانی متد () CLI روی یک اینستنس Mininet فراخوانی کرد CLI کرد (net). گزینه های مفیدی در CLI گنجانده شده است، که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اسکریپت های پایتون را می توان با دستور py اجرا کرد.
- وضعیت لینک و سوییچ ایجاد شده را می توان با دستورات switch و switch پیکربندی کرد.
- تست های اساسی عملکرد، از جمله تست پهنای باند با استفاده از Iperf و تست تأخیر با استفاده از ping را می توان انجام داد.
  - پنجره های ترمینال هر گره (به طور پیش فرض Xterm) می توانند برای اجرای تعاملی دستورات ایجاد شوند. [1]


### شبکه قابل برنامه نویسی با SDN

سوئیچ ها در شبکه های Mininet با استفاده از پروتکل OpenFlow قابل برنامه نویسی هستند. برای استفاده از OpenFlow ، یک کنترلر SDN باید در شیء Mininet پیکربندی شود. به طور پیش فرض، هنگام نصبMininet ، کنترلر داخلی مرجع استنفورد انتخاب می شود. همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است، یک کنترلر SDN موجود می تواند با کمک کلاس RemoteController به شبکه اضافه شود. در اینجا باید از RemoteController به عنوان سازنده کلاس استفاده شود.

برای شروع و متوقف کردن خودکار برنامه کنترل در یک شبیه سازی، باید یک زیر کلاس از mininet.node.Controller با متدهای بازنویسی شده () start و () start ایجاد شود. [1]

### معرفي OpenFlow

OpenFlow یک پروتکل برای ارتباط south bound (بین کنترلر و سوییچ ها) در شبکه های نرم افزار محور SDN می باشد که به میزان وسیعی مورد استفاده و پشتیبانی قرار گرفته است. [2]



### جدول جريان (Flow table)

هر سوپیچ دارای یک جدول جریان است که در آن تمام قوانین مسیریابی ذخیره شده است. اجزای هر سطر این جدول به شرح زیر است:

- ۱- فیلدهای تطبیق (Match Field): فیلدهایی از هدر بسته ها که تشخیص جریان از روی آن انجام می شود.
  - Y- اقدامات (Actions): دستور العمل يردازش بسته ها
  - ۳- اطلاعات آماری، برای کمک به حذف جریانهای غیرفعال

فيلدهاي تطبيق (Match Fields) جهت تشخيص جريان ها در سوئيچ ها به شرح جدول زير مي باشد:

In Port	VLAN Id		Ethern	et	IP		ТСР		
		SA	DA	Туре	SA	DA	Proto	Src	Dst

اگر یک بسته با ورودی جدول جریان خاص مطابقت داشته باشد اقدام (Action) خاصی روی بسته انجام می شود. مهمترین اقدامات در جدول جریان به شرح زیر می باشد:

۱- بسته های این جریان به یک یورت مشخص فرستاده شود (Forward).

۲- بسته های این جریان کپسوله شده و به کنترل کننده فرستاده شود تا بتواند تصمیم بگیرد که آیا جریان باید به جدول جریان اضافه شود یا خیر.

- ۳- بسته های این جریان دور ریخته شود (Drop).
- ۴- بسته های این جریان به خط پردازش عادی سوئیچ فرستاده شود. [2]

### کاربردهای OpenFlow

مثال هایی از استفاده از شبکه های دارای OpenFlow برای آزمایش برنامه های جدید و معماری های شبکه به شرح زیر است: مثال ۱: مدیریت شبکه و کنترل دسترسی – ایده اصلی Ethane این است که به مدیران شبکه اجازه دهد یک سیاست کلی شبکه در کنترل کننده مرکزی تعریف کنند، که مستقیماً با تصمیم گیری کنترل پذیرش هر جریان جدید اجرا می شود.

مثال ۲: VLAN ها - OpenFlow به راحتی می تواند شبکه مجزای اختصاصی شبیه VLAN در اختیار کاربران قرار دهد. این شرایط با مشخص کردن پورتهای قابل دسترسی توسط ترافیک در یک شناسه VLAN انجام می شود.

مثال ۳: سرویس گیرندگان متحرک VOIP بی سیم – یک کنترل کننده برای ردیابی مکان مشتری پیاده سازی می شود که با برنامه نویسی مجدد جداول جریان، مسیریابی ارتباط را دوباره انجام دهد.

مثال ۴: شبکه غیر IP - به عنوان مثال، جریان ها را می توان با استفاده از هدر اترنت (آدرس های مبدا و مقصد (MAC آنها شناسایی کرد. این امید و جود دارد که یک مسک عمومی (آفست + مقدار + مسک) برای کنترل کننده ها ایجاد شود، که به بسته ها اجازه می دهد تا به روش مشخص شده توسط پژوهشگر پردازش شوند.

مثال ۵: پردازش بسته ها به جای جریان ها - به عنوان مثال، یک سیستم تشخیص نفوذ که همه بسته ها را بازرسی می کند، یا یک

مكانيسم كنترل ازدحام صريح. [2]

### معرفي POX

کنترلرهای متن باز متعددی وجود دارد به عنوان مثال، Pox ،Beacon ،Ryu ،Faucet ،Opendaylight ،Floodlight و Pox به عنوان مثال، Python که مبتنی بر ++C است و برادر آن Pox که مبتنی بر به OpenFlow کنترلر مرجع برای پیاده سازی پروتکل OpenFlow در واقع Nox که مبتنی بر ++C است و برادر آن Pox که مبتنی بر ارائه می است بودند. هر دو پیاده سازی پروهش محور بودند و در حال حاضر استفاده نمی شوند. با این حال، مثال های بسیاری را ارائه می دهند، که می تواند اصلاح شود و متناسب با نیازهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، پیاده سازی های صنعتی، مانند YANG و Opendaylight ،Floodlight بیکربندی به فرمت های YAMG یا کیکربندی می شوند. [1]

در ادامه گزارش، پیاده سازی پروتکل OpenFlow در POX و فراخوانی این کنترلر در Mininet مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

### بخش دوم: OpenFlow در POX

همانگونه که اشاره شد مرجع اصلی این بخش مستندات POX Wiki در وب سایت دانشگاه استنفورد به آدرس المانگونه که اشاره شد در این وب سایت https://openflow.stanford.edu/display/ONL/POX+Wiki.html بوده است. همچنین یادآوری می شود در این وب سایت اشاره شده که آخرین نسخه مستندات در github به آدرس [3] موجود می باشد.

### شناسه مسیر داده (DPID)

مستندات OpenFlow تصریح می کند که مسیرهای داده (سوئیچ ها) هر کدام دارای یک شناسه مسیر داده یا DPID منحصر به فرد هستند که یک مقدار ۶۴ بیتی است و از طریق سوئیچ به کنترلر در هنگام handshaking از طریق پیام PPIDs از طریق مقدار ۶۴ بیتی است و از طریق سوئیچ به کنترلر در هنگام DPIDs) را به صورت ساده ای به سوئیچ ها اختصاص می دهد: اگر نام یک سوئیچ دی باشد، DPID آن ۳ خواهد بود.

### ارتباط با مسیرهای داده (سوئیچ ها)

سوئیچ ها به POX متصل می شوند و پس از آن مشخصاً می توان از طریق POX با آن سوئیچ ها ارتباط برقرار کرد. این ارتباط ممکن است یا از کنترلر به یک سوئیچ یا از یک سوئیچ به کنترلر برسد. هنگامی که ارتباط از طریق کنترلر به سوئیچ است، این کار توسط کد کنترلر انجام می شود که پیام ها از سوئیچ می آیند، در POX به عنوان رویدادهایی نشان داده می شوند که می توان رسیدگی کننده رویداد (Event handler) برای آنها نوشت. به طور کلی یک نوع رویداد مختص هر نوع پیام که ممکن است سوئیچ ارسال کند وجود دارد. در حالی که پیام ها خود در مستندات OpenFlow توصیف شده اند و رویدادها در زیر بخش های زیر شرح داده شده اند، این زیر بخش به طور دقیق بر نحوه دقیق ارسال این پیام ها و نحوه تنظیم آن دسته از رویدادها متمرکز است.

اساساً دو روش برای برقراری ارتباط با یک مسیر داده در POX وجود دارد: از طریق یک شیء Connection برای آن مسیر داده خاص یا از طریق POX که آن مسیر داده را مدیریت می کند. برای هر مسیر داده متصل به POX یک شیء داده خاص یا از طریق OpenFlow Nexus که آن مسیر داده را مدیریت می کند. در پیکربندی Connection وجود دارد و معمولا یک OpenFlow Nexus وجود دارد که همه اتصالات را مدیریت می کند. در پیکربندی عادی، یک رابطه OpenFlow منفرد و جود دارد که به عنوان core.openflow در دسترس است. همپوشانی زیادی بین اتصالات و Nexus و جود دارد. از هر یک می توان برای ارسال پیام به یک سوئیچ استفاده کرد و اکثر رویدادها در هر دو مورد فعال می شوند.

بعضی اوقات استفاده از یکی یا دیگری راحت تر است. اگر برنامه تمایل به دریافت رویدادها از همه سوئیچ ها دارد، ممکن است منطقی باشد که به Nexus گوش دهد، که رویدادها از یک سوئیچ ها فعال می کند. اگر فقط دریافت رویدادها از یک سوئیچ تمایل دارد، گوش دادن به اتصال خاص ممکن است منطقی باشد.

#### شيء Connection

هر بار که سوئیچ به POX متصل می شود، یک شیء Connection نیز وجود دارد. اگر در کد به آن شیء Connection ارجاع وجود دارد، می توان از متد ()send آن برای ارسال پیام به مسیر داده استفاده کرد. اشیای Connection، علاوه بر امکان ارسال دستورات به سوئیچ ها و ایجاد رویداد از سمت سوئیچ ها، دارای یکسری ویژگی های مفید دیگر هستند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

شرح	نام ویژگی
ارجاعي به شيء nexus مربوط به اين connection (معمولا همان core.openflow است).	ofnexus
شناسه مسیر داده ی سوئیچ	dpid
پاسخ ofp_switch_features ارسال شده از سوئیچ را در حین handshaking می دهد.	features
پورت های روی سوئیچ. از آنجا که این موارد ممکن است در طول عمر connection تغییر کنند، POX	ports
سعی می کند چنین تغییراتی را ردیابی کند. با این حال، همیشه این احتمال وجود دارد که تعدادی از آن ها	
از رده خارج شده باشند.	
این ویژگی ارجاع به یک شیء PortCollection خاص است. این شیء به نوعی مانند دیکشنری است	
که در آن مقادیر اشیای ofp_phy_port هستند و کلیدها انعطاف پذیر هستند – می توان با توجه به شماره	
پورت، آدرس اترنت آنها، و نام پورت آن ها جستجو کرد.	
شیء سوکت که می توان برای مثال آدرس سمت سوئیچ connection را با	sock
()connection.sock.getpeername به دست آور د.	
متدی برای ارسال پیام OpenFlow به سوئیچ	send(msg)

اشیای Connection علاوه بر ویژگی های خود و متد ()send، رویدادهایی را متناسب با مسیرهای داده خاص ایجاد می کنند، به عنوان مثال هنگامی که یک مسیر داده یک اعلان را قطع یا ارسال می کند. با ثبت شنونده (listener) رویداد در مربوطه، می توان برای رویدادها در یک مسیر داده خاص رسیدگی کننده (handler) ایجاد کرد.

#### گرفتن ارجاع به شيء Connection

سه راه برای گرفتن ارجاع به شیء Connection به منظور استفاده از ویژگی های بالا وجود دارد:

- ۱– گوش کردن به رویدادهای ConnectionUp روی nexus، این رویدادها شیء جدید Connection را پاس می کنند.
  - ۲- می توان با متد (<getConnection(<DPID) از nexus یک connection را با DPID مسیر داده پیدا کرد.
    - ۳- از طریق پیمایش ویژگی connections از nexus به همه اتصالات موجود دسترسی داشت.

به عنوان اولین مثال، ممکن است در کلاس کامپوننت کدی وجود داشته باشد که اتصالات را ردیابی کرده و منابع مربوط به آنها را ذخیره کند. این کار را با گوش دادن به رویداد ConnectionUp در OpenFlow nexus این کار را با گوش دادن به رویداد شامل در درجاع به connection جدید است که به مجموعه connections خود اضافه می کند. کد زیر این موضوع را نشان می دهد (توجه داشته باشید که یک پیاده سازی کامل تر نیز می خواهد از رویداد ConnectionDown برای حذف aconnectionها از مجموعه استفاده کند):

```
class MyComponent (object):
    def __init__ (self):
        self.connections = set()
        core.openflow.addListeners(self)

    def _handle_ConnectionUp (self, event):
        self.connections.add(event.connection) # See ConnectionUp event documentation
```

#### The OpenFlow Nexus

OpenFlow Nexus اساساً مدير مجموعه اى از اتصالات OpenFlow است. معمولا، يك nexus واحد وجود دارد كه اتصالات را به همه سوئيچ ها مديريت مى كند، و از طريق core.openflow در دسترس است.

### تعدادی از ویژگی های nexus به شرح زیر است:

شرح	نام ویژگی
هنگامی که یک بسته با هیچ ورودی جدول در یک مسیر داده مطابقت ندارد،	miss_send_len
مسیر داده بسته را به کنترلر درون یک پیام OpenFlow هدایت می کند. برای حفظ	
پهنای باند، مسیر داده در واقع کل بسته را ارسال نمی کند، بلکه فقط به تعداد	
miss_send_len از اولین بایت های بسته را ارسال می کند. با تنظیم این مقدار در	
اینجا، هر مسیر داده ای که متعاقباً متصل می شود، پیکربندی می شود تا فقط این	
تعداد بایت را ارسال کند.	
وقتی True (پیش فرض) باشد، POX هنگام اتصال، تمام جریانهای جدول اول	clear_flows_of_connect
یک سوئیچ را حذف می کند.	
مجموعه خاصی که ارجاع به تمام اتصال های این nexus را ذخیره کرده است.	connections

یک connection object خاص یک مسیر داده را با DPID آن به دست می	getConnection( <dpid>)</dpid>
آورد و اگر در دسترس نباشد None بر می گرداند.	
یک پیام OpenFlow به یک مسیر داده خاص ارسال می کند، و اگر مسیر داده	sendToDPID( <dpid>,<msg>)</msg></dpid>
متصل نباشد بسته را دور می اندازد و لاگ هشدار ثبت می کند.	

مجموعه connection در اصل یک دیکشنری است که کلیدها DPID و مقادیر آن اشیای Connection است. با این حال، اگر آن را پیمایش کنید، برخلاف فرهنگ لغت معمولی، Connection را پیمایش می کند نه DPID ها. برای پیمایش DPID ها می توان از متد (iter\_dpids استفاده کرد. علاوه بر این، می توان از اپراتور "in" برای بررسی اینکه آیا یک Connection خاص در این مجموعه وجود دارد و همچنین اینکه آیا یک DPID خاص در مجموعه وجود دارد استفاده کرد. و یک ویژگی (dpids نیز وجود دارد که در واقع همان (keys) است.

همانند اشیای Connection، می توانید شنوندگان رویداد را بر روی خود شیء nexus تنظیم کرد. در حالی که یک شیء Connection فقط رویدادهای مربوط به مسیر داده مرتبط با آن را فعال می کند، شیء nexus رویدادهای مربوط به هر یک از Connection هایی را که مدیریت می کند، فعال می نماید.

### رویدادهای OpenFlow: پاسخ به سوئیچ ها

بیشتر رویدادهای مرتبط با OpenFlow در پاسخ مستقیم به پیامی که از سوئیچ دریافت می شود، فعال می شوند. به عنوان یک راهنمای کلی، رویدادهای مرتبط با OpenFlow دارای سه ویژگی زیر هستند:

شرح	نوع داده	نام ویژگی
كانكشن با سوئيچ مربوطه اي كه باعث اين رويداد شده است.	Connection	connection
شناسه سوئيچ مربوطه كه باعث اين رويداد شده است.	long	dpid
پیام OpenFlow که باعث این رویداد شده است.	ofp_header subclass	ofp

در ادامه این بخش، برخی از رویدادهای ارائه شده توسط ماژول OpenFlow و ماژول topology را شرح می دهیم. برای شروع، در اینجا یک کامپوننت POX بسیار ساده و جود دارد که از همه سوئیچ ها به رویدادهای ConnectionUp گوش می دهد و در صورت بروز، یک پیام را لاگ می کند. می توانید این قطعه کد را در یک فایل قرار دهید (مثلا ext/connection\_watcher.py).) و ببینید سوئیچ ها متصل شوند.

```
from pox.core import core
from pox.lib.util import dpid_to_str

log = core.getLogger()
```

```
class MyComponent (object):
    def __init__ (self):
        core.openflow.addListeners(self)

    def __handle_ConnectionUp (self, event):
        log.debug("Switch %s has come up.", dpid_to_str(event.dpid))

def launch ():
    core.registerNew(MyComponent)
```

#### روىداد ConnectionUp

برخلاف اکثر رویدادهای OpenFlow دیگر، این رویداد در پاسخ به دریافت یک پیام خاص OpenFlow از یک سوئیچ فعال نمی شود نمی شود – بلکه به سادگی در پاسخ به ایجاد یک کانال کنترل جدید با سوئیچ اجرا می شود.

همچنین توجه داشته باشید که در حالی که اکثر رویدادهای OpenFlow هم در Connection و هم در OpenFlow Nexus و هم در فعال می شوند، رویداد ConnectionUp اولین علامت فعال می شوند، رویداد ConnectionUp اولین علامت و جود یک Connection است و شنونده ای بر روی آن تنظیم نشده است.

و OpenFlow) عبارت است از:	. تازیار دی میباد د	ر مرڅ که ای ار	مر مالد (علامه	ه رژگ اضافی ا
Openi 10w	ساندارد رویداد در	ہر ویر نے سای ان	ین رویداد رخاروه	و پر کے اصافی آ

شرح	نوع داده	نام ویژگی
شامل اطلاعات مربوط به سوئیچ، به عنوان مثال انواع اقدامات پشتیبانی شده	ofp_switch_features	ofp
(مثلاً آیا بازنویسی فیلدها در دسترس است)، و اطلاعات پورت (مثلاً آدرس		
ها و نام های MAC). این ویژگی در ویژگی features در Connection نیز		
مو جو د است.)		

این رویداد را می توان به صورت زیر نشان داد:

```
def _handle_ConnectionUp (self, event):
   print "Switch %s has come up." % event.dpid
```

### رویداد ConnectionDown

مشابه ConnectionUp اما برخلاف اكثر رويدادهاى مرتبط با OpenFlow، اين رويداد در پاسخ به يك پيام واقعى OpenFlow مشابه عال نمى شود. بلكه به سادگى هنگامى كه اتصال به يك سوئيچ خاتمه يافته است (خواه صراحتاً بسته شده است، يا سوئيچ ريست شده يا غيره) اجرا مى شود.

توجه شود که برخلاف ConnectionUp، این رویداد هم در nexus و هم در خود Connection ایجاد می شود. یادآور می

شود که این رویداد هیچ ویژگی ofp ندارد.

#### رویداد PortStatus

رویدادهای PortStatus هنگامی فعال می شوند که کنترلر یک پیام وضعیت پورت ofp\_port\_status) را از یک سوئیچ دریافت می کند، که نشان می دهد پورت ها تغییر کرده اند. بنابراین، ویژگی ofp آن یک وضعیت ofp\_port\_status سوئیچ دریافت

```
class PortStatus (Event):
    def __init__ (self, connection, ofp):
        Event.__init__(self)
        self.connection = connection
        self.dpid = connection.dpid
        self.ofp = ofp
        self.modified = ofp.reason == of.OFPPR_MODIFY
        self.added = ofp.reason == of.OFPPR_ADD
        self.deleted = ofp.reason == of.OFPPR_DELETE
        self.port = ofp.desc.port_no
```

### يك مثال سريع:

```
def _handle_PortStatus (self, event):
    if event.added:
        action = "added"
    elif event.deleted:
        action = "removed"
    else:
        action = "modified"
    print "Port %s on Switch %s has been %s." % (event.port, event.dpid, action)
```

#### رویداد FlowRemoved

رویدادهای FlowRemoved هنگامی فعال می شوند که کنترلر پیام حذف جریان ofp\_flow\_removed) و ااز یک سوئیچ دریافت می کند، این پیام ها هنگام حذف یک سطر جدول بر روی سوئیچ یا به دلیل پایان مدت یا حذف صریح ارسال می شوند. این اعلان ها فقط هنگامی ارسال می شوند که جریان با فلگ OFPFF\_SEND\_FLOW\_REM نصب شده باشد.

در حالی که می توانید طبق معمول، مستقیماً از طریق ویژگی ofp رویداد به ofp\_flow\_remowed دسترسی پیدا کنید، این رویداد چندین ویژگی برای راحتی کار دارد:

شرح	نوع داده	نام ویژگی
True است اگر سطر جدول به خاطر بی استفاده ماندن حذف شده باشد.	bool	idleTimeout

True است اگر سطر جدول به خاطر پایان مدت صریح حذف شده باشد.	bool	hardTimeout
True است اگر سطر جدول به خاطر هر نوع پایان مدتی حذف شده باشد.	bool	timeout
True است اگر سطر جدول صراحتاً حذف شده باشد.	bool	deleted

#### رویدادهای آماری

رویدادهای آماری (Statistics) هنگامی فعال می شوند که کنترل کننده پیام پاسخ آماری OpenFlow) هنگامی فعال می شوند که کنترل کننده پیام پاسخ آماری ارسال شده توسط کنترلر ارسال می (OFPT\_STATS\_REPLY) را از سوئیچ دریافت می کند، که در پاسخ به درخواست آماری ارسال شده توسط کنترلر ارسال می شود.

تعدادی رویداد آماری وجود دارد. اصلی ترین آن ها RawStatsReply است که به سادگی در پاسخ به یک پیام ofp\_stats\_reply از سوئیچ اجرا می شود. با این حال، این پیام (و بنابراین رویداد مرتبط) مناسب نیست، زیرا کاربر تعیین می کند که نوع رویداد آماری چیست و احتمالاً پاسخ های آماری چند بخشی را "دوباره بهم بچسباند".

برای رفع این مشکل، POX رویدادهای جداگانه ای برای هر نوع پاسخ آماری دارد و این رویدادها با دریافت کل پاسخ (از جمله چندین قسمت احتمالی) فعال می شوند. این رویدادها عبارتند از:

نوع آمار OpenFlow	رويداد
ofp_desc_stats	SwitchDescReceived
ofp_flow_stats	FlowStatsReceived
ofp_aggregate_stats_reply	AggregateFlowStatsReceived
ofp_table_stats	TableStatsReceived
ofp_port_stats	PortStatsReceived
ofp_queue_stats	QueueStatsReceived

هر یک از این رویدادها یک زیر کلاس از کلاس StatsReply است. هنگام مدیریت این رویدادهای مبتنی بر StatsReply هر یک از این رویدادهای مبتنی بر StatsReply است. به طور خاص، اطلاعات زیر برای همه ویژگی stats شامل یک مجموعه کامل از آمار (مثلاً یک آرایه Ofp\_flow\_stats) است. به طور خاص، اطلاعات زیر برای همه زیر کلاس های StatsReply در نظر گرفته می شود:

شرح	نام ویژگی
از آنجا که یک StatsReply ممکن است چندین پیام OpenFlow منفرد را بهم چسبانده باشد، ویژگی	ofp
ofp لیستی از پیامهای ofp_stats_reply است. (با این حال، در حالت معمول، این لیست یک رکورد دارد.)	
همه آمار منفرد در یک لیست واحد.	stats

#### رویداد PacketIn

هنگامی که کنترلر پیام ورود بسته OpenFlow (inp\_packet\_in / OFPT\_PACKET\_IN) را از سوئیچ دریافت می کند فعال می شود، که نشان می دهد بسته ای که به یک پورت سوئیچ می رسد یا با تمام ورودی های جدول تطبیق نمی شود یا سطر تطبیق شده اقدامی دارد مبنی بر اینکه بسته باید به کنترلر ارسال شود.

علاه بر ویژگی های عادی رویدادها، این رویداد ویژگی های زیر را دارد:

شرح	نوع داده	نام ویژگی
شماره پورتی که بسته به آن وارد شده است.	int	port
دیتای خام بسته	bytes	data
ورژن پارس شده pox.lib.packet	packet subclasses	parsed
پیام OpenFlow که منجر به این رویداد شده است.	ofp_packet_in	ofp

#### رویداد ErrorIn

وقتی کنترلر خطای Ofp\_error\_msg / OFPT\_ERROR\_MSG) OpenFlow را از سوئیچ دریافت می کند، فعال می شود. علاه بر ویژگی های عادی رویدادها، این رویداد ویژگی های زیر را دارد:

شرح	نام ویژگی
معمولاً، یک خطای OpenFlow منجر به یک پیام لاگ می شود. با مقداردهی این ویژگی به False	should_log
پيام لاك پيش فرض غيرفعال مي شود.	
خطا را به فرمت رشته شکل مي دهد.	asString()

#### روىداد BarrierIn

هنگامی که کنترلر پاسخ OFPT\_BARRIER\_REPLY) OpenFlow) را از سوئیچ دریافت می کند، فعال می شود، که نشان می دهد سوییچ پردازش دستورات ارسال شده توسط کنترلر را قبل از درخواست barrier مربوطه به پایان رسانده است.

علاه بر ویژگی های عادی رویدادها، این رویداد ویژگی زیر را دارد:

شرح	نوع داده	نام ویژگی
شناسه تراکنش. برای رویدادهایی که به دستورات ارسال شده توسط کنترلر پاسخ می دهند،	integer	xid
این مقدار همان مقدار xid دستور را خواهد داشت. به عنوان مثال، xid مربوط به یک		
BarrierIn همان مقداری خواهد بود که در پیام ofp_barrier_quest استفاده شده است.		

### ییام های OpenFlow

پیام های OpenFlow نحوه ارتباط سوئیچ های OpenFlow با کنترلرها است. POX شامل کلاسها و ثابتهای مربوط به عناصر پروتکل OpenFlow است که در فایل pox/openflow/libopenflow\_01.py تعریف شده است (01 اشاره به ورژن OpenFlow که در POX پشتیبانی می شود دارد). در بیشتر قسمتها، نامها همان موارد مندرج در مستندات هستند.

تعدادی مهمترین پیام های OpenFlow عبارتند از:

### پیام ارسال بسته ها از سوئیچ ofp\_packet\_out

هدف اصلی این پیام، آموزش سوئیچ برای ارسال یک بسته (یا در صف قرار دادن آن) است. با این حال می تواند به عنوان روشی برای آموزش سوئیچ برای دور انداختن یک بسته بافر شده نیز مفید باشد (با تعیین نکردن هیچ اقدامی برای آن).

شرح	پیش فرض	نوع داده	نام ویژگی
شناسه بافری که بسته در آن در مسیر داده	None	int/None	buffer_id
ذخیره شده است. اگر بافر با شناسه ارسال			
مجدد نمی شود، از None استفاده گردد.			
در ارسال مجدد بسته، پورت ورودی که	OFPP_NONE	int	in_port
بسته به آن وارد شده است.			
ليست اقدامات	[]	list of ofp_action_XXXX	actions
داده ای که باید ارسال شود (یا None اگر	<b>،</b> ,	bytes / ethernet /	data
یک بافر موجود از طریق buffer_id ارسال		ofp_packet_in	
می شود).			

### پیام اصلاح جدول جریان سوئیچ ofp\_flow\_mod

```
class ofp_flow_mod (ofp_header):
    def __init__ (self, **kw):
        ofp_header.__init__(self)
        self.header_type = OFPT_FLOW_MOD
        if 'match' in kw:
            self.match = None
        else:
```

```
self.match = ofp_match()
self.cookie = 0
self.command = OFPFC_ADD
self.idle_timeout = OFP_FLOW_PERMANENT
self.hard_timeout = OFP_FLOW_PERMANENT
self.priority = OFP_DEFAULT_PRIORITY
self.buffer_id = None
self.out_port = OFPP_NONE
self.flags = 0
self.actions = []
```

## ویژگی های این پیام به شرح زیر است:

شرح	نوع داده	نام ویژگی
شناسه برای این قانون جریان. (اختیاری)	int	cookie
یکی از مقادیر زیر:	int	command
OFPFC_ADD - یک قانون به مسیر داده اضافه کند (پیش فرض)		
OFPFC_MODIFY - قوانين تطبيق را اصلاح كند		
OFPFC_MODIFY_STRICT - قوانینی را اصلاح کند که کاملاً با مقادیر		
wildcard مطابقت داشته باشند.		
OFPFC_DELETE - همه قانون های تطبیق را حذف کند.		
OFPFC_DELETE_STRICT - قوانینی را که کاملاً با مقادیر		
مطابقت دارند حذف كند.		
اگر قانون در ظرف مدت این زمان بر حسب ثانیه تطبیق نداشته باشد، منقضی می	int	idle_timeout
شود. مقدار OFP_FLOW_PERMANENT به این معنی است که این مدت زمان		
و جود ندارد (پیش فرض).		
قانون پس از این زمان بر حسب ثانیه منقضی می شود. مقدار	int	hard_timeout
OFP_FLOW_PERMANENT به این معنی است که هر گز منقضی نمی شود		
(پیش فرض)		
اولویت تطبیق یک قانون، اعداد بالاتر دارای اولویت بالاتر. توجه: تطبیق های	int	priority
دقیق بیشترین اولویت را دارند.		

یک بافر در مسیر داده که جریان جدید به آن اعمال می شود. از None برای	int	buffer_id
هیچ استفاده شود. این مورد برای حذف جریان معنی ندارد.		
این فیلد برای مطابقت با دستورات DELETE استفاده می شود. ممکن است از	int	out_port
OFPP_NONE برای نشان دادن عدم وجود محدودیت استفاده شود.		
بیت فیلد عدد صحیح که می توان فلگ های زیر را با آن مقدار دهی کرد:	int	flags
OFPFF_SEND_FLOW_REM - با انقضای قانون، پیام حذف شدن جریان		
را به کنترلر ارسال کند		
OFPFF_CHECK_OVERLAP – هنگام نصب هم پوشانی سطر ها بررسی		
شود. در صورت وجود هم پوشانی، یک خطا به کنترلر ارسال گردد.		
OFPFF_EMERG – این جریان را به عنوان یک جریان اضطراری در نظر		
بگیرد و فقط در صورت قطع اتصال کنترلر به سوئیچ از آن استفاده کند.		
شيء اقدام مورد نظر به اين ليست اضافه مي شود و به ترتيب اجرا مي شوند.	list	actions
ساختار تطبیق (در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت).	ofp_match	match

### مثال: نصب یک سطر در جدول جریان

#### مثال: پاک کردن جدول جریان همه سوئیچ ها

```
# create ofp_flow_mod message to delete all flows
# (note that flow_mods match all flows by default)
msg = of.ofp_flow_mod(command=of.OFPFC_DELETE)

# iterate over all connected switches and delete all their flows
for connection in core.openflow.connections: # _connections.values() before betta
    connection.send(msg)
    log.debug("Clearing all flows from %s." % (dpidToStr(connection.dpid),))
```

### پیام درخواست اطلاعات آماری از سوئیچ ofp\_stats\_request

```
class ofp_stats_request (ofp_header):
    def __init__ (self, **kw):
        ofp_header.__init__(self)
        self.header_type = OFPT_STATS_REQUEST
        self.type = None # Try to guess
        self.flags = 0
        self.body = b''
```

شرح	نوع داده	نام ویژگی
نوع درخواست آمار (مثلاً OFPST_PORT). پیش فرض این است که بر اساس body	int	type
حدس زده شود.		
هیچ فلگی در OpenFlow 1.0 تعریف نشده است.	int	flags
متن اصلی درخواست آمار. این می تواند یک شیء بایتی خام یا یک کلاس قابل بسته	flexible	body
بندی باشد (مثلاً ofp_port_stats_request)		

### مثال: اطلاعات آماري جريان وب

جدول جریان و اطلاعات dump مربوط به ترافیک وب را از یک سوییچ درخواست کند. این مثال قرار است همراه با مولفه جدول جریان و اطلاعات forwarding.12\_learning اجرا شود. می تواند در مفسر تعاملی POX کیبی شود (اگر POX ی که شامل مولفه py اجرا شود).

```
import pox.openflow.libopenflow_01 as of
log = core.getLogger("WebStats")

# When we get flow stats, print stuff out
def handle_flow_stats (event):
    web_bytes = 0
```

```
web_flows = 0
for f in event.stats:
    if f.match.tp_dst == 80 or f.match.tp_src == 80:
        web_bytes += f.byte_count
        web_flows += 1
    log.info("Web traffic: %s bytes over %s flows", web_bytes, web_flows)

# Listen for flow stats
core.openflow.addListenerByName("FlowStatsReceived", handle_flow_stats)

# Now actually request flow stats from all switches
for con in core.openflow.connections: # make this _connections.keys() for pre-betta
    con.send(of.ofp_stats_request(body=of.ofp_flow_stats_request()))
```

### ساختار تطبيق (Match Structure)

OpenFlow یک ساختار تطبیق ofp\_match تعریف می کند که این امکان را می دهد که مجموعه ای از سرآیند ها برای بسته ها مطابقت تعریف شود. ساختار مطابقت در ofp\_match تعریف شده است. ویژگی های مهم این کلاس در جدول زیر خلاصه شده اند:

نام ویژگی	شرح
in_port	شماره پورتی از سوئیچ که بسته به آن رسیده است.
dl_src	آدرس اترنت مبدأ
dl_dst	آدرس اترنت مقصد
dl_vlan	VLAN شناسه
dl_vlan_pcp	اولویت VLAN
dl_type	Ethertype / length (e.g. 0x0800 = IPv4)
nw_tos	نوع سرویس IP
nw_proto	پروتکل IP، برای مثال ۶ به معنای TCP است.
nw_src	آدرس IP مبدأ
nw_dst	آدرس IP مقصد
tp_src	پورت TCP/UDP مبدأ

```
tp_dst مقصد
```

ویژگی ها را می توان بر روی یک شیء تطبیق یا در هنگام مقداردهی اولیه آن مشخص کرد. یعنی موارد زیر معادل هستند:

```
my_match = of.ofp_match(in_port = 5, dl_dst = EthAddr("01:02:03:04:05:06"))
#.. or ..
my_match = of.ofp_match()
my_match.in_port = 5
my_match.dl_dst = EthAddr("01:02:03:04:05:06")
```

### تطبیق جزئی و Wildcardها

فیلدهای مشخص نشده به صورت wildcard هستند و با هر بسته ای مطابقت دارند. با تنظیم آن روی None، می توان یک فیلد را به صورت wildcard تنظیم کرد.

فیلدهای آدرس IP کمی پیچیده تر هستند، زیرا می توانند مانند سایر فیلدها کاملاً wildcard شوند، یا بخشی از آن ها نیز wildcard باشند. با این کار می توان کل زیرشبکه ها را مطابقت داد. برای انجام این کار چندین راه وجود دارد که برخی از راه های معادل آن به شرح زیر است:

```
my_match.nw_src = "192.168.42.0/24"

my_match.nw_src = (IPAddr("192.168.42.0"), 24)

my_match.nw_src = "192.168.42.0/255.255.255.0"

my_match.set_nw_src(IPAddr("192.168.42.0"), 24)
```

به طور خاص، توجه داشته باشید که ویژگی های nw\_src و nw\_src هنگام کار با تطابق های جزئی می توانند مبهم باشند – به ویژه هنگام خواندن یک ساختار تطبیق (به عنوان مثال، همانطور که در یک پیام flow\_stats برگردانده شده است). برای رفع این مورد، می توان از (get\_nw\_src) و معادل های مقصد آن ها استفاده کرد. این توابع یک تاپل (IPAddr("192.168.42.0"), 24) را برمی گردانند که شامل تعداد بیت های تطبیق است – عددی که در نمایش CIDR بعد از ممیز نشان داده می شود (192.168.42.0/24).

توجه داشته باشید که برخی از فیلدها پیش نیاز دارند. اساساً این بدان معناست که نمی توان فیلدهای لایه بالاتر را بدون تعیین فیلدهای مربوط به لایه پایین نیز تعیین کرد. به عنوان مثال، شما نمی توانید در پورت TCP تطبیق ایجاد کنید بدون اینکه مشخص کنید که می خواهید ترافیک TCP داشته باشید. و برای تطبیق ترافیک TCP، باید مشخص کنید که می خواهید ترافیک dl\_type و nw\_proto = 6 (TCP) باید مشخص کنید که می خواهید ترافیک ox800 (IPv4) و تطبیق دهید. بنابراین، به عنوان مثال تطبیق فقط با 40 = 0x800 شوند، پیام هشدار دریافت خواهد شد.

#### متدهای ofp\_match

ſ	شہ ح	نام متد
	me	الم مند

تعریف تطبیق از روی بسته موجود (بخش بعدی)	from_packet(packet, in_port=None, spec_frags=False)
یک کپی از ofp_match بر می گرداند.	clone()
یک کپی از ofp_match بر می گرداند که مبدء و مقصد آن برعکس شده اند.	flip()
بصورت رشته بر می گرداند.	show()
ادرس IP مبدأ را بر می گرداند.	get_nw_src()
آدرس IP مبدأ را به همراه تعداد بیتی که باید تطبیق شود مقداردهی می کند.	set_nw_src(IP and bits)
ادرس IP مقصد را بر می گرداند.	get_nw_dst()
آدرس IP مقصد را به همراه تعداد بیتی که باید تطبیق شود مقداردهی می کند.	set_nw_dst(IP and bits)

#### تعریف تطبیق از روی بسته موجود

یک روش ساده برای ایجاد تطبیق دقیق بر اساس یک شیء بسته موجود (یعنی یک شیء اترنت از pox.lib.packet) یا از یک ofp\_match.from\_packet() موجود وجود دارد. این کار با استفاده از متد ofp\_match.from\_packet() انجام می شود:

```
my_match = ofp_match.from_packet(packet, in_port)
```

پارامتر packet یک بسته parse شده یا ofp\_packet\_in است که در آن تطبیق ایجاد می شود. از آنجا که پورت ورودی در واقع در یک سربرگ بسته نیست، هنگام فراخوانی این روش با یک بسته، تطبیق حاصل به صورت پیش فرض پورت ورودی را wildcard می کند. البته می توان بعداً فیلد in\_port را تنظیم کرد، اما به عنوان یک میانبر می توان آن را به سادگی به (from\_packet) پاس کرد، که در این صورت in\_port به صورت پیش فرض گرفته می شود.

توجه داشته باشید که اگر می خواهید تطبیق جزئی داشته باشد، می توانید فیلدهای مربوط به نتیجه تطبیق را روی None تنظیم کنید (wildcard).

#### مثال: تطبيق ترافيك وب

```
import pox.openflow.libopenflow_01 as of # POX convention
import pox.lib.packet as pkt # POX convention
my_match = of.ofp_match(dl_type = pkt.ethernet.IP_TYPE, nw_proto = pkt.ipv4.TCP_PROTOCOL,
tp_dst = 80)
```

### اقدامات (OpenFlow Actions)

اقدامات OpenFlow برای بسته هایی اعمال می شوند که با یک قانون نصب شده در مسیر داده تطبیق دارند. قطعه کدهای

موجود در اینجا را می توان در libopenflow\_01.py یافت.

#### ارسال به پورت - Output

بسته ها را از یک درگاه فیزیکی یا مجازی به جلو هدایت می کند. به درگاه های فیزیکی با مقدار Integral داده می شود، در حالی که درگاه های مجازی دارای اسامی نمادین هستند. درگاههای فیزیکی باید شماره پورتهای آنها کمتر از 0xFF00 باشد. تعریف ساختار:

```
class ofp_action_output (object):
   def __init__ (self, **kw):
     self.port = None # Purposely bad -- require specification
```

port (int) یورت خروجی این بسته است. مقدار آن می تواند یک شماره یورت واقعی یا یکی از یورت های مجازی زیر باشد:

OFPP\_IN\_PORT - به همان پورتي که بسته وارد شده ارسال شود.

OFPP\_TABLE - اقدامي كه در جدول جريان مشخص شده را اجرا كند.

OFPP\_NORMAL - همانند سوئيچ عادي لايه ٢ يا ٣ عمل كند.

OpenFlow به همه پورت های OpenFlow به جز پورت ورودی بسته و پورت هایی که به صورت OpenFlow به جز پورت ورودی بسته و پورت هایی که به صورت OFPP\_NO\_FLOOD تنظیم شده است، flood کند.

OFPP\_ALL - به همه پورت های OFPP\_ALL

OFPP\_CONTROLLER – به کنترلر بفرستد.

OFPP\_LOCAL - به پورت OpenFlow محلى بفرستد.

OFPP\_NONE – به هیچ جا نفرستد.

### ارسال به صف - Enqueue

یک بسته را از طریق صف تعیین شده برای پیاده سازی رفتار مقدماتی QoS به جلو هدایت می کند:

```
class ofp_action_enqueue (object):
   def __init__ (self, **kw):
     self.port = 0
     self.queue_id = 0
```

- (int) port باید یک یورت فیزیکی باشد.
  - queue\_id (int) شناسه صف است.

توجه شود که تعریف صف ها بخشی از OpenFlow نیست و مختص سوئیچ است.

#### مقداردهي شناسه VLAN

اگر بسته دارای هدر VLAN نباشد، به آن اضافه می کند و شناسه آن را به مقدار مشخص شده و اولویت آن را به ۰ مقداردهی می کند. اگر بسته از قبل دارای هدر VLAN باشد، فقط شناسه آن را تغییر می دهد:

```
class ofp_action_vlan_vid (object):
   def __init__ (self, **kw):
     self.vlan_vid = 0
```

(int) vlan\_vid شناسه VLAN است که باید کمتر از ۴۰۹۴ باشد.

#### مقداردهي اولويت VLAN

اگر بسته دارای هدر VLAN نباشد، به آن اضافه می کند و اولویت آن را به مقدار مشخص شده و شناسه آن را به ۰ مقداردهی می کند. اگر بسته از قبل دارای هدر VLAN باشد، فقط اولویت آن را تغییر می دهد:

```
class ofp_action_vlan_pcp (object):
   def __init__ (self, **kw):
     self.vlan_pcp = 0
```

(vlan\_pcp (short) اولویت VLAN است که باید کمتر از ۸ باشد.

### مقداردهی آدرس مبدأ و مقصد اترنت

برای مقداردهی آدرس مبدأ یا مقصد (MAC اترنت) استفاده می شود:

```
class ofp_action_dl_addr (object):
    @classmethod
    def set_dst (cls, dl_addr = None):
        return cls(OFPAT_SET_DL_DST, dl_addr)
    @classmethod
    def set_src (cls, dl_addr = None):
        return cls(OFPAT_SET_DL_SRC, dl_addr)

    def __init__ (self, type = None, dl_addr = None):
        self.type = type
        self.dl_addr = EMPTY_ETH
```

type (int) با باید OFPAT\_SET\_DL\_SRC باشد با OFPAT\_SET\_DL

dl\_addr (EthAddr) آدرس MAC است که باید مقدار دهی شود.

ممکن است استفاده از دو متد کلاس به جای ایجاد مستقیم اینستنسی از این کلاس مناسب باشد. به عنوان مثال، برای ایجاد Action برای بازنویسی آدرس MAC مقصد، می توان از روش زیر استفاده کرد:

```
action = ofp_action_dl_addr.set_dst(EthAddr("01:02:03:04:05:06"))
```

#### مقداردهي آدرس مبدأ و مقصد IP

برای مقداردهی آدرس IP مبدأ یا مقصد استفاده می شود:

```
class ofp_action_nw_addr (object):
    @classmethod

def set_dst (cls, nw_addr = None):
    return cls(OFPAT_SET_NW_DST, nw_addr)
    @classmethod

def set_src (cls, nw_addr = None):
    return cls(OFPAT_SET_NW_SRC, nw_addr)

def __init__ (self, type = None, nw_addr = None):
    self.type = type
    if nw_addr is not None:
        self.nw_addr = IPAddr(nw_addr)
    else:
        self.nw_addr = IPAddr(0)
```

type (int) یا باید OFPAT\_SET\_NW\_SRC باشد یا OFPAT\_SET\_NW

nw\_addr (IPAddr) آدرس IP آدرس است که باید مقداردهی شود.

همانند آدرسهای MAC، به جای ساخت مستقیم اینستنسی از این کلاس، استفاده از متدهای ()set\_src و ()set\_dst راحت تر است:

```
action = ofp_action_nw_addr.set_dst(IPAddr("192.168.1.14"))
```

#### مقداردهی نوع سرویس IP

فیلد TOS بسته IP را مقدار دهی می کند:

```
class ofp_action_nw_tos (object):
   def __init__ (self, nw_tos = 0):
    self.nw_tos = nw_tos
```

nw\_tos (short) نوع سرویسی است که باید مقداردهی شود.

### مقداردهي يورت مبدأ و مقصد TCP/UDP

پورت مبدأ و مقصد TCP/UDP را مقداردهی می کند:

```
class ofp_action_tp_port (object):
    @classmethod
```

```
def set_dst (cls, tp_port = None):
    return cls(OFPAT_SET_TP_DST, tp_port)

@classmethod

def set_src (cls, tp_port = None):
    return cls(OFPAT_SET_TP_SRC, tp_port)

def __init__ (self, type=None, tp_port = 0):
    self.type = type
    self.tp_port = tp_port
```

type (int) باید یا OFPAT\_SET\_TP\_SRC باید یا

tp\_port (short) مقدار یورت که باید کمتر از ۶۵۵۳۴ باشد.

همانند آدرسهای MAC و IP، به جای ساخت مستقیم اینستنسی از این کلاس، استفاده از متدهای ()set\_src و ()set\_dst راحت بر است.

#### مثال: ارسال تغيير مسير جريان (FlowMod)

برای ارسال تغییر مسیر یک جریان باید یک ساختار تطبیق (قبلا اشاره شد) ایجاد شده و پارامترهای خاصی به شکل زیر مقداردهی شوند:

```
msg = ofp_flow_mod()
msg.match = match
msg.idle_timeout = idle_timeout
msg.hard_timeout = hard_timeout
msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = port))
msg.buffer_id = <some buffer id, if any>
connection.send(msg)
```

با استفاده از متغیر connection که هنگام اتصال مسیر داده بدست می آید، می توان تغییر جریان را به سوئیچ ارسال کرد.

#### مثال: ارسال جریان به یک پورت

مشابه مثال قبل باید پارامترهای خاصی به شکل زیر مقداردهی شوند:

```
msg = of.ofp_packet_out(in_port=of.OFPP_NONE)
msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = outport))
msg.buffer_id = <some buffer id, if any>
connection.send(msg)
```

ورودی in\_port روی OFPP\_NONE تنظیم شده است زیرا این بسته در کنترلر تولید شده است و از مسیر داده منشا نمی گیرد.

### بخش سوم: مثال عملي ايجاد يك سوئيچ ياد گيرنده

در این بخش به عنوان یک مثال عملی مراحل گام به گام ایجاد یک سوئیچ یادگیرنده در کنترلر POX و در محیط Mininet در این بخش OpenFlow Tutorial به آدرس [4] می باشد.

برای شروع کد پایه برای کنترلر ارائه شده است. پس از آشنایی با آن، هاب (Hub) ارائه شده اصلاح می شود تا به عنوان یک سوئیچ یادگیرنده لایه ۲ عمل کند. در این برنامه، سوییچ هر بسته را بررسی می کند و نگاشت از پورت مبدأ را یاد می گیرد. پس از آن، آدرس MAC مبدأ با پورت مرتبط خواهد شد. اگر مقصد بسته از قبل به پورتی مرتبط شده باشد، بسته به آن پورت ارسال می شود، در غیر این صورت به همه پورت های سوئیچ flood می شود.

بعد از آن، این سوئیچ به یک سوئیچ مبتنی بر جریان تبدیل خواهد شد، به طوری که دیدن بسته ای با مبدأ و مقصد شناخته شده باعث می شود که ورودی جریان به پورت مناسب هدایت شود.

### کنترلر یایه آموزش را اجرا کنید

در این مثال گام به گام از کنترل کننده مرجع استفاده نمی شود، و لازم است اگر هنوز در حال اجرا باشد، در پنجره اجرای برنامه کنترلر Ctrl-C را فشار دهید، یا از پنجره SSH دیگر آن را از بین ببرید:

#### \$ sudo killall controller

همچنین باید sudo mn -c را اجرا کرده و Mininet را مجدداً راه اندازی کنید تا اطمینان حاصل شود همه چیز "تمیز" است. از کنسول Mininet:

mininet> exit

\$ sudo mn -c

در نسخه های جدید Mininet از قبل POX نصب شده است. اگر در VM شما وجود ندارد، یا اگر نسخه بعدی POX می خواهید، آن را از مخزن POX موجود در github در VM خود دانلود کنید:


- \$ git clone http://github.com/noxrepo/pox
- \$ cd pox

اكنون مي توانيد مثال كد پايه آموزش را امتحان كنيد:

\$./pox.py log.level --DEBUG misc.of\_tutorial

این کد به POX می گوید که لاگ verbose را فعال کرده و مولفه of\_tutorial را که از آن استفاده خواهید کرد (که در حال حاضر مانند یک هاب عمل می کند) شروع کند.

در کنسول دیگری توپولوژی به شکل زیر ایجاد می کنیم:



دستور زیر توپولوژی به شکل فوق ایجاد می کند:

\$ sudo mn --topo single,3 --mac --controller remote --switch ovsk

ممکن است کمی زمان ببرد تا سوئیچ ها متصل شوند. هنگامی که یک سوئیچ OpenFlow تود را به کنترلر از دست بدهد، معمولا بازه زمانی تماس مجدد را تا سقف ۱۵ ثانیه افزایش می دهد. از آنجا که سوئیچ OpenFlow هنوز متصل نشده است، ممکن است این تاخیر بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه باشد. اگر مدت زمان انتظار طولانی است، می توان سوئیچ را طوری تنظیم کرد که بیش از N ثانیه با استفاده از پارامتر max-backoff را شروع کنید تا بلافاصله متصل شود.

صبر کنید تا برنامه نشان دهد که سوئیچ OpenFlow متصل شده است. هنگامی که سوئیچ متصل می شود، POX چیزی مانند این را چاپ می کند:

```
INFO:openflow.of_01:[Con 1/1] Connected to 00-00-00-00-01

DEBUG:misc.of_tutorial:Controlling [00-00-00-00-01 1]
```

خط اول از بخشی از POX است که اتصالات OpenFlow را مدیریت می کند. خط دوم از خود مولفه این آموزش است.

### ارزیابی رفتار هاب با tcpdump

اکنون بررسی می کنیم که میزبان ها می توانند یکدیگر را پینگ کنند، و اینکه همه هاست ها دقیقاً ترافیک مشابهی را مشاهده می کنند – رفتاری که از یک سوئیچ انتظار می رود. برای انجام این کار، برای هر هاست xterm ایجاد کرده و ترافیک هر یک را مشاهده خواهیم کرد. در کنسول Mininet، سه xterm راه اندازی کنید:

mininet> xterm h1 h2 h3

توجه: دستور xterm اگر بخواهید آنرا مستقیماً از virtual box فراخوانی کنید کار نمی کند و خطا می دهد. در عوض از پنجره

ترمینال دیگری برای فراخوانی xterm استفاده کنید.

xterm ها را مرتب کنید تا همه آنها در کنار هم روی صفحه باشند. ممکن است نیاز به کاهش ابعاد پنجره ها برای صفحه نمایش کوچک لپ تاپ باشد.

در xterm برای h2 و tcpdump ،h3 را که ابزاری برای پرینت بسته های دیده شده توسط یک هاست است اجرا کنید:

# tcpdump -XX -n -i h2-eth0

و به همین ترتیب:

# tcpdump -XX -n -i h3-eth0

در xterm برای h1، یک پینگ ارسال کنید:

# ping -c1 10.0.0.2

بسته های پینگ اکنون به کنترلر می روند، که آن ها را به همه اینترفیس ها به غیر از فرستنده flood می کند. شما باید بسته های ARP و ICMP یکسان مربوط به پینگ را در هر دو xterms در حال اجرا tcpdump مشاهده کنید. هاب اینگونه کار می کند. همه بسته ها را به همه پورت های شبکه می فرستد.

حال، ببینید چه اتفاقی می افتد وقتی یک میزبان غیر موجود پاسخ ندهد. از h1 xterm:

# ping -c1 10.0.0.5

باید سه درخواست ARP بدون پاسخ را در tcpdump xterms مشاهده کنید. بعد از این که کد تمام شد، سه درخواست پاسخ داده نشده ARP نشانه این است که شما ممکن است به طور تصادفی بسته ها را دور می اندازید.

اکنون می توانید xterms را ببندید.

### ارزیابی کنترلر با iperf

در اینجا، هاب of\_tutorial را محک خواهید زد.

ابتدا قابلیت دستیرسی را بررسی کنید. Mininet باید همراه با هاب POX در پنجره دیگری در حال اجرا باشد. در کنسول Mininet، اجرا کنید:

mininet> pingall

این فقط یک بررسی عقلانی برای اتصال است. اکنون، در کنسول Mininet، اجرا کنید:

mininet> iperf

اکنون، شماره خود را با کنترلر مرجعی که قبلاً مشاهده کرده اید مقایسه کنید. چگونه مقایسه می شود؟

راهنمایی: هر بسته اکنون به کنترلر می رود.

### کنترلر یایه آموزش را تغییر دهید

به ترمینال SSH خود بروید و با استفاده از Ctrl-C کنترلر آموزشی را متوقف کنید. فایلی که تغییر می دهید pox/misc/of\_tutorial.py است. این فایل را در ویرایشگر مورد علاقه خود باز کنید. vim گزینه خوبی است، از قبل با ترمینال دانلود شده است. برای استفاده از vim، مطمئن شوید که در دایرکتوری صحیح قرار دارید (pox/pox/misc) و وارد کنید:

#### \$ vi of\_tutorial.py

کد فعلی ()act\_like\_hub را از handler فراخوانی می کند تا برای پیام های packet\_in رفتار هاب را پیاده سازی کند. می خواهیم به جای آن از تابع ()act\_like\_switch استفاده کنیم که طراحی اولیه از شکل کد نهایی سوئیچ یادگیرنده شما است.

هر بار که این فایل را تغییر داده و ذخیره می کنید، اطمینان حاصل کنید که POX مجدداً راه اندازی شود، سپس از پینگ ها برای بررسی رفتار ترکیبی سوئیچ و کنترل کننده به عنوان (۱) هاب، (۲) سوئیچ اترنت یادگیرنده مبتنی بر کنترلر و (۳) سوئیچ یادگیرنده شتاب یافته با جریان استفاده کنید. برای (۲) و (۳)، هاست هایی که مقصد پینگ نیستند، پس از پخش درخواست اولیه ARP، هیچ ترافیکی از tcpdump نباید نمایش دهند.

برای تست کد: اطمینان حاصل کنید که mininet در حال اجرا است و سپس در پنجره ترمینال دیگری دستور زیر را اجرا کنید:

#### ./pox.py log.level --DEBUG misc.of\_tutorial

پس از اتصال، چند پینگ را امتحان کنید تا ببینید سوئیچ کار می کند یا نه. پهنای باند برگشتی توسط iperf از یک سوئیچ (Gbits) باید بسیار سریعتر از یک هاب (Mbits) باشد.

### تجزیه (parse) بسته ها با کتابخانه های بسته

از کتابخانه بسته POX برای تجزیه بسته ها و در دسترس قرار دادن هر قسمت پروتکل در اختیار پایتون استفاده می شود. از این کتابخانه می توان برای ساخت بسته هایی برای ارسال نیز استفاده کرد.

کتابخانه های تجزیه در مسیر زیر قرار دارد:

#### pox/lib/packet/

هر يروتكل داراي يك فايل تجزيه مربوطه است.

برای اولین تمرین، فقط باید به فیلدهای مبدأ و مقصد اترنت دسترسی داشته باشید. برای استخراج مبدأ یک بسته، از علامت نقطه استفاده کنید:

#### packet.src

فیلدهای مبدأ و مقصد اترنت به عنوان اشیا pox.lib.address.EthAddr ذخیره می شوند. این فیلدها به سادگی رشته تبدیل می شوند ( str (addr) چیزی مانند "01:ea:be:02:05:01" را برمی گرداند) و به راحتی از روی رشته ایجاد می شود

.(EthAddr("01:ea:be:02:05:01"))

برای دیدن همه اعضای یک بسته تجزیه شده:

```
print dir(packet)
```

#### آنچه برای بسته ARP مشاهده خواهید کرد:

```
['HW_TYPE_ETHERNET', 'MIN_LEN', 'PROTO_TYPE_IP', 'REPLY', 'REQUEST', 'REV_REPLY',

'REV_REQUEST', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__format__',

'__getattribute__', '__hash__', '__init__', '__len__', '__module__', '__new__',

'__nonzero__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',

'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_init', 'err',

'find', 'hdr', 'hwdst', 'hwlen', 'hwsrc', 'hwtype', 'msg', 'next', 'opcode',

'pack', 'parse', 'parsed', 'payload', 'pre_hdr', 'prev', 'protodst', 'protolen',

'protosrc', 'prototype', 'raw', 'set_payload', 'unpack', 'warn']
```

بسیاری از فیلدهای بالا در همه اشیای پایتون مشترک است و می توان آنها را نادیده گرفت.

### of\_tutorial.py

داخل فایل کنترلر پایه آموزش، کلاس اصلی Tutorial وجود دارد. به ازای هر سوئیچ که به این کنترلر وصل شود یک شیء از کلاس مذکور ساخته می شود:

```
class Tutorial (object):
    def __init__ (self, connection):
    ...
    def resend_packet (self, packet_in, out_port):
    ...
    def act_like_hub (self, packet, packet_in):
    ...
    def act_like_switch (self, packet, packet_in):
    ...
    def _handle_PacketIn (self, event):
    ...
```

در مقداردهی اولیه (متد \_init\_)، متغیرهای اینتنس کلاس مقداردهی می شوند و یک دیکشنری خالی (که بعداً از کلیدهای آدرس MAC برای مقادیر تعداد پورت تشکیل می شود) ایجاد می شود:

```
def __init__ (self, connection):
    self.connection = connection
    connection.addListeners(self)
    self.mac_to_port = {}
```

اولین متدی که می بینید، resend\_packet است که به سوئیچ آموزش می دهد که بسته ای که قبلاً به کنترلر ارسال کرده است را به چه یورتی بفرستد:

```
def resend_packet (self, packet_in, out_port):
    msg = of.ofp_packet_out()
    msg.data = packet_in
    action = of.ofp_action_output(port = out_port)
    msg.actions.append(action)
    self.connection.send(msg)
```

متد بعدی act\_like\_hub، رفتار هاب یا ارسال بسته های دریافتی به همه پورت ها را با استفاده از resend\_packet توصیف می

```
def act_like_hub (self, packet, packet_in):
    self.resend_packet(packet_in, of.OFPP_ALL)
```

باید بدنه متد act\_like\_switch را بنویسید تا رفتار سوئیچ یادگیرنده را پیاده سازی کنید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که پورت مبدأ MAC را یاد بگیرید، که در اصل به معنای پر کردن دیکشنری با آدرس مبدأ MAC بسته ورودی و پورت ورودی آن است. (اگر آدرس مبدأ قبلا در دیکشنری وجود داشته باشد به روز می شود و اگر وجود نداشته باشد اضافه می گردد.) سپس باید یک شیء ofp\_match ایجاد کنید و اگر پورت مقصد بسته (که اخیراً پیدا کردید) خالی نیست، بسته را با استفاده از سپس باید یک شیء resend\_packet کنید. در غیر این صورت، بسته را به همه پورت ها (رفتار "Flood") با استفاده از پورت "of.OFPP\_ALL" ارسال کنید.

ایجاد یک ofp\_flow\_mod ساده است. از روشهایی که در بالا توضیح داده شده استفاده کنید و قسمتهای مناسب را مقداردهی کنید. فیلدهایی که باید مقداردهی کنید عبارتند از match (با استفاده از شیء ایجاد شده مایی که باید مقداردهی کنید عبارتند از ofp\_action جدیداً ایجاد شده را به فیلد actions اضافه کنید. در آخر، پیام تغییر مسیر جریان را به سوئیچ ارسال کنید.

بدنه متد مذكور به شكل زير خواهد بود:

```
def act_like_switch (self, packet, packet_in):
    self.mac_to_port[packet.src] = packet_in.in_port
    if packet.dst in self.mac_to_port:
        out_port = self.mac_to_port[packet.dst]
        msg = of.ofp_flow_mod()
        msg.match = of.ofp_match.from_packet(packet)
        msg.idle_timeout = 30
        msg.buffer_id = packet_in.buffer_id
        action = of.ofp_action_output(port = out_port)
        msg.actions.append(action)
```

```
self.connection.send(msg)
```

else:

self.resend\_packet(packet\_in, of.OFPP\_ALL)

### تست كنتولو

برای آزمایش سوئیچ اترنت مبتنی بر کنترلر، ابتدا بررسی کنید که وقتی همه بسته ها به کنترل کننده می رسند، فقط بسته های برودکست (مانند ARP) و بسته هایی با مکان نامعلوم مقصد (مانند اولین بسته ارسال شده برای جریان)، به همه پورت های غیر از پورت ورودی ارسال می شوند. می توانید این کار را با اجرای tcpdump روی xterm برای هر هاست انجام دهید.

هنگامی که سوئیچ دیگر رفتار هاب را نداشت، تلاش کنید تا هنگامی که پورت مبدا و مقصد مشخص هستند، جریان بدون نیاز به ارسال به کنترلر هدایت شود. برای تأیید شمارنده های جریان می توانید از ovs-ofctl استفاده کنید و اگر پینگ های بعدی خیلی سریعتر کامل می شوند، می دانید که بسته ها از طریق کنترلر عبور نمی کنند. همچنین می توانید با اجرای iperf در bininet و بررسی عدم ارسال پیام بسته OpenFlow این رفتار را تأیید کنید. پهنای باند iperf گزارش شده نیز باید بسیار بیشتر باشد و باید با عددی که قبلا هنگام استفاده از کنترلر مرجع دریافت کرده اید مطابقت داشته باشد.

در اینجا تست به پایان رسیده و کنترلر کار می کند.

### مراجع

- [1] F. H. Fitzek, F. Granelli and P. Seeling, Computing in Communication Networks, From Theory to Practice, Elsevier Inc., 2021.
- [2] N. McKeown and et.al., "OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38, no. 2, 2008.
- [3] [Online]. Available: https://noxrepo.github.io/pox-doc/html/#openflow-in-pox.
- [4] [Online]. Available: https://github.com/mininet/openflow-tutorial/wiki/Create-a-Learning-Switch.