CSS flexbox (Flexible Box Layout Module) модуль макета гибкого контейнера

- способ компоновки элементов

Flexbox состоит из:


flex-контейнера — родительского контейнера; **flex-элементов** — дочерних блоков.

Дочерние элементы могут выстраиваться **в строку или столбик**, а оставшееся пространство распределяется между ними различными способами.

Модуль flexbox позволяет:

- располагать элементы в одном из четырех направлений: слева направо, справа налево, сверху вниз или снизу вверх;
- переопределять порядок отображения элементов;
- автоматически определять размеры элементов таким образом, чтобы они вписывались в доступное пространство;
- решать проблему с горизонтальным и вертикальным центрированием;
- переносить элементы внутри контейнера, не допуская их переполнения;
- ❖ создавать колонки одинаковой высоты;
- 🌣 создавать прижатый к низу footer сайта.

Flexbox модель:



Flexbox модель:

Для компоновки элементов с помощью модели flex-box нужно установить свойство display для родительского контейнера.

```
.flex-container {
    display: flex; /* display: inline-flex; */
}
```

После этого каждый дочерний элемент автоматически становится flexэлементом, выстраиваясь в ряд (вдоль главной оси) колонками одинаковой высоты, равной высоте блока-контейнера.

При этом ширина блоков равна ширине их содержимого с учетом внутренних полей и рамок элемента.

Текст или изображения без оберток, они становятся анонимными flexэлементами. Текст выравнивается по верхнему краю блока-контейнера, а высота изображения становится равной высоте блока.

Управление дочерними элементами. Свойства родительского контейнера

- 1. **Выравнивание** элементов **по горизонтали justify-content** (по ширине flexконтейнера с распределением оставшегося пространства) Слайд 8
- 2. **Выравнивание** элементов **по вертикали align-items** Свойство выравнивает flex-элементы, в том числе и анонимные по перпендикулярной оси (по высоте). Слайд 9
- 3. Направление главной оси flex-direction Слайд 10

Свойство определяет, каким образом flex-элементы укладываются во flex-контейнере, задавая направление главной оси flex-контейнера.

Они могут располагаться: горизонтально или вертикально.

Главная ось по умолчанию идет слева направо. Поперечная – сверху вниз.

Управление дочерними элементами. Свойства родительского контейнера

4. Многострочность элементов flex-wrap Слайд 11

Отвечает за расположение дочерних элементов — в одну строку или в несколько, и направление, в котором будут укладываться новые строки.

По умолчанию flex-элементы укладываются в одну строку. При переполнении контейнера их содержимое будет выходить за границы flex-элементов.

Краткая запись направления (flex-direction) и многострочности (flex-wrap) flex-flow: направление многострочность;

Управление дочерними элементами. Свойства родительского контейнера

5. Многострочное выравнивание align-content Слайд 12

Свойство выравнивает строки flex-элементов по вертикали во flexконтейнере, позволяя управлять свободным пространством.

Свойство работает только в случае, если разрешен перенос строк, указано направление и высота flex-контейнера.

flex-flow: row/row-reverse/column/column-reverse wrap/wrap-reverse;

height: 300px;

Выравнивание по горизонтали

justify-content: flex-start; div1 div2 div3 div4 div5 justify-content: flex-end; span2 spanl span3 span4 span5 justify-content: center; div4 div5 div1 div2 div3 justify-content: space-between; span2 span3 span5 span1 span4 justify-content: space-around; Назад к презентации div2 div3 div4 div5 div1

Выравнивание по вертикали




Назад к презентации

Направление главной оси


flex-direction: row-reverse; div3 div1 div2 flex-direction: column; span1 span2 span3 flex-direction: column-reverse; div3 div2 div1


Назад к презентации

Многострочность элементов



Многострочное выравнивание





1. Порядок отображения элементов order - определяет порядок, в котором flex-элементы отображаются внутри flex-контейнера. Слайд 17 По умолчанию задан порядок order: 0; и они следуют друг за другом. Самый первый flex-элемент по умолчанию расположен слева.

Чтобы **переместить flex-элемент** ему нужно назначить order:

- ❖ в начало строки order: -1;,
- ❖ в конец строки order: 1;.
- 2. **Базовая ширина элемента flex-basis** позволяет задать базовую ширину flex-элемента (px, %, em и тд), относительно которой будет происходить растяжение flex-grow или сужение flex-shrink элемента.

3. **Растяжение элементов flex-grow** определяет коэффициент увеличения ширины flex-элемента относительно других flex-элементов. Слайд 18

Задается положительным целым или дробным числом, устанавливающим коэффициент увеличения flex-элемента (по умолчанию 0).

4. **Сужение элементов flex-shrink** указывает коэффициент уменьшения ширины flex-элемента относительно других flex-элементов. Слайд 19

Работает только если для элемента задана ширина с помощью свойства flex-basis или width.

Задается положительным целым или дробным числом, устанавливающим коэффициент уменьшения flex-элемента (по умолчанию 1).

5. Задание базовой ширины и трансформации элемента свойством flex - сокращённая запись свойств flex-grow, flex-shrink и flex-basis.

Значение по умолчанию: flex: 0 1 auto;.

Можно указывать как одно, так и все три значения свойств.

Рекомендуется использовать сокращённую запись, так как она правильно сбрасывает любые неуказанные компоненты.

Значения свойства:

- коэффициент растяжения коэффициент увеличения ширины flexэлемента относительно других flex-элементов.
- * коэффициент сужения коэффициент уменьшения ширины flex-элемента относительно других flex-элементов.
- ❖ базовая ширина flex-элемента.
- auto = flex: 11 auto;.
- none = flex: 0 0 auto;.
- 6. Выравнивание отдельно взятого flex-элемента по высоте flex-контейнера
- align-self. Переопределяет выравнивание, заданное align-items. Слайд 20

Порядок отображения элементов



Растяжение элементов



Сужение элементов



Выравнивание отдельных элементов



Назад к презентации