
SoleOS

Guide d'utilisation

Tout ce qu'il faut savoir pour utiliser SoleOS au quotidien, en quelques pages.

1 La langue, le clavier et l'installation

SoleOS parle français, anglais, italien, espagnol, allemand et chinois. Sur la clé USB, le tout premier écran vous demande votre langue et votre clavier.



Le premier écran de la clé : la langue, puis le clavier

- Touchez votre langue : la page passe aussitôt dans cette langue, et SoleOS propose le clavier qui va avec (AZERTY pour le français, QWERTY pour l'anglais, QWERTZ pour l'allemand…).
- Un autre clavier (belge, suisse, canadien, anglais international…) ? Choisissez-le dans la liste, puis **essayez-le** dans la zone en dessous avant de continuer.
- Tout suit votre choix : l'installation, l'accueil, les réglages, le navigateur, la bureautique et ses dictionnaires, et même le code demandé au démarrage.

> **Installer SoleOS**
> Sur la clé, l'accueil propose **Installer SoleOS sur cet ordinateur**. SoleOS indique le disque choisi et prévient que tout ce qu'il contient sera effacé. À la fin : retirez la clé et redémarrez. La langue et le clavier choisis sont gardés.


Le chinois

Avec le chinois, SoleOS installe l'écriture **pinyin** : tapez les sons en lettres latines, puis choisissez les caractères proposés. <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Espace</kbd> active ou coupe le pinyin. La recherche et le navigateur utilisent Bing, joignable partout.


Pour changer de langue plus tard : **Réglages → Langue et clavier**.

2 Le premier démarrage

SoleOS est fait pour qu'on l'utilise sans être embêté par lui. Au tout premier démarrage, un assistant vous pose trois questions, et c'est prêt. Le bouton pour continuer est toujours en bas à droite, quelle que soit la taille de l'écran.



Étape 1 : votre prénom



Étape 2 : votre code à 6 chiffres

Votre code

Vous choisissez un **code de 6 chiffres**. Il protège vos fichiers : sans lui, personne ne peut les lire, même en sortant le disque de l'ordinateur. Vous le taperez à chaque démarrage et pour déverrouiller l'écran.

- Tapez les chiffres avec le **pavé numérique**, ou avec la rangée du haut (sur un clavier AZERTY, en maintenant la touche Maj ⇧).
- Évitez les codes trop simples (123456, 111111) et votre date de naissance.

Votre clé de secours

L'assistant affiche ensuite une **clé de secours** : 8 groupes de 8 lettres. C'est le seul moyen d'ouvrir vos fichiers si vous oubliez votre code.


> **Important**
>
> Écrivez-la sur papier et rangez-la en lieu sûr, **pas dans l'ordinateur**. L'assistant vous demande de recopier le premier groupe pour vérifier.



Étape 3 : la clé de secours, à écrire sur papier

3 Le bureau

À gauche, la **barre magique** : vos applis principales et les Réglages. En bas, la **barre des fenêtres** : le bouton SoleOS (le « S »), vos fenêtres ouvertes, le Wi-Fi, le son, la batterie et l'heure. Au centre, votre fond d'écran et vos raccourcis.



Le bureau de SoleOS

La barre magique

Bureautique	LibreOffice, en présentation à onglets. Un clic propose : **Texte**, **Tableur**, **Présentation**, **PDF**, et vos derniers documents. Vos documents s'enregistrent d'office au format Word, Excel et PowerPoint (.docx, .xlsx, .pptx), lisibles partout.
Mail	**Thunderbird** : la première fois, tapez votre adresse et votre mot de passe ; il trouve seul les réglages (Gmail, Outlook, Orange, Free...).
Internet	Le navigateur. Vos favoris s'affichent sous la barre d'adresse ; vos connexions (Gmail, Google...) restent ouvertes d'une fois sur l'autre.
Fichiers	Vos documents, photos, téléchargements, clés USB. Tout en bas de la barre, la **Corbeille** : un fichier effacé par erreur s'y récupère (**Restaurer**).
Applications	Les applications que vous avez ajoutées, et la boutique pour en ajouter (page 5).
Réglages	Wi-Fi, son, écran, fond d'écran, imprimantes, code... (page 6).

La barre des fenêtres


- Une icône en couleur par fenêtre ouverte (son nom au survol) ; celle qui est devant est **soulignée en jaune**. Un clic la passe devant, ou la **réduit** si elle l'est déjà. Clic droit : **À gauche**, **À droite**, **Tout l'écran**, **Fermer**.
- À droite : **Wi-Fi** (les réseaux) et **son** (le volume), bleus quand ils marchent, rouges sinon ; la **batterie** en % ; un clic sur l'**heure** : le calendrier.
- **Le bouton SoleOS** « S » (ou ⊞ **Windows**) : recherche d'appli ou sur le web, **Mes applications**, **Verrouiller**, **Veille**, **Redémarrer**, **Éteindre**.

Les raccourcis sur le bureau

Clic droit sur une appli du menu SoleOS, ou sur un fichier ou un dossier dans Fichiers (**Raccourcis**) → **Ajouter au bureau**, y compris un dossier du NAS. Double-clic : ouvrir ; clic droit → **Renommer** ou **Retirer du bureau** (le fichier ne bouge pas).

4 Ajouter des applications

Ouvrez **Applications** dans la barre magique, puis l'onglet **Ajouter des applications**.



La boutique : la sélection SoleOS, et la recherche dans toute la logithèque

La sélection SoleOS

Déjà installées : VLC (vidéos et musique), Numériser (scanner), Calculatrice, Images, Notepad Next (éditeur de texte, comme Notepad++), Impression (créer une clé USB démarrable, comme Rufus) et KeePassXC (mots de passe) ; ces trois dernières s'installent seules à la première connexion à Internet. En plus, une trentaine d'applications vérifiées, rangées par thème : photos, vidéo et musique, communication, jeux… Un clic sur **Installer** suffit. Si vous en demandez plusieurs, elles s'installent l'une après l'autre (« En attente… »).

Toutes les autres

Tapez simplement le nom d'une application dans la barre de recherche (par exemple « VLC », « GIMP », « Steam ») : des milliers d'applications de la logithèque Flathub sont disponibles. Elles ne sont pas vérifiées par SoleOS, mais ne peuvent pas abîmer le système : installez seulement celles que vous connaissez.

La suite Craft

En tête de la sélection : 13 logiciels libres et rapides de l'équipe ArtCraft (WordCraft pour les textes, GridCraft pour les tableaux, DeckCraft pour les présentations, PdfCraft, PhotoCraft…). Ils sont encore jeunes : gardez **Bureautique** pour les documents importants.

Depuis un fichier (.deb ou .AppImage)


Une application téléchargée sur le site de son éditeur (Steam, Spotify, TeamViewer…) : dans **Ajouter des applications**, bouton **Installer un fichier téléchargé…**, ou ouvrez le fichier depuis **Fichiers**. Un `.AppImage` est ajouté à vos applications. Un paquet `.deb` s'installe dans un espace Debian séparé, qui ne peut pas abîmer SoleOS (la première fois, cet espace est téléchargé : quelques minutes).

> **Retrouver ses applications**
>
> Toutes vos applications sont aussi dans le **menu SoleOS**, en bas à gauche : tapez les premières lettres de leur nom. Pour en retirer une : clic droit (ou appui long) dans **Mes applications** → **Désinstaller…**


5 Les réglages

Réglages, en bas de la barre magique, ouvre un grand panneau : le Wi-Fi et le son en tête, puis tous les réglages en cartes.

Wi-Fi	Allumer ou couper le Wi-Fi, **Choisir un réseau** et taper son mot de passe. SoleOS s'en souvient. Réseau invisible (nom non diffusé) : **Réseau masqué…**, puis son nom, son chiffrement et son mot de passe.
Son	Volume et coupure du son. Les réglages connus pour certains ordinateurs s'appliquent tout seuls. Pas de son ? Menu SoleOS → **Signaler un problème**.
Les cartes	Taille d'affichage, fond d'écran, imprimantes et scanner, **langue et clavier**, date et heure, batterie, code et verrouillage, navigateur, **caméra**, **sauvegarde**, **écran** (luminosité, **mode nuit**, deuxième écran), à propos (avec la taille du disque). Bluetooth apparaît quand l'ordinateur en a un.
Marche/arrêt	Le menu SoleOS, en bas à gauche : verrouiller, mettre en veille, redémarrer, éteindre. Réparer SoleOS : **Réglages → Réparer ou réinitialiser** (tuile rouge).



Le panneau Réglages



Fond d'écran : 5 fonds SoleOS ou vos photos

Imprimer, scanner, Bluetooth, second écran

Les imprimantes et scanners récents sont trouvés tout seuls, en Wi-Fi comme en USB : **Réglages → Imprimantes et scanner**. Pour scanner un document : **Numériser**, dans Applications. Imprimante non trouvée ? **Ajouter une imprimante manuellement…** : tapez son adresse IP, puis touchez **Ajouter** (sans pilote) ou choisissez sa marque et son modèle dans la liste. Une webcam USB fonctionne dès qu'on la branche : **Réglages → Caméra → Tester la caméra**. Pour un casque ou une souris Bluetooth, mettez l'appareil en mode « association », puis choisissez-le dans **Réglages → Bluetooth**.

Le fond d'écran

Réglages → Fond d'écran : choisissez l'un des 5 fonds SoleOS, une photo de votre dossier Images, ou **Choisir une autre image…**. Dans **Fichiers**, un clic droit sur une photo → **Définir comme arrière-plan** fonctionne aussi.

Le verrouillage de l'écran

Sans utilisation pendant 10 minutes, ou quand vous fermez le capot, l'écran se verrouille : il faut retaper votre code. Vous pouvez changer ce délai (ou choisir « Jamais ») dans **Réglages → Code et verrouillage**, où se trouvent aussi **Changer mon code** et **Nouvelle clé de secours**. Verrouiller tout de suite : ⊞ + L.

6 Démarrer, éteindre, mettre à jour

Au démarrage

Le logo SoleOS apparaît, avec la version dessous (par exemple « v1 »), et vous demande votre code. Tapez vos 6 chiffres puis **Entrée**.

- Les points qui s'affichent montrent que vos chiffres sont bien pris en compte.
- Clavier AZERTY : tapez les chiffres avec le pavé numérique ou en maintenant **Maj ⇧** (le message le rappelle si besoin). Sur un clavier QWERTY ou QWERTZ, la rangée du haut suffit.
- Clavier Bluetooth : appuyez sur une touche pour le réveiller. S'il n'est pas encore associé, mettez-le en mode association : SoleOS l'associe tout seul et affiche, si besoin, un code à taper dessus.
- Après plusieurs codes faux, l'ordinateur fait patienter quelques minutes : c'est une protection contre les personnes qui essaient au hasard.



La demande du code au démarrage

Les mises à jour

Vous n'avez rien à faire. SoleOS cherche les mises à jour tout seul et les prépare **sur une deuxième copie du système**, pendant que vous travaillez. Elles s'appliquent au redémarrage suivant.

Si quelque chose se passait mal après une mise à jour, SoleOS revient de lui-même à la version précédente. Les mises à jour attendent que la batterie dépasse 50 %.

Éteindre

Le **menu SoleOS**, en bas à gauche, puis **Éteindre**. Vos fichiers sont enregistrés au fur et à mesure : rien n'est perdu.

> **Où sont mes fichiers ?**
> Dans **Fichiers** : Documents, Images, Téléchargements, Musique, Vidéos. Ils sont chiffrés sur le disque et lisibles seulement après avoir tapé votre code.


7 En cas de problème

J'ai oublié mon code

Au démarrage, tapez votre **clé de secours** à la place du code (les tirets et espaces ne comptent pas). SoleOS vous demande ensuite de choisir un nouveau code.

Des publicités ou des pages s'ouvrent toutes seules

C'est souvent un site qui a obtenu le droit d'envoyer des notifications, ou une extension douteuse. Allez dans **Réglages → Navigateur → Remettre le navigateur à neuf**.



Extensions, notifications des sites et réglages sont effacés. **Favoris, mots de passe et historique sont gardés.** Un point orange sur Réglages vous prévient quand SoleOS repère une extension ou des notifications.

L'ordinateur ne fonctionne plus bien

Réglages → Réparer ou réinitialiser (la tuile rouge). L'ordinateur redémarre sur l'outil de réparation, qui propose deux choix :

- **Réparer SoleOS** : le système est remis à neuf. Vos fichiers, vos applications, vos réglages et vos réseaux Wi-Fi sont conservés. Votre code (ou votre clé de secours) est demandé.
- **Tout effacer** : retour au premier jour, tout est supprimé. À utiliser si vous donnez l'ordinateur, ou si vous avez perdu à la fois le code et la clé de secours.



Signaler un problème : le menu SoleOS (ou Réglages → À propos) → **Signaler un problème**. Décrivez-le en une phrase : SoleOS prépare le message dans Mail avec un relevé technique joint (sans aucun mot de passe). Relisez-le, puis touchez **Envoyer**. La correction arrive ensuite par la mise à jour automatique.

> **Code oublié et clé de secours perdue**
>
> Personne ne peut alors ouvrir vos fichiers, pas même SoleOS : c'est ce qui les protège en cas de vol. Seul « Tout effacer » reste possible. D'où l'importance de garder la clé de secours sur papier.

8 Sauvegarde, confort et vie privée

Trois choses que SoleOS fait pour vous, sans abonnement et sans compte.

La sauvegarde en un clic

Réglages → Sauvegarde : touchez **Choisir…** et indiquez une clé USB, un disque externe ou un dossier de votre NAS. Puis **Sauvegarder maintenant**. Vos dossiers Documents, Images, Musique, Vidéos, Téléchargements et Bureau y sont copiés, dans un dossier « Sauvegarde SoleOS ».

- **Chaque semaine, tout seul** : activez l'interrupteur. Dès que la clé ou le NAS est là, SoleOS fait la sauvegarde et vous prévient d'une petite bulle.
- **Rien n'est jamais effacé** dans la sauvegarde : un fichier supprimé par erreur sur l'ordinateur s'y retrouve.
- **Restaurer** : **Ouvrir la sauvegarde** affiche la sauvegarde dans Fichiers ; copiez simplement ce que vous voulez récupérer.

Le mode grand confort

Réglages → Taille d'affichage → Mode grand confort : textes plus grands et pointeur de souris bien visible, dans toutes les applications. Idéal pour les yeux fatigués ou un grand écran regardé de loin. Le même interrupteur le retire.

Votre vie privée

- **Aucun compte** à créer, aucune adresse e-mail demandée.
- **Aucune télémétrie** : SoleOS n'envoie rien sur vous, ni sur ce que vous faites. Les seules connexions sont les mises à jour et celles que vous faites vous-même.
- **Vos fichiers sont chiffrés** : sans votre code (ou votre clé de secours), personne ne peut les lire, même en démontant le disque.
- Le rapport « Signaler un problème » ne part que si vous touchez **Envoyer**, et ne contient aucun mot de passe.

> **Astuce NAS (Synology…)**
> Pour un raccourci vers un dossier du NAS, ouvrez-le d'abord dans **Fichiers**, puis clic droit → **Raccourcis → Ajouter au bureau**. Le raccourci rouvre le partage tout seul. Si des fichiers supprimés réapparaissent, désactivez AFP dans le NAS (gardez SMB) ou videz sa corbeille réseau.

Licence

SoleOS est gratuit pour les particuliers, les associations, les écoles, les administrations et l'usage interne des entreprises. Toute utilisation commerciale (vente d'ordinateurs équipés, service payant…) demande l'accord de GDH. Le texte complet : **Réglages → À propos → Lire la licence**.

9 Le mémo

À garder sous la main.

Je veux…	Je fais…
Chercher (applis, web), éteindre	**⊞ Windows** ou le « S » en bas à gauche (Échap : refermer)
Verrouiller l'écran	**⊞ Windows** + **L**
Ajouter une application	Applications → Ajouter des applications
Me connecter au Wi-Fi	Icône Wi-Fi en bas à droite → choisir le réseau
Changer de langue ou de clavier	Réglages → Langue et clavier
Deux applis côte à côte	Clic droit sur la fenêtre dans la barre du bas → À gauche, puis choisir l'autre
Changer mon code	Réglages → Code et verrouillage → Changer mon code
Ne plus avoir de publicités qui s'ouvrent	Réglages → Navigateur → Remettre le navigateur à neuf
J'ai oublié mon code	Taper la clé de secours au démarrage
Capture d'écran	**Impr. écran** : tout l'écran ; **Maj** + **Impr. écran** ou **⊞** + **Maj** + **S** : une zone ; **Ctrl** + **Maj** + **Impr. écran** : une zone à annoter. Dans Images et copiée
Sauvegarder mes fichiers	Réglages → Sauvegarde → **Sauvegarder maintenant**
Récupérer un fichier effacé	**Corbeille** (en bas de la barre magique) → clic droit sur le fichier → **Restaurer**
Signaler un problème	Menu SoleOS → **Signaler un problème**
Ouvrir la Console	**Ctrl** + **Alt** + **T**, ou menu SoleOS → Console
Programme Debian (avancé)	Console : **apt install …** ; les commandes **sudo …** des tutoriels vont dans la boîte Debian
Raccourci sur le bureau	Clic droit → **Ajouter au bureau** (menu SoleOS, ou Fichiers → Raccourcis)
< > sur clavier QWERTY	Réglages → Langue et clavier → « Français (AZERTY) sur clavier QWERTY » : **AltGr** + W / X
Réparer SoleOS	Réglages → tuile rouge **Réparer ou réinitialiser**

Ma clé de secours

Vous pouvez la recopier ici, puis ranger ce guide imprimé en lieu sûr :