
MAC – TRABAJO TEÓRICO GENERADOR DE LÁMPARAS DE ARAÑA Por Carlos Soler Mujeriego



ÍNDICE:

Páginas 3-10: Interfaz – Explicación de menús/botones/funciones y ejemplos gráficos.

Página 11: Variables globales

Páginas 12-15: Funciones – Explicación

Página 16: Vídeo Explicativo

Debido a los avances en el proceso de modelado, muchas veces interesa a los desarrolladores poder representar estructuras complejas de forma sencilla. De esta idea nace la utilidad del uso de la programación en el modelado y la animación por computador.

En este caso, he decidido centrarme en las estructuras que presentan las lámparas de araña, unos objetos grandes, complejos y visualmente muy llamativos, usando para ello un script con el lenguaje de 3DStudioMax, Maxscript.

El proceso no ha sido sencillo, pues ha sido necesario consultar una gran cantidad de información: La ayuda de Maxscript es útil, pero algo confusa. Hay gran cantidad de información sobre este lenguaje en internet (foros dedicados, manuales dedicados...) y además es bastante intuitivo una vez coges la idea general.

INTERFAZ


Primero, observemos la interfaz del script y las posibilidades que ofrece, y luego iremos centrándonos en cada opción, las variables y los métodos. De este modo será más dinámico e intuitivo.





El script ofrece infinidad de alternativas para poder crear lámparas diferentes y únicas, además los parámetros randomizadores y de materiales añaden funcionalidades únicas y estéticas interesantes para poder usar este script en varias ocasiones y obtener resultados diferentes.

POSICION Y CREACION



rollout datosGlobal "Posicion y Creacion" width:296 height:174

label posicionLampC "Posición relativa de la lámpara" pos:[68,8] width:150 height:15 spinner posicionLampCX "X: " pos:[24,32] width:64 height:16 range:[-500,500,posinicialx] spinner posicionLampCY "Y: " pos:[112,42] width:64 height:16 range:[-500,500,posinicialy] spinner posicionLampCZ "Z: " pos:[208,52] width:64 height:16 range:[-500,500,posinicialz] button crearLampara "Crear Lampara" pos:[23,70] width:100 height:34 button randParamet "Randomizar Posicion" pos:[152,74] width:120 height:24


En este menú, se puede elegir desde qué posiciones relativas queremos que se cree nuestra lámpara.


Los parámetros X,Y,y Z representan la posición que se desea:

Cuando estos valores se cambian en el menú, se actualizan las variables PosicionX, Y y Z:

on posicionLampCX changed param do(PosInicialX = posicionLampCX.value) on posicionLampCY changed param do(PosInicialY = posicionLampCY.value) on posicionLampCZ changed param do(PosInicialZ = posicionLampCZ.value)

Demostracion:





También, podemos elegir valores aleatorios para ellos si así lo deseamos con Randomizar Posición.

Demostración en código de cómo se randomizan los valores:

on randParamet pressed do(
PosicionLampCX.value = random 0 150
PosInicialX = posicionLampCX.value
PosicionLampCY.value = random 0 150
PosInicialY = posicionLampCY.value
PosicionLampCZ.value = random 0 150
PosInicialZ = posicionLampCZ.value)

El botón Crear Lámpara es la opción más importante, pues es la que permite crear la lámpara.

(¡¡Este método es VITAL para poner en funcionamiento todos los métodos!! Está explicado con mayor detenimiento en las páginas que explican los métodos del PDF)

PARÁMETROS Y MATERIALES

▼ Parámetros y Materiales

rollout parametros "Parámetros y Materiales" width:295 height:5950

Es, sin duda, la sección más extensa del script, por ello se ha dividido en varios grupos:

LONGITUDES Y ESPECIFICACIONES




GroupBox grpLampTY "Longitudes y especificaciones" pos:[13,9] width:259 height:1000 spinner numpatas "Numero de Patas" pos:[55,32] width:176 height:16 range:[2,12,numeroPatas] scale: type:#integer label tamañoCast "Alturas:" pos:[18.64] width:104 height:16 spinner spinPilar "Altura Mastil: " pos:[66.88] width:96 height:16 range:[1.120.AlturaMastil] scale:1 type:#integer spinner spinSujetaVelas "Altura Soporte: " pos:[86,112] width:96 height:16 range:[1,60,AlturaSujetaVelas] scale:1 type:#integer spinner spinVelas "Altura de la Vela: " pos:[116,136] width:96 height:16 range:[1,60,AlturaVelas] scale:1 type:#integer button randParamet21 "Random." pos:[212.88] width:50 height:24 button randParamet22 "Random." pos:[212,112] width:50 height:24 button randParamet23 "Random." pos:[212,136] width:50 height:24 button randParamet2 "Randomizar todas las alturas" pos:[30,164] width:220 height:24 materialbutton selecMatInferior "Elegir Material Inferior" pos:[22,200] width:130 height:16 colorPicker selecColorInferior "Color: " pos:[174,200] width:68 height:23 title: "Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatMastil "Elegir Material Mastil" pos:[22,220] width:130 height:16 colorPicker selecColorMastil "Color: " pos:[174,220] width:68 height:23 title: "Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatSuperior "Elegir Material Superior" pos:[22,240] width:130 height:16 colorPicker selecColorSuperior "Color: " pos:[174,240] width:68 height:23 title: "Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatSoporte "Elegir Material Soporte" pos:[22,280] width:130 height:16 colorPicker selecColorSoporte "Color: " pos:[174,280] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatPlato "Elegir Material Plato" pos:[22,260] width:130 height:16 colorPicker selecColorPlato "Color: " pos:[174.260] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153.153.129] materialbutton selecMatVela "Elegir Material Vela" pos:[22,300] width:130 height:16 colorPicker selecColorVela "Color: " pos:[174,300] width:68 height:23 title: "Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatPatas "Elegir Material Patas" pos:[22,320] width:130 height:16 colorPicker selecColorPatas "Color: " pos:[174.320] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153.153.129]

En este apartado se encuentran todas las especificaciones de Alturas, números y materiales de las partes básicas de la lámpara.

El primer parámetro, el número de patas nos permite cambiar entre 2 y 12 patas de araña para la lámpara.


Demostración de los resultados de Crear Lámpara después de cambiar dicho parámetro:



Los parámetros Altura Mástil, Altura Soporte y Altura de la Vela determinan, respectivamente, el tamaño de la pieza central, la pieza que sujeta las velas y el tamaño de las velas.

on spinPilar changed param do(AlturaMastil = spinPilar.value)
on spinSujetaVelas changed param do(AlturaSujetaVelas = spinSujetaVelas.value)
on spinVelas changed param do(AlturaVelas = spinVelas.value)

Demostración de los resultados de Crear Lámpara después de cambiar estos 3 parámetros:



Cada parámetro cuenta además con un botón Random que permite randomizar esa altura, y además existe el botón de Randomizar todas las alturas que randomiza las tres al mismo tiempo.

on randParamet2 pressed do(spinPilar.value = random 0 100 AlturaMastil = spinPilar.value spinSujetaVelas.value = random 0 40 AlturaSujetaVelas = spinSujetaVelas.value | spinVelas.value = random 0 30 AlturaVelas = spinVelas.value)

on randParamet21 pressed do(spinPilar.value = random 0 100AlturaMastil = spinPilar.value)

on randParamet22 pressed do(spinSujetaVelas.value = random 0 40AlturaSujetaVelas = spinSujetaVelas.value)

on randParamet23 pressed do(spinVelas.value = random 0 30AlturaVelas = spinVelas.value)

Los botones de Elegir Material y Color permiten cambiar el material de las diversas partes de la lámpara a nuestro gusto. Se recomienda usar materiales con iluminación propia para las velas.

Demostración de los resultados de Crear Lámpara después de cambiar los colores:




Demostración de los resultados de Crear Lámpara después de cambiar los materiales:



Código:

ANILLO INFERIOR



GroupBox grpAnilloInf "Anillo Inferior" pos:[20,355] width:231 height:159
checkbox activaAnilloInf "Activar Anillo Inferior" pos:[75,370] width:177 height:16 checked:true
spinner paresInferiores "Pares de Anillos: " pos:[124,395] width:60 height:16
range:[1,50,ParAnillosInferior] scale:1
checkbox lockJoyaInf "Añadir Joya" pos:[45,420] width:77 height:16 checked:true
checkbox lockSmoothInf "Joya con Suavidad" pos:[130,420] width:107 height:16 checked:false
label materialesAnilloinf "Material y color" pos:[87,450] width:120 height:15

materialbutton selecMatAnilloInf "Elegir Material Anillo" pos:[30,470] width:130 height:16 colorPicker selecColorAnilloinf "Color: " pos:[165,470] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153,153,129] materialbutton selecMatAnilloInfJoya "Elegir Material Joya" pos:[30,490] width:130 height:16

colorPicker selecColorAnilloinfJoya "Color: " pos:[165,490] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153,153,129]


Este sub-grupo de opciones permite configurar especificaciones sobre los anillos que nacen debajo de la estructura inferior.


La opción Activar Anillo Inferior es la que determina si dichos anillos se crean o no:







Los pares de Anillos determinan el número de anillos que habrán multiplicado por dos:







La opción de Añadir Joya determina si se desea incluir un diamante al final de la cadena:





La opción de Joya con Suavidad permite que la Joya sea un poco más redondeada (Aplica TurboSmooth):





La opción de los materiales y colores funcionan de forma similar a los del apartado anterior, permiten cambiar el color y el material de la Joya y los anillos:

CODIGO DE TODOS ESTOS PROCEDIMIENTOS: on paresInferiores changed param do(ParAnillosInferior = paresInferiores.value)
on activaAnilloInf changed theState do (if activaAnilloInf.checked then(
AnilloInferiorActivado=true;)else(AnilloInferiorActivado=false;))

on lockJoyaInf changed theState do (if lockJoyaInf.checked then(activarjoyasinferior=true;)else(activarjoyasinferior=false;)) on lockSmoothInf.checked then(

joyasmoothinferior=true;else(joyasmoothinferior=false;))


on selecMatAnilloInf picked mat do (MaterialAnillosInferior = undefined MaterialAnillosInferior = mat)

on selecColorAnilloInf changed new_col do(MaterialAnillosInferior = undefined MaterialAnillosInferior = standardMaterial diffuse:new_col)
on selecMatAnilloInfJoya picked mat do(MaterialJoyasInferior = undefined MaterialJoyasInferior = maton selec

on ColorAnilloInfJoya changed new_col do(MaterialJoyasInferior = undefined MaterialJoyasInferior = standardMaterial diffuse:new_col)




ANILLO SUPERIOR



Posee menos características que el anterior, pues está pensado para ser colgado en algún lugar de la escena, por lo que no posee Joya.


La opción Activar Anillo Superior funciona igual que la del Anillo Inferior.





Los Pares de Anillos también son modificables.






Y, por supuesto, también se pueden cambiar los materiales.



En esta página no hay muchas muestras de código puesto que el código es exactamente el mismo que el inferior, pero cambiando las palabras Inferior por Superior en variables, métodos y menús.

ANILLOS DE LAS PATAS




checkbox lockJoyaPatas "Añadir Joya" pos:[45,740] width:77 height:16 checked:true checkbox lockSmoothPatas "Joya con Suavidad" pos:[130,740] width:107 height:16 checked:false label materialesAnillopatas "Material y color" pos:[87,770] width:120 height:15 materialbutton selecMatAnillopatas "Elegir Material Anillo" pos:[30,790] width:130 height:16 colorPicker selecColorAnillopatas "Color: " pos:[165,790] width:68 height:23 title: "Elige un color" color:[153.153.129]

materialbutton selecMatAnilloPatasJoya "Elegir Material Joya" pos:[30,810] width:130 height:16 colorPicker selecColorAnilloPatasJoya "Color: " pos:[165,810] width:68 height:23 title:"Elige un color" color:[153,153,129]

Es, básicamente, igual que el menú del anillo inferior, pero se aplica en las patas de la estructura.


Todas las funciones funcionan exactamente igual:

Demostración de las funciones:



En esta página no hay muchas muestras de código puesto que el código es exactamente el mismo que el inferior, pero cambiando las palabras Inferior por Patas en variables, métodos y menús.

LUCES DE RELLENO (EXPERIMENTAL)




GroupBox grpLuces "Luces de Relleno (experimental)" pos:[20,840] width:231 height:159
label labelluz1 "Nota: Son luces de ambiente." pos:[40,860] width:170 height:15
label labelluz2 "Para iluminación de las velas se" pos:[40,880] width:170 height:15
label labelluz3 "recomienda usar Self-Illumination + Glow" pos:[40,900] width:210
height:15
checkbox acLuz "Activar Luz" pos:[40,920] width:70 height:16 checked:false
checkbox acSombra "Activar Sombras" pos:[130,920] width:107 height:16 checked:false
spinner intensitylight "IntensityAt: " pos:[80,940] width:60 height:16
range:[1,7000,Intensidad] scale:1
--colorPicker colorlight "Color: " pos:[165,940] width:68 height:23 title:"Elige un color"
color:[153,153,129]
spinner intensitylight2 "Intensidad: " pos:[140,960] width:60 height:16
range:[1,10000,Intensidad2] scale:1

Una funcionalidad extra, permite crear luces (Free Light) sobre las velas para simular iluminación ambiente. La razón por la que no se trata de iluminación directa de las velas es porque se pretende que cuando se use el Script, se aplique un material con Self-Ilumination y activar la opción Glow de Enviroments, por lo que esta función simplemente crea luces de apoyo.

La opción Activar Luz permite que se creen o no las luces:

on acLuz changed theState do(if acLuz.checked then(usarluz=true;) else(usarluz=false;))



El resto de opciones son simples parámetros en la creación de las luces: Activar Sombras permite activar las Sombras producidas por la luz.

Los parámetros IntensityAt y Intensidad son los que cambian la intensidad de la luz.

Estos serían ejemplos de los resultados de jugar con estos valores:





on intensityLight changed param do(
Intensidad = intensitylight.value)
on intensityLight2 changed param do(
Intensidad2 intensitylight2.value)
on acSombra changed theState do (
if acSombra.checked then(usarsombra=true;)
else(usarsombra=false;))

VARIABLES GLOBALES

Lista de las variables globales usadas en el código y su significado:

```
global mundo = #() → Array que almacena todos los elementos. Sirve para borrarlo todo cada vez que se cree una lámpara
                                        PosinicialX=0→ Posicion de referencia X
                                        PosinicialY=0→Posicion de referencia Y
                                        PosinicialZ=0→Posicion de Referencia Z
                                   AltEmX=0→Referencias para la estructura superior
                                   AltEmY=0→Referencias para la estructura superior
                                   AltEmZ=0→Referencias para la estructura superior
                                          AlturaMastil=10→Altura del Mastil
                                  AlturaSujetaVelas=2→Indica la altura del sujetavelas
                                      AlturaVelas=3→Indica la altura de las velas
                    PataActual = 0 → Indicador de que pata de araña nos encontramos cosntruyendo
                              NumeroPatas = 4 → Numero de patas que se van a construir.
                       AnilloSuperiorActivado = true; →Indica si deben crearse anillos superiores
                        ParAnillosSuperior = 3→Indica cuantos anillos superiores deben crearse
                        AnilloInferiorActivado=true; →Indica si deben crearse anillos inferiores.
                    ParAnillosInferior = 4→Indica la cantidad de anillos inferiores que deben crearse.
                 AnilloPatasActivado=true; →Indica si deben crearse anillos en las patas de la lámpara.
                  ParAnillosPatas = 2→Indica cuantos anillos deben crearse en las patas de la lámpara.
                ActivarJoyasInferior = true; →Indica si deben crearse o no Joyas en la estructura inferior
                    JoyaSmoothInferior = false; →Indica si debe aplicarse TurboSmooth a los anillos
                ActivarJoyasSuperior = true; → Indica si deben crearse o no Joyas en la estructura superior.
                    JoyaSmoothSuperior = false; →Indica si debe aplicarse TurboSmooth a los anillos
                       ActivarJoyasPatas = true; →Indica si deben crearse o no Joyas en las patas.
                      JoyaSmoothPatas = false; → Indica si debe aplicarse TurboSmooth a los anillos
                                 Intensidad=40→Indica la "IntensityAt" de la Free Light.
                                   Intensidad2=1500→Indica la "Intensity" de la luz.
                         colorluz= (color 255 255 255) → Copia de seguridad del color de la luz.
                                  usarLuz=false→Indica si debemos usar o no una luz.
                               usarSombra=false → Indica si esa luz debe arrojar sombra.
               --Materiales -> Sirven para aportar materiales a aquellas estructuras que su nombre indican:
                                              MaterialInferior = undefined
                                             MaterialSuperior = undefined
                                              MaterialMastil = undefined
                                               MaterialPlato = undefined
                                               MaterialPatas = undefined
                                             MaterialSoporte = undefined
                                               MaterialVela = undefined
                                          MaterialAnillosInferior = undefined
                                           MaterialJoyasInferior = undefined
                                          MaterialAnillosSuperior = undefined
                                          MaterialJoyasSuperior = undefined
                                           MaterialAnillosPatas = undefined
                                            MaterialJoyasPatas = undefined
                                                 --Generador de Joyas
                                  JoyaRefX=0→ Variables de ayuda para generar joyas.
```

JoyaRefY=0→Variables de ayuda para generar joyas. JoyaRefZ=0→Variables de ayuda para generar joyas.

(Primera Función que ocurre al Crear Lámpara)

CrearEstructuraSuperior: Se le pasa por parámetro la Altura Máxima. Este método crea la estructura inferior, la superior y el mástil. Además añade los anillos superiores si la variable ActivaAnilloSuperior está activada. Para realizar las construcciones se crean puntos y se van añadiendo a un spline, al que al final se le aplica un Lathe. Constantemente se están usando las variables de Posicion de referencia para que los puntos y las alturas estén acordes en todo momento. Además, se añaden siempre todo aquello que se crea al array mundo para poder borrarlo todo junto al crear de nuevo una lámpara.

```
append mundo sss
 fn crearEstructuraInferior AlturaM=
                                                                                                   --Creando la estructura superior:
                                                                                                   --Generar la estructura superior
 Mastil = Cone smooth: on heightsegs:5 capsegs:1 sides:24
                                                                                                    -MUCHO OJO, LA ALTURA debera tener en cuenta la posicion en Y inicial y
 rotate Mastil (angleaxis -90 [1,0,0])
Mastil.material = MaterialMastil
                                                                                                   AltEmX=PosInicialX+5
                                                                                                   AltEmY=PosInicialY+AlturaM -- Mucho cuidado
                                                                                                   AltEmZ=PosInicialZ+0
 append mundo Mastil
                                                                                                   --11.5
                                                                                                    --Hay cierta distancia, que se arregla:
 AltuEmX=PosInicialX- 2.5
                                                                                                   AltEmX=AltEmX-7.5
 AltuEmY=PosInicialY
                                                                                                   PointA=[AltEmX+0,AltEmY+0,AltEmZ+0]
 AltuEmZ=PosInicialZ
                                                                                                   PointB=[AltEmX+1,AltEmY+1,AltEmZ+0]
                                                                                                   PointC=[AltEmX+1,AltEmY+3,AltEmZ+0]
   -Arrealar distancias discordantes:
                                                                                                   PointD=[AltEmX+0,AltEmY+5,AltEmZ+0]
 AltuEmY=AltuEmY-29.15
                                                                                                   PointE=[AltEmX+-1,AltEmY+7,AltEmZ+0]
PointF=[AltEmX+-3,AltEmY+9,AltEmZ+0]
                                                                                                   PointG=[AltEmX+-3,AltEmY+10,AltEmZ+0]
                                                                                                   PointH=[AltEmX+0,AltEmY+10,AltEmZ+0]
PointHSupport=[AltEmX+-1.5,AltEmY+11.5,AltEmZ+0]
 PointA1=[AltuEmX+0,AltuEmY+0,AltuEmZ+0]
 PointA2=[AltuEmX+-1,AltuEmY+1,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointI=[AltEmX+-1,AltEmY+15,AltEmZ+0]
 PointA3=[AltuEmX+-1,AltuEmY+2,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointJ=[AltEmX+0.5,AltEmY+16,AltEmZ+0]
PointK=[AltEmX+1.5,AltEmY+16,AltEmZ+0]
 PointA4=[AltuEmX+0,AltuEmY+2,AltuEmZ+0]
PointA5=[AltuEmX+-1,AltuEmY+3.5,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointL=[AltEmX+2,AltEmY+17,AltEmZ+0]
 PointA6=[AltuEmX+-2,AltuEmY+4.5,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointM=[AltEmX+2.2,AltEmY+18.5,AltEmZ+0]
 PointA7=[AltuEmX+-1,AltuEmY+5.5,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointN=[AltEmX+1.7,AltEmY+19.5,AltEmZ+0]
PointO=[AltEmX+2.0,AltEmY+20.5,AltEmZ+0]
 PointA8=[AltuEmX+-1,AltuEmY+6.5,AltuEmZ+0]
PointA9=[AltuEmX+-0.35,AltuEmY+7.6,AltuEmZ+0]
PointA10=[AltuEmX+-1,AltuEmY+8.35,AltuEmZ+0]
                                                                                                   PointP=[AltEmX+2.34,AltEmY+22,AltEmZ+0]
                                                                                                   clearSelection()
PointA11=[AltuEmX+-1,AltuEmY+9.05,AltuEmZ+0]
                                                                                                   ss = SplineShape pos:pointA
PointA12=[AltuEmX+-4.6,AltuEmY+13.65,AltuEmZ+0]
PointA13=[AltuEmX+-4.6,AltuEmY+14.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                   ss.name = "line"
                                                                                                   addNewSpline ss
PointA14=[AltuEmX+-3,AltuEmY+16.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                    -Select $line--addKnot ss 1 #corner #line PointBaseO-- addKnot ss 1 #co
PointA15=[AltuEmX+-2,AltuEmY+17.6,AltuEmZ+0]
PointA16=[AltuEmX+-2,AltuEmY+18.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointA
addKnot ss 1 #corner #line PointB
PointA17=[AltuEmX+-3,AltuEmY+19.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                   addKnot ss 1 #corner #line PointC
PointA18=[AltuEmX+-3.95,AltuEmY+20.65,AltuEmZ+0]
PointA19=[AltuEmX+-4.02,AltuEmY+22.644,AltuEmZ+0]
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointD
addKnot ss 1 #corner #line PointE
PointA20=[AltuEmX+-5.769,AltuEmY+22.644,AltuEmZ+0]
                                                                                                   addKnot ss 1 #corner #line PointF
PointA21=[AltuEmX+-5.77,AltuEmY+23.65,AltuEmZ+0]
PointA22=[AltuEmX+-3.95,AltuEmY+23.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointG
                                                                                                   addKnot ss 1 #corner #line PointH
PointA23=[AltuEmX+-3.95,AltuEmY+25.65,AltuEmZ+0]
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointHsupport
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointI
PointA24=[AltuEmX+-1.35,AltuEmY+27.1,AltuEmZ+0]
PointA25=[AltuEmX+-1.73,AltuEmY+29.15,AltuEmZ+0]
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointJ
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointK
clearSelection()
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointL
addKnot ss 1 #corner #line PointM
 sss = SplineShape pos:pointA1
addNewSpline sss
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointN
addKnot ss 1 #corner #line PointO
    sss.name = "line2"
                                                                                                  addKnot ss 1 #corner #line PointP
updateShape ss
addKnot sss 1 #corner #line PointA1
                                                                                                 addModifier ss (Lathe()) ss.modifiers[#lathe][1][1].value = [2.5,0,0] -- for position
 addKnot sss 1 #corner #line PointA2
 addKnot sss 1 #corner #line PointA3
                                                                                                 ss.modifiers[#Lathe].flipNormals = on
ss.modifiers[#Lathe].capStart = on
 addKnot sss 1 #corner #line PointA4
addKnot sss 1 #corner #line PointA5 addKnot sss 1 #corner #line PointA6
                                                                                                 ss.modifiers[#Lathe].capEnd = on
ss.material = MaterialSuperior
 addKnot sss 1 #corner #line PointA6
 addKnot sss 1 #corner #line PointA7
 addKnot sss 1 #corner #line PointA8
                                                                             append mundo ss
addKnot sss 1 #corner #line PointA9
addKnot sss 1 #corner #line PointA10
                                                                             if AnilloSuperiorActivado==true then(
                                                                             AnilloCX = AltEmX+2.50
 addKnot sss 1 #corner #line PointA11
                                                                             AnilloCY = AltEmY+22+1.445
addKnot sss 1 #corner #line PointA12
addKnot sss 1 #corner #line PointA13
                                                                             AnilloCZ = AltEmZ+0
 addKnot sss 1 #corner #line PointA14
                                                                            Pares = 2
addKnot sss 1 #corner #line PointA15
addKnot sss 1 #corner #line PointA16
                                                                             i = 1
                                                                             for i = 1 to ParAnillosSuperior do
 addKnot sss 1 #corner #line PointA17
addKnot sss 1 #corner #line PointA18
addKnot sss 1 #corner #line PointA19
                                                                               Torus1 = Torus smooth:2 segs:24 sides:12 radius1:1,2986 radius2:0.164708 mapcoords:on pos:[AnilloCX,AnillocX,AnillocV,anillocX] isSelected:on
 addKnot sss 1 #corner #line PointA20
                                                                               AnilloCY = AnilloCY + 2.25
addKnot sss 1 #corner #line PointA21
addKnot sss 1 #corner #line PointA22
                                                                               Torus1.material=MaterialAnillosSuperior
                                                                               Torus = Torus smooth: 2 segs: 24 sides: 12 radius1: 1.2986 radius2: 0.164708 mapcoords: on pos: [AnilloCX, Anillocy, anillocz] isSelected: on
 addKnot sss 1 #corner #line PointA23
                                                                               rotate Torus2 (angleaxis -90 [0,1,0])
 addKnot sss 1 #corner #line PointA24
 addKnot sss 1 #corner #line PointA25
                                                                               AnilloCY = AnilloCY + 2.25
   updateShape sss
                                                                               Torus2.material=MaterialAnillosSuperior
   addModifier sss (Lathe())
                                                                               append mundo Torus1
sss.modifiers[#lathe][1][1].value = [2.5,0,0] -- for position sss.modifiers[#Lathe].flipNormals = on
                                                                               append mundo Torus2
sss.modifiers[#Lathe].capStart = on
sss.modifiers[#Lathe].capEnd = on
sss.material = MaterialInferior
```

(Función en bucle que ocurre al Crear Lámpara)

CrearCurva: Se le pasan por parámetro unas distancias de referencia y un ángulo de giro. Se crean las patas de la lámpara, el soporte de las velas y las velas. Además se crean las luces (Free Light) si está activada la variable de usarLuz, así como usarSombra si está activada. Se establece que las estructuras tengan un pivote establecido en las posiciones de referencia originales de la lámpara (PosicionX...etc) para que puedan girar sobre el eje de la lámpara fácilmente.

```
addModifier LineSoportaVelaPlate (Lathe())
LineSoportaVelaPlate.modifiers[#lathe][1][1].value = [1.293,0,0]
LineSoportaVelaPlate.modifiers[#Lathe].flipNormals = on
                                                                                                              LineCurva.baseObject.thickness = 1.0
LineCurva.baseObject.renderable = true
LineCurva.baseObject.displayRenderMesh = true
 fn crearCurva CurvaRefX CurvaRefY CurvaRefZ cantidadGiro =
                                               indicar la posicion desde la que sale esta curv
 --Generar la curva de soporte--Hay que indic
AltMaxCurvaX=CurvaRefX+30.101
                                                                                                              updateShape LineCurva
                                                                                                                                                                                                                                    LineSoportaVelaPlate.modifiers[#Lathe].capStart = on
 AltMaxCurvaY=CurvaRefY+10.0
                                                                                                                                                                                                                                     LineSoportaVelaPlate.modifiers[#Lathe].capEnd = on
AltMaxCurvaZ=CurvaRefZ+0
PunCurvA=CurvaRefX+0,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+0.032,CurvaRefY+4,CurvaRefZ+0]
PunCurvB=[CurvaRefX+1.633,CurvaRefY+4,CurvaRefZ+0]
PunCurvD=[CurvaRefX+1.633,CurvaRefY+6.421,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+4.998,CurvaRefY+1.04,CurvaRefZ+0]
PunCurvE=[CurvaRefX+4.998,CurvaRefY+1.04,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+0.274,CurvaRefY+0.142,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+0.274,CurvaRefY+3.19,CurvaRefZ+0]
PunCurvI=[CurvaRefX+1.212,CurvaRefY+3.19,CurvaRefZ+0]
PunCurvI=[CurvaRefX+1.2478,CurvaRefY+5.19,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+1.2478,CurvaRefY+3.19,CurvaRefZ+0]
PunCurvA=[CurvaRefX+1.37,CurvaRefY+3.19,CurvaRefZ+0]
 AltMaxCurvaZ=CurvaRefZ+0
                                                                                                              rotate LineCurva (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
                                                                                                              LineCurva.material = MaterialPatas
                                                                                                                                                                                                                                    LineSoportaVelaPlate.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
                                                                                                                                                                                                                                     rotate LineSoportaVelaPlate (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
                                                                                                              append mundo LineCurva
                                                                                                                  if PatasSmooth==true then(
                                                                                                                                                                                                                                    LineSoportaVelaPlate.material = MaterialPlato
                                                                                                                         ddModifier LineCurva (TurboSmooth())
                                                                                                                                                                                                                                     append mundo LineSoportaVelaPlate
                                                                                                                      LineCurva.modifiers[#TurboSmooth].Iterations = 3
PunCurvJ=[CurvaRefX+12.478,CurvaRefY+5.054,CurvaRefZ+0]
PunCurvK=[CurvaRefX+13.7,CurvaRefY+3,CurvaRefZ+0]
PunCurvL=[CurvaRefX+14.626,CurvaRefY+1,CurvaRefZ+0]
PunCurvM=[CurvaRefX+15.502,CurvaRefY+1.054,CurvaRefZ+0]
PunCurvN=[CurvaRefX+15.502,CurvaRefY+3,CurvaRefZ+0]
PunCurvO=[CurvaRefX+17.182,CurvaRefY+5.049,CurvaRefZ+0]
PunCurvP=[CurvaRefX+18.154,CurvaRefY+-9,CurvaRefZ+0]
PunCurvP=[CurvaRefX+19.549,CurvaRefY+-9,CurvaRefZ+0]
PunCurvS=[CurvaRefX+20.40,CurvaRefX+0.603,CurvaRefZ+0]
PunCurvT=[CurvaRefX+22.453,CurvaRefY+-10.738,CurvaRefZ+0]
PunCurvT=[CurvaRefX+23.644,CurvaRefY+-10.738,CurvaRefZ+0]
PunCurvT=[CurvaRefX+25.175,CurvaRefY+-10.738,CurvaRefZ+0]
PunCurvS=[CurvaRefX+25.175,CurvaRefY+-10.738,CurvaRefZ+0]
                                                                                                                                                                                                                                     clearSelection()
                                                                                                                                                                                                                                    LineVela = Sp
                                                                                                                                                                                                                                                           eShape pos:PunVe20
                                                                                                              AltuAntVelY=AlturaSujetaVelas --Altura anterior a la vela
                                                                                                                                                                                                                                    addNewSpline LineVela
LineVela.name = "Linea Vela"
                                                                                                              AltuVelY=AlturaVelas
                                                                                                                osRefVelaX=CurvaRefX+30.101-0.8
                                                                                                                                                                                                                                      addKnot LineVela 1 #corner #line PunVe20
                                                                                                              PosRefVelaY=CurvaRefY+10
PosRefVelaZ=CurvaRefZ+0
                                                                                                                                                                                                                                     addKnot LineVela 1 #corner #line PunVe21
addKnot LineVela 1 #corner #line PunVe22
addKnot LineVela 1 #corner #line PunVe22
                                                                                                              PunVe1=[PosRefVelaX+0,PosRefVelaY+0,PosRefVelaZ+0]
PunVe2=[PosRefVelaX+-0.355,PosRefVelaY+1,PosRefVelaZ+0]
PunVe3=[PosRefVelaX+-0.355,PosRefVelaY+1.9,PosRefVelaZ+0]
PunVe4=[PosRefVelaX+-0.87,PosRefVelaY+3.055,PosRefVelaZ+0]
PunVe5=[PosRefVelaX+-0.872,PosRefVelaY+4,PosRefVelaZ+0]
PunVe6=[PosRefVelaX+-0.492,PosRefVelaY+AltuAntVelY+5,PosRefVelaZ+0]
PunCurvT=[CurvaRefX+23.644,CurvaRefY+-10.738,CurvaRefZ+0]
PunCurvD=[CurvaRefX+25.175,CurvaRefY+-9.916,CurvaRefZ+0]
PunCurvV=[CurvaRefX+26.418,CurvaRefY+-9.916,CurvaRefZ+0]
PunCurvW=[CurvaRefX+27.911,CurvaRefY+-8.019,CurvaRefZ+0]
PunCurvX=[CurvaRefX+29.951,CurvaRefY+-6.074,CurvaRefZ+0]
PunCurvY=[CurvaRefX+29.227,CurvaRefY+-4.048,CurvaRefZ+0]
PunCurvZ=[CurvaRefX+29.227,CurvaRefY+-2.048,CurvaRefZ+0]
                                                                                                                                                                                                                                     updateShape LineVela
                                                                                                                                                                                                                                    addModifier LineVela (Lathe())
LineVela.modifiers[#lathe][1][1].value = [0.8,0,0] - for position
LineVela.modifiers[#Lathe].flipNormals = on
                                                                                                                                                                                                                                    LineVela.modifiers[#Lathe].capStart = on
                                                                                                              PunVe7=[PosRefVelaX+-0.492,PosRefVelaY+ AltuAntVelY+6,PosRefVelaZ+0]
                                                                                                                                                                                                                                    LineVela.modifiers[#Lathe].capEnd = or
PunCurvZ=[CurvaRefX+29.524,CurvaRefY+-2.048,CurvaRefZ+0]
PunCurvZ2=[CurvaRefX+29.766,CurvaRefY+-0.047,CurvaRefZ+0]
PunCurvZ3=[CurvaRefX+29.964,CurvaRefY+2.03,CurvaRefZ+0]
                                                                                                              AltuRefPlatoY = PosRefVelaY+ AltuAntVelY+6
                                                                                                                                                                                                                                      LineVela.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
                                                                                                                                                                                                                                      rotate LineVela (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
                                                                                                              PunVe10=[PosRefVelaX+-0.494,AltuRefPlatoY+0,PosRefVelaZ+0]
PunVe11=[PosRefVelaX-1.441,AltuRefPlatoY+1,PosRefVelaZ+0]
PunVe12=[PosRefVelaX-1.441,AltuRefPlatoY+1.25,PosRefVelaZ+0]
PunVe13=[PosRefVelaX+0.779,AltuRefPlatoY+1.25,PosRefVelaZ+0]
PunCurvZ4=[CurvaRefX+30.102,CurvaRefY+6.002,CurvaRefZ+0]
PunCurv25=[CurvaRefX+30.101,CurvaRefY+10.0,CurvaRefZ+0]
--Este cilindro debe corresponder al color de la curva.
cilindroPreCurva = Cylinder smooth:on heightsegs:5 capsegs:1 sid
                                                                                                                                                                                                                                      LineVela.material = MaterialVela
rotate cilindroPreCurva (angleaxis -90 [1,0,0])
CilindroPreCurva.material = MaterialPatas
append mundo CilindroPreCurva
                                                                                                                                                                                                                                       append mundo LineVela
                                                                                                              AltuRefCilindroY = AltuRefPlatoY+1.25
                                                                                                                                                                                                                                       --color (color 255 255 255)
                                                                                                              cili = Cylinder smooth: on heightsegs:5 capsegs:1 sides:18 height:1 radius:1 ma if usarLuz==true then(
cilindroPreCurva.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
                                                                                                             cili.material = MaterialSoporte
                                                                                                                                                                                                                                           if usarSombra==true then(
   Comprobar que no colisiona mal con el objeto que se va a crear sobre el.
                                                                                                                                                                                                                                           fl = Free_Light intensityAt:Intensidad webfile:"{000 fl.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
                                                                                                             rotate cili (angleaxis -90 [1,0,0])
cilindroFinCurva = Cylinder smooth: on heightsegs:5 capsegs:1 sid
CilindroFinCurva.material = MaterialPatas
                                                                                                                                                                                                                                      rotate fl (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
                                                                                                              cili.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
rotate cili (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
rotate cilindroFinCurva (angleaxis -90 [1,0,0]) cilindroFinCurva.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ] rotate cilindroFinCurva (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
                                                                                                                                                                                                                                       append mundo fl
                                                                                                              append mundo cili
                                                                                                                                                                                                                                            else(
append mundo CilindroFinCurva
                                                                                                                               ar la altura de la vela indicada por pametro
                                                                                                                                                                                                                                              = Free_Light intensityAt:Intensidad webfile:"{000 fl.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
                                                                                                              AltuRefVelaY = AltuRefCilindroY+1
                                                                                                              Anunkerverar - Autorecumianty - Autorecumianty - Pun've2a - PosRefVelaX+0, AltuRefVelaY+0, PosRefVelaZ+0 | Pun've21 = [PosRefVelaX+0, AlturaVelas+AltuRefVelaY+1.75, PosRefVelaZ+0.0] | Pun've22 = [PosRefVelaX+0, AlturaVelas+AltuRefVelaY+2.75, PosRefVelaZ+0] | Pun've23 = [PosRefVelaX+0.546, AlturaVelas+AltuRefVelaY+3.75, PosRefVelaZ+0] |
clearSelection()
                                                                                                                                                                                                                                                                xis -cantidadGiro [0,1,0])
  LineCurva = Spli
                                      pe pos:PunCurvA
LineCurva.pivot = [PosInicialX.PosInicialY.PosInicialZ]
                                                                                                                                                                                                                                      append mundo fl
addNewSpline LineCurva
LineCurva.name = "Linea Curva'
                                                                                                                  earSelection()
                                                                                                                LineSoportaVela = SplineShape pos:PunVe1
                                                                                                               addNewSpline LineSoportaVela
                                                                                                              addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe1
   addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvB
                                                                                                               addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe2
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvC
                                                                                                               addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe3
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvD
                                                                                                               addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe4
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvE
                                                                                                              addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe5 addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe6
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvF
addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvG
                                                                                                               addKnot LineSoportaVela 1 #corner #line PunVe7
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvH
                                                                                                             updateShape LineSoportaVela
addModifier LineSoportaVela (Lathe())
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvI
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvJ
                                                                                                             LineSoportaVela.modifiers[#lathe][1][1].value = [0.8,0,0]
LineSoportaVela.modifiers[#Lathe].flipNormals = on
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvK
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvL
                                                                                                             LineSoportaVela.modifiers[#Lathe].capStart = on
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvM
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvN
                                                                                                             LineSoportaVela.modifiers[#Lathe].capEnd = on
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvO
                                                                                                             LineSoportaVela.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvP
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvQ
                                                                                                             rotate LineSoportaVela (angleaxis -cantidadGiro [0,1,0])
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvR
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvS
                                                                                                             LineSoportaVela.material = MaterialPlato
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvT addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvU
                                                                                                             append mundo LineSoportaVela
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvV addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvW
                                                                                                             clearSelection()
   addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvX
                                                                                                               LineSoportaVelaPlate = SplineShape pos:PunVe10
                                                                                                               addNewSpline LineSoportaVelaPlate
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvY
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvZ
                                                                                                             LineSoportaVelaPlate.name = "SoportaVelasPlato"
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvZ2
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvZ3
                                                                                                               addKnot LineSoportaVelaPlate 1 #corner #line PunVe10
  addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvZ4 addKnot LineCurva 1 #corner #line PunCurvZ5
                                                                                                              addKnot LineSoportaVelaPlate 1 #corner #line PunVe11 addKnot LineSoportaVelaPlate 1 #corner #line PunVe12
    pdateShape LineCurva
                                                                                                               addKnot LineSoportaVelaPlate 1 #corner #line PunVe13
 LineCurva.baseObject.thickness = 1.0
                                                                                                             updateShape LineSoportaVelaPlate
```

(Función en bucle que ocurre al Crear Lámpara, en las distintas patas y también ocurre una vez inmediatamente después de CrearEstructuraInferior si está activado el booleano que permite la creación de anillos en la estr. inferior)

CrearAnilloAbajo: Funcion que permite crear una fila de anillos hacia abajo desde las coordenadas especificadas.

Se le pasan por parámetro tres coordenadas de referencia para iniciar el método, el numero de pares de anillos, el angulo de giro, un boolean que indica si se incluye la joya, un boolean que indica si la joya debe ser con Turbosmooth y 4 materiales para las distintas partes (aunque realmente desembocan en las mismas variable).

```
crearAnilloAbajo AnilloCXAbajo AnilloCYAbajo AnilloCZAbajo ParesAbajo iAbajo angulo joya smuz matA colA matJ colJ=
 --Generador de anillos hacia abajo--Variables de base:--AnilloCXAbajo = 5--AnilloCYAbajo = 21--AnilloCZAbajo = 0--ParesAbajo = 1-iAbajo = 1

for IAbajo = 1 to ParesAbajo do
      Torus1Abajo = Torus smooth: 2 segs: 24 sides: 12 radius1: 1.2986 radius2: 0.164708 mapcoords: on pos: [AnilloCXAbajo,AnillocyAbajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyabajo,anillocyaba
      Torus1Abajo.material = matA
      - Torus Abajo.wirecolor = colA
AnilloCYabajo = AnilloCYabajo - 2.25
Torus 2Abajo = Torus smooth: 2 segs:
Torus 2Abajo.material = matA
                                                                     segs:24 sides:12 radius1:1.2986 radius2:0.164708 mapcoords: on pos:[AnilloCXabajo,Anillocyabajo,anilloczal
      rotate Torus2Abajo (angleaxis -90 [0,1,0])
AnilloCYabajo = AnilloCYabajo - 2.25
     AnilloCYabajo = AnilloCYabajo - 2.25
Torus1Abajo.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
Torus2Abajo.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
rotate Torus1Abajo (angleaxis -angulo [0,1,0])
rotate Torus2Abajo (angleaxis -angulo [0,1,0])
append mundo Torus1Abajo
append mundo Torus2Abajo
if iova ==true then(
--Generador de Joyas
JoyaRefX=AnilloCXAbajo
JoyaRefY=AnilloCYAbajo+1.30-0.15
JoyaRefZ=AnilloCZAbajo
 AnilloJoyero = Torus smooth:2 segs:22 sides:12 radius1:0.4 radius2:0.025 mapcoords:on pos:[JoyaRefX,JoyaRefY-0.425,JoyaRefZ] isSelected:c
 AnilloJovero,material = matA
 AnilloJoyero.pivot = [PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
 rotate Anillo Joyero (angleaxis -angulo [0,1,0])
append mundo AnilloJoyero
PunJoyaA=[JoyaRefX-0.0,JoyaRefY-0.849,JoyaRefZ+0]
PunJoyaB=[JoyaRefX-0.667,JoyaRefY-2.849,JoyaRefZ+0]
 PunJoyaC=[JoyaRefX+0,JoyaRefY-4.849,JoyaRefZ+0]
 LineJova = SplineShape pos:PunJovaA
 addNewSpline LineJoya
 LineJoya.name = "Linea Joya"
   addKnot LineJoya 1 #corner #line PunJoyaA
    addKnot LineJoya 1 #corner #line PunJoyaB
   addKnot LineJoya 1 #corner #line PunJoyaC
 updateShape LineJoya
 addModifier LineJoya (Lathe())
 LineJoya.modifiers[#lathe][1][1].value = [0.002,0,0] -- for position
 LineJoya.modifiers[#Lathe].flipNormals = off
 LineJoya.modifiers[#Lathe].capStart = on
\label{lineJoya.modifiers[#Lathe].capEnd = on} \end{substitute} LineJoya.modifiers[#Lathe].capEnd = on
 if smuz == true then
 addModifier LineJoya (TurboSmooth())
LineJoya.modifiers[#TurboSmooth].iterations = 1
        LineJoya.pivot =[PosInicialX,PosInicialY,PosInicialZ]
        rotate LineJoya (angleaxis -angulo [0,1,0])
        rotate LineJoya (angleaxis -angulo [0,1,0])
        LineJoya.material = matJ
 --LineJoya.color = colJ
        append mundo LineJoya
```


Pero, ¿Cómo se crea la lámpara?

Para ello, debemos remontarnos a la llamada del botón Crear Lámpara de la interfaz. En ella, ocurre lo siguiente:
Básicamente, cuando apretamos el botón usaremos absolutamente TODAS las variables que hemos creado, ya sea
pasándolas por parámetro o automáticamente en los métodos llamados, pero es aquí donde todo se pone en
marcha, donde se llama a todos los métodos.

on crearLampara pressed do(

```
--para borrar la anterior estructura:
     for o in mundo do(
        if o != undefined and NOT isDeleted o then delete o
      --AlturaMastil=20
     --NumeroPatas=4
     if AnilloInferiorActivado==true then(
     crearAnilloAbajo PosInicialX (PosInicialY-30) PosInicialZ ParAnillosInferior 1 0 ActivarJoyasInferior JoyaSmoothInferior MaterialAnillosInferio
     crearEstructuraInferior AlturaMastil
      --Nota: El siguiente codigo puede ser sustituido por un bucle:
           if NumeroPatas==2 then(
     crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ 180
     crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ 360
        if AnilloPatasActivado==true then (
           crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 180 ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Material.
           crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 360 ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Material.
       if NumeroPatas==3 then(
  crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ 120
  crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ 240
  crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ 360
     if AnilloPatasActivado==true then (
       crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 120 ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas MaterialA
       crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 240 ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas MaterialA
        crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 360 ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas MaterialA
(...omitimos la parte del código para 4-11 patas)
               if NumeroPatas==12 then(
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*1)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*2)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*3)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*4)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*5)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*6)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*7)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*8)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*9)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*10)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*11)
    crearCurva (PosInicialX+7.5) (PosInicialY-5.5) PosInicialZ (30*12)
      if AnilloPatasActivado==true then (
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*1) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*2) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*3) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*4) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*5) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*6) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*7) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*8) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*9) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mater
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*10) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mate
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*11) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mate
         crearAnilloAbajo (PosInicialX+31.2) (PosInicialY-18.1) PosInicialZ ParAnillosPatas 1 (30*12) ActivarJoyasPatas JoyaSmoothPatas Mate
```

VÍDEO EXPLICATIVO



Se ha elaborado un vídeo que resume las funcionalidades y funcionamiento del Script:

Se puede ver en el siguiente enlace:

https://youtu.be/FDcRi3rOdcA

Para cualquier error o consulta,
puede contactarme en → SolerMultimedia@gmail.com

Trabajo realizado por Carlos Soler Mujeriego – Ingeniería Multimedia UA (MAC 19:00-21:00 martes)